INTRODUCTION TO THE CRACKING WITH OLLYDBG

FROM CRACKLATINOS

(_kienmanowar_)



Một cái đầu lạnh để vững vàng, một trái tim đỏ lửa để yêu và làm việc hết mình!

I. Giới thiệu chung

Chào các bạn, các bạn còn nhớ loạt tuts này chứ....Kể từ lúc hoàn thành xong phần 9 tôi khá bận với dự án cho nên chưa tập trung vào để dịch và viết tiếp các phần tiếp theo được. Lý do một phần cũng là bởi tôi ngại đọc và trans từ TBN của English quá, vì khi trans chỉ là word by word cho nên lắm khi phải nhìn vào cái tut bằng tiếng TBN để hiểu xem ý nó là gì và mình viết lại theo cách của mình, thêm nữa tôi cũng lười viết lách ⑤. Trong phần 9 các bạn đã được làm quen với các phương pháp cơ bản để tìm một hàm API, cách đặt BP, cách edit các cờ và cuối cùng là patch chương trình bằng cách edit code. Ở phần 10 này sẽ đi sâu hơn một chút về quá trình làm việc với BreakPoint trong OllyDbg, việc hiểu rõ quá trình cũng như cách thức đặt BreakPoints sẽ giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong việc dừng sự thực thi của một chương trình tại nơi mà chúng ta mong muốn. Thêm vào đó chúng ta cũng tìm hiều thêm về một số cách đặt Breakpoint, target trong phần này vẫn là Crackme mà các bạn làm việc từ đầu đến giờ, điều thú vị đang nằm ở phía trước.... N0w....L3t's G0!!!!!!!!!


II. BreakPoints in OllyDbg

1. Common Breakpoint or BPX:

Đây có thể nói là phương pháp đặt breakpoint phổ biến mà chúng ta đã làm việc ngay từ các phần trước của bộ tuts này, nó còn được gọi là BPX bởi vì nó có nhiều điểm tương đồng với lệnh BPX của SoftIce (ai đã từng dùng qua SoftIce thì chắc là biết còn tôi chỉ đụng SoftIce đúng một lần duy nhất ©), thay vì phải viết dài dòng là *BreakPoint* thì để tránh rườm rà trong quá trình làm việc thông qua Command Line, tác giả đã rút gọn lại là **BPX**, tuy nhiên trong Olly chữ "X" thường được sử dụng trong việc đặt BP với các hàm API (liên quan tới version của Windows) cho nên tác giả của Olly đã rút gọn lại và thêm một command khác mà ta hay dùng đó là **BP** (vừa có thể đặt BP tại API và address). Thông thường, đối với một câu lệnh nào đó mà chúng ta muốn đặt BPX lên nó thì đơn giản nhất ta chỉ việc chọn dòng lệnh mà ta muốn và nhấn F2, nếu nhấn F2 một lần nữa tức là ta remove BP khỏi câu lênh.

Giải thích như trên có thể khiến các bạn bị rối, tóm lại nếu muốn đặt BP tại một dòng lệnh bất kì các bạn chỉ cần nhớ là bấm **F2** tại dòng lệnh đó. Giờ ta load Crackme vào Olly, chúng ta sẽ dừng lại tại Entry Point của crackme:


Các bạn có thể thấy trên hình minh họa, tại địa chỉ 00401018 khi tôi bấm **F2** thì ngay lập tức địa chỉ này được tô sáng lên bằng màu vàng (của các bạn có thể là màu đỏ hay bất kì màu nào do bạn cấu hình Olly), điều này có nghĩa là tôi đã đặt BP tại 00401018 |. 0BCO or eax, eax. Ngay lúc này, bạn chuyển qua cửa sổ quản lý các Breakpoints bằng cách nhấn chữ **B** (hoặc vào Menu: **Windows -> BreakPoints**):



Các bạn sẽ thấy BP mà chúng ta vừa đặt đã được liệt kê tại cửa sổ này, ta tìm hiểu qua về cửa sổ quản lý BreakPoints này một chút :


Address	Module	Active	Disassembly		Comment
00401018	CRACKME	Always	or	eax, eax	

Chúng ta quan sát thấy tại cột Active thì trạng thái của BP ta đặt luôn là Always điều này có nghĩa là BP này sẽ luôn được thực thi hay nói cách khác là nó sẽ được kích hoạt khi ta thực thi chương trình. Khi ta chọn và nhấn chuột phải lên dòng lệnh ta sẽ nhận được một menu ngữ cảnh như sau :



- **Remove**: loại bỏ breakpoint ra khỏi danh sách các điểm đặt BP mà cửa sổ này quản lý.
- **Disable**: tạm thời disable bp của chúng ta mà không loại nó khỏi danh sách, khi cần ta lại active nó lên.
- Edit Condition: khi chọn chức năng này là ta đang muốn chuyển đổi bp của chúng ta sang một dang khác là conditional bp, kiểu đặt bp này sẽ được bàn tới ở dưới.
- Follow in Disassembler: Với một danh sách dài các bp thì chúng ta khó có thể nhớ được
 nó liên quan tới đoạn code nào, tính năng này cho phép chúng ta tìm tới điểm mà chúng ta
 đặt bp tại cửa sổ code.
- **Disable all**: tương tự như tính năng Disable tuy nhiên có khác là nó sẽ disable hết toàn bộ các bp có trong cửa sổ Breakpoints.

• **Copy to clipboard**: sao chép thông tin về bp vào clipboard. Khi chọn tính năng này sẽ xuất hiện thêm một số chức năng con đi kèm.



Ta thử chọn chức năng **Copy to Clipboard -> Whole line**, tính năng này sẽ copy nguyên dòng mà chúng ta chỉ định. Còn Whole table sẽ copy toàn bộ tất cả những danh sách bp hiện có trong cửa sổ Breakpoints. Đây là kết quả khi ta chọn Whole line :


```
Br3akp0ints, item 0
Address=00401018
Module=CRACKME
Active=Always
Disassembly=or eax, eax
```

OK, như trên chúng ta đã đặt một bp tại 0x00401018, bây giờ chúng ta cần kiểm tra xem bp mà chúng ta đặt có hoạt động đúng như chúng ta mong muốn hay không? Nhấn **F9** để thực thi chương trình, ngay lập tức các ban sẽ thấy ta đã dừng lại tại nơi mà ta đặt bp:

Dòm qua thanh status ta thấy như sau:




Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem điều gì đã thực sự xảy ra? Có sự thay đổi nào không khi ta thiết lập BP tại lệnh mà chúng ta muốn.Ok, chuột phải tại 0x00401018 và chọn:



Quan sát nội dung tại cửa số Dump ta có như sau :

```
00401018
                      C3
                            05 64 20 40 00
00401028
               20 40 00 28 11 40 00 C7
                                         05 6C
                                               00 00 C7
                      05 <u>70 20 40 00</u>
00401038
                                      00 00 00
         aa
                                                99
                                                   A1 CA
                                                         20
                                                               .Ç|p @...
00401048
            00 A3 74
                      20
                                                03
                                                            @.£t @.jdPèN:..£
         40
                        <u>40 00</u> 6A
                                   64 50 E8 D1
                                                   99
                                                      00 A3
                  90
40
                      68 00 7F 00
00 C7 05 80
                                   00 6A 00 E8
                                               A2
00401058 78
            20
               40
                                                   03
                                                      00 00 x @.h.∎..j.è¢↓..
                                            05
                               80
                                                99
                                      40
                                         88
                                                   99
                                                      00 C7
                                                            £| @.Ç|€ @.|..
00401068
                                   20
```

So sánh thông tin ở cửa sổ Dump với thông tin ở cửa sổ CPU ta thấy không có gì thay đổi cả, ở cửa sổ Dump các bạn thấy các bytes OB CO tương đương với câu lệnh or eax, eax tại cửa sổ CPU. Điều này khiến chúng ta không khỏi thắc mắc, nếu như không có sự thay đổi gì thì tại sao khi tôi run chương trình thì nó lại dừng lại tại điểm mà tôi đặt BP? Để kiểm chứng xem có sự thay đổi hay không, các bạn hãy restart lại Olly (**Ctrl+F2**) và chắc chắn rằng chúng ta vẫn đang đặt BP tại địa chỉ 0x00401018 . Sau khi Restart lại Olly, ta sẽ dừng lại tại EP của chương trình, tiến hành edit môt đoan code như sau tai EP :



Mục đích của đoạn code này chỉ đơn giản là đọc ra nội dung tại địa chỉ 0x401018 và lưu vào thanh ghi eax. Để dễ hiểu hơn bạn nhìn vào cửa sổ Tip:



Nhìn vào cửa sổ Dump ta sẽ biết được đây là những bytes gốc ban đầu, chưa bị thay đổi gì.Nhưng tôi lấy làm ngờ vực ©, tôi thử nhấn **F7** để trace và kết quả là thanh ghi EAX đã có sự thay đổi rất thú vị:

```
Registers (Ffil)

EAX 0174CGCC

ECX 0013FFB0

EDX 7C90EB94 ntdll.KiFastSystemCallRet

EBX 7FFDE000

ESP 0013FFC4

EBP 0013FFF0

ESI FFFFFFF


EDI 7C910738 ntdll.7C910738

EIP 00401005 CRACKME.00401005
```

Để ý cửa sổ Dump bạn thấy các bytes vẫn được giữ nguyên như ban đầu, nhưng ở thanh ghi EAX thì ta lại thấy giá trị đã khác là : 0x0174C0CC. Điều này được giải thích sơ bộ như sau: khi tôi đặt một BP tại địa chỉ 0x401018 thì Olly sẽ tiến hành thay thế byte đầu tiên mà ở đây là giá trị 0B bằng một giá trị khác là 0xCC. Nếu như bạn quy đổi byte CC này sang lệnh asm thì nó là int3, đây là một câu lệnh đặc biệt (nó còn được gọi là *Trap to Debugger*) nó sẽ gây ra một exception khi chúng ta cố gắng thực thi chương trình. Các bạn đọc thêm thông tin sau :

"So generally it is complex to set a breakpoint in an arbitrary place of the program. The debugger should save the current value of the memory location at the specified address, then write the code 0xCC there. Before exiting the debug interrupt, the debugger should return everything to its former place, and should modify IP saved in the stack so that it points to the beginning of the restored instruction. (Otherwise, it points to its middle.)"


Hơi lằng nhắng một chút nhưng hi vọng các bạn cũng thấm vào đầu được ít nhiều ☺, ngoài việc đặt BP thông qua việc chọn câu lệnh và nhấn **F2** thì ta còn một cách đặt BP khác nữa như sau, tìm địa chỉ cần đặt BP và gỡ lệnh tại Command Bar plugin :



Giờ ta tìm hiểu một chút về cách đặt BP cho hàm API. Như ở trên tôi đã nói lệnh BPX thường được sử dụng cho việc đặt BP tại các hàm API của chương trình, thêm nữa nó lại phụ thuộc vào phiên bản Windows mà bạn đang sử dụng. Đối với những ai sử dụng Windows NT/2000/XP/2003 thì việc đặt BP tại một API function cụ thể rất đơn giản, chỉ việc gõ BP [tên của hàm] trong Command Bar như sau :



Bạn nhớ gỗ đúng chữ hoa chữ thường trong tên hàm nhé!! Trên Windows 98 thì ngược lại, việc đặt BP tại 1 hàm API cụ thể không được hỗ trợ mà thay vào đó là việc đặt BP tới những nơi có lời gọi tới hàm API mà chúng ta cần. Ví dụ:




Kết quả ta có được như sau:

```
<jmp.&u5Ek32.Enav1a1oq>
ии4ит2FB|са11
                                                   N2FK35.FUONT9TOD
0040133A call
                 <jmp.&USER32.EndDialog>
                                                   USER32.EndDialog
0040135C call
                  <jmp.&USER32.MessageBóxA>
                                                   USER32.MessageBoxA
00401364 call
                  <jmp.&USER32.MessageBeep>
                                                   USER32.MessageBeep
                  <imp.&USER32.MessageBoxA>
                                                   USER32.MessageBoxA
00401378 call
004013BC call
                 <jmp.&USER32.MessageBoxA>
                                                   USER32.MessageBoxA
```

Vậy là ta đã thấy được sự khác biệt giữa BPX và BP, BPX không thiết lập một breakpoint tại một địa chỉ cụ thể đã được chỉ định như BP đã làm mà nó chỉ đặt BP tại những câu lệnh tham chiếu tới địa chỉ đó mà thôi. Lý thuyết phải đi kèm thực tế, các bạn đặt liền một lúc cả BP và BPX tại API MessageBoxA và quan sát cửa sổ Breakpoints :

Address	Module	Active	Disassembly		Comment
00401018	CRACKME	Always	or	eax, eax	
0040135C	CRACKME	Always	call	⟨jmp.&USER32.MessageBoxA⟩	
00401378	CRACKME	Always	call	⟨jmp.&USER32.MessageBoxA⟩	bpx MessageBoxA
004013BC	CRACKME	Always	call	⟨imp.&USER32.MessageBoxA⟩	
7E45058A	USER32	Always	mov	edi, edi	bp MessageBoxA
		_			

Ngoài việc hỗ trợ đặt BP thông qua phím F2 và thông qua command line, Olly còn hỗ trợ cho chúng ta việc đặt bp thông qua việc nhấn đúp chuột. Để thực hiện việc đặt bp tại một địa chỉ, bạn chỉ việc chọn cột Hex Dump tại cửa sổ CPU và nhấp đúp chuột lên đó.Nếu nhấp đúp chuột một lần nữa thì sẽ loại bỏ BP:



Tiếp theo ta sẽ tìm hiểu về Memory BreakPoint.


2. Breakpoints on Memory (Memory Breakpoint):

Ở phần trên các bạn đã tìm hiểu về việc đặt breakpoint thông qua BP và BPX, tuy nhiên việc đặt bp này là đối với những câu lệnh hay những opcodes không bị thay đổi trong suốt quá trình thực thi chương trình. Còn ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về việc đặt bp trên memory(nơi mà dữ liệu thường xuyên thay đổi). Tại một thời điểm Olly chỉ cho phép duy nhất một memory breakpoint. Olly hỗ trợ cho chúng ta hai kiểu đặt bp trên memory là : Breakpoint Memory on access và Breakpoint memory on write. Vậy hai cách đặt BP này có gì khác nhau :

- BreakPoint Memory on access: Với kiểu đặt bp này lên một vùng nhớ sẽ cho phép chúng ta dừng sự thực thi của chương trình khi có bất kì một sự thực thi, đọc hay ghi lên vùng nhớ mà ta đã đặt bp.
- BreakPoint Memory on write: Khác một chút với kiểu đặt bp ở trên, kiểu này cho phép chúng ta dừng sự thực thi của chương trình khi có bất kì dữ liệu nào được ghi lên vùng nhớ mà ta đặt bp.

Lý thuyết là như thế ©, chúng ta sẽ thực hành một chút để hiểu thêm nhé : Chúng ta đã load crackme vào Olly và đang dừng lại tại EP của crackme.

Chuyển xuống cửa sổ Dump và nhấn chuột phải chọn **Goto > Expression** hay nhấn phím tắt là **Ctrl+G** và gõ vào địa chỉ như sau :




Olly sẽ đưa ta tới đây:

```
004020DA
                  20
                                                 65
              6F
                              61
                                 63
                                     6B
                                             6D
                                                     21
                                                        99
                                                            43
                      63
                                         20
                                                                    61
                  40
004020EA
              6B
                                 31
                                     2E
                                             99
                                                 4E
                                                        20
                                                            6E
                                                                65
          63
                      65
                          20
                              76
                                         30
                                                                    65
004020FA
                  74
                          20
                             64
                                 69
                                     73
                                                 60
                                                                65
           64
              20
                      6F
                                         61
                                             73
                                                     20
                                                        74
                                                            68
                                                                    20
0040210A
           63
              6F
                  64
                      65
                          21
                              00 4D
                                     45
                                         4E
                                            55
                                                 99
                                                     44
                                                        4C
                                                            47
                                                                5F
                                                                    52
0040211A
                  49
                      53
                                         5F
                                             41
                                                 42
                                                        55
                                                            54
           45
                          ดด
                             44
                                 40
                                     47
                                                     4F
                                                                99
                                                                   47
                      20
                              6F
                                         21
                                             00
                                                 47
                                                        65
                                                                    20
0040212A
                  64
                                  72
                                     6B
                                                     72
                                                            61
                                                                74
           óΕ
                          77
                                         74
                      6B
                                             65
                                                 21
                                                                    20
0040213A
               6F
                  72
                          2C
                              20
                                 6D
                                     61
                                                     ØD
                                                        4E
                                                            6F
                                                                77
                                                 78
0040214A
                  79
                      20
                          74
                              68
                                  65
                                     20
                                         óΕ
                                             65
                                                     74
                                                        20
                                                            43
                                                                    61
                                                 75
0040215A
                  4D
                                 4E
                                                                88
           63
              óВ
                      65
                          21
                              00
                                     6F
                                         20
                                             60
                                                     63
                                                        6B
                                                            21
                                                                    4E
                                                 72
                                                    65
                                                            20
0040216A
          6F
              20
                  60
                      75
                          63
                              6B
                                 20
                                     74
                                         68
                                             65
                                                        20
                                                                6D
                                                                   61
                          00
                                  99
                                     00
                                         00
                                             99
                                                 99
                                                     00
                                                        00
                                                            00
0040217A
               65
                              99
                                                                99
```


Ok chúng ta đã tới vùng nhớ để thực hành đặt bp, tôi sẽ tiến hành đặt một bp là Memory on access lên 4 bytes tại 4020CA, sau đó tiến hành thực thi chương trình và hi vọng rằng chương trình sẽ dừng quá trình thực thi lại nếu như có một đoạn code nào đó đọc 4 bytes tại 4020CA, hoặc ghi vào 4 bytes tại 4020CA hay thực thi lệnh tại 4020CA. Để đặt bp tại 4 bytes tôi làm như sau, dùng chuột bôi đen 4 bytes:

```
004020CA 88
                 99
                     90 00
004020DA
                                           6D
                             61
                                63
                                    6B
                                        20
                                               65
                                                       99
              6B
                            76
                                                              65
004020EA
          63
                 4D
                     65
                         20
                                31
                                    2E
                                       30
                                           00
                                               4E
                                                      20
                                                          6Ε
                                                                 65
                                                   óΕ
004020FA
                 74
                            64
                                69
                                                      74
                                                              65
                                                                 20
          64
              20
                     6F
                         20
                                    73
                                       61
                                           73
                                               6D
                                                   20
                                                          68
0040210A
          63
              6F
                  64
                     65
                         21
                             00 4D
                                    45
                                       4E
                                           55
                                               88
                                                   44
                                                      4C
                                                          47
                                                              5F
                                                                 52
                                                      55
                                                         54
0040211A
          45
              47
                 49
                     53
                         99
                            44
                                40
                                    47
                                        5F
                                           41
                                               42
                                                   4F
                                                              00 47
                     20
                                72
                                        21
                                           99
                                               47
                                                      65
                                                                 20
0040212A
          óΕ
              óΕ
                  64
                         77
                             óΕ
                                    6B
                                                   72
                                                          61
                                                              74
                                        74
0040213A
              6F
                  72
                     6B
                         20
                            20 6D
                                    61
                                           65
                                               21
                                                   ØD
                                                       4E
                                                          6F
                                                                 20
```


Tiếp theo nhấn chuột phải và chọn như hình:



Một điểm đáng lưu ý là không giống như việc đặt với lệnh BP hay BPX, việc đặt bp tại memory sẽ không được lưu giữ thông tin tại cửa sổ Breakpoint vì vậy ta phải tự ghi nhớ xem mình đã đặt ở đâu, nếu chúng ta muốn remove breakpoint đã đặt thì nhấn chuột phải và chọn:



Như đã nói ở trên, Olly chỉ cho phép tại một thời điểm có một memory bp duy nhất, nếu bạn đặt một bp khác thì bp đã đặt trước đó sẽ tự động bị loại bỏ ©. Ok, sau khi đã đặt bp theo hướng dẫn như trên, các bạn cho thực thi chương trình bằng cách nhấn F9,chương trình ngay sau đó sẽ dừng lại tại đoạn code bên dưới EP chút xíu:



Thông tin ở Status Bar đã cho chúng ta biết được tại sao Olly lại break, đó là bởi vì câu lệnh tại địa chỉ 0x00401007 chuẩn bị ghi giá trị của thanh ghi eax vào nội dung của địa chỉ 4020CA, việc này


sẽ gây ra một exceptions khiến cho dừng sự thực thi của chương trình.Giờ ta nhìn qua cửa sổ Register để xem giá trị của eax là gì :

```
Registers (FPU)
EAX 00400000 ASCII "MZP"
ECX 0013FF80
EDX 7C90EB94 ntdll.KiFastSystemCallRet
EBX
    7FFD5000
    0013FFC4
FSP
    0013FFF0
    FFFFFFF
    7C910738 ntdl1.7C910738
     00401007
              CRACKME.00401007
         0023
              32bit 0(FFFFFFFF)
         001B
              32bit
                     0(FFFFFFFF
     SS
         0023
              32bit 0(FFFFFFF)
     DS
         0023
              32bit
                     0(FFFFFFFF)
                    7FFDF000(FFF)
         003B
              32bit
         0000
     GS
```

Ta nhấn F7 để trace qua đoạn code mov dword ptr [4020CA], eax \dot{va} quan sát giá trị tại của số dump:

```
CRACKME.<ModuleEntryPoint>+0C
          00
             00,40
                    99
                       99
                           00
                              99
004020CA
                                    00
                                        99
             6F 💥 0
004020DA 74
                   63
                       72
                          61
                             63
                                 6B
                                    20
                                       6D
                                          65
                                              21
                                                  99
                                                     43
                                                        72
                                                            61
             6B 4D
                       20
                   65
004020EA 63
                          76
                             31
                                 2E
                                    30
                                       00
                                           4E
                                              6F
                                                 20
                                                     6E
                                                        65
                                                            65
                       20
                                 73
004020FA 64 20 74
                   6F
                          64 69
                                    61
                                       73 6D
                                              20 74 68
                                                        65
                                                           20
                   65
0040210A 63 6F 64
                       21
                          00 4D
                                 45
                                       55
                                           00 44
                                                 4C
                                                        5F
                                                            52
                                    4E
                                                     47
                49
                   53
                       99
                                 47
                                    5F
                                        41
                                           42
                                              4F
             47
                          44 4C
                                                        99
```

Như vậy là giá trị 0x00400000 được lưu giữ tại [4020CA], tiếp tục một lần nữa ta nhấn F9 để thực thi chương trình để xem chuyện gì sẽ xảy ra :





Chà, một lần nữa Olly lại break và lần này là tại 0x401045, nhìn xuống thanh Status Bar ta thấy được lý do tại sao lại dừng sự thực thi của chương trình. Đó chính là do đoạn code tại 0x401045 đang cố gắng đọc nội dung tại 4020CA và lưu vào thanh ghi eax. Nội dung tại 4020CA là gì thì ta đã biết ở trên, giờ ta nhấn **F7** để trace và quan sát thanh ghi eax :

```
ds:[004020CA]=00400000
eax=00000000 
CRACKME.<ModuleEntryPoint>+45
```

```
Registers (FPU)

EAX 00400000 ASCII "MZP"

ECX 7C910 3D ntd11.7C91056D

EDX 00050000

EBX 7FFD5000

ESP 0013FFC4


EBP 0013FFFF

EDI 7C910738 ntd11.7C910738

EIP 0040104A CRACKME.0040104A


C 0 ES 0023 32bit 0(FFFFFFF)
```

Giá tri 0x400000 lai được đưa trả về cho thanh ghi eax. Lai tiếp tục nhấn **F9** thêm lần nữa:



Như vậy là các bạn đã hiểu về Memory on Access và cách thức để có thể đặt một bp Memory on access rồi nhé. Việc đặt bp Memory on Write cũng tương tự như những gì tôi đã làm ở trên, các ban tư thực hành để rút ra kết luân nhé.


Ngoài việc đặt bp như trên, Olly còn cho phép chúng ta đặt Memory bp lên các section của file. Để thực hiện được điều này các bạn mở cửa sổ **Window -> Memory map** hoặc nhấn phím tắt là **Alt** + **M**:




Ta chọn đại lấy một section để làm ví dụ, ở đây để đơn giản tôi chọn section CODE và đặt một Memory bp lên nó. Chỉ việc chọn section, nhấn chuột phải và chọn như hình dưới đây để thiết lập một bp:

00400000 00001000 CRACKME 00401000 00001000 CRACKME	CODE	PE header Imag	
90401000 00001000 CRACKME 90402000 00001000 CRACKME 90403000 00001000 CRACKME 90404000 00001000 CRACKME	DATA .idata .edata	Actualize View in Disassembler	Enter
00405000 00001000 CRACKME 00406000 00002000 CRACKME	.reloc .rsrc	Dump in CPU Dump Search	Ctrl+B
00410000 00005000 00400000 00002000 004E0000 00103000	-	Set break-on-access	F2
005F0000 0009A000 008F0000 00010000 00CF0000 00004000		Set memory breakpoint on a Set memory breakpoint on v	


Sau khi đặt xong bp, nhấn F9 để thực thi chương trình:



Việc quá trình thực thi bị dừng lại là hoàn toàn chính xác, đó là vì ta đang thực thi lệnh tại [401002]. Giờ ta thử đặt BP lên section của một module khác mà không phải là section của file exe mà ta đang làm việc, ở đây tôi chọn là kernel32:




Nhấn **F9** để thực thi chương trình, ta không cần remove memory bp đã đặt ở trước đơn giản là vì khi ta đặt một memory bp khác thì bp trước sẽ bị remove luôn :



Nhìn sang cửa sổ Stack ta sẽ biết là ta đang dừng tại hàm API nào :


Như vậy là chương trình đã dừng lại khi thực thi lệnh của kernel32.dll, nhìn ở cửa số Stack ở hình trên và kết hợp với lý thuyết về Stack mà tôi đã giới thiệu qua ở phần trước thì có thể nhận thấy rằng địa chỉ 0x401007 là địa chỉ trở về của lệnh bên dưới lời gọi hàm **Call GetModuleHandleA** tại địa chỉ 0x401002. Thử nhấn chuột phải và chọn Follow in Disassembler để kiểm chứng lại :





Đây là cách nhanh nhất để quay về địa chỉ của lệnh bên dưới, còn một cách khác cũng hay được áp dụng nữa là khi ta đang dừng tại hàm API như hình mình họa ở trên, ta nhấn chọn Menu **Debug** >

Execute till User code hoặc nhấn phím tắt là **Alt+F9**. Olly sẽ đưa chúng ta về đúng nơi như những gì ta vừa mới thực hiện ở trên (tuy nhiên chú ý là phải bỏ Bp trên memory trước rồi mới thực hiên nhấn Alt+F9):






Mở rộng vấn để ra một chút, ở phần trước tôi đã thực hiện việc phân tích sơ bộ chương trình và các bạn cũng đã biết rằng khi chúng ta nhập sai thông tin về UserName và Serial thì ta sẽ nhận được một thông báo lỗi. Bây giờ tôi muốn đặt BP tại hàm MessageBoxA (vd: Bp MessageBoxA), nhưng vì một lý do nào đó chương trình sử dụng cơ chế anti-bp và phát hiện ra rằng có CC (tức int3) được sử dụng ngay lập tức nó sẽ terminate Olly của ta. Vậy không lẽ ta phải chịu vậy sao và không thể đặt bp tại API MessageBoxA. Xin thưa với các bạn, đến lúc này việc đặt Memory Bp mới có tác dụng và hiệu quả. Để tìm địa chỉ của hàm MessageBoxA tôi làm như sau trong Olly:




Vậy là địa chỉ hàm MessageBoxA của tôi là ở 0x7E45058A (trên máy các bạn có thể khác), lúc này tôi chỉ việc qua cửa số CPU và nhấn Ctrl+G, gõ địa chỉ này vào hoặc thay vào đó tôi gõ trực tiếp tên hàm vào và nhấn Ok, Olly sẽ đưa tôi đến đúng nơi cần tìm:




```
8BFI
                             edi,
7E45058C
         55
                      push
                             ebp
7E45058D
         8BEC
                      MOV
                             ebp, esp
7E4505 🟋
         833D BC04477E
                             dword ptr [7E4704BC], 0
                      cmp
7E450596
         74 24
 45 05 98
         64:A1 18000000
                      mov
                             eax, dword ptr fs:[18]
 45 05 9 E
         6A 00
                      push
```

Bây giờ việc đặt bp hết sức đơn giản, thực hiện như hình minh họa dưới đây:



Giờ ta test thử xem việc đặt bp có hoạt động đúng như ta mong đợi không nhé. Nhấn F9 để run chương trình, sau đó nhập fake info gì là tùy bạn :



Nhẹ nhàng bấm OK xem thế nào ☺:

```
LEMTWHC
                  4
                              34 III
                                        -
                                   -
Paused:
7E45058A
           8BFI
                          MOV
                                  edi,
                                       edi
7E45058C
           55
                          push
                                  ebp
7E45058D
                          MOV
                                  ebp, esp
           8BEC
           833D BC04477E
                                  dword ptr [7E4704BC], 0
7E45058F
                          cmp
7E450596
           74 24
                          MOV
7E450598
           64:A1 18000000
                                  eax, dword ptr fs:[18]
7E45059E
           6A 00
                          oush
                                  0
           FF70 24
                                  dword ptr [eax+24]
```

Khà khà Olly đã break đúng chỗ rồi, quan sát cửa sổ Stack:

```
        0013FE8C
        0040137D
        CALL to MessageBoxA from CRACKME.00401378

        0013FE90
        00310140
        hOwner = 00310140 ('CrackMe v1.0',class='No need to disasm the code!'

        0013FE94
        00402160
        Text = "No luck there, mate!"

        0013FE96
        00402160
        Title = "No luck!"

        0013FEA0
        0040124A
        Style = MB_OK|MB_ICONEXCLAMATION|MB_APPLMODAL

        0013FEA4
        0040124A
        RETURN to CRACKME.0040124A from CRACKME.00401362

        0013FEA8
        00000000

        00000000
        WIENMANOWA"
```

Giờ tôi muốn quay trở về code chính của chương trình thì thế nào nhỉ? Quá đơn giản, bạn remove memory bp đi và nhấn Alt+F9, chương trình sẽ thực thi và show nag. Ta nhấn Ok để chấp nhận, sau đó Olly sẽ đưa chúng ta tới đây:

```
30401362
30401364
                  AD 000000
                                        <jmp.&USER32.MessageBeep>
                               call
               E8
00401369
                  30
                                                                                           MB OK | MB ICONEXCLAMATION | MB
                              push
                  60214000
                                        00402160
1040136B
                               push
                                        00402169
                                                                                  Text = "No luck there, mate!"
0401370
                  69214000
                                        dword ptr [el
<jmp.&USER32
0401375
```

Ok vậy là phần 10 của loạt tuts về Ollydbg đến đây là kết thúc, qua bài viết này tôi đã giới thiệu sơ qua về cách thiết lập BP, các thao tác thông qua command bar để đặt các bp với các lệnh BP và BPX, cung cấp thông tin về việc đặt memory bp và cách xử lý để có thể đặt bp nếu như chương trình sử dụng cơ chế anti-bp. Trong vài viết tiếp theo về loạt tuts này hi vọng tôi sẽ cùng các bạn khám phá thêm về Hardware BP, Message breakpoint và Conditional breakpoint chắc sẽ có nhiều điều thú vị lắm. Hẹn gặp lại các bạn trong các phần tiếp theo, By3 By3!! ©

Best Regards _**[Kienmanowar]**_



--++--==[Greatz Thanks To]==--++--

My family, Computer_Angel, Moonbaby, Zombie_Deathman, Littleboy, Benina, QHQCrker, the_Lighthouse, Merc, Hoadongnoi, Nini ... all REA's members, TQN, HacNho, RongChauA, Deux, tlandn, light.phoenix, dqtln, ARTEAM all my friend, and YOU.

--++--==[Thanks To]==--++--

iamidiot, WhyNotBar, trickyboy, dzungltvn, takada, hurt_heart, haule_nth, hytkl, moth, XIANUA, nhc1987, 0xdie, Unregistered!, akira v..v.. các bạn đã đóng góp rất nhiều cho REA. Hi vong các ban sẽ tiếp tục phát huy ©

I want to thank **Teddy Roggers** for his great site, Reversing.be folks(especially **haggar**), Arteam folks(**Shub-Nigurrath, MaDMAn_H3rCuL3s**) and all folks on crackmes.de, thank to all members of **unpack.cn** (especially **fly** and **linhanshi**).

Great thanks to lena151(I like your tutorials). Thanx to Orthodox, kanxue, TiGa and finally, thanks to RICARDO NARVAJA and all members on CRACKSLATINOS.

>>>> If you have any suggestions, comments or corrections email me: kienmanowar[at]reaonline.net