

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng TikTok Video Studio trên Windows

App dựng video bán hàng TikTok: quay source → lấy kịch bản đối thủ → lồng giọng đọc tiếng Việt → chữ và phụ đề → xuất video dọc 9:16.

THỜI GIAN CÀI LẮN ĐẦU
khoảng 20 phút

MÁY TÍNH
Windows 10 hoặc 11 (64-bit)

PHIÊN BẢN TÀI LIỆU
06/10/2026 (app v2026.10.06)

Trước khi bắt đầu, chuẩn bị

- ☐ Máy tính Windows 10/11, có Internet, còn trống ít nhất **3 GB** ổ đĩa.
- ☐ File **TikTokVideoStudio.zip** do quản lý gửi (qua Zalo hoặc email).
- ☐ **Anthropic API key** do quản lý cung cấp (một dãy ký tự bắt đầu bằng `sk-ant-`). Key này phát sinh chi phí theo lượt dùng: **không gửi cho người ngoài công ty**.
- ☐ File logo shop dạng PNG nền trong suốt (nếu có).

Nội dung

- Phần A · Cài đặt (làm 1 lần)
 - Cài Python
 - Cài ffmpeg
 - Giải nén app
 - Chạy app lần đầu
 - Cài đặt trong app
- Phần B · Làm video hằng ngày
 - Mở app
 - Tạo video hàng loạt (cách nhanh)
 - Cách thủ công: lấy kịch bản
 - Quay và upload video nguồn
 - Dựng và xuất video
 - Tắt app, sao lưu
- Phần C · Xử lý lỗi thường gặp
- Phần D · Dùng chung 1 máy cho cả nhóm (tùy chọn)

Phần A · Cài đặt (chỉ làm 1 lần trên mỗi máy)

1 Cài Python

1. Mở trình duyệt, vào python.org/downloads.
2. Kéo xuống mục **Looking for a specific release?** và tải **Python 3.12.x** (hoặc 3.13.x), bản **Windows installer (64-bit)**. **Không dùng bản mới nhất ở nút vàng** nếu số phiên bản cao hơn 3.13: một số thư viện của app chưa có sẵn cho bản quá mới nên cài sẽ lỗi. Mở file vừa tải về.
3. Ở màn hình cài đặt đầu tiên, **tick vào ô “Add python.exe to PATH”** ở phía dưới cửa sổ.
4. Bấm **Install Now** và đợi đến khi hiện “Setup was successful”, rồi bấm **Close**.

Quan trọng nhất của cả bước 1

Nếu quên tick ô “Add python.exe to PATH”, app sẽ không chạy. Khi đó, mở lại file cài Python, chọn **Uninstall**, rồi cài lại và nhớ tick ô này.

Kiểm tra: bấm nút Start, gõ `cmd`, Enter để mở cửa sổ Command Prompt. Gõ lệnh dưới rồi Enter:

```
python --version
```

Hiện dòng `Python 3.12.x` hoặc `Python 3.13.x` là đúng. Nếu hiện số cao hơn (ví dụ 3.14) thì cài lại theo bước trên. Nếu cửa sổ Microsoft Store tự mở ra hoặc báo “*not recognized*”, xem mục C1 ở Phần C.

2 Cài ffmpeg (bộ xử lý video)

Cách nhanh (khuyến dùng):

1. Bấm Start, gõ `PowerShell`, bấm **Windows PowerShell**.
2. Gõ (hoặc dán) lệnh dưới rồi Enter. Nếu được hỏi đồng ý điều khoản thì gõ `Y` rồi Enter.

```
winget install --id Gyan.FFmpeg -e
```

3. Đợi đến khi hiện “*Successfully installed*”, rồi **đóng PowerShell**.
4. **Kiểm tra:** mở một cửa sổ `cmd` **mới**, gõ `ffmpeg -version` rồi Enter. Hiện dòng bắt đầu bằng “*ffmpeg version ...*” là đúng.

Nếu máy báo “winget is not recognized” (cách thủ công)

1. Vào gyan.dev/ffmpeg/builds, mục *release builds*, tải file **ffmpeg-release-full.7z**.
2. Giải nén file đó. Windows 11 mở trực tiếp được; Windows 10 cần cài thêm 7-Zip (7-zip.org).
3. Đổi tên thư mục vừa giải nén thành `ffmpeg` rồi chép vào ổ `C:\`. Kết quả phải có file `C:\ffmpeg\bin\ffmpeg.exe`.
4. Bấm Start, gõ `environment`, chọn **Edit the system environment variables**, rồi bấm **Environment Variables...**.
5. Ở ô phía trên (*User variables*), chọn dòng **Path** và bấm **Edit...**, tiếp theo bấm **New** và gõ `C:\ffmpeg\bin`. Bấm **OK** 3 lần để đóng hết.
6. Mở cửa sổ `cmd` mới và kiểm tra bằng `ffmpeg -version`.

3 Giải nén app

1. Chuột phải vào file **TikTokVideoStudio.zip**, chọn **Extract All...** (Giải nén tất cả).
2. Ở ô đường dẫn, gõ **D:** (máy không có ổ D thì gõ **C:**), rồi bấm **Extract**.
3. Kết quả là thư mục **D:\TikTokVideoStudio**, bên trong có file **chay_app.bat**.

Lưu ý

- Đường dẫn thư mục **không dùng tiếng Việt có dấu** (tránh kiểu **D:\Tài liệu\...**).
- Không chạy app ngay bên trong file zip: phải giải nén ra trước.
- Không để trong thư mục OneDrive hoặc Desktop đang đồng bộ, vì video xuất ra khá nặng.

4 Chạy app lần đầu

1. Mở thư mục **D:\TikTokVideoStudio** và **bấm đúp vào file chay_app.bat**.
2. Nếu Windows hiện bằng xanh “*Windows protected your PC*”: bấm **More info**, rồi **Run anyway**.
3. Một cửa sổ đen hiện ra với dòng “*Lan dau chay: dang cai dat...*”. Lần đầu mất khoảng **2–5 phút** để tự tải thư viện; các lần sau chỉ vài giây.
4. Xong, trình duyệt tự mở trang **http://127.0.0.1:8000**. Nếu không tự mở, hãy mở Chrome và gõ địa chỉ này.
5. Nếu Windows Firewall hỏi quyền cho Python: tick **Private networks**, rồi bấm **Allow access**.

Giữ cửa sổ đen luôn mở trong lúc dùng app

Cửa sổ đen chính là app đang chạy. Đóng cửa sổ này thì app tắt và trang web báo lỗi kết nối.

Mẹo: tạo biểu tượng ngoài màn hình

Chuột phải vào **chay_app.bat**, chọn **Send to** rồi **Desktop (create shortcut)**. Hằng ngày chỉ cần bấm đúp biểu tượng này.

5 Cài đặt trong app (1 lần)

Trên trang app, bấm tab **Cài đặt** ở góc trên:

1. **Anthropic API key**: dán key quản lý gửi. Không có key thì app vẫn dựng video được, nhưng không dùng được các nút AI (bóc kịch bản, viết lại, ghép cảnh tự động).
2. **Giọng đọc mặc định**: chọn **Microsoft Edge (miễn phí)**, giọng **Hoài My** (nữ) hoặc **Nam Minh** (nam). Bấm **Nghe thử** để kiểm tra có tiếng.
3. **Tốc độ đọc**: để **0**. Muốn đọc nhanh hơn kiểu TikTok thì đặt **10 – 20**.
4. **Thương hiệu**: gõ tên shop và bấm **Upload logo** (file PNG nền trong suốt).
5. Bấm **Lưu cài đặt**.

Ô Azure và FPT.AI để trống, trừ khi quản lý đưa key riêng.

TikTok Video Studio 1. Kịch bản 2. Video nguồn 3. Dựng video **Cài đặt**

AI (Claude)
Dùng để bóc kịch bản đối thủ, viết lại lời cho sản phẩm và tự ghép cảnh. Lấy key tại console.anthropic.com.
Anthropic API key

Giọng đọc mặc định
Nhà cung cấp:
Giọng:
Tốc độ đọc (%):
Azure Speech key:
Azure region:
FPT.AI API key:

Thương hiệu
Tên shop:

Hình 1. Tab Cài đặt: dán API key, chọn giọng đọc, upload logo, rồi bấm “Lưu cài đặt”.

Phần B · Làm video hằng ngày

App có hai cách làm. **Cách nhanh (khuyến dùng)** là tab **Tạo hàng loạt**: thả video đã quay, chọn kịch bản, bấm một nút, app tự dựng cả loạt video. **Cách thủ công** gồm 3 tab **1. Kịch bản**, **2. Video nguồn**, **3. Dựng video**, dùng khi cần làm riêng hoặc chỉnh từng video.

1 Mở app

Bấm đúp biểu tượng **chay_app.bat** (ngoài Desktop). Đợi trình duyệt mở trang app. Nhớ giữ cửa sổ đen mở.

2

Tạo video hàng loạt (cách nhanh, khuyên dùng)

Tab đầu tiên **Tạo hàng loạt** mở sẵn khi vào app, làm 3 bước từ trên xuống:

- Bước 1 · Thả video đã quay.** Kéo thả tất cả video quay được vào khung (nhiều file một lúc, quay dọc). Đợi mỗi video hiện ảnh và số đoạn, khoảng vài chục giây. Nên ghi chú sản phẩm vào ô bên phải mỗi video (ví dụ *"lịch bloc 14,5x20,5"*): không bắt buộc nhưng giúp chọn đúng cảnh hơn.
- Bước 2 · Chọn kịch bản.** Gõ vào ô tìm hoặc bấm nút kênh **NS, SH, TV, TL** để lọc, rồi tick từng kịch bản hoặc bấm **Chọn tất cả đang hiện**. Kịch bản có nhãn vàng **Còn n ô trống** sẽ bị giữ lại, vì còn chỗ **[kiểm tra]** chưa điền.
- Bước 3 · Tạo video.** Chọn giọng đọc (một giọng chung, hoặc mỗi kênh một giọng và tốc độ khác nhau cho đỡ giống nhau) và nhạc nền. Nếu video quay có tiếng người nói hoặc ồn thì ở ô **Tiếng gốc của video quay** chọn **Tắt hẳn**, tránh chồng lên giọng đọc. Rồi bấm **Bắt đầu tạo N video**.

Phần mềm tự làm: mô tả video bạn quay (lần đầu), ghép cảnh quay vào từng kịch bản, tạo giọng đọc, chữ, phụ đề, nhạc, rồi dựng lần lượt từng video. Mỗi video khoảng 1–2 phút tùy máy, bạn có thể để máy chạy và làm việc khác. **Đừng đóng cửa sổ đen.** Đóng trình duyệt thì app vẫn chạy; nếu lỡ tắt app, mở lại và bấm **Tiếp tục**.

The screenshot shows the 'Tạo hàng loạt' (Batch Create) interface. It is divided into three main sections:


- Bước 1 · Thả video bạn đã quay**: A section for uploading videos. It includes a text input for a note (e.g., 'Lịch bloc 14,5x20,5 quay tại xưởng') and a list of uploaded files with their durations and resolutions.

File Name	Duration	Resolution	Note
goc.mp4	0:40.0	13 đoạn	Lịch bloc 14,5x20,5 quay tại xưởng
IMG_2272.mov	0:11.9	4 đoạn	Ghi chú sản phẩm: VD lịch bloc 14,5x20,5
- Bước 2 · Chọn kịch bản**: A section for selecting a script. It features a search bar, a filter button (Tất cả kênh), and a list of scripts with checkboxes and 'Kế hoạch tuần' (Weekly Plan) buttons.

Script ID	Script Name	Duration	Plan
L1	Đếm ngược Tết, giá ngay 3 giây đầu	Bloc 14,5x20,5	NS - Kế hoạch tuần
L2	POV: khách hỏi "bao nhiêu tờ?"	Bloc 14,5x20,5	NS - Kế hoạch tuần
L3	Nói khó tra ngày âm khi mẹ hỏi rằm	Bloc 14,5x20,5	SH - Kế hoạch tuần
L4	Mở hộp, lật tờ đọc giờ hoàng đạo	Bloc 14,5x20,5	SH - Kế hoạch tuần
L5	Hướng dẫn lắp: ốc vít xoắn và chốt đầu bi	Bloc 14,5x20,5	TV - Kế hoạch tuần
- Bước 3 · Tạo video**: A section for finalizing the video creation. It includes dropdowns for voice (Giọng đọc) and background music (Nhạc nền). A red button 'Bắt đầu tạo 5 video' is at the bottom.

Hình 2. Tab Tạo hàng loạt: thả video (Bước 1), chọn kịch bản (Bước 2), chọn giọng và nhạc rồi bấm tạo (Bước 3).

Kết quả: danh sách từng video hiện ngay bên dưới. Mỗi video có nút **Xem**, **Tải về** và **Mở để chỉnh** (chuyển sang tab Dựng video để đổi cảnh hoặc lời đọc rồi xuất lại). Nút **Tải tất cả (ZIP)** tải gói gồm các video cùng file `noi_dung_dang.txt` (caption, hashtag, điều cần kiểm tra) và `can_quay_them.txt`.



Hình 3. Kết quả một đợt: video xong, video bị giữ lại vì còn ô trống, và danh sách cảnh cần quay thêm.

Nhãn	Ý nghĩa và cách xử lý
Ghép cảnh tốt	AI thấy cảnh quay đúng sản phẩm và đúng việc cần quay. Vẫn nên xem nhanh trước khi đăng.
Nên xem lại	Có cảnh chỉ dừng tạm được hoặc chưa thật khớp. Bấm Xem , nếu chưa ưng thì bấm Mở để chỉnh và đổi đoạn video cho cảnh đó.
Cần diễn	Lời đọc còn ô [kiểm tra] . Bấm Sửa kịch bản , điền thông tin thật, lưu, quay lại tab Tạo hàng loạt bấm Tiếp tục .
Cần quay thêm	Khung vàng liệt kê cảnh kho video của bạn chưa có. Video vẫn được dựng bằng đoạn gần nhất; quay thêm rồi thả vào là lần sau đẹp hơn.

Lưu ý quan trọng

- App chỉ chọn trong video bạn đã quay, **không tạo ra cảnh mới**. Càng quay đủ cảnh theo kịch bản thì video càng khớp.
- Luôn xem lại video trước khi đăng**, nhất là giá, cỡ và số liệu nói trong lời đọc.
- Chưa có API key: app vẫn tạo được video nhưng chỉ ghép cảnh đơn giản theo thứ tự, không hiểu nội dung. Nên nhập key để ghép đúng.
- Để các video đỡ giống nhau: quay nhiều cảnh khác nhau, và chọn “mỗi kênh một giọng”. App cũng ưu tiên đoạn quay ít được dùng và mỗi video một nhịp nhạc riêng.

3 Cách thủ công: lấy kịch bản (tab “1. Kịch bản”)

Cách 1: Dùng kịch bản có sẵn. Thư viện có sẵn kịch bản mẫu KB1–KB3 và **40 kịch bản của kế hoạch tuần** (nhấn **Kế hoạch tuần**, có mã như L1, K3, T2, S4 và chữ cái đầu là kênh NS, SH, TV, TL). Gõ vào ô **Tìm** để lọc, ví dụ **K5**, **lich bloc**, **TV**. Bấm vào một kịch bản để xem từng cảnh: quay gì, lời đọc, chữ trên màn hình, số giây.

Ô **[kiểm tra]** trong lời đọc

Một số kịch bản có chỗ để trống như **[kiểm tra]** hoặc **[giá giả]**. Xem hàng thật hoặc trang sản phẩm rồi **sửa câu đó bằng thông tin thật** ở tab Dựng video. Nếu để nguyên, app báo đỏ và **không cho xuất video**, vì giọng AI sẽ đọc luôn chữ “kiểm tra”. Giá trong kịch bản lấy theo giá hàng ngày 05/10, cần so lại với giá lúc đăng.

Cách 2: Bóc kịch bản từ video đối thủ đang bán chạy.

1. **Dán link (nhANH NHẤT):** trên TikTok bấm **Chia sẻ** rồi **Sao chép liên kết**, dán vào ô hoặc link video. App tự tải video về.
2. **Hoặc upload file:** nếu link báo lỗi (video riêng tư, cần đăng nhập), tải video về máy (TikTok: **Chia sẻ** rồi **Lưu video**), sau đó chọn file ở ô **Video đối thủ**.
3. Ghi chú thêm nếu muốn (ví dụ “top 1 ngành tranh Nề Nếp”).
4. Bấm **Phân tích kịch bản** và đợi 1–2 phút. Kịch bản mới hiện trong thư viện với nhãn **Đối thủ**.

Viết lại cho sản phẩm nhà: mở kịch bản, kéo xuống phần **Viết lại cho sản phẩm của tôi**, điền tên sản phẩm, giá, quy cách, điểm nổi bật, rồi bấm **Viết lại bằng AI**. Bản mới có nhãn **Đã viết lại**. Nếu AI báo **Cần bổ sung** (ví dụ thiếu giá), hãy điền thêm thông tin.

Có thể sửa tay mọi ô trong bảng các cảnh rồi bấm **Lưu thay đổi**.

Hình 4. Tab Kịch bản: bóc kịch bản đối thủ (trái trên), thư viện kịch bản (trái dưới), chi tiết từng cảnh (phải).

Hình 5. Viết lại kịch bản cho sản phẩm nhà. Chỉ điền thông tin đúng sự thật; ô nào để trống thì AI sẽ không bịa ra.

Quy tắc nội dung

- Không chép nguyên văn lời đối thủ; luôn bấm “Viết lại”.
- Giá nói trong video phải đúng giá lúc đăng.
- Không bịa bình luận hay đánh giá của khách.
- Với tranh tôn giáo, phong thủy: không hứa tài lộc hay công dụng.


4 Quay và upload video nguồn (tab “2. Video nguồn”)

Quay theo cột “Cảnh quay” của kịch bản:

- **Quay dọc**, đủ sáng, cầm chắc tay. **Mỗi cảnh quay 8–12 giây**: lời đọc của mỗi cảnh dài khoảng 6–12 giây, cảnh quay ngắn hơn thì app phải quay chậm hoặc dừng hình cho đủ, nhìn không đẹp.
- Mỗi cảnh quay dư ra 1–2 giây ở đầu và cuối để dễ cắt.
- Không cần thu tiếng nói: app tự lồng giọng đọc.

Chuyển video từ điện thoại sang máy tính bằng cáp, Google Drive, hoặc Zalo PC. Nếu dùng Zalo, phải gửi **dạng file**: gửi dạng video thì Zalo nén làm mờ.

Upload: ở tab **2. Video nguồn**, kéo thả các video vào khung (chọn được nhiều file cùng lúc). Mỗi video hiện nhãn **Đang xử lý**; khoảng vài chục giây sau sẽ hiện ảnh và số đoạn. App tự chia video thành các đoạn ngắn để chọn cảnh. Video quay bằng iPhone (HDR) được chỉnh màu tự động.




Hình 6. Tab Video nguồn sau khi upload: mỗi video hiện ảnh, độ dài và số đoạn đã chia.

5 Dựng và xuất video (tab “3. Dựng video”)


1. Ở tab **1. Kịch bản**, mở kịch bản muốn dùng và bấm **Dựng video từ kịch bản này →**. App chuyển sang tab Dựng video với đủ các cảnh.
2. **Chọn đoạn video cho từng cảnh**, có 2 cách:
 - Bấm **AI ghép cảnh tự động**: AI tự chọn đoạn phù hợp, và báo khung vàng **Cần quay thêm** nếu thiếu cảnh.
 - Hoặc tự chọn: ở mỗi cảnh bấm **Chọn đoạn**, bấm vào ảnh đoạn muốn dùng, rồi bấm **Dùng đoạn này**. Muốn cắt chính xác thì xem video và dùng nút “Bắt đầu = vị trí đang xem”.
3. **Kiểm tra lời đọc**: sửa chữ trong ô **Lời đọc** cho tự nhiên, bấm **Nghe thử lời đọc**. Nên để câu ngắn, khoảng 3–4 chữ mỗi giây.
4. **Chữ trên màn hình**: ngắn gọn, tối đa khoảng 8 chữ mỗi dòng. Chọn vị trí Trên (hook), Giữa (CTA) hoặc Dưới.
5. **Nhạc nền**: để **Tự tạo nhạc Tết** (không lo bản quyền), chọn **Không nhạc** nếu sẽ thêm nhạc trong app TikTok, hoặc bấm **Upload nhạc riêng**.
6. Bấm **Xuất video**. Thanh trên cùng hiện tiến độ; mỗi video mất khoảng 1–3 phút.
7. Video xong hiện ở mục **Video đã xuất** cuối trang: xem thử, rồi bấm **Tải về**.
8. Bấm **Sao chép caption** để dán vào lúc đăng TikTok.

App tự lo phần khớp nhịp

- Mỗi cảnh dài đúng bằng lời đọc; đoạn quay ngắn hơn lời thì app tự kéo dài hoặc quay chậm.
- Phụ đề chạy theo lời đọc.
- Chữ tự tránh vùng nút bấm và caption của TikTok.
- Nhạc tự nhỏ lại khi có giọng đọc.



Hình 7. Tab Dựng video. Thanh trên cùng là nút AI ghép cảnh, Xuất video và các lựa chọn giọng đọc, nhạc, khung hình; bên dưới là từng cảnh.



Hình 8. Hộp chọn đoạn video: bấm một ảnh đoạn (viền đỏ) rồi bấm “Dùng đoạn này”.

Làm nhiều video từ 1 kịch bản

- Ở tab Dựng video có dòng **Hook khác cho cảnh 1**: bấm một hook để thay, rồi xuất thêm bản mới.
- Có thể đổi đoạn video hoặc giọng đọc (nam/nữ) để các video không trùng nhau.

6

Tắt app và sao lưu

- **Tắt app:** đóng cửa sổ đen.
- **Mọi dữ liệu** (video nguồn, kịch bản, video đã xuất) nằm trong thư mục `D:\TikTokVideoStudio\data`. **Không xóa thư mục này.**
- **Sao lưu:** cuối tuần, copy thư mục `data` sang ổ khác, NAS hoặc Google Drive. **API key không nằm trong thư mục này** mà lưu riêng trong `%APPDATA%\TikTokVideoStudio`, nên sao lưu `data` không làm lộ key. Cài lại Windows thì phải nhập lại key.
- Video đã xuất nằm trong `data\projects\`. Có thể mở trực tiếp bằng File Explorer.

Phần C · Xử lý lỗi thường gặp

#	Hiện tượng	Cách xử lý
C1	Cửa sổ đen báo “Chưa cài Python”, gõ <code>python</code> thì Microsoft Store tự mở, hoặc báo “not recognized”	Python chưa được thêm vào PATH. Cài lại Python và tick “ Add python.exe to PATH ” (bước A1). Nếu Store vẫn mở, vào Settings, chọn Apps, rồi Advanced app settings, rồi App execution aliases , và tắt 2 dòng <code>python.exe</code> / <code>python3.exe</code> .
C2	Cửa sổ đen báo “Canh bao: chưa thay ffmpeg”, hoặc lúc xuất video báo lỗi	Làm lại bước A2. Sau khi cài xong phải đóng cửa sổ đen và bấm đúp chạy_app.bat lại.
C3	“Lỗi cài thư viện, kiểm tra mạng Internet”	Kiểm tra mạng, rồi chạy lại <code>chạy_app.bat</code> . Nếu vẫn lỗi, xóa thư mục <code>.venv</code> trong thư mục app rồi chạy lại.
C4	Trình duyệt báo “This site can’t be reached” / không kết nối được	Cửa sổ đen đã bị đóng. Bấm đúp <code>chạy_app.bat</code> để mở lại, đợi vài giây rồi tải lại trang (F5).
C5	Cửa sổ đen báo “address already in use” hoặc “port 8000”	App đã đang chạy ở một cửa sổ đen khác. Dừng cửa sổ đó, hoặc đóng hết cửa sổ đen rồi mở lại.
C6	Bấm Nghe thử giọng đọc báo lỗi “Không gọi được giọng Edge”	Kiểm tra Internet. Nếu mạng công ty chặn dịch vụ này, báo quản lý để lấy key Azure hoặc FPT.AI và nhập ở tab Cài đặt.
C7	Nút AI bị mờ, hoặc báo “API key không hợp lệ”	Vào tab Cài đặt, dán lại API key đúng và bấm Lưu. Nếu báo “giới hạn tần suất” thì đợi vài phút rồi thử lại.
C8	Video nguồn hiện nhãn Lỗi	File có thể bị hỏng hoặc chưa tải xong. Chép lại file từ điện thoại rồi upload lại.
C9	Xuất video báo “Cảnh X chưa chọn đoạn video”	Cảnh đó chưa có đoạn. Bấm Chọn đoạn ở cảnh đó, hoặc bấm AI ghép cảnh tự động.
C10	Chữ tiếng Việt trong video bị lỗi font, mất dấu	Chụp màn hình video lỗi, gửi quản lý.
C11	Bóc kịch bản báo “Không tải được video từ link”	Mở link trên trình duyệt xem còn xem được không. Video riêng tư, đã xóa hoặc cần đăng nhập thì không tải được: hãy tải video về máy rồi upload file. Nếu mọi link đều lỗi, tắt app và mở lại để app tự cập nhật công cụ tải.
C12	Xuất video báo “Còn ô chưa điền trong lời đọc...”	Cảnh được nêu còn chữ trong ngoặc vuông như <code>[kiểm tra]</code> . Sửa câu đó bằng thông tin thật rồi xuất lại.
C13	Windows hiện “Windows protected your PC” khi bấm <code>chạy_app.bat</code>	Bấm More info , rồi Run anyway . Đây là cảnh báo bình thường với file tự tạo trong công ty.

C14	Bấm tạo hàng loạt báo “Đang có một đợt tạo video chạy”	App chỉ chạy một đợt tại một thời điểm. Đợt đợt đang chạy xong, hoặc bấm Dừng ở đợt đó (app dừng sau khi dựng xong video đang làm).
C15	Vài video ở trạng thái Cần điền hoặc Lỗi khi chạy xong	Cần điền: sửa kịch bản như bảng ở bước 2 phần B. Lỗi: đọc dòng chữ đỏ bên dưới tên video (thường là mạng hoặc giọng đọc), khắc phục rồi bấm Tiếp tục , app chỉ làm lại các video bị lỗi.
C16	Trên đầu app có khung vàng “ffmpeg trên máy thiếu chức năng...”, hoặc xuất video báo “thiếu bộ lọc”	Máy đang dùng bản ffmpeg rút gọn. Cài bản đầy đủ theo bước 2 phần A (<code>winget install --id Gyan.FFMpeg -e</code> hoặc bản full ở gyan.dev), đóng cửa sổ đen rồi mở lại app.
C17	Cửa sổ đen báo “Canh bao: nen dung Python 3.12 hoac 3.13” hoặc “Loi cai thu vien”	Bản Python quá mới hoặc quá cũ. Gỡ Python, cài Python 3.12.x như bước 1 phần A, xóa thư mục <code>.venv</code> trong thư mục app rồi mở lại.

Khi cần báo lỗi cho quản lý, gửi kèm

1. Ảnh chụp trang app (có dòng báo lỗi).
2. Ảnh chụp cửa sổ đen (kéo xuống cuối).
3. Mô tả vừa bấm nút gì.

Phần D · Dùng chung 1 máy cho cả nhóm (tùy chọn)

Nếu muốn chỉ cài trên 1 máy mạnh và các máy khác trong văn phòng dùng qua trình duyệt:

1. **Trên máy chính:** chuột phải vào shortcut chạy_app.bat ngoài Desktop, chọn **Properties**. Ở ô **Target**, thêm vào cuối một dấu cách và `--host 0.0.0.0`, rồi bấm OK. Mở app bằng shortcut này. Khi Firewall hỏi, bấm **Allow access** cho **Private networks**.
2. **Xem địa chỉ IP của máy chính:** mở `cmd`, gõ `ipconfig`, rồi tìm dòng **IPv4 Address** (ví dụ `192.168.1.25`).
3. **Trên các máy khác cùng mạng,** mở Chrome và gõ `http://192.168.1.25:8000` (thay bằng IP vừa xem).

Chỉ dùng trong mạng nội bộ

- App không có đăng nhập, nên ai vào được mạng văn phòng đều dùng được. Không mở ra Internet.
- Máy chính phải bật và mở cửa sổ đen thì các máy khác mới dùng được.
- Nhiều người cùng xuất video một lúc sẽ chậm hơn.