

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng TikTok Video Studio trên Windows

App dựng video bán hàng TikTok: quay source → lấy kịch bản đối thủ → lồng giọng đọc tiếng Việt → chữ và phụ đề → xuất video dọc 9:16.

THỜI GIAN CÀI LẮN ĐẦU
khoảng 20 phút

MÁY TÍNH
Windows 10 hoặc 11 (64-bit)

PHIÊN BẢN TÀI LIỆU
05/10/2026

Trước khi bắt đầu, chuẩn bị

- ☐ Máy tính Windows 10/11, có Internet, còn trống ít nhất **3 GB** ổ đĩa.
- ☐ File **TikTokVideoStudio.zip** do quản lý gửi (qua Zalo hoặc email).
- ☐ **Anthropic API key** do quản lý cung cấp (một dãy ký tự bắt đầu bằng `sk-ant-`). Key này phát sinh chi phí theo lượt dùng: **không gửi cho người ngoài công ty**.
- ☐ File logo shop dạng PNG nền trong suốt (nếu có).

Nội dung

- Phần A · Cài đặt (làm 1 lần)
 - Cài Python
 - Cài ffmpeg
 - Giải nén app
 - Chạy app lần đầu
 - Cài đặt trong app
- Phần B · Làm video hằng ngày
 - Mở app
 - Lấy kịch bản
 - Quay và upload video nguồn
 - Dựng và xuất video
 - Tắt app, sao lưu
- Phần C · Xử lý lỗi thường gặp
- Phần D · Dùng chung 1 máy cho cả nhóm (tùy chọn)

Phần A · Cài đặt (chỉ làm 1 lần trên mỗi máy)

1 Cài Python

1. Mở trình duyệt, vào python.org/downloads.
2. Bấm nút vàng **Download Python 3.x** (bản 3.12 trở lên), rồi mở file vừa tải về.
3. Ở màn hình cài đặt đầu tiên, **tick vào ô “Add python.exe to PATH”** ở phía dưới cửa sổ.
4. Bấm **Install Now** và đợi đến khi hiện “Setup was successful”, rồi bấm **Close**.

Quan trọng nhất của cả bước 1

Nếu quên tick ô “Add python.exe to PATH”, app sẽ không chạy. Khi đó, mở lại file cài Python, chọn **Uninstall**, rồi cài lại và nhớ tick ô này.

Kiểm tra: bấm nút Start, gõ `cmd`, Enter để mở cửa sổ Command Prompt. Gõ lệnh dưới rồi Enter:

```
python --version
```

Hiện dòng `Python 3.12.x` (hoặc số cao hơn) là đúng. Nếu cửa sổ Microsoft Store tự mở ra hoặc báo “not recognized”, xem mục C1 ở Phần C.

2 Cài ffmpeg (bộ xử lý video)

Cách nhanh (khuyến dùng):

1. Bấm Start, gõ `PowerShell`, bấm **Windows PowerShell**.
2. Gõ (hoặc dán) lệnh dưới rồi Enter. Nếu được hỏi đồng ý điều khoản thì gõ `Y` rồi Enter.

```
winget install --id Gyan.FFmpeg -e
```

3. Đợi đến khi hiện “Successfully installed”, rồi **đóng PowerShell**.
4. **Kiểm tra:** mở một cửa sổ `cmd` **mới**, gõ `ffmpeg -version` rồi Enter. Hiện dòng bắt đầu bằng “ffmpeg version ...” là đúng.

Nếu máy báo “winget is not recognized” (cách thủ công)

1. Vào gyan.dev/ffmpeg/builds, mục *release builds*, tải file **ffmpeg-release-full.7z**.
2. Giải nén file đó. Windows 11 mở trực tiếp được; Windows 10 cần cài thêm 7-Zip (7-zip.org).
3. Đổi tên thư mục vừa giải nén thành `ffmpeg` rồi chép vào ổ `C:\`. Kết quả phải có file `C:\ffmpeg\bin\ffmpeg.exe`.
4. Bấm Start, gõ `environment`, chọn **Edit the system environment variables**, rồi bấm **Environment Variables...**.
5. Ở ô phía trên (*User variables*), chọn dòng **Path** và bấm **Edit...**, tiếp theo bấm **New** và gõ `C:\ffmpeg\bin`. Bấm **OK** 3 lần để đóng hết.
6. Mở cửa sổ `cmd` mới và kiểm tra bằng `ffmpeg -version`.

3 Giải nén app

1. Chuột phải vào file **TikTokVideoStudio.zip**, chọn **Extract All...** (Giải nén tất cả).
2. Ở ô đường dẫn, gõ **D:** (máy không có ổ D thì gõ **C:**), rồi bấm **Extract**.
3. Kết quả là thư mục **D:\TikTokVideoStudio**, bên trong có file **chay_app.bat**.

Lưu ý

- Đường dẫn thư mục **không dùng tiếng Việt có dấu** (tránh kiểu **D:\Tài liệu\...**).
- Không chạy app ngay bên trong file zip: phải giải nén ra trước.
- Không để trong thư mục OneDrive hoặc Desktop đang đồng bộ, vì video xuất ra khá nặng.

4 Chạy app lần đầu

1. Mở thư mục **D:\TikTokVideoStudio** và **bấm đúp vào file chay_app.bat**.
2. Nếu Windows hiện bằng xanh “*Windows protected your PC*”: bấm **More info**, rồi **Run anyway**.
3. Một cửa sổ đen hiện ra với dòng “*Lan dau chay: dang cai dat...*”. Lần đầu mất khoảng **2–5 phút** để tự tải thư viện; các lần sau chỉ vài giây.
4. Xong, trình duyệt tự mở trang **http://127.0.0.1:8000**. Nếu không tự mở, hãy mở Chrome và gõ địa chỉ này.
5. Nếu Windows Firewall hỏi quyền cho Python: tick **Private networks**, rồi bấm **Allow access**.

Giữ cửa sổ đen luôn mở trong lúc dùng app

Cửa sổ đen chính là app đang chạy. Đóng cửa sổ này thì app tắt và trang web báo lỗi kết nối.

Mẹo: tạo biểu tượng ngoài màn hình

Chuột phải vào **chay_app.bat**, chọn **Send to** rồi **Desktop (create shortcut)**. Hằng ngày chỉ cần bấm đúp biểu tượng này.

5 Cài đặt trong app (1 lần)

Trên trang app, bấm tab **Cài đặt** ở góc trên:

1. **Anthropic API key**: dán key quản lý gửi. Không có key thì app vẫn dựng video được, nhưng không dùng được các nút AI (bóc kịch bản, viết lại, ghép cảnh tự động).
2. **Giọng đọc mặc định**: chọn **Microsoft Edge (miễn phí)**, giọng **Hoài My** (nữ) hoặc **Nam Minh** (nam). Bấm **Nghe thử** để kiểm tra có tiếng.
3. **Tốc độ đọc**: để **0**. Muốn đọc nhanh hơn kiểu TikTok thì đặt **10 – 20**.
4. **Thương hiệu**: gõ tên shop và bấm **Upload logo** (file PNG nền trong suốt).
5. Bấm **Lưu cài đặt**.

Ô Azure và FPT.AI để trống, trừ khi quản lý đưa key riêng.

TikTok Video Studio 1. Kịch bản 2. Video nguồn 3. Dựng video **Cài đặt**

AI (Claude)

Dùng để bóc kịch bản đối thủ, viết lại lời cho sản phẩm và tự ghép cảnh. Lấy key tại console.anthropic.com.

Anthropic API key

Giọng đọc mặc định

Nhà cung cấp: Giọng: Tốc độ đọc (%):

Azure Speech key: Azure region: FPT.AI API key:

Thương hiệu

Tên shop:

Hình 1. Tab Cài đặt: dán API key, chọn giọng đọc, upload logo, rồi bấm “Lưu cài đặt”.

Phần B · Làm video hằng ngày

App có 3 tab chính, làm lần lượt từ trái sang phải: **1. Kịch bản**, **2. Video nguồn**, **3. Dựng video**.

1

Mở app

Bấm đúp biểu tượng **chay_app.bat** (ngoài Desktop). Đợi trình duyệt mở trang app. Nhớ giữ cửa sổ đen mở.

2

Lấy kịch bản (tab “1. Kịch bản”)

Cách 1: Dùng kịch bản có sẵn. Thư viện có sẵn kịch bản mẫu KB1–KB3 và **40 kịch bản của kế hoạch tuần** (nhấn **Kế hoạch tuần**, có mã như L1, K3, T2, S4 và chữ cái đầu là kênh NS, SH, TV, TL). Gõ vào ô **Tìm** để lọc, ví dụ **K5**, **lich bloc**, **TV**. Bấm vào một kịch bản để xem từng cảnh: quay gì, lời đọc, chữ trên màn hình, số giây.

Ô [kiểm tra] trong lời đọc

Một số kịch bản có chỗ để trống như **[kiểm tra]** hoặc **[giá giả]**. Xem hàng thật hoặc trang sản phẩm rồi **sửa câu đó bằng thông tin thật** ở tab Dựng video. Nếu để nguyên, app báo đỏ và **không cho xuất video**, vì giọng AI sẽ đọc luôn chữ “kiểm tra”. Giá trong kịch bản lấy theo giá hàng ngày 05/10, cần so lại với giá lúc đăng.

Cách 2: Bóc kịch bản từ video đối thủ đang bán chạy.

- Dán link (nhANH NHẤT):** trên TikTok bấm **Chia sẻ** rồi **Sao chép liên kết**, dán vào ô **hoặc link video**. App tự tải video về.
- Hoặc upload file:** nếu link báo lỗi (video riêng tư, cần đăng nhập), tải video về máy (TikTok: **Chia sẻ** rồi **Lưu video**), sau đó chọn file ở ô **Video đối thủ**.
- Ghi chú thêm nếu muốn (ví dụ “top 1 ngành tranh Nề Nếp”).
- Bấm **Phân tích kịch bản** và đợi 1–2 phút. Kịch bản mới hiện trong thư viện với nhãn **Đối thủ**.

Viết lại cho sản phẩm nhà: mở kịch bản, kéo xuống phần **Viết lại cho sản phẩm của tôi**, điền tên sản phẩm, giá, quy cách, điểm nổi bật, rồi bấm **Viết lại bằng AI**. Bản mới có nhãn **Đã viết lại**. Nếu AI báo **Cần bổ sung** (ví dụ thiếu giá), hãy điền thêm thông tin.

Có thể sửa tay mọi ô trong bảng các cảnh rồi bấm **Lưu thay đổi**.

#	Cảnh quay	Lời đọc	Chữ trên màn hình	Giây
1	0–3s: Cận tay mẹ vuốt phẳng tranh trên bàn học	Có những điều bố mẹ ngại nói, nên bố mẹ treo nó lên tường.	Những điều bố mẹ chưa từng nói với con Trên	3
2	3–12s: Đọc chậm 2–3 câu đắt nhất trong tranh, máy lia theo		Trên	9
3	12–20s: Treo lên góc học tập, con đi học về đứng đọc (quay lưng)		Trên	8
4	20–27s: Cận chất canvas, khổ 30x40 cạnh bàn học để thấy	Có bản bé trai, bé gái, in được tên con.	Khổ 30x40 · canvas Trên	7
5	CTA		Mẫu 30x40 chỉ 48k	3

Hình 2. Tab Kịch bản: bóc kịch bản đối thủ (trái trên), thư viện kịch bản (trái dưới), chi tiết từng cảnh (phải).

Hình 3. Viết lại kịch bản cho sản phẩm nhà. Chỉ điền thông tin đúng sự thật; ô nào để trống thì AI sẽ không bịa ra.

Quy tắc nội dung

- Không chép nguyên văn lời đối thủ; luôn bấm “Viết lại”.
- Giá nói trong video phải đúng giá lúc đăng.
- Không bịa bình luận hay đánh giá của khách.
- Với tranh tôn giáo, phong thủy: không hứa tài lộc hay công dụng.


3 Quay và upload video nguồn (tab “2. Video nguồn”)

Quay theo cột “Cảnh quay” của kịch bản:

- **Quay dọc**, mỗi cảnh 3–10 giây, đủ sáng, cầm chắc tay.
- Mỗi cảnh quay dư ra 1–2 giây ở đầu và cuối để dễ cắt.
- Không cần thu tiếng nói: app tự lồng giọng đọc.

Chuyển video từ điện thoại sang máy tính bằng cáp, Google Drive, hoặc Zalo PC. Nếu dùng Zalo, phải gửi **dạng file**: gửi dạng video thì Zalo nén làm mờ.

Upload: ở tab **2. Video nguồn**, kéo thả các video vào khung (chọn được nhiều file cùng lúc). Mỗi video hiện nhãn **Đang xử lý**; khoảng vài chục giây sau sẽ hiện ảnh và số đoạn. App tự chia video thành các đoạn ngắn để chọn cảnh. Video quay bằng iPhone (HDR) được chỉnh màu tự động.




Hình 4. Tab Video nguồn sau khi upload: mỗi video hiện ảnh, độ dài và số đoạn đã chia.

4 Dựng và xuất video (tab “3. Dựng video”)


1. Ở tab **1. Kịch bản**, mở kịch bản muốn dùng và bấm **Dựng video từ kịch bản này →**. App chuyển sang tab Dựng video với đủ các cảnh.
2. **Chọn đoạn video cho từng cảnh**, có 2 cách:
 - Bấm **AI ghép cảnh tự động**: AI tự chọn đoạn phù hợp, và báo khung vàng **Cần quay thêm** nếu thiếu cảnh.
 - Hoặc tự chọn: ở mỗi cảnh bấm **Chọn đoạn**, bấm vào ảnh đoạn muốn dùng, rồi bấm **Dùng đoạn này**. Muốn cắt chính xác thì xem video và dùng nút “Bắt đầu = vị trí đang xem”.
3. **Kiểm tra lời đọc**: sửa chữ trong ô **Lời đọc** cho tự nhiên, bấm **Nghe thử lời đọc**. Nên để câu ngắn, khoảng 3–4 chữ mỗi giây.
4. **Chữ trên màn hình**: ngắn gọn, tối đa khoảng 8 chữ mỗi dòng. Chọn vị trí Trên (hook), Giữa (CTA) hoặc Dưới.
5. **Nhạc nền**: để **Tự tạo nhạc Tết** (không lo bản quyền), chọn **Không nhạc** nếu sẽ thêm nhạc trong app TikTok, hoặc bấm **Upload nhạc riêng**.
6. Bấm **Xuất video**. Thanh trên cùng hiện tiến độ; mỗi video mất khoảng 1–3 phút.
7. Video xong hiện ở mục **Video đã xuất** cuối trang: xem thử, rồi bấm **Tải về**.
8. Bấm **Sao chép caption** để dán vào lúc đăng TikTok.

App tự lo phần khớp nhịp

- Mỗi cảnh dài đúng bằng lời đọc; đoạn quay ngắn hơn lời thì app tự kéo dài hoặc quay chậm.
- Phụ đề chạy theo lời đọc.
- Chữ tự tránh vùng nút bấm và caption của TikTok.
- Nhạc tự nhỏ lại khi có giọng đọc.



Hình 5. Tab Dựng video. Thanh trên cùng là nút AI ghép cảnh, Xuất video và các lựa chọn giọng đọc, nhạc, khung hình; bên dưới là từng cảnh.



Hình 6. Hộp chọn đoạn video: bấm một ảnh đoạn (viền đỏ) rồi bấm “Dùng đoạn này”.

Làm nhiều video từ 1 kịch bản

- Ở tab Dựng video có dòng **Hook khác cho cảnh 1**: bấm một hook để thay, rồi xuất thêm bản mới.
- Có thể đổi đoạn video hoặc giọng đọc (nam/nữ) để các video không trùng nhau.

5

Tắt app và sao lưu

- **Tắt app:** đóng cửa sổ đen.
- **Mọi dữ liệu** (video nguồn, kịch bản, video đã xuất) nằm trong thư mục `D:\TikTokVideoStudio\data`. **Không xóa thư mục này.**
- **Sao lưu:** cuối tuần, copy thư mục `data` sang ổ khác, NAS hoặc Google Drive.
- Video đã xuất nằm trong `data\projects\`. Có thể mở trực tiếp bằng File Explorer.

Phần C · Xử lý lỗi thường gặp

#	Hiện tượng	Cách xử lý
C1	Cửa sổ đen báo “Chưa cài Python”, gõ <code>python</code> thì Microsoft Store tự mở, hoặc báo “not recognized”	Python chưa được thêm vào PATH. Cài lại Python và tick “ Add python.exe to PATH ” (bước A1). Nếu Store vẫn mở, vào Settings, chọn Apps, rồi Advanced app settings, rồi App execution aliases , và tắt 2 dòng <code>python.exe / python3.exe</code> .
C2	Cửa sổ đen báo “Canh bao: chưa thay ffmpeg”, hoặc lúc xuất video báo lỗi	Làm lại bước A2. Sau khi cài xong phải đóng cửa sổ đen và bấm đúp chạy_app.bat lại.
C3	“Lỗi cài thư viện, kiểm tra mạng Internet”	Kiểm tra mạng, rồi chạy lại <code>chạy_app.bat</code> . Nếu vẫn lỗi, xóa thư mục <code>.venv</code> trong thư mục app rồi chạy lại.
C4	Trình duyệt báo “This site can’t be reached” / không kết nối được	Cửa sổ đen đã bị đóng. Bấm đúp <code>chạy_app.bat</code> để mở lại, đợi vài giây rồi tải lại trang (F5).
C5	Cửa sổ đen báo “address already in use” hoặc “port 8000”	App đã đang chạy ở một cửa sổ đen khác. Dừng cửa sổ đó, hoặc đóng hết cửa sổ đen rồi mở lại.
C6	Bấm Nghe thử giọng đọc báo lỗi “Không gọi được giọng Edge”	Kiểm tra Internet. Nếu mạng công ty chặn dịch vụ này, báo quản lý để lấy key Azure hoặc FPT.AI và nhập ở tab Cài đặt.
C7	Nút AI bị mờ, hoặc báo “API key không hợp lệ”	Vào tab Cài đặt, dán lại API key đúng và bấm Lưu. Nếu báo “giới hạn tần suất” thì đợi vài phút rồi thử lại.
C8	Video nguồn hiện nhãn Lỗi	File có thể bị hỏng hoặc chưa tải xong. Chép lại file từ điện thoại rồi upload lại.
C9	Xuất video báo “Cảnh X chưa chọn đoạn video”	Cảnh đó chưa có đoạn. Bấm Chọn đoạn ở cảnh đó, hoặc bấm AI ghép cảnh tự động.
C10	Chữ tiếng Việt trong video bị lỗi font, mất dấu	Chụp màn hình video lỗi, gửi quản lý.
C11	Bóc kịch bản báo “Không tải được video từ link”	Mở link trên trình duyệt xem còn xem được không. Video riêng tư, đã xóa hoặc cần đăng nhập thì không tải được: hãy tải video về máy rồi upload file. Nếu mọi link đều lỗi, tắt app và mở lại để app tự cập nhật công cụ tải.
C12	Xuất video báo “Còn ô chưa điền trong lời đọc...”	Cảnh được nêu còn chữ trong ngoặc vuông như <code>[kiểm tra]</code> . Sửa câu đó bằng thông tin thật rồi xuất lại.
C13	Windows hiện “Windows protected your PC” khi bấm <code>chạy_app.bat</code>	Bấm More info , rồi Run anyway . Đây là cảnh báo bình thường với file tự tạo trong công ty.

Khi cần báo lỗi cho quản lý, gửi kèm

1. Ảnh chụp trang app (có dòng báo lỗi).
2. Ảnh chụp cửa sổ đen (kéo xuống cuối).
3. Mô tả vừa bấm nút gì.

Phần D · Dùng chung 1 máy cho cả nhóm (tùy chọn)

Nếu muốn chỉ cài trên 1 máy mạnh và các máy khác trong văn phòng dùng qua trình duyệt:

1. **Trên máy chính:** chuột phải vào shortcut chạy_app.bat ngoài Desktop, chọn **Properties**. Ở ô **Target**, thêm vào cuối một dấu cách và `--host 0.0.0.0`, rồi bấm OK. Mở app bằng shortcut này. Khi Firewall hỏi, bấm **Allow access** cho **Private networks**.
2. **Xem địa chỉ IP của máy chính:** mở `cmd`, gõ `ipconfig`, rồi tìm dòng **IPv4 Address** (ví dụ `192.168.1.25`).
3. **Trên các máy khác cùng mạng,** mở Chrome và gõ `http://192.168.1.25:8000` (thay bằng IP vừa xem).

Chỉ dùng trong mạng nội bộ

- App không có đăng nhập, nên ai vào được mạng văn phòng đều dùng được. Không mở ra Internet.
- Máy chính phải bật và mở cửa sổ đen thì các máy khác mới dùng được.
- Nhiều người cùng xuất video một lúc sẽ chậm hơn.