1. Create account

Vào trang <u>cloud.google.com</u> click vào góc trên bên phải "SIGN UP" Sử dụng thẻ **debit/credit** (VISA, Mastercard, JCB, American Express) để đăng kí tài khoản.

2. Edit quotas

IAM&Admin --> Quotas

Click "Upgrade Account"

Chon "GPU K80 us-west" --> Edit quotas

Limit: 1


Jusification: For Deep Learning research purposes hoặc Studying Deep Learning course

3. Launch GPU Machine

Create SSH key:

Với Linux/Mac OS:

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C <YOUR_NAME>
cd ~
cat .ssh/id rsa.pub
```




Với Windows:

Download putty: http://www.putty.org/ Sử dụng putty KeyGen. Click ngẫu nhiên, sau đó sẽ chương trình sẽ sinh ra được ssh public key.

Đổi tên Key comment thành tên mình (hqphat)

Save publick key và private key




Vào phần "Compute Engine" --> "VM Instances" --> "Create Instane" để tạo máy GPU theo cấu hình trên. Copy public key đã tạo vào phần SSH keys khi tạo máy.

Sau khi tạo xong máy, 30s sau có thể ssh vào máy đó thông qua External IP address: Với Linux/MacOS:


ssh <IP ADDRESS>





Với Windows:

Mở puTTy, chọn phần Auth, load private key. Sau đó click "Open".



Nhập External Ip address vào ô "Host name (or IP address).

Nhập vào <YOUR_NAME> khi puTTy hiển thị "Login as"

4. Install CUDA Driver

https://cloud.google.com/compute/docs/gpus/add-gpus#install-driver-script

```
curl -0
http://developer.download.nvidia.com/compute/cuda/repos/ubuntu1604/x8
6_64/cuda-repo-ubuntu1604_8.0.61-1_amd64.deb
sudo dpkg -i cuda-repo-ubuntu1604_8.0.61-1_amd64.deb
sudo apt-get update
sudo apt-get install cuda-8-0

Kiểm tra install:
nvidia-smi
echo 'export CUDA_HOME=/usr/local/cuda' >> ~/.bashrc
echo 'export PATH=$PATH:$CUDA_HOME/bin' >> ~/.bashrc
echo 'export LD LIBRARY PATH=$CUDA HOME/lib64' >> ~/.bashrc
```

5. Install cuDNN

source ~/.bashrc

Download from https://developer.nvidia.com/cudnn (cuDNN v6.0 for CUDA 8.0 - cuDNN v6.0 Library for Linux) hoặc có thể download trong folder của khóa học.

Linux/MacOS:

```
scp cudnn-8.0-linux-x64-v6.0.tgz <IP ADDRESS>:/home/<YOUR NAME>
```

Windows:

Open cmd (Start \rightarrow Run \rightarrow cmd)

```
<IP_ADDRESS>:/home/<YOUR_NAME>

cd $HOME

tar xzvf cudnn-8.0-linux-x64-v6.0.tgz

sudo cp cuda/lib64/* /usr/local/cuda/lib64/

sudo cp cuda/include/cudnn.h /usr/local/cuda/include/
rm -rf ~/cuda
rm cudnn-8.0-linux-x64-v5.1.tgz
```

pscp -i private.ppk cudnn-8.0-linux-x64-v6.0.tgz

6. Install TensorFlow

sudo apt-get install python-dev python-pip libcupti-dev
(dùng python 2, nếu muốn dùng python 3 python3-dev python3-pip)
sudo pip install -U pip
sudo pip install tensorflow-gpu

7. Chú ý tắt máy sau khi sử dụng

Tắt máy sau khi sử dụng để tránh mất phí đáng tiếc. Tắt/bật máy có thể làm như sau:

- Vào trang cloud.google.com, click vào "CONSOLE" ở góc trên bên phải
- Click vào "Compute Engines" ở panel bên phải, chọn VM instances
- Chọn máy GPU để start/stop