## Programmation C++ Avancée Session 3 – Gestions des Ressources

Joel Falcou Guillaume Melquiond

Laboratoire de Recherche en Informatique

## Principe de RAII

### Objectifs

- Assurer la sûreté de la gestion des ressources
- Minimiser la gestion manuelle de la mémoire
- Simplifier la gestion des exceptions
- Assure une sémantique de valeur

#### Resource Acquisition Is Initialisation

#### Mise en œuvre

- Constructeurs = prise de ressource
- Destructeur = libération de ressource
- Gestion de la ressource au niveau du bloc

## Principe de RAII

#### Conséquences

- Certains membres deviennent spéciaux
- Allouer implique libérer
- Couplage entre destructeur et constructeurs

#### La Règle des Trois


Une classe se doit de disposer d'un constructeur par défaut, de copie, d'un destructeur et d'un opérateur d'affection dès que l'un de ces membres a une définition non triviale.

```
struct rule3
{
  rule3(const char* arg) : data(new char[std::strlen(arg)+1])
    std::strcpy(data, arg);
  ~rule3() { delete[] data; }
  rule3(const rule3& other)
    data = new char[std::strlen(other.data) + 1];
    std::strcpy(data, other.data);
```

```
rule3& operator=(const rule3& other)
{
   char* tmp_data = new char[std::strlen(other.data) + 1];
   std::strcpy(tmp_data, other.data);
   delete[] data;
   data = tmp_data;
   return *this;
}

private:
   char* data;
};
```

## Retour sur la sémantique de transfert



#### Conséquences

- A::A(A&&) et operator=(A&&) deviennent spéciaux
- Complexité accrue

4 of 11

## Copie, transfert, etc ...

### Règles d'apparition des membres spéciaux

- Si un constructeur non-trivial est déclaré, le constructeur par défaut n'est pas généré
- Si un destructeur virtuel est déclaré, le destructeur par défaut n'est pas déclaré
- Si un constructeur/affectation par rvalue est déclaré, alors
  - pas de constructeur par copie par défaut
  - pas d'affectation par défaut
- Si un constructeur par copie, par rvalue, un destructeur ou une affectation est défini, alors
  - □ pas de constructeur par rvalue par défaut
  - □ pas d'affectation par rvalue par défaut

6 of 11

```
struct rule5
  rule5(const char* arg) : data(new char[std::strlen(arg)+1])
    std::strcpy(data, arg);
  ~rule5() { delete[] data; }
  rule5(const rule5& o)
    data = new char[std::strlen(o.data) + 1];
    std::strcpy(data, o.data);
  rule5(rule5&& o) : data(o.data) { o.data = nullptr; }
```

```
rule5& operator=(const rule5& o)
 {
   char* tmp_data = new char[std::strlen(o.data) + 1];
   std::strcpy(tmp_data, o.data);
   delete[] data;
   data = tmp_data;
   return *this:
 rule5& operator=(rule5&& o)
 {
   delete[] data;
   data = o.data;
   o.data = nullptr;
   return *this;
 private:
 char* data;
6 of 11
```

# La règle du 0

#### **Principes**

- Application du Single Responsability Principle
- Séparation entre classe métier et ressource
- Au final, rien à écrire

#### Mise en pratique

- Conteneurs
- Pointeurs à sémantique riche
- Autres classes standards de ressources systèmes

```
struct rule0
{
  rule0(const std::string& arg) : data(arg) {}
  private:
   std::string data;
};
```

```
class proper_base
{
  public:
  proper_base(const proper_base&) = default;
  proper_base(proper_base&&) = default;
  proper_base& operator=(const proper_base&) = default;
  proper_base& operator=(proper_base&&) = default;
  virtual ~proper_base() = default;
};
```

## Pointeurs à sémantique riche

#### **Principes**

- Les pointeurs nus sont peu expressifs
- Emballage RAII de la gestion mémoire
- Pointeur nu = pointeur d'observation

#### Outils à disposition

- Sémantique de propriété : std::unique\_ptr
- Sémantique de partage : std::shared\_ptr
- Sémantique de partage faible : std::weak\_ptr

## std::unique\_ptr

#### **Principes**

- Pointeur à propriétaire unique
- Ne peut être copié mais seulement transféré
- Transfert = transfert de propriété

#### Mise en œuvre

```
#include <memory>
int main()
{
   std::unique_ptr<int> p1 = std::make_unique<int>(5);
   std::unique_ptr<int> p2 = p1; // ERREUR
   std::unique_ptr<int> p3 = std::move(p1);

   p3.reset();
   p1.reset();
}
```

#### **Principes**

- Pointeur à compteur de références
- Libère la mémoire lorsque aucune référence ne pointe sur lui
- Cycles gérés par std::weak\_ptr
- Conversion de this avec std::enable\_shared\_from\_this

```
#include <memory>
#include <iostream>
int main()
{
  std::shared_ptr<int> p1 = std::make_shared<int>(5);
  std::shared_ptr<int> p2 = p1;
  std::cout << *p1 << "\n";
  *p2 = 42;
  std::cout << *p1 << "\n";
  p1.reset();
  std::cout << *p2 << "\n";
  p2.reset();
```

11 of 11

```
int main()
  std::shared_ptr<int> p1 = std::make_shared<int>(5);
  std::weak_ptr<int> wp1 = p1;
    std::shared_ptr<int> p2 = wp1.lock();
    if (p2) std::cout << *p2 << '\n';</pre>
    else std::cout << "nope :(\n";</pre>
  p1.reset();
  std::shared_ptr<int> p3 = wp1.lock();
  if (p3) std::cout << *p3 << '\n';
  else std::cout << "nope :(\n";
}
```

```
template < class T > void foo(std::shared_ptr < T >) {}
struct bad {
  void bar() { foo(std::shared_ptr<bad>(this)); }
};
struct good : std::enable_shared_from_this<good> {
  void bar() { foo(shared_from_this()); }
};
int main()
{
  std::shared_ptr<bad> p(new bad);
  p->bar();
  p.reset(); // CRASH
```