

Tôi đã sửa xong và gửi lại file `player_ui.dart` đầy đủ ở trên. Tôi chưa chạy thử vì môi trường này không có Flutter, nên bạn build thử giúp tôi nhé.

Những gì đã đổi (chỉ trong `_nowPlayingView`, các phần còn lại giữ nguyên):

- **Bỏ `SafeArea` và `SingleChildScrollView`.** Inset của status bar và home indicator được cộng vào padding, nên nền phủ kín màn hình và không còn dải xám bị cắt ở trên và dưới.
- **Màn hình không cuộn được nữa.** Bố cục là nút trên cùng, ảnh bìa, tiêu đề, nút tim/chia sẻ/playlist, hộp lời bài hát, thanh tua rồi các nút điều khiển. Nút điều khiển luôn nằm sát đáy, không còn bị cắt.
- **Chỉ hộp lời bài hát cuộn được.** Hộp này giờ có `SingleChildScrollView` riêng và hiển thị toàn bộ lời, bỏ giới hạn `maxLines: 6`. Hộp chiếm phần chiều cao còn lại, nếu lời ngắn thì co vừa nội dung.
- **Ảnh bìa tự co theo chiều cao màn hình** (khoảng 26% chiều cao, tối thiểu 120, tối đa 224) để mọi thứ vừa khít. Trên màn rộng (tablet/web) vẫn là 288.
- **Nền mờ.** Thay `BackdropFilter` bằng `ImageFiltered` cộng một lớp nền đặc phía dưới, giống feed "Dành cho bạn", nên mép trên và dưới không còn nhạt hay xám.
- **Tên nghệ sĩ** thêm `maxLines: 1` và `ellipsis` để tên dài không đầy bố cục.

Nếu thấy lời bài hát bị quá thấp trên máy nhỏ (iPhone SE), bạn tăng `.26` xuống `.22` ở dòng `coverSize` để ảnh bìa nhỏ lại và dành chỗ cho lời.

Player ui

Mã DART

còn chỗ nào bị như vậy nữa bỏ nốt đi

Mình đang sửa nốt chỗ cuối cùng còn dùng `SafeArea` cắt nội dung (`appSlidePage` trong `design.dart`), lệnh trước bị lỗi mã hoá nên mình chạy lại.

Mình đã rà hết các file bạn gửi và chỉ còn đúng một chỗ có cùng lỗi: `appSlidePage` trong `design.dart`. Mình đã bỏ `SafeArea` ở đó, file gửi ở trên. Mình chưa chạy thử vì môi trường này không có Flutter.

Hàm này hiện chưa được gọi ở đâu nên không ảnh hưởng giao diện bạn đang dùng. Nếu sau này bạn dùng nó để mở một trang trượt, trang đó phải tự cộng

`MediaQuery.paddingOf(ctx)` vào padding. Mình ghi chú sẵn ngay trong code.

Các chỗ khác mình xem rồi và để nguyên:

- **Màn chính trên điện thoại** (`phoneScaffold`, `GlassScaffold`): kính phủ kín tới mép màn hình, nội dung cuộn xuyên qua thanh kính và có đệm `glassTop / glassBottom`, nên không bị cắt.

- **Feed "Dành cho bạn"**: nền mờ đã dùng `ImageFiltered`, không dùng `BackdropFilter`, nên mép không bị nhạt.
- **Trang chi tiết bài hát** (`song_detail.dart`): đã cộng `glassTop` và `glassBottom` vào padding.
- **appSheet** (danh sách phát, các hộp chọn): là thẻ nổi cách mép 12pt, `SafeArea` chỉ chứa lề dưới và không cắt nội dung cuộn.
- **tabletScaffold**: có `SafeArea`, nhưng bố cục tablet cố định (sidebar, header, nội dung, player đều có khung riêng), nên không có nội dung cuộn xuyên dưới thanh kính.
- **BackdropFilter trong GlassBar, GlassSurface và AppBackButton**: là hiệu ứng kính mờ chủ ý, không phải nguyên nhân.

Bạn cần thay hai file `player_ui.dart` và `design.dart` bằng bản mới. Chạy lại, nếu còn thấy dải lạ ở màn nào, bạn chụp màn đó gửi mình.

Design

Mã-DART

chỗ nào lỗi đây

Làm rõ ý nghĩa câu hỏi về lỗi của người dùng.

Mình hiểu là bạn hỏi các chỗ bị lỗi cụ thể nằm ở đâu. Có 3 chỗ, tất cả đã sửa trong 2 file mình gửi (số dòng theo file gốc của bạn):

1. **player_ui.dart**, dòng ~937 (`SafeArea` bao `SingleChildScrollView`): gây ra hai dải xám ở trên và dưới, và làm nút pause hoặc ảnh bìa bị cắt ngang. Đây là lỗi chính trong ảnh bạn chụp.
2. **player_ui.dart**, dòng ~922 (`BackdropFilter blur 40`): làm mép trên và dưới của nền bị nhạt và xám. Route `nowPlaying` có `opaque: false` nên blur lấy lẫn cả trang phía sau.
3. **design.dart**, dòng 879 (`appSlidePage`): cũng có `SafeArea` bao ngoài nội dung, nhưng hàm này chưa được gọi ở đâu nên chưa gây lỗi hiển thị.

Nếu ý bạn là sau khi thay file thì build bị lỗi, bạn dán nguyên thông báo lỗi (kèm số dòng) vào đây, mình sẽ sửa ngay. Mình chưa build được vì môi trường này không có Flutter.