

Università degli Studi di Milano Dipartimento di Informatica "Giovanni Degli Antoni" Corso di Laurea Triennale in Informatica

Architettura degli Elaboratori II Laboratorio

Controllo di flusso

Controllo di flusso nei linguaggi ad alto livello

```
Costrutti IF:

If(condizione){
    /*then*/
}

else {
}
```

```
Cicli (loops):

while (condizione) {
    fai qualcosa
}

while (condizione) {
    fai qualcosa
}

while (condizione)

for (init; condiz; passo) {
    fai qualcosa
}

while (condizione)
```

Controllo di flusso nei linguaggi ad alto livello

Per esempio (in Go)

```
voti := [] int { 28, 21, 30, 18, 18 }
somma := 0
for i := 0; i < 5; i++ {
    somma += voti[ i ]
}</pre>
```

Controllo di flusso nei linguaggi a basso livello

Il controllo di flusso a basso livello si ottiene cambiando, a runtime, l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire

- PC (program counter) = indirizzo della prossima istruzione da eseguire
- Di default PC viene automaticamente incrementato per andare all'istruzione successiva: PC PC+4 (ricorda: la differenza tra indirizzi contigui è 4 byte)
- Modifica del flusso: in PC viene scritto il target address di un'istruzione diversa dalla successiva

Come possiamo farlo? Con due tipologie di istruzioni:

- Salti incondizionati, detti «jump»: cambiano sempre l'indirizzo della prossima istruzione
- Salti condizionati, detti **«branch»**: cambiano l'indirizzo della prossima istruzione se si verifica una data **condizione**

Salti Incondizionati (Jump)

- **Incondizionato** significa che il salto viene **sempre** eseguito
- Istruzioni: j (jump), jr (jump register)

```
j INDIRIZZO # salta a un dato indirizzo
Esempio:

J 0x00400084

jr $rx# salta all'indirizzo contenuto in $rx
Esempio:

la $s1 0x00400084
jr $s1
```

Salti Incondizionati (Jump)

- Incondizionato significa che il salto viene sempre eseguito
- Istruzioni: j (jump), jr (jump register)

Ma come facciamo a conoscere l'indirizzo delle istruzioni a cui vogliamo saltare mentre scriviamo il nostro programma? Con le label

Label

- Se scriviamo "Label1: element" Assembler assocerà l'identificatore Label1 all'indirizzo di element
- element può essere un dato o un'istruzione, quindi le label possono essere usate sia nel segmento dati che nel segmento testo

```
Le posso dichiarare così
                                           .data
Nel codice array1 indicherà # dati ...
l'indirizzo di un array con 4 interi ← array1: .word 45 67 -3 7
                                 # dati ...
che sta nel segmento dati
                                           .text
                                          # istruzioni ...
   Nel codice blocco1 indicherà blocco1:
   l'indirizzo della add
                                           add $t0 $t0 $t1
                                          li $t2 4
                                          mul $t0 $t0
                                          # istruzioni ...
                                                                 Le posso usare così
                                           la $50 array1 - Carico un indirizzo nel registro
                                                                Salto alla add
                                           i bloccol
```

Label

- Se scriviamo "Label1: element" Assembler assocerà l'identificatore Label1 all'indirizzo di element
- element può essere un dato o un'istruzione, quindi le label possono essere usate sia nel segmento dati che nel segmento testo

```
Le posso dichiarare così
                                            .data
Nel codice array1 indicherà # dati ...
                                                                    Non devo preoccuparmi di
                                                                 conoscere i valori numerici degli
l'indirizzo di un array con 4 interi ← array1: .word 45 67 -3 7
                                  # dati ...
                                                                 indirizzi a cui dati e istruzioni
che sta nel segmento dati
                                                                   verranno memorizzate!
                                            .text
                                           # istruzioni ...
   Nel codice blocco1 indicherà
                              blocco1:
   l'indirizzo della add
                                           add $t0 $t0 $t1
                                           li $t2 4
                                           mul $t0 $t0
                                           # istruzioni ...
                                                                  Le posso usare così
                                            la $50 array1 - Carico un indirizzo nel registro
                                                               Salto alla add
                                            i bloccol
```

```
.text
.globl main
main:

li $t0 4
li $t1 5
j qui
li $t0 0

Quanto vale t0 alla fine?

qua:

li $t1 0

qui:

add $t0 $t1 $t0
j qua
```

```
.text
.globl main
main:

li $t0 4
li $t1 5
j qui
li $t0 0

Quanto vale t0 alla fine?

qua:

li $t1 0

qui:

add $t0 $t1 $t0
j qua
```



```
.text
         .globl main
main:
         li $t0 4
         li $t1 5
         j qui
                                Quanto vale t0 alla fine?
         li $t0 0
qua:
         li $t1 0
         j end
qui:
         add $t0 $t1 $t0
         j qua
end:
```

```
.text
         .globl main
main:
         li $t0 4
         li $t1 5
         j qui
                                Quanto vale t0 alla fine?
         li $t0 0
                                Risposta: 9
qua:
         li $t1 0
         j end
qui:
         add $t0 $t1 $t0
         j qua
end:
```

Jump in linguaggio macchina

Il salto j (e anche jal, che vedremo poi) è un'istruzione J-type (J sta per Jump):



Il target address è di 32 bit (come ogni indirizzo in MIPS32)

Problema: nell'istruzione ci sono solo 26 bit per specificare il target address **Soluzione**: indirizzamento **pseudo-diretto**:

- 1.I bit in posizione 0 e 1 (i due meno significativi) sono **impliciti** ed uguali a 0 (allineamento)
- 2.I bit dalla posizione 2 alla 25 sono uguali ai 26 bit specificati nell'istruzione
- 3.I bit dalla posizione 26 alla 31 (i quattro più significativi) sono **impliciti** ed uguali ai quattro bit più significativi del PC

Effetto della jump:



Salti in linguaggio macchina MIPS

Il salto Jump:

- non può modificare i primi 4 bit del PC
 - per esempio, una jump all'indirizzo 0xC---- può saltare solo ad un'altra istruzione di indirizzo 0xC-----
 - Si dice che non può saltare «fuori dal blocco»

L'istruzione Jump Register non ha questa limitazione:

```
jr $rx
```

- Il target address sta dentro il registro \$rx, non è un operando specificato dentro all'istruzione (nell'istruzione si specifica il numero di registro per cui bastano 5 bit)
- Non sarà Assembler a costruire il target address, dobbiamo farlo noi caricandone il valore nel registro \$rx

Salti in linguaggio macchina MIPS

OK!

Con jump register posso saltare «fuori dal blocco»

```
0xA0000000
0xA00000004
0xA0000000
0xA0000000
0xA0000010
0xA0000014

.:
0xB00000004
0xB0000004
0xB00000008
0xB00000000
0xB00000000
...
lontanolontano: ...
0xB00000010
```

ERRORE: il target address è troppo distante

Branch – Bivio, Biforcazione

- Salto condizionato: viene eseguito solo se una certa condizione risulta verificata, altrimenti si continua normalmente con la prossima istruzione
- Esempio: branch on equal

beg \$ra \$rb Label

 Se i registri \$ra e \$rb contengono lo stesso valore, allora salta all'istruzione memorizzata all'indirizzo rappresentato da Label

Instruzioni di Branch

Con confronto fra due registri

beq	\$ra	\$rb	addr	branch on <i>equal</i>	\$ra = \$rb
bne	\$ra	\$rb	addr	branch on <i>not equal</i>	\$ra ≠ \$rb
blt	\$ra	\$rb	addr	branch on <i>less then</i>	\$ra < \$rb

• Con confronto fra registro e zero

bgez \$ra addr	branch on <i>greater-or-equal zero</i>	\$ra ≥ 0
bgtz \$ra addr	branch on <i>greater-than zero</i>	\$ra > 0
blez \$ra addr	branch on less-or-equal to zero	\$ra ≤ 0
bltz \$ra addr	branch on <i>less-than zero</i>	\$ra < 0

Branch in linguaggio macchina

I Branch sono istruzioni I-type (I sta per Immediate)

beq \$ra \$rb Label

OPCODE ra rb immediate

6 bit 5 bit 5 bit 16 bit

beq

Problema: nell'istruzione ci sono solo 16 bit per specificare il target address Soluzione: indirizzamento relativo al PC (PC-relative):

- 1.I bit in posizione 0 e 1 (i due meno significativi) sono **impliciti** ed uguali a 0 (allineamento)
- 2.I bit dalla posizione 2 alla 17 sono uguali ai 16 bit specificati nell'istruzione
- 3.I bit dalla posizione 17 alla 31 sono l'estensione del segno

Effetto della branch se il salto viene fatto:



Branch in linguaggio macchina

- L'offset sommato al PC è un numero in complemento a 2 ed è relativo all'istruzione successiva alla branch
- Massimo salto in avanti: +4(2¹⁵-1) bytes dall'istruzione successiva alla branch, quindi 2¹⁵ istruzioni dopo quella corrente
- Massimo salto all'indietro: -4(2¹⁵) bytes dall'istruzione successiva alla branch quindi 2¹⁵-1 istruzioni prima di quella corrente
- Sono salti «corti», ma si può uscire dal blocco. Ad esempio posso saltare da 0xAFFFFFE a di 0xB0000000

Nota: quando scrivo beq \$ra \$rb Label

Assembler fa per noi il lavoro di ricostruire l'offset di 16 bit a partire dalla label che ho specificato:

- Sottrae all'indirizzo specificato dalla label l'indirizzo dell'istruzione successiva al branch
- se l'indirizzo target è troppo distante (>215) genera un errore

Posso saltare lontano condizionalmente?

• Sì, combinandolo con jump:

```
0xA0000000
0xA00000004
....
0xA0000000C
0xA000000C
....
0xA0000010
0xA0000014
....
0xA5130000
0xA5130000
1....
```

0xA5130008

0xA513000C

0xA5130010

```
0xA000000
0xA0000004
0xA0000008
           bltz $t0 near
0xA00000C
           j far
0×A0000010
           near:
0xA0000014
0xA5130000
0xA5130004
0xA5130008
           far:
0xA513000C
0xA5130010
```

far:

Condizioni di disuguaglianza

• Spesso è utile condizionare l'esecuzione di un'istruzione al fatto che una variabile sia minore di un'altra, istruzione **Set Less Than**.

- Assegna il valore 1 (set) a \$s1 se \$s2 < \$s3 altrimenti assegna il valore 0.
- Con slt, beq e bne si possono implementare tutti i test sui valori di due variabili
 (==, !=, <, <=, >,>=).

Condizioni di disuguaglianza

 Si completi la seguente tabella con il corrispettivo codice assembly

Pseudo codice	Assembly
if(\$s1==\$s2) addi \$s3, \$s3, 1	
if(\$s1!=\$s2) addi \$s3, \$s3, 1	
if(\$s1>\$s2) addi \$s3, \$s3, 1	
if(\$s1>=\$s2) addi \$s3, \$s3, 1	
if(\$s1<\$s2) addi \$s3, \$s3, 1	
if(\$s1<=\$s2) addi \$s3, \$s3, 1	

Condizioni di disuguaglianza

 Si completi la seguente tabella con il corrispettivo codice assembly

Pseudo codice	Assembly
if(\$s1==\$s2) addi \$s3, \$s3, 1	bne \$s1, \$s2, L addi \$s3, \$s3, 1 L:
if(\$s1!=\$s2) addi \$s3, \$s3, 1	beq \$s1, \$s2, L addi \$s3, \$s3, 1 L:
if(\$s1>\$s2) addi \$s3, \$s3, 1	slt \$t0, \$s2, \$s1 bne \$t0, 1, L addi \$s3, \$s3, 1 L:
if(\$s1>=\$s2) addi \$s3, \$s3, 1	bne \$s1, \$s2, T j A T: slt \$t0, \$s2, \$s1 bne \$t0, 1, L A: addi \$s3, \$s3, 1 L:
if(\$s1<\$s2) addi \$s3, \$s3, 1	slt \$t0, \$s1, \$s2 bne \$t0, 1, L addi \$s3, \$s3, 1 L:
if(\$s1<=\$s2) addi \$s3, \$s3, 1	bne \$s1, \$s2, T j A T: slt \$t0, \$s1, \$s2 bne \$t0, 1, L A: addi \$s3, \$s3, 1 L:

Alcune strutture di controllo di alto livello in Assembly

If - Then

Codice C:

```
if (i==j)
f=g+h;
...
```

Si supponga che le variabili f, g, h, i e j siano associate rispettivamente ai registri \$50, \$51, \$52, \$53 e \$54

 Riscriviamo il codice C in una forma equivalente, ma più «vicina» alla sua traduzione Assembly



```
if (i!=j)
   goto L;
f=g+h;
L:
...
```

If - Then - Else

Codice C:

```
if (i==j)
    f=g+h;
else
    f=g-h
...
```

Si supponga che le variabili f, g, h, i e j siano associate rispettivamente ai registri \$50, \$51, \$52, \$53 e \$54

```
bne $s3, $s4, Else
add $s0, $s1, $s2
j End
Else:
sub $s0, $s1, $s2
End:
...
```

Do - While


Codice C:

```
i=0;
do{
    g = g + A[i];
    i = i + j;
}
while (i!=h);
```

Si supponga che: g e h siano in \$s1, \$s2 i e j siano in \$s3, \$s4 A sia in \$s5

Riscriviamo il codice C:





```
li $s3, 0
Loop:
mul $t1, $s3, 4
add $t1, $t1, $s5
lw $t0, 0($t1)
add $s1, $s1, $t0
add $s3, $s3, $s4
bne $s3, $s2, Loop
```

While

Codice C:

```
while (A[i]==k){
  i=i+j;
}
```

Si supponga che:

```
i e j siano in $s3, $s4
k sia in $s5
A sia in $s6
```

Riscriviamo il codice C:



```
Loop:

If (A[i]!=k)

go to End;

i=i+j;

go to Loop;
```

```
Loop:
mul $t1, $s3, 4
add $t1, $t1, $s6
lw $t0, 0($t1)
bne $t0, $s5, End
add $s3, $s3, $s4
j Loop
End:
```

Il costrutto switch

- Può essere implementato con una serie di if-then-else
- Alternativa: uso di una jump address table

Codice C:

```
switch(k){
case 0:
  f = i + j;
   break;
case 1:
  f = g + h;
   break;
case 2:
  f = g - h;
   break;
case 3:
  f = i - j;
   break;
default:
   break;
```

```
if (k < 0)
 t = 1;
else
  t = 0;
if (t == 1)
                                // k < 0
   goto Exit;
t2 = k;
if (t2 == 0)
                                // k = 0
   goto L0;
t2--; if (t2 == 0)
                                // k = 1
   goto L1;
                                // k = 2
t2--; if (t2 == 0)
   goto L2;
t2--; if (t2 == 0)
                               // k = 3
   goto L3;
                                // k > 3
goto Exit;
L0: f = i + j; goto Exit;
L1: f = g + h; goto Exit;
L2: f = g - h; goto Exit;
L3: f = i - j; goto Exit;
Exit:
```

Il costrutto switch

• Si supponga che \$s0, ..., \$s5 contengano f,g,h,i,j,k,

```
slt $t3, $s5, $zero
bne $t3, $zero, Exit
beq $s5, $zero, L0
addi $s5, $s5, -1
beq $s5, $zero, L1
addi $s5, $s5, -1
beq $s5, $zero, L2
addi $s5, $s5, -1
beq $s5, $zero, L3
```

```
j Exit;
L0: add $s0, $s3, $s4
j Exit
L1: add $s0, $s1, $s2
j Exit
L2: sub $s0, $s1, $s2
j Exit
L3: sub $s0, $s3, $s4
Exit:
```



Università degli Studi di Milano Dipartimento di Informatica "Giovanni Degli Antoni" Corso di Laurea Triennale in Informatica

Architettura degli Elaboratori II Laboratorio