# 12、动态内存与智能指针 #include <memory>

智能指针 shared\_ptr类 => 模板

```
shared_ptr<string> pl; // 创建一个指向string的智能指针
//默认初始化的智能指针保存着一个空指针
shared_ptr<list<string>> p2; // the second example
if (pl && Pl->empty()) // 因此先判断指针是否为空,然后再看string是否为空
```

shared_ptr 和 unique_ptr都支持的操作	
shared_ptr sp	空的智能指针
unique_ptr up	
p.get()	返回p中保存的指针,不会使共享指针数增加
swap(p,q)	相互交换
p.swap(q)	

shared_ptr 独有的操作	作为函数参数或者函数返回值都会使计数器增加
make_shared <t> (args)</t>	返回一个shared_ptr , 使用args初始化T类型对象
shared_ptr <t>p(q)</t>	p是q的拷贝,会递增q的计数器,q中的指针必须能转换为T*
p=q	p和q都是shared_ptr,p减、q增,减到0,则将原内存释放
p.unique()	若p.use_count() 为1,返回true,否则返回false
p.use_count()	返回与p共享对象的智能指针数量:可能很慢,用于调试

```
shared_ptr<int> p1 = make_shared<int>(42);
   auto p2 = make_shared<string>(10, 'a');
   // ps
   shared_ptr<Foo> factory(T args){
5
    return make_shared<Foo>(args);
6
7
   void use_factory1(T args){
    shared_ptr<Foo> p = factory(args);
    //使用了p
9
   } // p离开了作用域,它指向的内存会被自动释放掉
10
11
   void use_factory2(T args){
    shared_ptr<Foo> p = factory(args);
12
```

```
      13
      // 使用了p

      14
      return p; // 返回了p , 引用计数进行了递增

      15
      } // p离开了作用域 , 它指向的内存不会被自动释放掉

      16
      // 注解: 感觉用于共享内存不错
```

#### new & delete

```
1 int *p1 = new int; // p1指向一个动态分配的、未初始化的无名对象。ps:这意味着内置类型或者组合类型的
   对象的值将是未定义的
2 int *p11 = new int(12);
3 string *p2 = new string; // 这将初始化为空的string,调用了默认构造函数
   string *p3 = new string(2,'a');
5
  auto *pv = new vector<int>{0,2,3,4,5};
  auto *p4 = new auto(obj);
   const int *p5 = new const int(200);
7
8
   delete p; //传递给delete的指针必须指向动态分配的内存或者一个空指针
9
10
  delete [] p; // 释放数组
11
   shared_ptr<int> p6 = new int(1024); // 错误:必须使用直接初始化形式
12
   shared_ptr<int> p7(new int(1024)); // 正确:使用直接初始化形式
13
14
```

定义和改变shared_ptr	
shared_ptr <t> p(q)</t>	p管理内置指针q所指对象,q必须是new分配的内存
shared_ptr <t> p(u)</t>	p从unique_ptr u那里接管了对象所有权,将u置为空
shared_ptr <t> p(q,d)</t>	,p将调用对象d来代替delete
p.reset()	将p置为空
p.reset(q)	令p指向q
p.reset(q,d)	

```
1 p.reset( new int(1024)); // 使智能指针从新指向一个新的
```

unique\_ptr: 只指向一个指针,不能拷贝

unique_ptr的一些操作	
unique_ptr <t> u1</t>	空的unique_ptr
unique_ptr <t,d> u2;</t,d>	会用一个D类型的对象代替delete
unique_ptr <t,d> u(d)</t,d>	调用类型为D的对象释放它的指针
u = nullptr	释放u
u.release()	u放弃对指针的控制权,并返回指针,并将u置为空
u.reset()	释放u
u.reset(q)	如果提供了内置指针q,令u指向这个对象;否则将u置为空
u.reset(nullptr)	

## 不能拷贝的一个例外:

```
unique_ptr<int> clone(int i){
unique_ptr<int> ret(new int(i));
return ret; // 可以返回一个局部对象的拷贝
}
```

## weak\_ptr: 依附于share\_ptr,但不增加share\_ptr计数

weak_ptr	
weak_ptr <t> w</t>	空 weak_ptr
weak_ptr <t> w(sp)</t>	指向shared_ptr sp相同的对象,不会增加sp计数
w = p	p可以是shared_ptr 或 weak_ptr。赋值后w和p共享对象
w.reset()	将w置为空
w.use_count()	原shared_ptr计数
w.expired()	计数为0,返回true
w.lock()	若expired为true,返回一个空shared_ptr,否则返回真的shared_ptr

### 动态数组

```
int *p1 = new int[10]; // 10个为初始化的int
int *p2 = new int[10](); //初始化为0了
string *p3 = new string[10]; // 初始化为10个空string
string *p4 = new string[10](); // 同上
int *pia3 = new int[5]{1,2,3};
// 注意
unique_ptr<int[]> up(new int[10]); // 标准库提供了这个
shared_ptr<int> sp(new int[10], [](int *p) {delete[] p}); // 使用shared_ptr管理数组,需提供自己的删除器
```

#### allocator:使内存分配与对象构造分离开来

```
allocator<string> alloc; // 可以分配string的allocator对象
auto const p = alloc.allocate(n); // 分配n个未初始化的string
auto q = p; // p指向最后构造元素之后的位置
alloc.construct(q++); // 分配了一个空string,指针q往后移了一个
alloc.construct(q++,10,'a'); // 分配了一个"aaaaaaaaaa"字符串,q往后移一个
//此时q未指向任何构造内存喔
while (q != p)
alloc.destroy(--q); //释放构造了的string
alloc.deallocate(p,n); // 释放内存,在此之前必须调用destroy释放构造
```

- 1. 疑惑: shared\_ptr为什么返回的是指针
- 2. 疑惑: shared\_ptr 返回的指针与指向的值放在同一个地方吗,是两个不同的变量么