12강. 상속

목차

- 의미
- 형식
- 상속 관계에서 생성자와 소멸자 호출
- base, sealed
- override와 overload에 대해서
- 추상 클래스
- 다형성
- 박싱과 언박싱



상속

• 의미?

뒤를 이음

相 서로상,빌양 부수 目 | 종확 9획

- 1, 서로
- 2. 바탕
- 3, 도움, 보조자(補助者)

續 미율속 부수系 | 총확의확

- 1.있다
- 2. 잇닿다(서로 이어져 맞닿다)
- 3. 계속하旧(繼續--)

C# 상속

- 대상?
 - 클래스
- 목적?
 - 클래스의 재사용 → 코드량 줄이기
- 상속 클래스의 역할
 - 부모 클래스 : 상속을 하는 클래스 (base class, parent class, 상위 클래스)
 - 자식 클래스 : 상속을 받는 클래스 (child class, derived class, 파생 클래스)

C# 상속

• 상속 관계 표시 및 형식

```
class A
Parent class
Child class
                     class B : A
```

C# 상속 접근제한

• 상위 클래스 접근제한

```
class A
             B에서 접근할 수 있는 것?
  private
  protected
              → protected, public
  public
             Main과 같은 외부에서 접근?
              → public
class B : A
```

상속 관계에서 생성자, 소멸자 호출

- 생성자 호출상위 → 하위
- 소멸자 호출하위 → 상위

상속과 관련된 base 키워드

• 역할

상위 클래스의 생성자 또는 멤버 변수 및 메서드 호출

- 활용?
 - 멤버 이름의 중복
 - 하위에서 상위 설정 등 (생성자 위주)

상속과 관련된 sealed

- sealed ? 봉인을 한
- 사용 의미?
 상속 불가에 대한 명시
 (멤버변수, 메서드)

상속과 관련된 sealed

• sealed 사용 형식

```
(type 1)
                    (type 2)
sealed class A
                    class A
                        sealed public void Print()
class B: A
```

override와 overload



오버라이드 override

- override무시하다
- C#에서의 override 의미? 상위 메서드를 무시하고 하위에서 재정의 하는 것
- override의 대상? 클래스 메서드 > 속성, 인덱서, 이벤트

오버라이드 override

• override 사용 형식

상위 클래스에는 virtual 명시 하위 클래스에는 override 명시

오버로드 overload

- overload ? 과적하다. 과부하
- 역할? 하나의 메서드명에 다양한 매개변수 적용
- 장점 하나의 메서드로 다양한 값을 대입

오버로드 overload

- 형식 메서드명만 동일 매개변수는 임의로 적용
- 호출? 메서드명과 매개변수로 호출

오버로드 overload

```
• 형식
  class A
      public void Print() { ... }
      public void Print(int number){ .... }
      public void Print(int num, float pi) { ... }
  Main()
```



abstract class

추상 클래스 abstract class

abstract

추상적인, 관념적인

1 , 뽑다, 뽑아내다

1 . 코끼리

2. **WH**CH

2.상아(象牙)

3, 없애다, 제거하旧條法 - -) 3, 꼴, 모양, 형상(形象・形像)

여러 가지 사물이나 개념에서 공통되는 특성이나 속성 따위를 추출하여 파악하는 작용.

추상 클래스 abstract class

- 의미?
 - 구현하려는 메서드의 형태만 존재하는 클래스
- 역할
 - 추상 클래스는 구현 형태만 제공 실제 구현은 하위에서 구현
- 제한 사항
 - 추상클래스는 상속으로만 사용
 - new를 통해 생성할 수 없다.
 - abstract 가 있는 상위 메서드만 하위에서 모두 구현

추상 클래스

• 형식

```
abstract class A
   public abstract void Print();
class B: A
   public override void Print()
               구현.
```



• 용도

제공되는 형식으로 메서드를 구성해야 하는 경우

polymorphism

의미?그리스어 → "여러 형태"

같은 종(種)의 생물이면서도 어떤 형태나 형질이 다양하게 나타나는 현상

상속 관계에서 일어남

• 일반적 형태 : 상위에서 하위 호출 class A public virtual void Print() {} class B : A public override void Print() { ...} A Test = new B(); Test.Print();

• type2 : type1 + cast 형을 이용한 하위 참조 호출

박싱 boxing 과 언박싱 unboxing

박성
 값 형식을 object 형 변환
 (int, double, float..)

- 언박싱
 - object 형을 다시 값 형식으로 변환
 - cast를 사용하여 형을 명시

박싱과 언박싱

- 형식 (1)
 int a = 7;
 object obj = a;
 int result = (int)obj;
- 형식 (2) 구조체도 값 형식이므로 박싱과 언박싱됨

박싱과 언박싱

• 클래스는 상속 관계에 있으므로 참조변환이 된다.

(Upcasting, Downcasting)

→ 박싱과 언박싱과 구별