

## Skalierbarkeit messbar machen

Nicholas Dille



#### Wer ist Nicholas Dille?

- IT-Architekt bei der sepago
  - Strategieberatung
  - Technische Konzeption
- Kernkompetenzen
  - Anwendungsbereitstellung
  - Zentralisierung
  - Überwachung und Berichtswesen



- Verantwortlich für Technologie und Innovation
- Blog: <a href="http://blogs.sepago.de/nicholas">http://blogs.sepago.de/nicholas</a>
- Twitter: <a href="http://twitter.com/NicholasDille">http://twitter.com/NicholasDille</a>

## Wieso, weshalb, warum?

## Leistung

— Wie viele Anfragen können verarbeitet werden?

— Wie viele Benutzer können bedient werden?

## Kapazität

— Was kann unter Volllast erwartet werden?

#### Skalierbarkeit

– Können Lastspitzen verkraftet werden?

 Wie viele Anfragen / Benutzer können zusätzlich bedient werden?



#### Wer sollte messen?

Jeder!

#### Administratoren

Überwachung der verantworteten Systeme und deren Dienste

#### Entwickler

Kontrolle der verwendeten Systemressourcen

#### Berater

Nachweis der Leistungsfähigkeit von empfohlenen bzw. aufgebauten
 Systemen

#### Womit messen?

## Produkte zur Leistungsüberwachung

- ... schränken oft ein
- ... sind selten umfangreich anpassbar
- ... verstecken das enthaltene Expertenwissen
- ... sind in der Regel auf die Alarmierung zugeschnitten

## Windows Performance Monitor (PerfMon)

- Mächtiges Werkzeug zur detaillierten Überwachung
- Unterstützung der Fehlersuche und -behebung
- Nur wenige Schritte zur zentralen Datensammlung
- Schnelle Analyse mit Excel

#### Prozessor

- Gern genommen
  - Prozessoraktivität

Prozessor\% Prozessorzeit

Processor\% Processor Time

- Das reicht aber nicht!
  - Konkurrenz um den Prozessor
- Schwellwerte
  - Warteschlange ≤ 2 pro Kern entspricht grün

System\ProzessorWarteschlangenlänge
System\Processor Queue Length

## Schwierigkeit

- Anzahl der Kerne ist unbekannt ...
- ... lässt sich aber per WMI auslesen

## Festplatte

- Gern genommen
  - Festplattenaktivität

Physikalischer Datenträger\Zeit (%)
PhysicalDisk\% Disk Time

- Das reicht aber nicht!
  - Konkurrenz um die Festplatte
- Schwellwerte
  - Warteschlange ≤ 2 entspricht grün

Physikalischer Datenträger\Aktuelle Warteschlangenlänge

PhysicalDisk\Current Disk Queue Length

- Festplatten müssen einzeln überwacht werden
- Hardware-RAID verfälscht die Ergebnisse

## Arbeitsspeicher

- Gern genommen
  - Verfügbarer Arbeitsspeicher
- Ungünstige Wahl
  - Windows lagert bereits sehr früh aus
  - Keine Beachtung der Auslagerungsdatei
  - Verbauter Speicher nicht offensichtlich
- Betrachtung der Nutzung der Auslagerungsdatei hilft nur geringfügig
- Beurteilung der Arbeitsspeichernutzung ist nicht belastbar möglich

Arbeitsspeicher\Verfügbare Bytes
Memory\Available Bytes

## Virtueller Speicher

- Arbeitsspeicher und Auslagerungsdatei bilden den virtuellen Speicher
- Menge an virtuellem Speicher
  - Summe aus Arbeitsspeicher und Auslagerungsdatei
  - Verändert sich mit der Größe der Auslagerungsdatei(en)

Arbeitsspeicher\Zusageobergrenze Memory\Commit Limit

- Verfügbarer, virtueller Speicher
  - Speicherseiten im Arbeitsspeicher oder in der Auslagerungsdatei

Arbeitsspeicher\Zugesicherte Bytes
Memory\Committed Bytes


## Bewertung des virtuellen Speicher

- Schwellwert
  - Size(RAM) + 0,5 \* Size(Pagefile)

Bei 4GB RAM und 5GB Pagefile liegt der Schwellwert bei 6,5GB

- Oft ist Size(Pagefile) = Size(RAM)
- Dann ist der Schwellwert:75% von Zusageobergrenze
- Bewertung des Auslagerns
  - Festplattenaktivität durch Paging

Arbeitsspeicher\Seiten/s
Memory\Pages/sec




## Übersicht

Welche Metriken sind für die grundliegende Überwachung der Komponenten eines System sinnvoll?

	Deutsch	Englisch
Prozessor	Prozessor\% Prozessorzeit	Processor\% Processor Time
	System\Prozessor-Warteschlangenlänge	System\Processor Queue Length
Festplatte	Physikalischer Datenträger\Zeit (%)	PhysicalDisk\% Disk Time
	Physikalischer Datenträger\Aktuelle Warteschlangenlänge	PhysicalDisk\Current Disk Queue Length
Speicher	Arbeitsspeicher\Zusageobergrenze	Memory\Commit Limit
	Arbeitsspeicher\Zugesicherte Bytes	Memory\Committed Bytes
	Arbeitsspeicher\Seiten/s	Memory\Pages/sec

#### Warum nicht PerfMon mit CSV-Datei?


- Eine Datei pro Start und Neustart
  - Erschwert die Analyse durch das notwendige Zusammenführen



- Eine Datei pro System
  - Erschwert die Analyse durch unterschiedlich benannte Metriken




- Datum und Uhrzeit als Text
  - Erschwert die Verarbeitung von Zeitstempeln



2010-09-10 17:35:00.000


Jahr=TEIL(A2;7;4)
Monat=LINKS(A2;2)
Tag=TEIL(A2;4;2)
Stunde=TEIL(A2;12;2)
Minute=TEIL(A2;15;2)
Sekunde=TEIL(A2;18;2)

#### PerfMon mit Datenbank




- ✓ Beliebig viele PerfMon-Instanzen
- ✓ Gleichzeitiges Schreiben in die Datenbank
- ✓ Unterstützung von mehreren Sammlungssätzen
- ✓ Unterstützung des Neustarts von Sammlungen


#### PerfMon mit Datenbank




## Anlegen der ODBC-Datenquelle




## Anlegen der ODBC-Datenquelle




## Anlegen der ODBC-Datenquelle




## Anlegen des Datensammlungssatzes



## Anlegen des Datensammlungssatzes




## Anlegen des Datensammlungssatzes




Fehler in der Ereignisanzeige




Fehler in der Ereignisanzeige



- Fehler in der Ereignisanzeige
- Nutzung der Windows-Authentifizierung
  - Keine Möglichkeit der Kennworteingabe in PerfMon
  - Keine Speicherung von Kennwörtern in ODBC-Verbindungen





- Fehler in der Ereignisanzeige
- Nutzung der Windows-Authentifizierung
  - Keine Möglichkeit der Kennworteingabe in PerfMon
  - Keine Speicherung von Kennwörtern in ODBC-Verbindungen



Domänen mit Vertrauensstellung

- Dieselbe Domäne
- Innerhalb eine Domänenstruktur
- Innerhalb eines Waldes mit Vertrauensstellung

Zwischen beliebigen Domänen

- Für SSO gelten dieselben Einschränkungen
- Kennworteingabe immer möglich

## Datenbankschema und Abfrage

#### Drei Tabellen

- DisplayToID: Eine Zeile pro Instanz eines Datensammlungssatzes
- CounterData: Informationen über die gesammelten Metriken
- CounterDetails: Werte der gesammelten Metriken

## Beispielabfrage

```
DisplayString, MinutesToUTC,
CounterDateTime, MachineName,
ObjectName, CounterName, InstanceName,
CounterValue
FROM
CounterData JOIN
DisplayToID ON CounterData.GUID = DisplayToID.GUID JOIN
CounterDetails ON CounterData.CounterID = CounterDetails.CounterID
```


## Analyse mit Excel



## Take Away



#### Excel-Datei



#### **Fazit**

- Leistungsüberwachung und Kapazitätsmanagement sind unabdingbar
- Die Analyse steht und fällt mit der Auswahl der Metriken
- PerfMon kann in Datenbanken schreiben
- Excel ist ein mächtiges Werkzeug zur Analyse



# Fragen?

