

媒体云播放器 Web SDK API 参考文档

V1.1

发布日期: 2015年3月1日

百度开发者中心

(版权所有,翻版必究)



長目

第1章	控制接口	4
1.1.	CYBERPLAYER	
1.2.	CYBERPLAYER::SETUP	
1.3.	CYBERPLAYER::REMOVE	
1.4.	CYBERPLAYER::GETDURATION	
1.5.	CYBERPLAYER::GETFULLSCREEN	
1.6.	CYBERPLAYER::GETHEIGHT6	
1.7.	CYBERPLAYER::GETMETA6	
1.8.	CYBERPLAYER::GETMUTE6	
1.9.	CYBERPLAYER::GETPLAYLIST	
1.10.	CYBERPLAYER::GETPOSITION	
1.11.	CYBERPLAYER::GETRENDERINGMODE	
1.12.	CYBERPLAYER::GETSTATE	
1.13.	CYBERPLAYER::GETVOLUME	
1.14.	CYBERPLAYER::GETWIDTH	
1.15.	CYBERPLAYER::SETFULLSCREEN8	
1.16.	CYBERPLAYER::SETMUTE8	
1.17.	CYBERPLAYER::PLAYLISTİTEM	
1.18.	CYBERPLAYER::PLAYLISTPREV8	
1.19.	CYBERPLAYER::PLAYLISTNEXT8	
1.20.	CYBERPLAYER::RESIZE	
1.21.	CYBERPLAYER::PLAY9	
1.22.	CYBERPLAYER::PAUSE	
1.23.	CYBERPLAYER::STOP	
1.24.	CYBERPLAYER::SEEK	
1.25.	CYBERPLAYER::SETVOLUME	
第2章	事件响应接口	10
2.1.	CYBERPLAYER::ONBUFFER	
2.2.	CYBERPLAYER::ONBUFFERCHANGE	
2.3.	CYBERPLAYER::ONBUFFERFULL	
2.4.	CYBERPLAYER::ONCOMPLETE	



2.5.	CYBERPLAYER::ONERROR	11
2.6.	CYBERPLAYER::ONFULLSCREEN	11
2.7.	CYBERPLAYER::ONIDLE	11
2.8.	CYBERPLAYER::ONMETA	11
2.9.	CYBERPLAYER::ONMUTE	12
2. 10.	CYBERPLAYER::ONPAUSE	12
2.11.	CYBERPLAYER::ONPLAY	
2. 12.	CYBERPLAYER::ONPLAYLIST	12
2.13.	CYBERPLAYER::ONPLAYLISTITEM	13
2.14.	CYBERPLAYER::ONREADY	13
2. 15.	cyberplayer::onResize	
2.16.	CYBERPLAYER::ONSEEK	
2.17.	CYBERPLAYER::ONTIME	13
2.18.	CYBERPLAYER::ONVOLUME	14



控制接口 第1章

1.1. cyberplayer

```
参数列表: String - 播放器 DIV 容器的 id, 用于盛放播放器
返回类型: Object
接口功能:在指定的 DIV 容器内创建一个播放器实例。
代码示例:
      var myPlayer = cyberplayer("playerContainer").setup({
             flashplayer: "cyberplayer.swf",
             width:600,
             height:450,
             file: "http://ip:port/playlist.m3u8",
             image: "xxx.jpg"
      });
```

1.2. cyberplayer::setup

```
参数列表: Object
返回类型:无
接口功能: 创建一个播放器。
代码示例:
       var myPlayer = cyberplayer("playerContainer").setup({
                flashplayer: "player. swf",
                width:600,
                height:450,
                file: " <a href="http://ip:port/playlist.m3u8"">http://ip:port/playlist.m3u8</a>",
                image: "xxx.jpg"
        });
参数详解:
```

setup 只有一个 Object 类型的参数,该参数是一个参数集合,该参数集合所包含的参数元素及使用 方法如下描述:

参数名称	参数解释	备注
flashplayer	指定 flash 播放器 swf 文件的存放地址,可以是相对路径,也可以以 http 协议开头的绝对路径。	<mark>必须</mark>
width	指定要创建的播放窗口的宽度。	<mark>必须</mark>
height	指定要创建的播放窗口的高度。	<mark>必须</mark>
playlist	设置播放列表的显示模式和位置: 1.none; 2.right; 3.left; 4.bottom; 5.top; 6.over	可选
playlistfile	设置播放列表文件,每个视频文件的播放参数在播放列表文件里单独设置,播放列表文件格式如下:	可选(设置 playlist 参数时为必选



	<rss <="" th="" version="2.0" xmlns:cbplayer="http://cyberplayer.baidu.com/"><th>项)</th></rss>	项)
	encoding="utf-8">	
	<channel></channel>	
	<title>Example playlist</title>	
	<item></item>	
	<title>标题 1</title>	
	<description>描述</description>	
	<pre><cbplayer:image>snapl.jpg</cbplayer:image></pre>	
	<pre></pre>	
	<pre> <pre> <pre> </pre></pre></pre>	
	<item></item>	
	<title>标题 2</title>	
	<description>描述</description>	
	<pre><cbplayer:image>snap2.jpg</cbplayer:image></pre>	
	<pre><cbplayer:file>http://ip:port/playlist2.m3u8</cbplayer:file></pre>	
	<pre>ayer:file </pre>	
item	设置播放列表起始播放位置,默认是 0 表示从第一个开始播放	可选
	设置是否在播放器载入后自动播放: true:自动播放; false:不自	→ \#
autoStart	动播放。	可选
	设置视频的重复播放模式,重复模式分为: 1.none:无重复; 2.single:	
repeat	单一重复模式; 3.list:整个列表重复一次; 4.always:始终重复(不管是	可选
Торсат		.176
	列表还是单条目)	
streamer	设置 cb 服务器访问地址,形式为: rtmp://ip:port/app	可选
file	设置媒体流名称或文件名或 M3U8 播放列表地址	必选
image	设置媒体流的预览图	可选
volume	设置播放器音量大小	可选
	设置播放器控制条的显示模式,显示模式分为: 1.none:不显示;	
controls	2.over:悬浮(鼠标无操作时自动隐藏)	可选
skin	设置播放器皮肤包	可选

1.3. cyberplayer::remove 参数列表: 无

返回类型:无

接口功能: 移除当前播放器。



代码示例:

myPlayer.remove();

1.4. cyberplayer::getDuration

参数列表: 无

返回类型: Number - 当前播放的媒体文件的总时长接口功能: 获取当前播放的媒体文件的总时长。

代码示例:

var duration = myPlayer.getDuration();

1.5. cyberplayer::getFullscreen

参数列表:无

返回类型: Boolean - true : 全屏 ; false : 非全屏

接口功能: 获取当前播放器是否处于全屏状态。

代码示例:

var fullscreen = myPlayer.getFullscreen();

1.6. cyberplayer::getHeight

参数列表: 无

返回类型: Number - 播放器高度

接口功能: 获取当前播放器显示窗口高度。

代码示例:

var height = myPlayer.getHeight();

1.7. cyberplayer::getMeta

参数列表: 无

返回类型: Object - 元数据对象

接口功能: 获取当前播放的媒体文件的元数据对象。

代码示例:

var meta = myPlayer.getMeta();

1.8. cyberplayer::getMute

参数列表:无

返回类型: Boolean - true : 声音打开; false : 声音关闭

接口功能: 获取当前播放器声音是否打开。

代码示例:

var mute = myPlayer.getMute();



1.9. cyberplayer::getPlaylist

参数列表: 无

返回类型: Object - 播放列表

接口功能: 获取当前播放器的播放列表。

代码示例:

var duration = myPlayer.getDuration();

1.10. cyberplayer::getPosition

参数列表:无 返回类型:Number

接口功能: 获取当前播放的媒体文件的播放位置。

代码示例:

var position = myPlayer.getPosition();

1.11. cyberplayer::getRenderingMode

参数列表: 无

返回类型: String - 渲染模式

接口功能: 获取当前播放器的渲染模式。

代码示例:

var mode = myPlayer.getRenderingMode();

1.12. cyberplayer::getState

参数列表:无 返回类型:Number

接口功能: 获取当前播放器状态。

代码示例:

var state = myPlayer.getState();

1.13. cyberplayer::getVolume

参数列表:无

返回类型: Number

接口功能: 获取当前播放器的音量。

代码示例:

var volume = myPlayer.getVolume();



1.14. cyberplayer::getWidth

参数列表:无 返回类型:Number

接口功能: 获取当前播放器窗口宽度。

代码示例:

var width = myPlayer.getWidth();

1.15. cyberplayer::setFullscreen

参数列表: Boolean - true : 全屏; false : 非全屏

返回类型:无

接口功能:设置当前播放器是否全屏。

代码示例:

myPlayer.setFullscreen(true);

1.16. cyberplayer::setMute

参数列表: Boolean - true : 打开声音; false : 关闭声音

返回类型:无

接口功能:设置当前播放器的声音开关。

代码示例:

myPlayer.setMute(true);

1.17. cyberplayer::playlistltem

参数列表: Number 返回类型: Object

接口功能: 获取指定的播放条目。

代码示例:

var item = myPlayer.playlistItem(2);

1.18. cyberplayer::playlistPrev

参数列表:无 返回类型:Object

接口功能:播放当前播放条目的前一项,并返回该项对象。

代码示例:

var item = myPlayer.playlistPrev();

1.19. cyberplayer::playlistNext

参数列表:无 返回类型:Object



接口功能:播放当前播放条目的后一项,并返回该项对象。

代码示例:

var item = myPlayer.playlistNext();

1.20. cyberplayer::resize

参数列表: Number - 播放器宽, Number - 播放器高

返回类型:无

接口功能:调整播放器大小。

代码示例:

myPlayer.resize(600, 400);

1.21. cyberplayer::play

参数列表:无 返回类型:无

接口功能: 开始播放当前媒体内容。

代码示例:

myPlayer.play();

1.22. cyberplayer::pause

参数列表:无 返回类型:Number

接口功能: 暂停播放当前媒体内容。

代码示例:

myPlayer.pause();

1.23. cyberplayer::stop

参数列表:无 返回类型:无

接口功能:停止播放当前媒体内容。

代码示例:

myPlayer.stop();

1.24. cyberplayer::seek

参数列表: Number - 目标播放时间

返回类型:无

接口功能: 定位当前媒体内容开始播放的位置。

代码示例:

myPlayer.seek(102);



1.25. cyberplayer::setVolume

```
参数列表: Number - 音量大小 (0-100)
返回类型: 无
接口功能: 设置播放器音量。
代码示例:
myPlayer.setVolume (90);
```

第2章 事件响应接口

2.1. cyberplayer::onBuffer

```
参数列表: Function
返回类型: 无
接口功能: 设置播放器缓存事件监听函数。
代码示例:
myPlayer.onBuffer(function(event){
log("onBuffer");
});
```

2.2. cyberplayer::onBufferChange

```
参数列表: Function
返回类型: void
接口功能: 设置播放器缓存变化监听函数。
代码示例:
myPlayer.onBufferChange(function(event){
log("buffer percent:" + event.bufferPercent + "; position:" + event.position);
});
```

2.3. cyberplayer::onBufferFull

```
参数列表: Function
返回类型: 无
接口功能: 设置播放器缓存满载状态监听函数。
代码示例:
myPlayer.onBufferFull(function(event){
log("onBufferFull");
});
```



2.4. cyberplayer::onComplete

```
参数列表: Function
返回类型: 无
接口功能: 设置播放器完成事件监听函数。
代码示例:
myPlayer.onComplete(function(event){
log("onComplete");
});
```

2.5. cyberplayer::onError

```
参数列表: Function
返回类型: 无
接口功能: 设置播放器出错监听函数。
代码示例:
myPlayer.onError(function(event){
log("onError");
});
```

2.6. cyberplayer::onFullscreen

```
参数列表: Function 返回类型: 无接口功能: 设置播放器全屏状态变化监听函数。
代码示例:

myPlayer.onFullscreen(function(event){
log("onFullscreen");
});
```

2.7. cyberplayer::onldle

```
参数列表: Function
返回类型: 无
接口功能: 设置播放器缓空闲事件监听函数。
代码示例:
myPlayer.onIdle(function(event){
log("onIdle");
});
```

2.8. cyberplayer::onMeta

```
参数列表: Function 返回类型: 无
```

接口功能:设置播放器元数据接收函数。

代码示例:



```
myPlayer.onMeta(function(event) {
          log("onMeta");
});
```

2.9. cyberplayer::onMute

```
参数列表: Function
返回类型: 无
接口功能: 设置播放器音频开关变化监听函数。
代码示例:
myPlayer.onMute(function(event){
log("onMute");
});
```

2.10. cyberplayer::onPause

```
参数列表: Function
返回类型: 无
接口功能: 设置播放器暂停事件监听函数。
代码示例:
myPlayer.onPause(function(event){
log("onPause");
});
```

2.11. cyberplayer::onPlay

```
参数列表: Function
返回类型: 无
接口功能: 设置播放器播放事件监听函数。
代码示例:
myPlayer.onPlay(function(event){
log("onPlay");
}):
```

2.12. cyberplayer::onPlaylist

```
参数列表: Function
返回类型: 无
接口功能: 设置播放器播放列表接收函数。
代码示例:
myPlayer.onPlaylist(function(event) {
log("buffer percent:" + event.bufferPercent + "; position:" + event.position);
});
```



2.13. cyberplayer::onPlaylistItem

```
参数列表: Function
返回类型: 无
接口功能: 设置播放器当前播放条目变化监听函数。
代码示例:
myPlayer.onPlaylistItem(function(event){
log("onPlaylistItem");
});
```

2.14. cyberplayer::onReady

```
参数列表: Function
返回类型: 无
接口功能: 设置播放器就绪事件监听函数。
代码示例:
myPlayer.onReady(function(event){
log("onReady");
});
```

2.15. cyberplayer::onResize

```
参数列表: Function 返回类型: 无接口功能: 设置播放器窗口大小变化监听函数。代码示例:

myPlayer.onResize(function(event){
log("onResize");
});
```

2.16. cyberplayer::onSeek

```
参数列表: Function
返回类型: 无
接口功能: 设置播放器拖动事件监听函数。
代码示例:
myPlayer.onSeek(function(event){
log("onSeek");
});
```

2.17. cyberplayer::onTime

```
参数列表: Function
```

回调参数列表: Object - Time 事件

返回类型:无

接口功能:设置播放器播放进度变化事件监听函数。



```
代码示例:
    myPlayer.onTime(function(event) {
        log("onTime");
    });
```

2.18. cyberplayer::onVolume 参数列表: Function

```
参数列表: Function
返回类型: 无
接口功能: 设置播放器音量变化事件监听函数。
代码示例:
myPlayer.onVolume(function(event){
log("onVolume");
});
```