

Формы авторизации, регистрации и восстановления пароля

Вводная

Чтобы оформить заказ в интернет-магазине, пользователь должен создать учётную запись, связанную с личным кабинетом.

Форма авторизации нужна, чтобы создать нового пользователя.

Форма регистрации нужна, чтобы предоставить лицу или группе лиц доступ к учётной записи.

Форма восстановления пароля нужна, чтобы сбросить пароль и задать новый для существующей учётной записи.

Концепт

Форма регистрации

Форма регистрации доступна только неавторизованным пользователям. Она открывается тремя способами:

- По нажатию на «Мой аккаунт» в главном меню.
- Кликом по ссылке «Войти» в правом верхнем углу на главной странице.
- Кликом по ссылке «Мой аккаунт» в разделе «Страницы сайта», который находится в подвале сайта.

Форма регистрации состоит из нескольких полей.

Описание полей в форме регистрации

Поле	Описание	Обязательность
Имя пользователя или почта	В это поле можно ввести электронную почту зарегистрированного аккаунта или логин. Минимально допустимое количество символов — 5	True
Пароль	При нажатии на иконку глаза показывается пароль	True

Кнопка «Войти»	Нажатие запускает валидацию логина и пароля. В зависимости от заполненности полей нажатие может спровоцировать возникновение определённой ошибки. Подробнее об этом — в блоке «Валидация»	
Чекбокс «Запомнить меня»	Если поставить галочку в чекбоксе, логин и пароль сохранятся. При регистрации можно будет выбрать учётную запись из сохранённых	
Ссылка «Забыли пароль?»	Если перейти по ссылке, откроется форма для восстановления пароля. Нажатие на кнопку «Сбросить пароль» приводит к валидации данных. Подробнее об этом — в блоке «Валидация»	

Форма авторизации

Форма авторизации доступна только неавторизованным пользователям. При попытке авторизованного пользователя перейти по URL <http://intershop.skillbox.ru/register/> должно появляться уведомление с текстом «Авторизация завершена».

Форма открывается двумя способами:

- Кликом по кнопке «Зарегистрироваться» на странице авторизации.
- Кликом по ссылке «Регистрация» в разделе «Страницы сайта», который находится в подвале сайта.

Форма авторизации состоит из нескольких полей.

Описание полей в форме авторизации

Поле	Описание	Обязательность
Имя пользователя	Используется для регистрации. Для логина можно использовать только латиницу и цифры. Минимальное количество символов — 5. Максимально допустимое количество символов — 20	True
Адрес почты	Используется для регистрации. В адресе можно использовать только латиницу, символы и цифры. Максимально допустимое количество символов — 20	True
Пароль	Используется для регистрации. Чтобы задать пароль, можно	True

	использовать латиницу, кириллицу, символы и цифры. Максимально допустимое количество символов — 20	
Кнопка «Зарегистрироваться»	Нажатие на кнопку запускает валидацию логина, почты и пароля. В зависимости от заполненности полей нажатие может привести к ошибке. Подробнее об этом — в блоке «Валидация»	

Форма восстановления пароля

Форма восстановления пароля доступна только авторизованным пользователям. На неё можно попасть только через страницу авторизации. Форма для восстановления пароля состоит из одного поля, куда нужно ввести имя пользователя или пароль, а также кнопки «Сбросить пароль».

Описание полей в форме восстановления пароля

Поле	Описание	Обязательность
Имя пользователя или почта	Поле для ввода данных аккаунта, к которым нужно восстановить доступ. Минимально допустимое количество символов — 5. Максимально допустимое количество символов — 20	True
Кнопка «Сбросить пароль»	Нажатие на кнопку запускает валидацию логина или почты. В зависимости от заполненности полей нажатие может привести к ошибке. Подробнее об этом — в блоке «Валидация»	

Валидации форм. Ошибки

Форма авторизации:

- Если не вводить имя пользователя или почту и нажать на «Войти» — показывать ошибку: «Имя пользователя или электронная почта обязательны».
- Если ввести только логин или почту без пароля и нажать на «Войти» — показывать ошибку: «Пароль обязателен».
- Если ввести неправильное имя пользователя и нажать на «Войти» — показывать ошибку: «Неизвестное имя пользователя. Попробуйте ещё раз или укажите адрес почты».

- Если ввести неправильную почту и нажать на «Войти» — показывать ошибку: «Неизвестный адрес почты. Попробуйте ещё раз или введите имя пользователя».
- Если ввести верное имя пользователя, но неверный пароль — показывать ошибку: «Введённый пароль для пользователя [имя пользователя] неверный». Добавить ссылку на форму восстановления пароля.

Форма регистрации:

- Если попытаться зарегистрироваться без имени пользователя — показывать ошибку: «Введите корректное имя пользователя».
- Если попытаться зарегистрироваться без адреса почты — показывать ошибку: «Введите адрес электронной почты».
- Если попытаться зарегистрироваться без пароля — показывать ошибку: «Введите пароль».
- Если ввести уже существующее имя пользователя — показывать ошибку: «Учётная запись с таким именем уже зарегистрирована».
- Если ввести уже зарегистрированную почту — показывать ошибку: «Учётная запись с такой почтой уже зарегистрирована. Пожалуйста, авторизуйтесь».

Форма восстановления пароля

- Если ничего не вводить и нажать на «Сбросить пароль» — показывать ошибку «Введите имя пользователя или электронную почту».
- Если ввести незарегистрированную или невалидную почту и нажать на «Сбросить пароль» — показывать ошибку «Неверное имя пользователя или почта».

Личный кабинет

Вводная

После успешной авторизации пользователь попадает в личный кабинет, где можно посмотреть статус заказов и отредактировать личные данные.

Концепт

Личный кабинет доступен только авторизованным пользователям. Попасть в него можно тремя способами:

- Автоматически после авторизации.

- При переходе на страницу «Мой аккаунт».
- Кликнув по ссылке «Мой аккаунт» в разделе «Страницы сайта», который находится в подвале сайта.

Страница «Личный кабинет» состоит из нескольких крупных блоков: информации, заказов, данных аккаунта и выхода из аккаунта.

МОЙ АККАУНТ

Информация	Привет arhey (Выйти)
Заказы	Отсюда вы можете смотреть свои заказы и изменить данные.
Данные аккаунта	
Выйти	

Здесь и далее — изображения Skillbox

На этой вкладке нужно показать имя авторизованного пользователя, указать ссылки на список заказов и на выход из учётной записи.

Особенности блока:

- При нажатии на «Свои заказы» переносить пользователя во вкладку «Заказы».
- При нажатии на «Изменить данные» переносить пользователя во вкладку «Данные аккаунта».
- При нажатии на «Выйти» происходит деавторизация пользователя.

Данные аккаунта

ДАННЫЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ

Информация	Имя *	Фамилия *
Заказы	Дмитрий	Якин
Данные аккаунта	Отображаемое имя *	
Выйти	arhey	
	Как ваше имя будет отображаться в настройках учетной записи и отзывах	
	Адрес почты *	
	arhey90@bk.ru	

В этом блоке можно отредактировать персональные данные, которые используются при авторизации и подставляются в форму для оформления заказа. К ним относятся:

- паспортные данные (Ф. И. О., серия, номер, кем и когда выдан);
- адрес доставки;
- адрес электронной почты.

Кроме того, в этой вкладке пользователь может изменить пароль.

Выход из учётной записи

При переходе на эту вкладку или при нажатии на «Выйти» во вкладке «Информация» удаляется аккаунт пользователя. После этого нового пользователя нужно зарегистрировать заново.


Главная

Вводная

Концепт

Попасть на «Главную» может только авторизованный пользователь. С этой страницы осуществляются переходы вглубь сайта: в каталог, личный кабинет, корзину и другое. Главная состоит из четырёх блоков.

Главное меню




Основной рубрикатор интернет-магазина.

Особенности блока:

- При нажатии на вкладку пользователь перенаправляется в выбранный раздел, например в «Корзину».
- При нажатии на «Каталог» происходит переход на страницу «Каталог». Если навести указатель на это поле, откроется выпадающий список с рубрикатором.
- При наведении на конкретную рубрику открывается выпадающий список с категориями товаров, например «Телефоны» или «Планшеты».
- При нажатии на название рубрики или категории товара происходит переход в соответствующую рубрику каталога.

Проморазделы



Разделы в промоблоках выбирает администратор. Они помогают привлечь внимание к нужным категориям товаров. В админке, доступ к которой есть только у администратора или владельца сервиса, можно задать раздел и загрузить изображение.

Для разработки используйте три категории товаров: **книги, планшеты, фотоаппараты.**

Особенности блока:

- При наведении курсора на картинку срабатывает эффект анимации, длительность которого — одна секунда.
- При нажатии на кнопку «Просмотреть» происходит переход в выбранную категорию.

Распродажа

РАСПРОДАЖА



Скидка!

В КОРЗИНУ

ФОТОАППАРАТ CANON EOS M50...
Матрица Тип матрицы CMOS Разм...
~~72530,00Р~~ 67440,00Р



Скидка!

ЦИФРОВОЙ ФОТОАППАРАТ NIK...
Матрица Тип матрицы CMOS Разм...
~~16399,00Р~~ 15390,00Р



Скидка!

ХОЛОДИЛЬНИК АТЛАНТ ХМ-46...
Общие характеристики Количеств...
~~26350,00Р~~ 24450,00Р



Скидка!

ХОЛОДИЛЬНИК БИРЮСА Б-118,...
Общие характеристики Количеств...
~~15840,00Р~~ 15440,00Р

Блок товаров, на которые в данный момент установлена скидка. Размеры скидок и акционные товары задаются администратором сайта в админке.

Особенности блока:

- На странице помещается восемь плиток с товарами.
- Блок акционных товаров прокручивается циклично при нажатии на кнопки «<» и «>».
- Если навести курсор на товар, он автоматически добавляется в корзину.
- Если повторно навести курсор на добавленный в корзину товар, появится кнопка «Подробнее», которая ведёт на карточку товара.

Новые поступления

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ



Новый!

ЦИФРОВОЙ ФОТОАППАРАТ SO...
Матрица Тип матрицы CMOS Exmo...
71100,00Р



Новый! Скидка!

ФОТОАППАРАТ CANON EOS M50...
Матрица Тип матрицы CMOS Разм...
~~72530,00Р~~ 67440,00Р



Новый!

ФОТОАППАРАТ CANON EOS M50...
Матрица Тип матрицы CMOS Разм...
46770,00Р



Новый! Скидка!

ЦИФРОВОЙ ФОТОАППАРАТ NIK...
Матрица Тип матрицы CMOS Разм...
~~16399,00Р~~ 15390,00Р

Блок работает по такой же схеме, как и блок «Распродажа».

Недавно просмотренные товары

ПРОСМОТРЕННЫЕ ТОВАРЫ



Apple Watch 6
36990,00Р 34990,00Р



iPad 2020 32gb wi-fi
29900,00Р

Особенности блока:

- Список появляется только после того, как пользователь открыл хоть какую-то карточку товара.
- В списке отображаются последние пять просмотренных товаров.
- Список очищается после закрытия браузера.

Преимущества сервиса



БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
Бесплатная доставка по всей России!



ВЫСОКИЙ СЕРВИС
Мы гордимся нашим сервисом и отношением к клиенту!



ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА
Вы всегда можете обратиться в нашу поддержку и вернуть товар!

Блок находится на этапе согласования с заказчиком. На текущий момент команда приняла решение сделать этот блок в виде статичной картинки.

Подвал сайта

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Телефон: +7-999-123-12-12
Email: skillbox@skillbox.ru

СТРАНИЦЫ САЙТА

- > Все товары
- > Главная
- > Корзина
- > Мой аккаунт
- > Оформление заказа
- > Регистрация

Это общий для всех страниц сайта блок. Он состоит из двух разделов:

- «Контактная информация»: здесь указаны контактные данные для связи со службой поддержки.
- «Рубрикатор сайта»: клик по ссылке приводит к переходу на выбранную страницу.

Каталог товаров

Вводная

Это раздел сайта, в котором содержится информация о товарах или услугах. В каталоге продукции находятся фотография товара, его название и стоимость, информация о скидках и другое.

Каталог товаров нужен:

- чтобы покупатель увидел ассортимент магазина;
- помочь покупателю с поиском товара по категории;
- предоставить возможность отсортировать товары по какому-либо признаку, например по цене или популярности.

Концепт

Каталог товара доступен любому пользователю — как авторизованному, так и неавторизованному. В него можно попасть двумя способами:

- Кликнув по ссылке «Каталог» в главном меню.
- Перейдя из карточки товара по рубрикатору.

Каталог состоит из четырёх блоков.

Рубрикатор

ВСЕ ТОВАРЫ

Главная / Каталог / Электроника / Телефоны / SAMSUNG Galaxy S20 8/128Gb, SM-G980F, Серый

Показывает, в какой рубрике, категории и подкатегории лежит товар. Каждая категория и подкатегория — кликабельная ссылка, при нажатии на которую происходит переход на выбранную категорию или подкатегорию товаров.

Список товаров

Скидка!









Apple Watch 6

~~36990,00₽~~

34990,00₽

В КОРЗИНУ

iPad 2020 32gb wi-fi

29900,00₽

В КОРЗИНУ

iPad Air 2020 64gb ...

55900,00₽

В КОРЗИНУ

iPad Pro 2020 64gb ...

69990,00₽

В КОРЗИНУ

В этом блоке показаны все товары, соответствующие определённой категории или подкатегории, указанные в рубрикаторе.

Особенности блока:

- В разработке.

Список категорий

КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ	
Без категории	(0)
Бытовая техника	(10)
Каталог	(30)
Книги	(0)
Одежда	(0)
Планшеты	(3)
Стиральные машины	(5)
Телевизоры	(5)
Телефоны	(6)
Фото/видео	(4)
Холодильники	(5)
Часы	(2)
Электроника	(20)

Блок нужен, чтобы помочь пользователю переходить в разные категории товаров.

- При нажатии на название категории происходит переход на соответствующую страницу.
- В круглых скобках показано количество товаров определённой категории в каталоге интернет-магазина.

Фильтр по цене

ФИЛЬТРОВАТЬ ПО ЦЕНЕ



Цена: 11990₽ — 219990₽

Бегунками слева и справа указывается диапазон цен. Список перестраивается автоматически.

Особенности блока:

- Минимальное значение соответствует максимальной цене в выбранной категории товаров. При переходе в другую категорию значения меняются.
- Максимальное значение в диапазоне соответствует минимальной цене в выбранной категории товаров.
- Если пользователь выбрал диапазон цен, в который не попадает ни один товар, нужно вывести текст «По вашему запросу товары не найдены».

Товары

ТОВАРЫ



Цифровой фотоаппарат SONY
Cyber-shot DSCRX100M5A, черный
71100,00₽



Фотоаппарат CANON EOS M50 kit (18-150 IS STM), черный
~~72530,00₽~~ **67440,00₽**



Фотоаппарат CANON EOS M50 kit (15-45 IS STM), белый
46770,00₽



Цифровой фотоаппарат NIKON
CoolPix B500, черный
~~16399,00₽~~ **15390,00₽**



Стиральная машина LG FH0C3ND,
фронтальная, 6кг, 1000об/мин
22990,00₽

Набор товаров, на которые владелец/администратор хочет обратить внимание пользователя. Блок может использоваться как дополнительная реклама акционных или новых товаров.

Особенности блока:

- Список статичен, то есть он не меняется и не зависит от выбранной категории товаров.
- Список товаров формируется администратором сайта в админке.
- При нажатии на плитку товара происходит переход на его карточку.

Карточка товара

Вводная

Перед тем как добавить товар в корзину, пользователь должен увидеть его с разных ракурсов, изучить характеристики и прочитать отзывы.

Именно поэтому перед кнопкой добавления товара в корзину нужна страница с детальным описанием товара. Эту страницу будем называть **«Карточкой товара»**.

Концепт

На страницу «Карточка товара» можно попасть несколькими способами:

- Введя название товара в строке поиска.
- Кликнув по товару из блока «Распродажа».
- Кликнув по товару из блока «Новые поступления».
- Открыв товар из блока «Просмотренные товары».
- Перейдя в каталог товаров и выбрав необходимый товар из списка или из блока «Товары».
- После добавления товара с «Главной» в корзину, нажав на кнопку «В корзину».

Страница «Карточка товара» состоит из нескольких крупных блоков.

Блок «Изображение товара»



Фотоаппарат CANON EOS M50 kit (15-45 IS STM), белый

46770,00₽

1 [ADD TO CART](#)

Категория: [Фото/видео](#)

[DESCRIPTION](#) [REVIEWS \(0\)](#)

Этот блок состоит из двух частей: серии фотографий. Любое фото можно открыть в отдельном модальном окне, где есть функция увеличения и уменьшения. Если фотографий несколько, в этом же окне можно листать изображения.

Блок «Название и количество товара»



Фотоаппарат CANON EOS M50 kit (15-45 IS STM), белый

46770,00₽

1 [ADD TO CART](#)

Категория: [Фото/видео](#)

[DESCRIPTION](#) [REVIEWS \(0\)](#)

Помимо названия, в этом блоке есть несколько важных элементов: цена, количество приобретаемого товара, ссылка на категорию товара и кнопка добавления товара в корзину.

Описание полей блока «Название товара»

Название поля	Редактируемость	Ограничения
Цена	True	
Количество	False	Значение должно быть > 1. Сверху оно ограничено количеством, хранимым в поле Quantity в базе данных
Товаров на складе	True	
Категория	False	При нажатии на категорию происходит переход на список товаров этой категории

При нажатии на кнопку «Добавить в корзину» выбранное количество товара (в поле «Количество») добавится в корзину. В правом верхнем углу обновится счётчик, показывая общее число товаров в корзине.

Блок «Описание товара»

Описание товара — это редактируемая таблица, в которой перечислены все потребительские свойства, заявленные производителем.

DESCRIPTION	REVIEWS (0)
Description	
Матрица	
Тип матрицы	CMOS
Размер матрицы (физический)	22.3 x 14.9 мм
Разрешение матрицы, млн. пикселей	24.1
Светочувствительность матрицы	ISO 100-25600
Максимальное разрешение фотоснимка	6000 x 4000 пикс.

Информация в этом блоке загружается и валидируется только контент-менеджером, который заполняет страницу на основе данных от производителя.

Блок «Отзывы»

Иногда перед покупкой пользователи хотят узнать мнение тех, кто уже воспользовался товаром. В блоке «Отзывы» собраны комментарии от покупателей. Оставлять отзыв

могут только авторизованные пользователи, которые приобрели товар. Перед публикацией все отзывы проверяет контент-менеджер.

1 отзыв на Цифровой фотоаппарат NIKON CoolPix B500, черный



arhey – 10.11.2020

SSSSS

Очень качественный аппарат.

Добавить отзыв

Твоя оценка *☆☆☆☆

Твой отзыв *

ОТПРАВИТЬ

Описание полей блока «Отзывы»

Название поля	Обязательность	Ограничения
Цена	True	Оценка от 1 до 10 звёзд
Текст комментария	True	Можно ввести 500 символов

Корзина

Вводная

Это основная и стратегическая страница интернет-магазина. Посетитель заходит на неё:

- чтобы проверить заказ и оформить покупку;
- узнать общую стоимость заказа;
- проверить, что он купил всё, что нужно;
- отказаться от некоторых товаров.

Корректный расчёт суммы заказа — ключевой этап работы сервиса. Ошибка в вычислениях — критическая, особенно на этой странице.

Концепт

Попасть в корзину может любой пользователь — как авторизованный, так и неавторизованный.

Важное условие — в корзину должен быть добавлен какой-нибудь товар. Если в корзине нет товаров, а пользователь пытается попасть в неё, необходимо вывести сообщение "Где-то что-то пошло не так" и предложить вернуться в магазин.

Страница «Корзина» состоит из нескольких блоков.

Товары в корзине

		ТОВАР	ЦЕНА	КОЛИЧЕСТВО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
✕		Цифровой фотоаппарат NIKON CoolPix B500, черный	15390,00Р	1	15390,00Р
					ОБНОВИТЬ КОРЗИНУ

В этом блоке пользователь может редактировать свой заказ: увеличивать номенклатуру, уменьшать её или удалять совсем.

Особенности таблицы:

- Показ превью-изображения товара и добавление активной ссылки на него.
- При клике по названию товара пользователь попадает в карточку товара. Чтобы изменить количество товара, необходимо отредактировать поле «Количество», но редактировать можно только в большую сторону.
- Поле «Количество» принимает на вход любые значения. После редактирования количества товара сумма заказа пересчитывается автоматически.
- Чтобы пересчитать сумму, нужно нажать на «Обновить корзину».
- Чтобы удалить товар, нужно нажать на символ X в левой части таблицы.

Товар удаляется из корзины, но его можно вернуть.

 "Цифровой фотоаппарат NIKON CoolPix B500, черный" удален. [Вернуть?](#)

Для этого нужно кликнуть по ссылке «Вернуть?» — товар вновь появится в корзине. Если удалить все товары из корзины, она будет пуста.

Ввод промокода или сертификата

ПРИМЕНИТЬ КУПОН

В интернет-магазине есть система лояльности в двух форматах: промокод и сертификат (для простоты называем это поле «Купон»).

Сертификат — это специальная последовательность символов, которая даёт заранее заданный процент скидки на покупку.

Промокод — это определённая последовательность символов, которая даёт фиксированную скидку на заказ.

Особенности страницы:

- Промокоды создаются и генерируются в админке сервиса. Для тестирования выделены промокод на 20% «XXX» и сертификат на 500 рублей «УУУ», они многоразовые.
- В поле «Купон» можно ввести любые символы: латиницу, кириллицу, цифры, символы и другое.
- Максимальная длина поля — 20 символов.
- При вводе неправильного купона необходимо показать сообщение «Неверный купон».

Общая сводка по заказу

Общая сводка

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	15390,00Р
КУПОН: SERT500	-500,00Р [Удалить]
СУММА	14890,00Р

ПЕРЕЙТИ К ОПЛАТЕ

Информационный блок, который показывает общую стоимость товара и сумму к оплате.

Особенности блока:

- Поле «Общая стоимость» показывает сумму всех товаров в корзине до применения сертификата или промокода.

- Поле «Купон» показывает сумму скидки. При необходимости можно отменить применение скидки, для этого нужно нажать на «Удалить».
- Поле «Сумма» показывает сумму к оплате. Цифра в этом поле — разность чисел из полей «Общая стоимость» и «Купон».

После того как пользователь проверил наполнение своей корзины, использовал или не использовал купон, он может перейти к оформлению заказа. Для этого нужно нажать на кнопку «Перейти к оплате».

Оформление заказа

Вводная

Финальный этап оформления заказа — здесь пользователь проверяет товары, вводит адрес, оставляет комментарии и переходит к оплате. Очень важно проверить все данные: если чего-то не хватает, показать сообщение об ошибке. Это поможет избежать отправки заказа без нужной информации.

Концепт

Попасть на страницу «Оформление заказа» можно тремя способами:


- Из «Корзины». Когда корзина наполнена (есть хотя бы один товар), можно нажать на кнопку «Перейти к оплате», чтобы попасть на страницу «Оформление заказа».

Общая сводка

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	67440,00Р
СУММА	67440,00Р

ПЕРЕЙТИ К ОПЛАТЕ

- Из «Главного меню».



Особенности перехода к оформлению заказа из «Главного меню»:

- Если в корзине пусто — показывать текст «Корзина пуста».
- Если товар добавлен в корзину, но пользователь не авторизован — показывать текст «Зарегистрированы на сайте? Авторизуйтесь».
- Если товар добавлен в корзину и пользователь авторизован — перенаправлять на страницу оформления заказа.

Страница оформления заказа состоит из пяти блоков:

- «Детали заказа»;
- «Ваш заказ»;
- «Ввод купона»;
- «Комментарий к заказу»;
- «Способ оплаты».

Детали заказа

Этот блок можно разделить на две категории:

- **Данные о получателе.**

Подтягиваются из учётной записи: имя, фамилия, электронная почта. Данные можно отредактировать в заказе, но они не изменятся в аккаунте.

Заполнение полей — обязательное условие. Если очистить какое-либо поле и попробовать перейти к оплате, пустое поле будет подкрашено красным и высветится следующая ошибка:



Имя для выставления счета обязательное поле.

Фамилия для выставления счета обязательное поле.

Детали заказа

Имя *

Фамилия *

- Данные об адресе получателя.

Необходимо заполнить самостоятельно. Данные, которые требуется указать, представлены в таблице ниже.

Данные об адресе получателя

Название поля	Описание	Обязательность
Страна	Раскрывающийся список с возможностью выбрать только одно значение. Стандартный каталог стран	False
Город	Поле принимает на вход только буквы на кириллице или латинице. Картотеку городов не подгружаем. Максимальное количество символов — 20	False
Область	Поле принимает на вход только буквы на кириллице или латинице. Максимальное количество символов — 20	False
Почтовый индекс	Поле принимает на вход только цифры. Количество символов — 6. Если пользователь ввёл меньшее количество символов — показать ошибку «Неверный индекс». Нельзя ввести больше 6 цифр	False
Телефон	Поле принимает на вход только	False

	цифры. Количество символов — 11. Если указать меньше — показывать ошибку «Неверный номер телефона». Нельзя ввести больше 9 цифр	
--	---	--

Если какое-то из полей будет не заполнено, при переходе к оплате нужно показать ошибку типа «„Название поля” обязательное поле».

 Адрес для выставления счета обязательное поле.

Детали заказа

Имя *

Дмитрий

Фамилия *

Якин

Страна / Регион *

Russia ▼

Адрес *

Улица и номер дома

«Ваш заказ»

Конечная стоимость заказа с учётом всех промокодов или сертификатов. Эти данные подтягиваются из корзины, и изменить их можно только вводом нового купона, если он ещё не был применён.

Ввод купона

Логика работы и ошибки полностью идентична поведению, описанному в блоке «Корзина».

Ввод комментария

В этом поле пользователь может указать дополнительные сведения о заказе, например пожелания по срокам доставки или предпочтительному способу связи. Поле необязательное, а ограничение — 500 символов.

Введённый комментарий прикрепляется к заказу, его можно увидеть в истории в поле «Заметки».

Способ оплаты

Необходимо выбрать один из двух возможных способов оплаты. Сама процедура оплаты описана на отдельной странице «Оплата».

Оплата

Для промышленной эксплуатации будет подключена интеграция с банковской системой, которая будет обрабатывать платежи. Её предоставит заказчик, а подрядчики проведут тестирование системы. Детали настройки системы ещё устанавливаются. На данный момент доступны два способа оплаты:

- Прямой банковский перевод.
- Оплата при доставке.

По умолчанию выбран способ «Прямой банковский перевод», но его можно переключить на другой с помощью радиокнопки. Перейти к оплате без выбора способа невозможно.

Для тестирования реализована «фейковая оплата». Метод «Банковский перевод» не настоящий, то есть не требуется вводить реальные реквизиты или совершать платёж. При выборе этого метода заказ помечается как «Оплаченный».

Чтобы перейти на стадию оплаты, нужно нажать на «Оформить заказ». После оплаты пользователю показывается информация о том, что заказ был получен.

ЗАКАЗ ПОЛУЧЕН

Спасибо! Ваш заказ был получен.

НОМЕР ЗАКАЗА:	ДАТА:	ПОЧТА:	В СУММЕ:	МЕТОД ОПЛАТЫ:
195	09.11.2020	arhey90@bk.ru	15390,00₽	Оплата при доставке

После оплаты заказу присваивается номер, и он попадает в систему для обработки оператором. По этому номеру заказ можно найти в личном кабинете во вкладке «Заказы».

Особенности оплаты:

- Если выбран прямой банковский перевод, статус заказа — «Собирается».
- Если выбран способ оплаты «Оплата при доставке», статус заказа — «На обработке». Это связано с тем, что менеджер должен связаться с заказчиком и подтвердить заказ.

Эта страница служит только для информирования, поскольку от пользователя больше не требуется никаких действий. Он уже выполнил целевое действие — купил и оплатил товар.