内容提供者

contentProvider 作用 暴露应用的私有数据库

① 创建一个类 继承ContentProvider 重写方法 onCreate getType insert delete update query contentProvider操作数据库 还是要通过SQliteDataBase

UriMatcher addUri(authorities,子路径,返回码);

内容解析者 contentresolver 获取内容解析者 上下文的方法 getContentResolver();

Uri content://authorites/子路径

content://sms body date address

query

insert

联系人 data raw_contact mime_type

内容观察者 ContentObserver

onchange()

1计算机表示图形的几种方式

BMP 质量最高 用于计算机

PNG 质量高 用于计算机 网络 (android应用中的图片资源 一般使用png格式的图片)

ipeg 较高质量的 用于计算机 网络 电子邮件

gif 质量较差 用于计算机 网络 电子邮件 (动图)

单色 一个像素用1位2进制数来表示 200*200 40000/8 5k 4.8 多出来的用来保存元数据 16色 1个像素 16总颜色 2'4 40000/2 /1024 20k

256色 1个像素 256总颜色 2/8 40k

24位位图 1个像素 用24位的2进制数来表示 一个像素3byte 40000*3 117k

argb8888 1个像素 4byte

alpha 8位二进制数

red 8位二进制数

green 8位二进制数

blue 8位二进制数

2 大图加载

09-24 01:42:20.623: E/dalvikvm-heap(2339): Out of memory on a 30720012-byte allocation.

思路① 计算屏幕的分辩率 和图片分辨率的比例 用这个比例来确定压缩大小

```
public void loadpic2(){
1.
2.
            //比较图片和屏幕的分辨率 如果图片分辨率比屏幕分辨率高
3.
            //可以使用 图片宽度/屏幕的宽度
4.
            //图片的高度/屏幕的高度
5.
            //通过这两个比值来确定 inSampleSize
6.
7.
8.
            //②获取图片的宽高
9.
10.
            BitmapFactory.Options option = new Options();
            //inJustDecodeBounds 只解析图片的宽高以及类型
11.
12.
            //如果这个参数设置为true那么调用BitmapFactory.decodeXXXX方法 只会把图片的
     宽度 高度 图片的类型读出来
            //不会解码图片
13.
14.
            option.inJustDecodeBounds = true;
15.
            Bitmap bitmap = BitmapFactory.decodeFile(path, option);
16.
     //
            if(bitmap==null){
                System.out.println("图片的宽度"+option.outWidth+"高度"+option.outHeigh
17.
     //
     t);
18.
     //
            }
19.
            int width = option.outWidth;
20.
            int height = option.outHeight;
            //③计算inSampleSize
21.
            //只有当图片的宽度和高度大于屏幕的宽度和高度才压缩图片
22.
            if(width>screenWidth||height>screenHeight){
23.
24.
                int widthIndex = Math.round((float)width/(float)screenWidth);
                int heightIndex = Math.round((float)height/(float)screenHeight);
25.
                //计算压缩比例 取宽高比例的最大值
26.
27.
                option.inSampleSize = Math.max(widthIndex, heightIndex);
28.
            //用计算好的inSampleSize 加载图片
29.
30.
            option.inJustDecodeBounds = false;//把inJustDecodeBounds设置为false 开始加
     载图片
31.
            bitmap = BitmapFactory.decodeFile(path, option);
32.
            //用imageview显示图片
33.
            iv image.setImageBitmap(bitmap);
34.
         }
```

思路② 通过不断的尝试 提高inSampleSize的值 一直到inSampleSize提高到一个合适的值 成功加载图片'

```
比例 接着试验
 9.
                     //直到可以成功加载为止
10.
                     option.inSampleSize = i;
                      bitmap = BitmapFactory.decodeFile(path, option);
11.
12.
                      break;
13.
                 } catch (Error e) {
14.
                     i*=2;
15.
                     System.out.println("i = "+i);
16.
17.
             }
18.
              //加载到imageView
19.
             iv_image.setImageBitmap(bitmap);
20.
          }
```

3.创建图片副本

4 图形处理的api

rotate 旋转

```
    setRotate设置旋转的角度 后两个参数 设置旋转的中心点
    matrix.setRotate(90,copybm.getWidth()/2,copybm.getHeight()/2);
```

translate平移

```
    setTranslate平移 第一个参数 x方向平移的距离 第二个参数 y方向平移的距离
    matrix.setTranslate(30,0);
```

scale缩放

```
    matrix.setScale(1f, -1f);
    //多次调用set 最近一次会把之前的效果清除掉
    //如果想在之前的效果基础上进一步处理图片 需要调用postXXXX方法
    //matrix.postTranslate(copybm.getWidth(), 0);
    matrix.postTranslate(0, copybm.getHeight());
```

- 5 画画板小案例
- 6 撕衣服小案例
- 6.1创建图片的副本
- 6.2给控件设置一个触摸监听

触摸监听需要注意 onTouch方法 返回值是true 否者只能接受到Down事件 move和up都收不到

7 mediaplayer播放音频

①混合方式开启服务

- ②在服务的onCreate方法中创建一个mediaplayer 并且准备好
- ③ 点击播放按钮开始播放音乐

服务暴露播放暂停方法/获得当前播放状态的方法

- 3.1 一个按钮实现 播放/暂停
- 3.2 根据播放的状态修改图标的状态
- 3.3 当activity退出再次进入的时候 根据当前播放状态更新图标状态(onserviceconnected)
- ④ 进度条展示播放进度
- 4.1 服务暴露 获取总时长的方法 获取当前播放进度的方法
- 4.2 诵过Handler 执行延迟消息 每隔500ms 更新一次讲度条讲度
- 4.3 handler执行的延迟消息 当音乐暂停 以及界面退出的时候 要把消息移除掉
- ⑤拖动进度条跟新播放的进度
- 5.1 服务暴露 seekTo 移动到某个位置播放的方法
- 5.2 给seekbar设置拖动的监听 在onProgressChanged方法中 通过传入的progress更新播放器的播放进度
- 8 音乐播放器完成
- 9 mediaplayer生命周期

播放网络音乐

①要使用异步准备

```
player.prepareAsync();
```

②异步准备之后要添加一个准备好的监听

```
//添加准备好的监听
1.
                 player.setOnPreparedListener(new OnPreparedListener() {
2.
                     //如果准备好了就会执行onPrepared方法 mp就是当前的MediaPlayer对
3.
    象
                     @Override
4.
                     public void onPrepared(MediaPlayer mp) {
5.
                        // 如果当前媒体文件已经准备好了 就会走onPrepared
6.
7.
                        mp.start();
8.
                     }
                 });
9.
```

③要添加联网的权限

10surfaceview介绍

通过surfaceView和mediaplayer配合 可以播放视频

mediaplayer负责音频的播放 和音视频的解码

surfaceview只是负责展示

surfaceView 是一个重量级控件 加载需要一些时间

surfaceHolder用来控制surfaceview的数据展示

surfaceView 中保存了一个surface 可以用来展示频繁变化的界面

MediaPlayer 设置显示的控件

player.setDisplay(holder);

获取surfaceHolder对象

```
surface = (SurfaceView) findViewById(R.id.surface);
holder = surface.getHolder();
```


11videoview控件介绍

对surfaceview和MediaPlayer的封装

12 vitamio 三方播放视频的解码框架 ffmpeg c/c++开发的开源音视频解码项目

①library工程的使用

1 copy project to workspace 一定要选上 把项目拷贝到工作空间



③使用之前要clean一下 library工程

1引入vitamio框架以library、

撕衣服

```
2 在布局中定义VideoView
    <io.vov.vitamio.widget.VideoView
    android:id="@+id/vv"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    />
  3 mainactivity代码
   插件vitamio框架检查是否可用
   if (!LibsChecker.checkVitamioLibs(this)) {
             return;
         }
         final VideoView vv = (VideoView) findViewByld(R.id.vv);
         vv.setVideoPath("http://192.168.1.2:8080/haha.avi");
         vv.setOnPreparedListener(new OnPreparedListener() {
             @Override
             public void onPrepared(MediaPlayer mp) {
                  vv.start();
             }
         });
         //设置video的控制器
         vv.setMediaController(new MediaController(this));
  4 一定要在清单文件初始化InitActivity
    <activity android:name="io.vov.vitamio.activity.lnitActivity"></activity>
①图片处理
加载大图
创建图片副本
setOntouchListener
画画板
```

② audio 音乐播放器 video | 用vitamio 播放网络视频