

RAW NASDAQ

Momentum en la apertura de Nueva York sobre el NASDAQ 100. Una decisión al día, stop calculado con la volatilidad y gestión automática de la posición.

Versión
1.21

Plataforma
MetaTrader 5

Edición
Octubre 2026

Manual de usuario
es

CONTENIDO

1. Qué es RAW NASDAQ	2	7. Cómo gestiona el riesgo	7
2. Qué necesitas	3	8. Resultados históricos	8
3. Instalación paso a paso	3	9. Qué esperar en cuenta real	9
4. Parámetros	4	10. Preguntas frecuentes	10
5. La hora de apertura y el cambio de horario	5	11. Aviso de riesgo y versiones	11
6. El panel	6		

1 · QUÉ ES

Una regla mecánica, siempre igual

RAW NASDAQ opera el índice NASDAQ 100 en la apertura de la sesión de Nueva York. Mira cómo arranca la sesión, toma una decisión al día y gestiona la posición sola hasta cerrarla.

Un mercado

Solo el NASDAQ 100. Sin cartera ni saltos de mercado.

Una decisión al día

Como máximo una operación por sesión, larga o corta.

Sin objetivo fijo

Deja correr la operación y la acompaña con un stop que se mueve.

Cómo decide

- Espera a que cierre la **primera vela de 5 minutos** de la sesión de Nueva York.
- Si esa vela cierra por encima de su media de referencia, entra **largo**; si cierra por debajo, **corto**. Si empatan, ese día no opera.
- Entra a mercado en la vela siguiente, con el stop ya puesto.

Cómo sale

- **Stop inicial** calculado con la volatilidad del momento (ATR). El tamaño de la posición se ajusta a ese stop.
- **Break-even**: cuando la operación va un riesgo entero a favor (+1R), el stop pasa al precio de entrada.
- **Trailing**: a partir de +0,5R el stop sigue a una media lenta, solo a mejor.
- **Cierre por tiempo** a las 6 h 25 min de abrir y, en cualquier caso, **antes del cierre del mercado**, según el horario del símbolo en tu bróker. Así, en un día normal no deja posiciones abiertas por la noche ni el fin de semana.

Sin martingala, sin grid, sin promediar. Una sola posición a la vez, con su stop desde el primer segundo. No dobla tras perder ni añade posiciones en contra.

Requisitos

QUÉ	DETALLE
Plataforma	MetaTrader 5 (Windows, o Mac con un VPS Windows).
Símbolo	El NASDAQ 100 de tu bróker: suele llamarse <code>NAS100</code> , <code>US100</code> , <code>USTEC</code> o <code>NDX</code> , a veces con sufijo.
Gráfico	Ese símbolo en M5 (5 minutos).
Funcionamiento	MetaTrader abierto y conectado de lunes a viernes. Un VPS es lo más fiable: si el ordenador se apaga, el robot no gestiona la posición.
Capital	Depende del lote mínimo de tu bróker (ver apartado 7). El panel del robot te dice si tu cuenta es suficiente.

Paso a paso

- 01 En MetaTrader 5: **Archivo** → **Abrir carpeta de datos**. Entra en `MQL5\Experts` y copia ahí `RAW_NASDAQ_nico66fx.ex5`.
- 02 Copia también los presets (`.set`) en `MQL5\Presets`.
- 03 Vuelve a MetaTrader y, en la ventana **Navegador**, pulsa con el botón derecho en *Asesores Expertos* → *Actualizar*.
- 04 Abre un gráfico del NASDAQ 100 de tu bróker y ponlo en **M5**.
- 05 Arrastra **RAW_NASDAQ_nico66fx** al gráfico. En la pestaña *Común*, marca **Permitir Algo Trading**.
- 06 En la pestaña *Parámetros de entrada*, pulsa **Cargar** y elige un preset (*estándar 0,50 %* o *prudente 0,25 %*). Acepta.
- 07 Activa el botón **Algo Trading** de la barra superior (en verde).
- 08 Comprueba el panel en la esquina del gráfico y la pestaña **Expertos** de la Caja de herramientas (Ctrl+T): debe aparecer `RAW NASDAQ v1.21` y la hora a la que operará hoy, y en el gráfico aparece el panel del robot.

Carga el robot **en un solo gráfico** por cuenta. Dos copias a la vez podrían abrir dos operaciones el mismo día y doblar el riesgo.

Primero en demo. Déjalo al menos unas semanas en una cuenta demo del mismo bróker antes de pasar a real, y comprueba que entra a la hora correcta.

Lo que puedes ajustar

El resto de la mecánica es fija: es la configuración validada en los backtests y no se expone para que nadie la desajuste sin querer.

EN LA VENTANA DE PARÁMETROS	POR DEFECTO	QUÉ HACE
Riesgo por operacion (% del balance) <code>InpRiskPerTrade</code>	0,50	Riesgo base por operación, en % del balance. El robot lo ajusta a la volatilidad del día entre la mitad y el doble (ver apartado 7).
Riesgo maximo por operacion (%) <code>InpMaxRiskPerTrade</code>	1,00	Tope duro en %. Si el riesgo de una operación lo superase, no se abre.
Hora de apertura <code>InpModoHora</code>	Automatica	<i>Automatica</i> calcula cada día la apertura de Nueva York en la hora de tu bróker. <i>Fija</i> usa siempre la hora de la línea siguiente.
Hora fija (servidor, HH:MM) <code>InpOpenTime</code>	16:30	Solo se usa en modo Fija o si el cálculo automático falla. Va en hora del servidor (la del reloj de MetaTrader, no la tuya).
Cerrar X minutos antes del cierre del mercado <code>InpPreCloseMin</code>	5	Cierra una posición abierta antes de que cierre el mercado ese día. 0 lo desactiva (no recomendado).
Spread maximo para abrir <code>InpMaxSpreadPts</code>	0	En puntos. 0 = sin filtro.
Desviacion maxima admitida <code>InpSlippagePts</code>	20	Deslizamiento máximo al enviar órdenes, en puntos.
Numero magico <code>InpMagicNumber</code>	770011	Identifica las operaciones del robot. Cámbialo solo si otro EA usa el mismo número.
Registro detallado <code>InpVerboseLog</code>	true	Escribe en la pestaña Expertos cada decisión (señal, stop movido, cierre). Útil para soporte.

Presets incluidos

Estándar • 0,50 %

La configuración con la que están hechos los backtests de este manual. Riesgo efectivo entre 0,25 % y 1 % por operación.

Prudente • 0,25 %

La mitad de riesgo y tope del 0,50 %. Para empezar en real o para cuentas de fondeo con límites diarios estrictos.

Bajar el riesgo reduce las ganancias y las pérdidas en la misma proporción. Subirlo por encima de lo estándar no está validado: las rachas malas pesan más de lo que parece.

El cambio de horario ya no es tu problema

La sesión de Nueva York abre a las 09:30 de allí. En hora del servidor de tu bróker eso cae a una hora u otra según su huso, y además Estados Unidos y Europa no cambian la hora el mismo día: **dos o tres semanas al año** la apertura se adelanta una hora respecto a lo habitual.

En modo **Automática** (por defecto), el robot calcula cada día la hora correcta con el reloj del servidor y el reloj GMT, y opera a esa hora. Lo anota en la pestaña Expertos:

RAW NASDAQ: hoy Nueva York abre a las 15:30 hora del servidor (automatica). El robot opera a esa hora.

SEMANAS	APERTURA DE NY EN UN SERVIDOR EUROPEO (GMT+2/+3)
Casi todo el año	16:30
9 a 27 de marzo de 2026	15:30
26 a 30 de octubre de 2026	15:30
Marzo de 2027 (del 15 al 26 aprox.)	15:30

Calculado con las reglas de cambio de hora de EE. UU. y de la UE. Si tu bróker usa otro huso, las horas cambian, pero el cálculo automático también.

El cálculo automático necesita que el reloj del ordenador o VPS esté bien sincronizado. Si no puede calcularlo, usa `InpOpenTime` y lo avisa en el diario.

Lo que ves en el gráfico

En la esquina superior izquierda el robot dibuja su panel. Se actualiza cada segundo, en la cuenta y en el modo visual del probador de estrategias.



Panel real en el probador visual de MT5, con una operación larga en trailing.

LÍNEA	QUÉ TE DICE
Estado	● EN POSICIÓN, ● ESPERANDO LA APERTURA, HOY YA HA OPERADO, MERCADO CERRADO o, en rojo, ALGO TRADING DESACTIVADO y CADUCADO.
Apertura de NY hoy	Hora del servidor a la que operará hoy, automática o fija. En rojo si no cuadra con la apertura real.
Riesgo	Sin operación: el rango de riesgo y si tu lote mínimo cabe. Con operación: el riesgo real de esa operación.
Entrada	Lado, lotes y precio de entrada.
Stop	Precio del stop y su estado: INICIAL, BREAK-EVEN o TRAILING.
Cierre por tiempo	Hora a la que cerrará si nada la cierra antes.
Resultado	Lo que va ganando o perdiendo, en dinero, en R (veces el riesgo inicial) y en puntos.

El panel solo informa: no se puede cambiar nada desde él. El razonamiento de cada decisión está en la pestaña **Expertos**.

Cómo calcula el tamaño

Antes de entrar, el robot conoce la distancia del stop. Calcula los lotes para que, si salta el stop, se pierda el porcentaje de riesgo elegido, y redondea **hacia abajo**: nunca arriesga más de lo configurado por efecto del redondeo.

Ajuste por volatilidad

El riesgo base se multiplica por la volatilidad reciente comparada con la habitual, acotada entre **×0,5 y ×2**. Con el preset estándar (0,50 %), el riesgo real va del **0,25 % al 1 %** por operación: más en los días movidos, menos en los tranquilos. El tope `InpMaxRiskPerTrade` nunca se supera.

¿Cuánto capital hace falta?

Depende de dos datos de tu bróker: el **lote mínimo** y cuánto vale un punto con 1 lote. Si el lote mínimo arriesga más que el permitido, el robot **no abre** esa operación (y lo anota en el diario). Es deliberado: no se opera con un riesgo que nadie eligió.

Ejemplo con 1 lote = 1 \$ por punto y un stop de 227 puntos (la mediana de 2026):

LOTE MÍNIMO	RIESGO MÍNIMO	CAPITAL PARA EL 0,25 %	CAPITAL PARA EL 0,50 %
0,01	2,27 \$	≈ 910 \$	≈ 455 \$
0,10	22,70 \$	≈ 9.080 \$	≈ 4.540 \$

El stop se mide en volatilidad y cambia con el mercado: su mediana estuvo entre 106 y 153 puntos de 2022 a 2024, en 147 en 2025 y en 227 en 2026. Con el capital por debajo de la primera columna, el robot se saltará las operaciones de los días tranquilos. El panel te lo dice con la volatilidad real de cada día.

En cuentas de fondeo, compara el riesgo máximo por operación (hasta el 1 % con el preset estándar) con tu límite diario. Con límites del 4-5 %, el preset prudente deja mucho margen.

Backtest de la versión 1.21

MetaTrader 5, NASDAQ 100 en M5, **100 % ticks reales** (656 millones de ticks), cuenta de 10.000 \$, preset estándar. Del 2 de enero de 2015 al 25 de septiembre de 2026.

+228,6 %

resultado (32.859 \$ finales)

1,20


profit factor

14,4 %

caída máxima (equidad)

3.021

operaciones · 50,4 % ganadoras



AÑO	OPERACIONES	RESULTADO \$	% SOBRE EL AÑO	ACIERTO
2015	256	-279,02	-2,8 %	48,0 %
2016	259	+1.407,88	+14,5 %	48,6 %
2017	257	+286,85	+2,6 %	45,5 %
2018	256	+3.124,95	+27,4 %	50,4 %
2019	258	+233,18	+1,6 %	48,4 %
2020	257	+3.532,01	+23,9 %	53,7 %
2021	258	+1.929,98	+10,5 %	50,8 %
2022	258	+1.694,00	+8,4 %	51,2 %
2023	256	-741,63	-3,4 %	50,8 %
2024	259	+1.649,07	+7,8 %	49,8 %
2025	257	+4.432,98	+19,4 %	54,9 %
2026	190	+5.588,51	+20,5 %	54,2 %

La v1.21 solo añade el panel: da exactamente las mismas operaciones que la v1.20. 2015 y 2026 son parciales. «% sobre el año» es sobre el balance al empezar cada año.

Lo que hay que saber aguantar

Es una ventaja estrecha: gana porque acierta un poco más de lo que falla y porque deja correr las buenas, no porque acierte en grande.

9

pérdidas seguidas como peor racha

51 de 141

meses en negativo

30 meses

el periodo más largo sin nuevos máximos

- **Ganancia media 91,89 \$ frente a pérdida media 78,28 \$** por operación, sobre 10.000 \$ de capital: el resultado sale de cientos de operaciones, no de unas pocas.
- **Hubo años malos:** 2015 y 2023 cerraron en negativo, y otros apenas sumaron (2017, 2019).
- **El bache más largo** fue del 27 de junio de 2022 al 26 de diciembre de 2024: unos 30 meses (dos años y medio) sin superar el máximo anterior. Si empiezas justo antes de un periodo así, pasarás más de dos años sin ver la cuenta por encima de donde estaba.
- **La caída máxima fue del 14,4 %** sobre la equidad. Un backtest no marca el límite: en real puede ser mayor.

Últimos cuatro años por separado

Del 10 de octubre de 2022 al 25 de septiembre de 2026: 1.021 operaciones, **+54,6 %** sobre 10.000 \$, profit factor 1,21, caída máxima 14,1 %, peor racha de 9 pérdidas y 16 meses como periodo más largo sin nuevos máximos.

Recomendaciones

- Empieza en **demo** y después en real con el **preset prudente**.
- No cambies el riesgo después de una racha mala ni después de una buena. Decide el riesgo una vez.
- No cierres operaciones a mano ni muevas el stop: el resultado histórico es el del robot sin intervención.
- Usa un VPS y revisa la pestaña Expertos de vez en cuando.

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Las cifras de este manual son de un backtest con datos históricos: en real influyen el spread, el deslizamiento, la financiación y las condiciones de tu bróker.

Si algo no cuadra

Hoy no ha operado

Es normal en varios casos: la vela de apertura empató con su media, el spread superaba tu límite, el lote mínimo no cabía en el riesgo (lo verás en Expertos) o MetaTrader no estaba abierto a la hora de apertura. El robot solo mira la **primera** vela de la sesión: si llegas tarde, ese día ya no entra.

Ha entrado una hora tarde o una hora antes

Comprueba que `InpModoHora` está en *Automática* y que el reloj del ordenador o VPS está sincronizado. Si usas modo Fija, cambia `InpOpenTime` en las semanas del cambio de hora.

El panel dice «NO CABE»

El lote mínimo de tu bróker arriesga más de lo permitido con tu capital. Opciones: más capital, un bróker con lote mínimo 0,01 o asumir que ese día no opera. No subas `InpMaxRiskPerTrade` para forzarlo.

No veo nada en Expertos

Mira la pestaña **Expertos**, no *Diario*. Si no aparece `RAW NASDAQ v1.21`, el robot no está cargado en el gráfico o Algo Trading está desactivado.

¿Puedo ponerlo en otro índice o en otra temporalidad?

No. Está medido solo en el NASDAQ 100 y en M5. El robot avisa si el símbolo no parece el NASDAQ.

En un festivo de EE. UU. la operación pasó la noche

Algunos días festivos el mercado cierra antes y no todos los brókeres lo reflejan en el horario del símbolo. Si el cierre falla, el robot lo reintenta cada 30 segundos y la posición sigue protegida por su stop.

¿Puedo cerrar yo una operación?

Puedes, pero el robot no la reabrirá ese día y ese resultado ya no será el del sistema.

¿Qué pasa si se reinicia MetaTrader con una operación abierta?

Al volver la sigue gestionando: el break-even guarda su referencia por operación. Mientras MetaTrader está cerrado, solo protege el stop que ya está en el servidor.

Ha caducado

El panel lo indica y el robot deja de abrir operaciones (cierra la que tenga abierta). Descarga la versión nueva en nico66fx.com/pro.

Léelo antes de usarlo

Operar con CFD y productos apalancados conlleva un **riesgo elevado de pérdida de capital**. Puedes perder todo el dinero que deposites. RAW NASDAQ es una herramienta tecnológica y educativa: **no es asesoramiento financiero** ni una recomendación de inversión.

Los resultados mostrados proceden de backtests históricos. **El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros**. Las condiciones reales (spread, deslizamiento, comisiones, financiación, cortes de conexión, requisitos del bróker) pueden empeorar los resultados.

Usa solo capital que puedas permitirte perder, pruébalo primero en demo y no arriesgues más de lo que estés dispuesto a perder en una mala racha. Exclusivo para mayores de 18 años.

HISTORIAL DE VERSIONES

VERSIÓN	CAMBIOS
1.21	Panel nuevo en el gráfico: estado, hora de apertura, riesgo, stop con su estado (inicial, break-even, trailing) y resultado en dinero y en R. También en el probador visual. La operativa no cambia.
1.20	Funciona en cuentas reales. Hora de apertura automática con el cambio de horario. Cierre antes del cierre del mercado, según el horario del símbolo: ya no deja posiciones abiertas el fin de semana por un cierre fallido. Los cierres rechazados se reintentan cada 30 s.
1.10	Break-even al llegar a +1R.
1.00 (beta)	Primera versión, solo cuenta demo.

Soporte y actualizaciones: nico66fx.com/pro · Desarrollado por [@nico66fx](https://twitter.com/nico66fx). Esta versión caduca el 1 de enero de 2027.