

Descargador de Música Accesible

Manual de usuario — Versión 1.8.3 — Desarrollado por Nicolás Alfaro

Table of Contents

1. Presentación

Descargador de Música Accesible es una aplicación para Windows diseñada para buscar, reproducir y descargar contenido multimedia de forma sencilla, con especial atención a la navegación mediante teclado y al uso con lectores de pantalla como NVDA y JAWS.

Este manual explica únicamente las funciones disponibles para la persona usuaria. Los componentes internos del programa se gestionan automáticamente y no requieren conocimientos técnicos.

2. Abrir el programa y funcionamiento portable

Abra DescargadorMusicaAccesible.exe desde la carpeta de la versión portable oficial. No es necesario ejecutar archivos adicionales ni realizar configuraciones externas para comenzar a utilizar el programa.

No elimine ni mueva las carpetas o archivos que acompañan al ejecutable, ya que forman parte del funcionamiento de la aplicación.

3. Interfaz principal

La ventana principal contiene tres áreas de trabajo: Descargar por URL, Buscar en YouTube y Canales y listas.

Puede cambiar entre ellas con Alt+1, Alt+2 y Alt+3. Los menús Archivo, Acciones, Buscar, Herramientas y Ayuda contienen las funciones complementarias.

4. Descargar por URL

1. Entre en Descargar por URL con Alt+1.
2. Pegue la dirección del contenido en el campo correspondiente.
3. Presione Enter y elija la acción que desea realizar.

4. Si selecciona Descargar, elija formato, calidad o resolución cuando corresponda.
5. El programa informará el progreso y avisará cuando el proceso haya finalizado.

5. Buscar en YouTube

1. Entre en Buscar en YouTube con Alt+2.
2. Escriba lo que desea buscar y presione Enter.
3. Recorra los resultados con las flechas.

Cada resultado muestra de forma simplificada el índice, título, canal, fecha de publicación, visualizaciones y duración cuando YouTube proporciona esos datos. La URL no se muestra en la lista, pero permanece disponible internamente para reproducir, descargar, consultar información o copiarla con Alt+C.

Cuando faltan datos como canal, fecha o visualizaciones, el programa intenta completarlos en segundo plano al permanecer sobre el resultado. Esto permite conservar una búsqueda rápida sin realizar cientos de consultas adicionales de una sola vez.

El programa puede preferir la información traducida por YouTube al idioma seleccionado en la aplicación. Si el título original no tiene una traducción disponible, se conserva el título proporcionado por YouTube.

6. Canales y listas de reproducción

Entre en Canales y listas con Alt+3. Escriba una búsqueda, elija si desea buscar canales o listas y abra el resultado que le interese.

Dentro de una lista de videos puede usar Espacio para marcar o desmarcar elementos, Enter para abrir las acciones del elemento enfocado y Ctrl+Shift+D para descargar los videos marcados.

6.1. Favoritos

Puede guardar un video en Favoritos desde los resultados de Buscar en YouTube o desde la lista de videos de un canal o lista de reproducción. Con el video enfocado, pulse Alt+F. El programa

anunciará “Se agregó a tus favoritos”. Si vuelve a pulsar Alt+F sobre el mismo video, se quitará de Favoritos.

También puede pulsar Enter sobre un video y elegir Agregar a favoritos o Quitar de favoritos dentro del menú de acciones.

Para consultar los elementos guardados, abra Herramientas, Favoritos. La lista muestra título, canal y tipo, sin mostrar la URL. Dentro de Favoritos, Enter abre las acciones; Alt+D descarga, Alt+R reproduce, Alt+I muestra información, Alt+C copia la URL y Alt+F o Suprimir quita el elemento de Favoritos.

Los favoritos se conservan al cerrar el programa.

6.2. Cola de descargas

Puede reunir varios videos y descargarlos uno por uno mediante la Cola de descargas. Con un video enfocado, pulse Alt+Q o abra sus acciones con Enter y elija Agregar a la cola de descargas. Si el elemento ya está en la cola, el programa lo indicará y no lo duplicará.

En Canales y listas también puede marcar varios videos con Espacio y pulsar Ctrl+Shift+Q para agregarlos juntos a la cola.

Abra Herramientas, Cola de descargas para revisar los elementos pendientes. La lista muestra el título, el canal y el estado, sin mostrar la URL. Puede iniciar la cola, quitar un elemento con Suprimir, vaciar la cola, cancelar únicamente la descarga actual o detener toda la cola.

Al iniciar, la cola utiliza el formato, la calidad o resolución y la carpeta de destino seleccionados en la ventana principal. Los elementos se descargan uno por uno y el lector de pantalla anuncia la posición, por ejemplo: “Descargando 2 de 8”.

Si cancela únicamente la descarga actual, ese elemento se retira y la cola continúa con el siguiente. Si detiene la cola, los elementos pendientes se conservan para continuar más adelante. Los elementos que fallen permanecen en la cola para poder reintentarlos.

La cola se guarda al cerrar el programa, pero nunca comienza automáticamente al volver a abrirlo.

6.3. Playlists mejoradas

Las listas de reproducción se gestionan desde la pestaña Canales y listas, sin añadir una pestaña nueva a la ventana principal.

Cuando el resultado seleccionado sea una playlist, pulse Enter para abrir sus acciones. Puede ver el contenido, agregar toda la playlist a la cola de descargas, seleccionar un rango, agregar o quitar la playlist de Favoritos, consultar información o copiar su URL.

Si elige Ver contenido de la playlist, puede indicar cuántos elementos desea mostrar o elegir Todos. En la lista resultante, use Espacio para marcar o desmarcar elementos. Al pulsar Alt+Q, si existen elementos marcados se agregan todos ellos a la cola; si no hay ninguno marcado, se agrega solamente el elemento enfocado. También puede usar Ctrl+Shift+Q para enviar explícitamente los elementos marcados a la cola.

La opción Agregar toda la playlist a la cola carga sus elementos y solicita confirmación antes de agregarlos. Si se conoce la cantidad total, el programa la informa. En listas grandes se advierte que el proceso puede tardar.

La opción Seleccionar un rango permite indicar una posición inicial y una posición final, por ejemplo desde 5 hasta 20. Solo esos elementos se cargan y se envían a la cola de descargas.

Si pega directamente una URL de playlist en Descargar por URL y pulsa Enter o Descargar, el programa la detecta y ofrece las mismas acciones de playlist en lugar de tratarla como un video individual.

Las playlists también pueden guardarse en Favoritos. Al abrir una playlist guardada desde Herramientas, Favoritos, podrá ver su contenido, agregarla completa a la cola o seleccionar un rango. La URL se conserva internamente, pero no se muestra en las listas accesibles.

7. Reproductor interno

La acción Reproducir permite escuchar el contenido antes de descargarlo.

Los controles principales son: 1 retroceder, 2 pausar o continuar, 3 adelantar, 4 detener y volver, 5 bajar velocidad, 6 subir velocidad, 7 bajar volumen, 8 subir volumen, 9 anunciar posición, 0 anunciar duración y E activar o desactivar el ecualizador experimental.

El volumen elegido se conserva para las siguientes reproducciones y ahora cambia de a 2 en 2 con cada pulsación, para un ajuste más fino. El dispositivo de salida puede seleccionarse desde Herramientas, Opciones.

7.1. Ecualizador experimental

La tecla E activa o desactiva, dentro del reproductor interno, un ecualizador experimental que reproduce la curva de ecualización configurada por el desarrollador en Stereo Tool. Viene desactivado de forma predeterminada y el programa recuerda la preferencia elegida para las próximas reproducciones.

Al tratarse de una función experimental, puede seguir ajustándose en próximas versiones del programa.

7.2. Reproducir canciones directamente desde Windows

Además de reproducir contenido dentro del programa, Descargador de Música Accesible puede agregarse al menú Abrir con del Explorador de Windows para reproducir canciones que ya tenga guardadas en su equipo, de forma rápida.

Para activarlo, abra Herramientas y elija Agregar "Reproducir con Descargador de Música Accesible" al menú de Windows. El programa confirmará cuando quede agregado.

Una vez agregado, sobre cualquier canción en formato MP3, WAV, M4A, FLAC, OGG o WMA, presione la tecla Aplicaciones o haga clic derecho y elija Reproducir con Descargador de Música Accesible dentro de Abrir con. La canción comienza a reproducirse de inmediato, sin mostrar la ventana principal del programa ni la bienvenida hablada: solo se anuncia el nombre de la canción.

Los controles de reproducción son los mismos que los del reproductor interno, incluidos el ecualizador experimental (tecla E) y el control de volumen.

Si en algún momento desea quitar esta opción, vuelva a Herramientas: el mismo elemento del menú ahora dirá Quitar "Reproducir con Descargador de Música Accesible" del menú de Windows.

Nota para Windows 11: en algunos casos, luego de agregar la opción, Windows tarda en mostrarla en el menú Abrir con abreviado que aparece al hacer clic derecho. Si no la ve de inmediato, elija Buscar otra aplicación en este equipo (o Elegir otra aplicación) dentro de Abrir con, o reinicie el equipo.

8. Formatos de descarga

Audio: MP3, M4A, AAC, OPUS, OGG, WAV y FLAC.

Video: MP4 con mejor resolución disponible o con un límite de 2160p, 1440p, 1080p, 720p, 480p, 360p, 240p o 144p.

Las opciones disponibles se presentan de forma accesible y el programa realiza internamente la conversión o preparación necesaria.

9. Autenticación de YouTube con cookies.txt

En algunas ocasiones YouTube puede solicitar verificación o inicio de sesión. En Windows, el método recomendado de Descargador de Música Accesible es utilizar un archivo cookies.txt exportado desde una sesión de YouTube iniciada por la propia persona usuaria.

El archivo debe estar en formato Netscape. El programa valida este formato antes de guardarlo. Solo se conserva la ruta del archivo seleccionado; su contenido no se copia al historial, los registros ni los informes de diagnóstico.

9.1. Qué extensión usar y en qué navegadores funciona igual

La extensión recomendada, Get cookies.txt LOCALLY, funciona exactamente igual en Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, Vivaldi y Opera: es la misma extensión, con el mismo enlace de instalación y los mismos pasos dentro de la extensión. Solo cambia el nombre del botón de instalación (Añadir a Chrome, Añadir a Edge, Añadir a Brave, etc.) y, en Edge y en Opera, hace falta un paso adicional antes de que ese botón aparezca, explicado en su propia sección. Mozilla Firefox utiliza una extensión equivalente, distinta, disponible en su propia tienda de complementos.

9.2. Obtener cookies.txt con Google Chrome, Brave o Vivaldi

Estos tres navegadores permiten instalar la extensión directamente, sin pasos previos.

1. Abra su navegador. Pulse Ctrl+L para ir a la barra de direcciones.
2. Pegue esta dirección y pulse Enter:
<https://chromewebstore.google.com/detail/get-cookiectxt-locally/cclelndahbckbenkjhlfpdbgdldlbecc>

3. Busque el botón de instalación: Añadir a Chrome, Añadir a Brave o Añadir a Vivaldi según corresponda. Actívelo y, cuando el navegador solicite confirmación, elija Añadir extensión.
4. Entre a <https://www.youtube.com> e inicie sesión con la cuenta que utiliza normalmente.
5. Abra el botón Extensiones del navegador. Con lector de pantalla puede recorrer la barra del navegador con Tab hasta encontrar Extensiones.
6. Dentro de Extensiones, elija Get cookies.txt LOCALLY.
7. En la extensión, seleccione el formato Netscape. No utilice JSON.
8. Exporte las cookies. El navegador descargará un archivo normalmente llamado cookies.txt.
9. En Descargador de Música Accesible abra Herramientas, Opciones, YouTube y autenticación.
10. En Método de autenticación de YouTube elija Archivo cookies.txt (recomendado).
11. Active Seleccionar archivo cookies.txt, busque el archivo exportado y ábralo. El programa confirmará que el archivo fue configurado correctamente.

Nota para Vivaldi: si al entrar a la Chrome Web Store no aparece el botón Añadir a Vivaldi, abra Configuración, Privacidad y seguridad, Extensiones de Google y active la opción Web Store; luego repita el paso 2.

9.3. Obtener cookies.txt con Microsoft Edge

Edge exige permitir extensiones de otras tiendas antes de poder instalar Get cookies.txt LOCALLY.

1. Abra Microsoft Edge y pulse Ctrl+Shift+X para abrir Extensiones directamente.
2. Busque y active la opción Permitir extensiones de otras tiendas.
3. Cuando Edge muestre una advertencia sobre extensiones no verificadas, elija Permitir.
4. Pulse Ctrl+L, pegue esta dirección y pulse Enter:
<https://chromewebstore.google.com/detail/get-cookiectxt-locally/cclelndahbckbenkjhlfpdbgdldlbecc>
5. Active el botón Añadir a Chrome, que en Edge instala la extensión igual, y confirme con Agregar extensión.

6. Entre a <https://www.youtube.com> e inicie sesión con la cuenta que utiliza normalmente.
7. Abra el botón Extensiones del navegador, elija Get cookies.txt LOCALLY, seleccione el formato Netscape y exporte el archivo.
8. En Descargador de Música Accesible seleccione ese archivo desde Herramientas, Opciones, YouTube y autenticación, siguiendo los pasos 9 a 11 de la sección de Chrome.

9.4. Obtener cookies.txt con Opera

Opera pide instalar primero un pequeño complemento propio antes de habilitar el resto de la Chrome Web Store.

1. Abra Opera. Pulse Ctrl+L, pegue esta dirección y pulse Enter:
<https://chromewebstore.google.com/detail/get-cookies-txt-locally/cclelndahbckbenkjhlfpdbgdldlbecc>
2. Opera mostrará un aviso ofreciendo instalar Install Chrome Extensions. Active Instalar la extensión y confirme.
3. Vuelva a la página de Get cookies.txt LOCALLY, que ahora mostrará el botón Añadir a Opera, y actívelo.
4. Entre a <https://www.youtube.com> e inicie sesión con la cuenta que utiliza normalmente.
5. Abra el botón Extensiones del navegador, elija Get cookies.txt LOCALLY, seleccione el formato Netscape y exporte el archivo.
6. En Descargador de Música Accesible seleccione ese archivo desde Herramientas, Opciones, YouTube y autenticación, siguiendo los pasos 9 a 11 de la sección de Chrome.

9.5. Obtener cookies.txt con Mozilla Firefox

1. Abra Firefox y pulse Ctrl+L.
2. Pegue esta dirección y pulse Enter:
<https://addons.mozilla.org/es-ES/firefox/addon/cookies-txt/>
3. Active Añadir a Firefox y confirme la instalación.
4. Entre a <https://www.youtube.com> e inicie sesión.
5. Abra Extensiones, elija cookies.txt y exporte el archivo.
6. En Descargador de Música Accesible seleccione ese archivo desde Herramientas, Opciones, YouTube y autenticación.

9.6. ¿Usa otro navegador basado en Chromium?

Si su navegador no aparece en esta lista pero está basado en Chromium (por ejemplo Chromium mismo u otros menos habituales), generalmente puede instalar Get cookies.txt LOCALLY siguiendo los mismos pasos que para Google Chrome. Si el botón de instalación no aparece, revise las opciones de extensiones o privacidad de ese navegador antes de continuar.

9.7. Sesión directa del navegador

La opción Sesión del navegador permanece disponible como alternativa. En algunas versiones recientes de Chrome en Windows, el sistema puede impedir que una aplicación externa descifre directamente las cookies y mostrar un error DPAPI. Si ocurre, utilice el archivo cookies.txt en lugar de modificar la seguridad de Windows o del navegador.

9.8. Seguridad del archivo

cookies.txt puede contener información que permite utilizar una sesión iniciada. No lo comparta, no lo envíe por correo, no lo publique y no lo adjunte a reportes de errores. Si cree que otra persona obtuvo el archivo, cierre las sesiones de su cuenta y exporte uno nuevo.

Cuando YouTube solicite autenticación durante una Cola de descargas, el programa pausará la cola y conservará los elementos pendientes en lugar de repetir el mismo error con cada elemento.

10. Herramientas y opciones

En Herramientas puede buscar actualizaciones del programa, actualizar la librería de descarga, consultar su versión, cambiar el idioma y abrir Opciones.

En Opciones puede configurar la frecuencia de actualizaciones, la actualización automática de la librería cuando exista una versión nueva, el canal del motor de descarga, la cantidad de resultados de búsqueda, la preferencia de idioma de YouTube, el método de autenticación de YouTube, el archivo cookies.txt, los sonidos y las opciones del reproductor.

El canal Estable prioriza versiones más probadas. Nightly recibe correcciones recientes con mayor rapidez y puede ser útil si YouTube cambia antes de una nueva versión estable. Master o Desarrollo contiene los cambios más recientes y se recomienda principalmente para pruebas.

Si solicita manualmente una actualización de la librería y ya tiene la versión más reciente, el programa lo indicará sin descargar nuevamente la misma versión.

11. Actualizaciones

El programa puede comprobar si existe una versión nueva y ofrecer su descarga e instalación. También puede buscar actualizaciones manualmente desde Herramientas.

Las actualizaciones de la librería de descarga se comparan con la versión instalada antes de descargarse. Si activa la actualización automática de esta librería, el proceso se realiza cuando se detecta una versión realmente más reciente.

12. Historial

Archivo, Ver historial muestra las descargas registradas. El historial mantiene un límite de registros para evitar un crecimiento indefinido.

Archivo, Limpiar historial elimina los registros guardados, pero no borra los archivos que ya descargó.

13. Tamaño y funcionamiento del programa

Descargador de Música Accesible ha sido diseñado para ofrecer una experiencia completa, estable y sencilla desde el primer momento.

Por este motivo, al descomprimir el programa, su tamaño puede ser considerable. Esto se debe a que la aplicación incorpora las herramientas necesarias para realizar sus funciones de forma adecuada, sin que la persona usuaria tenga que ejecutar archivos adicionales, instalar componentes por separado ni realizar configuraciones externas.

Se ha priorizado la estabilidad, la accesibilidad y la facilidad de uso, con el objetivo de que el programa pueda utilizarse directamente de la manera más sencilla posible. Agradecemos su comprensión.

14. Solución de problemas

Si una búsqueda o descarga falla, compruebe primero su conexión a Internet y vuelva a intentarlo.

Si YouTube solicita verificación, configure un archivo cookies.txt siguiendo la sección 9 de este manual. Si utiliza la sesión directa del navegador y aparece un error DPAPI, cambie al archivo cookies.txt.

Si una actualización no puede comprobarse, espere unos minutos y vuelva a intentarlo.

No se recomienda desactivar Windows Defender u otro antivirus. Descargue siempre el programa desde la página oficial del proyecto.

15. Accesibilidad

El programa está pensado para utilizarse mediante teclado y lectores de pantalla. Si encuentra un control que no se anuncia correctamente, anote la versión del programa, el lector de pantalla utilizado y los pasos que realizó antes del problema.

Compatible con NVDA y JAWS: el programa se comunica directamente con ambos lectores de pantalla, sin depender de voces adicionales de Windows.

16. Contacto y soporte

Descargador de Música Accesible fue desarrollado por Nicolás Alfaro.

Correo electrónico: alfaronico8@gmail.com

Proyecto oficial:

<https://github.com/nicoalfaro2026/descargador-musica-accesible>

Para reportar un problema, indique la versión del programa, el lector de pantalla utilizado, una breve descripción de lo ocurrido y los pasos necesarios para reproducir el problema. Nunca envíe contraseñas ni datos privados de su cuenta.

17. Uso responsable

Utilice el programa únicamente con contenido que tenga derecho o autorización para descargar y respete las condiciones aplicables al servicio de origen.