T.P. 3 – Corrigé La pile et les sous-programmes

Étape 4

```
LowerCount movem.l d1/a0,-(a7)
            clr.l
                    d0
\loop
            move.b
                    (a0)+,d1
                     \quit
            beq
                    #'a',d1
            cmp.b
            blo
                     loop
                    #'z',d1
            cmp.b
            bhi
                     \loop
            addq.l #1,d0
                     \loop
            bra
            movem.l
                      (a7)+,d1/a0
\quit
            rts
```

Étape 5

```
UpperCount movem.l d1/a0,-(a7)
            clr.l
                    d0
\loop
            move.b
                    (a0)+,d1
            beq
                     \quit
                    #'A',d1
            cmp.b
            blo
                    \loop
            cmp.b
                    #'Z',d1
            bhi
                    \loop
            addq.l #1,d0
            bra
                    \loop
                      (a7)+,d1/a0
\quit
            movem.l
            rts
```

T.P. 3 – Corrigé 1/3

David Bouchet – Architecture des ordinateurs – EPITA – S3 – 2021/2022

```
DigitCount movem.l d1/a0,-(a7)
            clr.l
                    d0
\loop
            move.b
                   (a0)+,d1
            beq
                    \quit
            cmp.b
                    #'0',d1
            blo
                    \loop
                    #'9',d1
            cmp.b
            bhi
                    \loop
            addq.l #1,d0
                    \loop
            bra
\quit
            movem.l (a7)+,d1/a0
            rts
```

```
AlphaCount
           ; Compte le nombre de minuscules
             ; et empile le résultat.
             jsr
                     LowerCount
            move.l d0,-(a7)
             ; Compte le nombre de majuscules et l'additionne
             ; au sommet de la pile (sans dépiler).
             ; Sommet de la pile = Minuscules + Majuscules
                     UpperCount
             jsr
             add.l
                     d0,(a7)
             ; Compte le nombre de chiffres.
             ; Le sommet de la pile (Minuscules + Majuscules)
             ; est additionné au nombre de chiffres (D0).
             ; La somme est stockée dans D0.
             ; D0 = Minuscules + Majuscules + Chiffres
; Le sommet de la pile est dépilé (post incrémentation).
             isr
                     DigitCount
             add.l
                     (a7)+,d0
             ; Retour de sous-programme.
             rts
```

T.P. 3 – Corrigé 2/3

Étape 6

```
Atoui
            ; Sauvegarde les registres dans la pile.
           movem.l d1/a0,-(a7)
            ; Initialise la variable de retour à 0.
            clr.l
            ; Initialise la variable de conversion à 0.
            clr.l
\loop
            ; On copie le caractère courant dans D1
            ; A0 pointe ensuite sur le caractère suivant (post incrémentation).
           move.b (a0)+,d1
            ; Si le caractère copié est nul,
            ; on quitte (fin de chaîne).
            beq
                   \quit
            ; Sinon, on réalise la conversion numérique du caractère.
            subi.b #'0',d1
            ; On décale la variable de retour vers la gauche (x10),
            ; puis on y ajoute la valeur numérique du caractère.
            mulu.w #10,d0
            add.l d1,d0
            ; Passage au caractère suivant.
            bra \loop
\quit
            ; Restaure les registres puis sortie.
           movem.l (a7)+,d1/a0
            rts
```

T.P. 3 – Corrigé 3/3