

Práctica 4: Introducción al WinMIPS64

Parte 1: Introducción al set de instrucciones del WinMIPS64

Instrucciones de salto incondicional (SI), salto condicional (SC), lectura de memoria (LMEM), escritura de memoria (EMEM) y aritmético-lógicas (AL) del WinMIPS64:

Instrucciones del WinMIPS64								
and (AL)	bnez (SC)	halt (XXX)	slt (AL)	ld (LMEM)	sb (EMEM)			
andi (AL)	dadd (AL)	nop (XXX)	slti (AL)	lb (LMEM)	sd (EMEM)			
beq (SC)	daddi (AL)	or (AL)	j (SI)	lbu (LMEM)	sw (EMEM)			
bne (SC)	dmul (AL)	ori (AL)	jal (SI)	lw (LMEM)	xor (AL)			
beqz (SC)	ddiv (AL)		jr (SI)	lwu (LMEM)	xori (AL)			

Ejercicio 2Equivalencias y correspondencias entre las instrucciones soportadas por los simuladores VonSim y WinMIPS64:

VonSim	WinMIPS64		
mov r1, r2	daddi r1, r2, 0		
1110 11, 12	dadd r1, r0, r2		
mov r1, 1	daddi r1, r0, 1		
mov r1, 0	daddi r1, r0, 0		
mev 11, o	dadd r1, r0, r0		
add r1, r2	dadd r1, r1, r2		
add r1, 1	daddi r1, r1, 1		
inc r1			
add r1, 0	dadd r1, r1, r0		
dec r1	daddi r1, r1, -1		
or r1, r2	or r1, r1, r2		
or r1, 1	ori r1, r1, 1		
or r1, 0	or r1, r1, r0		
mov r1, variable	ld r1, variable(r0)		
mov variable, rl	sd r1, variable(r0)		
add r1, variable			
add variable, r1			
mov r1, offset variable	daddi r1, r0, variable		
jump etiqueta	j etiqueta		
call etiqueta	jal etiqueta		
hlt	halt		



Ejercicio 3Tipos de datos del simulador WinMIPS64:

Tipo de dato	Tamaño en bytes	Uso	
anaga 1	1 (podría ser cualquier	Deja un byte vacío (N bytes vacíos si se utilizara	
space 1	número N)	otro número N)	
ascii	1 por carácter	Define una cadena de caracteres ASCII	
asciiz	1 por carácter y	Define una cadena de caracteres ASCII	
	1 adicional por el 0 final	terminada en 0 (no confundir con el carácter '0')	
byte	1	Define uno o múltiples bytes (por ejemplo,	
	1	número/s de 8 bits)	
word16	2	Define uno o múltiples números de 16 bits	
word32	4	Define uno o múltiples números de 32 bits	
word	8	Define uno o múltiples números de 64 bits	
double	8	Define números de 64 bits representados en	
	0	punto flotante (IEEE 754)	

El procesador MIPS64 posee 32 registros enteros, de 64 bits cada uno, llamados r0 a r31 (también denominados \$0 a \$31). Sin embargo, resulta más conveniente para los programadores asignarles nombres más significativos a esos registros.

La siguiente tabla muestra la convención empleada para nombrar a los 32 registros previamente mencionados:

Registros	Nombres	Usos	Preservado
r0	\$zero	Siempre tiene el valor 0 (cero) y no se puede cambiar	
r1	\$at	Assembler Temporary – Reservado para ser usado por el ensamblador	
r2-r3	\$v0-\$v1	Valores de retorno de la subrutina llamada	
r4-r7	\$a0-\$a3	Argumentos pasados a la subrutina llamada	
r8-r15	\$t0-\$t7	Registros temporarios – No son conservados en el llamado a subrutinas	
r16-r23	\$s0-\$s7	Registros conservados durante el llamado a subrutinas	X
r24-r25	\$t8-\$t9	Registros temporarios – No son conservados en el llamado a subrutinas	
r26-r27	\$k0-\$k1	Para uso del kernel del sistema operativo	
r28	\$gp	Global Pointer – Puntero a la zona de la memoria estática del programa	X
r29	\$sp	Stack Pointer – Puntero al tope de la pila	X
r30	\$fp	Frame Pointer – Puntero al marco actual de la pila	X
r31	\$ra	Return Address – Dirección de retorno en un llamado a una subrutina	X

La tabla anterior establece una convención a seguir al momento de escribir subrutinas, de forma que cualquier subrutina escrita por un programador (o generada por un compilador de algún lenguaje de más alto nivel) pueda usarse junto con otras escritas por otros. Los registros marcados con una "X" en la última columna de la tabla deben ser preservados durante la invocación a una subrutina. Esto quiere decir que, si la subrutina los va a utilizar, tiene que



asegurarse de salvar sus valores antes de alterarlos para así poder restaurarlos antes de retornar (de ahí los nombres \$s0-\$s7, la "s" es de *Saved Register*).

Los registros \$s0 al \$s7 son usados normalmente para cumplir el rol de variables locales a la subrutina: existen desde el principio al final de la misma y su valor es preservado durante invocaciones a otras subrutinas. Al contrario, los registros \$t0 al \$t9 son utilizados para almacenar valores temporarios y probablemente sean modificados al invocar a otras subrutinas. A pesar de esto, resultan útiles para contener valores auxiliares dentro de cálculos complicados.

Ejercicio 5

```
a)
           .data
A:
           .word 4
           .word 7
B:
                       ; aquí no es válido el valor desconocido "?"
S:
           .word 0
P:
           .word 0
D:
           .word 0
           .code
           ld $t0, A($0)
           ld $t1, B($0)
           dadd $t2, $t0, $t1
           dmul $t3, $t0, $t1
           daddi $t3, $t3, 2
           dmul $t4, $t0, $t0
           ddiv $t4, $t4, $t1
           sd $t2, S($0)
           sd $t3, P($0)
           sd $t4, D($0)
           halt
b)
           .data
A:
           .word 7
В:
           .word 4
C:
           .word 0
           .code
           ld $t0, A($0)
           ld $t1, B($0)
           bnez $t0, ALT 2 3
           daddi $t2, $0, 0
ALT 1:
           j FIN PROG
           slt $t2, $t1, $t0
ALT 2 3:
                                  ; $t2 será igual a uno o cero si
                                  ; se cumple o no respectivamente la
                                  ; condición de salto ($t1 < $t0)
           beqz $t2, ALT 3
ALT 2:
           dadd $t2, $t0, $t0
           J FIN PROG
ALT 3:
           dadd \$t2, \$t1, \$0
           sd $t2, C($0)
FIN PROG:
           halt
```

```
d)
           .data
N:
           .word 8
                                  ; debe ser un valor positivo
           .word 0
L:
           .code
           ld $t0, N($0)
           daddi $t1, $0, 0
           daddi $t2, $0, 2
           daddi $t3, $0, 1
BUCLE:
           ddiv $t0, $t0, $t2
           daddi $t1, $t1, 1
                                  ; repetir el bucle mientras N
           bne $t0, $t3, BUCLE
                                  ; sea mayor a 1 (uno)
           sd $t1, L($0)
           halt
e)
           .data
           .word 7
A:
В:
           .word 0
           .code
           ld $t0, A($0)
           andi $t0, $t0, 1
           beqz $t0, ES PAR
ES IMPAR:
           daddi $t0, $0, 1
           j FIN PROG
           daddi $t0, $0, 0
ES PAR:
FIN PROG:
           sd $t0, B($0)
           halt
Ejercicio 6
a)
           .data
V:
           .word 5, 2, 6
S:
           .word 0
           .code
           daddi $t0, $0, 0
           daddi $t2, $0, 0
           ld $t1, V($t0)
           dadd $t2, $t2, $t1
           daddi $t0, $t0, 8
           ld $t1, V($t0)
           dadd $t2, $t2, $t1
           daddi $t0, $t0, 8
           ld $t1, V($t0)
           dadd $t2, $t2, $t1
           sd $t2, S($0)
           halt
```

```
b)
           .data
V:
           .word 5, 2, 6
           .word 0
S:
           .code
           daddi $t0, $0, 0
           daddi $t1, $0, 0
           daddi $t2, $0, 3
BUCLE:
           ld $t3, V($t1)
           dadd $t0, $t0, $t3
           daddi $t1, $t1, 8
           daddi $t2, $t2, -1
           bnez $t2, BUCLE
           sd $t0, S($0)
           halt
c)
           .data
           .word 5, 2, 6
V:
S:
           .word 0
           .code
           daddi $t0, $0, 0
           daddi $t1, $0, V
           daddi $t2, $0, 3
BUCLE:
           ld $t3, 0($t1)
           dadd $t0, $t0, $t3
           daddi $t1, $t1, 8
           daddi $t2, $t2, -1
           bnez $t2, BUCLE
           sd $t0, S($0)
           halt
d)
           .data
           .word32 5, 2, 6
V:
S:
           .word32 0
           .code
           daddi $t0, $0, 0
           daddi $t1, $0, 0
           daddi $t2, $0, 3
BUCLE:
           lw $t3, V($t1)
           dadd $t0, $t0, $t3
           daddi $t1, $t1, 4
           daddi $t2, $t2, -1
           bnez $t2, BUCLE
           sw $t0, S($0)
```



a)

Contar positivos:

```
.data
V: .word 5, -2, -6, 4, -7, 24, -25, 13, 12, 18
POS: .word 0

.code
daddi $t0, $0, 0
```

daddi \$t1, \$0, 0 daddi \$t2, \$0, 10

BUCLE: ld \$t3, V(\$t1)

slti \$t3, \$t3, 1 ; positivos: mayores a cero

bnez \$t3, SIG_NUM
daddi \$t0, \$t0, 1

SIG_NUM: daddi \$t1, \$t1, 8

daddi \$t2, \$t2, -1 bnez \$t2, BUCLE sd \$t0, POS(\$0)

halt

Calcular máximo:

BUCLE:

SIG NUM:

BUCLE:

.data

V: .word 5, -2, -6, 4, -7, 24, -25, 13, 12, 18

MAX: .word 0

.code

ld \$t0, V(\$0)
daddi \$t1, \$0, 8
daddi \$t2, \$0, 9
ld \$t3, V(\$t1)
slt \$t4, \$t0, \$t3

beqz \$t4, SIG_NUM daddi \$t0, \$t3, 0 daddi \$t1, \$t1, 8

daddi \$t2, \$t2, -1 bnez \$t2, BUCLE sd \$t0, MAX(\$0)

halt

Modificar valores:

.data

V: .word 5, -2, -6, 4, -7, 24, -25, 13, 12, 18

.code

daddi \$t1, \$0, 0 daddi \$t2, \$0, 10 ld \$t0, V(\$t1) dadd \$t0, \$t0, \$t0

dadd \$t0, \$t0, \$t0 sd \$t0, V(\$t1) daddi \$t1, \$t1, 8 daddi \$t2, \$t2, -1 bnez \$t2, BUCLE

```
b)
           .data
V:
           .word 0
           .code
           daddi $t0, $0, 1
           daddi $t1, $0, 0
           daddi $t2, $0, 10
BUCLE:
           sd $t0, V($t1)
           daddi $t0, $t0, 2
           daddi $t1, $t1, 8
           daddi $t2, $t2, -1
           bnez $t2, BUCLE
           halt
d)
           .data
V:
           .word 5, -2, -6, 4, -7, 24, -25, 13, 12, 18
           .word 0
W:
           .code
           daddi $t1, $0, 0
           daddi $t2, $0, 10
           daddi $t3, $0, 0
           ld $t0, V($t1)
BUCLE:
           andi $t4, $t0, 1
           beqz $t4, SIG NUM
           sd $t0, W($t3)
           daddi $t3, $t3, 8
SIG NUM:
           daddi $t1, $t1, 8
           daddi $t2, $t2, -1
           bnez $t2, BUCLE
           halt
Ejercicio 8
```

a)

.data

cadena: .asciiz "ABCdef1"
cadena2: .ascii "ABCdef11"

cadena3: .asciiz "ABCdef1111111"

num: .word 5

```
b)
```

.data

datos: .byte -2, 2, 2, 2, 2

.code

ld \$t1, datos(\$zero)
lb \$t2, datos(\$zero)
lbu \$t3, datos(\$zero)

halt

Memoria de Datos

0000 000002020202fe datos: .byte -2, 2, 2, 2, 2 0008 000000000000000

0010 0000000000000000

Registros

 $datos(\$zero) = -2_{10} = FE_{16}$

 $t1 = 000002020202020E_{16} = 2.207.646.876.414_{10} \rightarrow Valor incorrecto$

\$t3 = 0000000000000000 \Rightarrow Valor incorrecto

.data

datos: .ascii "Ã22222" ; para probar en el simulador, ; escribir la cadena "Á22222"

.code

ld \$t1, datos(\$zero)
lb \$t2, datos(\$zero)
lbu \$t3, datos(\$zero)

halt

Memoria de Datos

0000 00323232323281c3 datos: .ascii "Ã22222"

0008 0000000000000000

0010 0000000000000000



```
Registros
$0= 00000000000000000
$at= 00000000000000000
$v0= 00000000000000000
$v1= 00000000000000000
$a0= 00000000000000000
$a1= 000000000000000000
$a2= 00000000000000000
$a3= 00000000000000000
$t0= 00000000000000000
$t1= 00323232323281c3
$t2= ffffffffffffc3
$t3= 000000000000000c3
$t4= 00000000000000000
$t5= 0000000000000000
datos(\$zero) = '\tilde{A}' = C3_{16}
$t1 = 0032323232323281C3_{16} = "\tilde{A}X22222" \rightarrow Valor incorrecto
$t2 = FFFFFFFFFFFFC3<sub>16</sub> = "Ãÿÿÿÿÿÿ" → Valor incorrecto
Ejercicio 9
a)
            .asciiz "ArquiTectuRa de ComPutaDoras"
CADENA:
LONGITUD: .word 0
            .code
            daddi $t0, $0, 0
BUCLE:
            lbu $t1, CADENA($t0)
            beqz $t1, FIN PROG
            daddi $t0, $t0, 1
            j BUCLE
FIN PROG: sd $t0, LONGITUD($0)
            halt.
c)
            .data
CADENA:
            .asciiz "ArquiTectuRa de ComPutaDoras"
C MAYUS:
            .word 0
            .code
            daddi $t0, $0, 0
            daddi $t1, $0, 0
            lbu $t2, CADENA($t1)
BUCLE:
            beqz $t2, FIN PROG
            slti $t3, $t2, 0x41 ; 41_{16} = 65_{10} = 'A'
            bnez $t3, SIG_CAR
            slti $t3, $t2, 0x5B ; 5A_{16} = 90_{10} = 'Z'
            beqz $t3, SIG CAR
ES MAYUS: daddi $t0, $t0, 1
SIG CAR:
            daddi $t1, $t1, 1
```

j BUCLE
FIN_PROG: sd \$t0, C MAYUS(\$0)

halt

d)

.data CADENA: .ascii ""

.code

daddi \$t0, \$0, 0x61; $61_{16} = 'a'$

daddi \$t1, \$0, 0 daddi \$t2, \$0, 1 daddi \$t3, \$t2, 0

BUCLE: sb \$t0, CADENA(\$t1)

daddi \$t1, \$t1, 1
daddi \$t3, \$t3, -1
bnez \$t3, BUCLE
daddi \$t0, \$t0, 1

slti \$t3, \$t0, 0x69; $68_{16} = 'h'$

beqz \$t3, FIN_PROG
daddi \$t2, \$t2, 1
daddi \$t3, \$t2, 0

j BUCLE

FIN PROG: sb \$0, CADENA(\$t1)

halt

Parte 2: Entrada/Salida

Ejercicio 1

a)

.data

TEXTO: .asciiz "Hola, Mundo!" ; El mensaje a mostrar

CONTROL: .word 0x10000 DATA: .word 0x10008

.code

ld \$t0, CONTROL(\$0) ; \$t0 = dirección de CONTROL
ld \$t1, DATA(\$0) ; \$t1 = dirección de DATA

daddi \$t2, \$0, TEXTO; \$t2 = dirección del mensaje a

; mostrar

sd \$t2, 0(\$t1) ; DATA recibe el puntero al comienzo

; del mensaje

daddi \$t2, \$0, 4 ; $$t2 = 4 \rightarrow función 4: salida de una$

; cadena ASCII

sd \$t2, 0(\$t0) ; CONTROL recibe 4 y produce la salida

; del mensaje

```
Memoria de Datos
0000
      754d202c616c6f48 TEXTO:
                              .asciiz "Hola, Mundo!"
0008
     000000000216f646e
0010
     00000000000010000 CONTROL:
                                .word 0x10000
0018
     0000000000010008 DATA:
                             .word 0x10008
0020 0000000000000000
loo28 oooooooooooooo
0030 0000000000000000
  Registros
$0= 0000000000000000
$at= 00000000000000000
$v0= 00000000000000000
$v1= 00000000000000000
$a0= 00000000000000000
$a1= 00000000000000000
$a2= 00000000000000000
$a3= 00000000000000000
$t0= 0000000000010000
$t1= 0000000000010008
$t2= 00000000000000004
$t3= 00000000000000000
$t4= 0000000000000000
$t0 = 0x10000 = 10000_{16} (dirección de memoria del registro CONTROL)
$t1 = 0x10008 = 10008_{16} (dirección de memoria del registro DATA)
b)
             .data
TEXTO:
            .asciiz "Hola, Mundo!\n" ; El mensaje a mostrar
CONTROL:
            .word 0x10000
DATA:
             .word 0x10008
             .code
            ld $t0, CONTROL($0) ; $t0 = dirección de CONTROL
            ld $t1, DATA($0)
                                     ; $t1 = dirección de DATA
            daddi $t2, $0, TEXTO; $t2 = dirección del mensaje a
                                      ; mostrar
            sd $t2, 0 ($t1)
                                     ; DATA recibe el puntero al comienzo
                                      ; del mensaje
            daddi $t2, $0, 4
                                     ; $t2 = 4 \rightarrow función 4: salida de una
                                     ; cadena ASCII
            daddi $t3, $0, 10
                                     ; $t3 = cantidad de repeticiones de
                                     ; la impresión del mensaje en pantalla
            sd $t2, 0($t0)
BUCLE:
                                     ; CONTROL recibe 4 y produce la salida
                                      ; del mensaje
            daddi $t3, $t3, -1
            bnez $t3, BUCLE
```



b)

```
.data
           .word32 0x10000
control:
          .word32 0x10008
data:
msj ing: .asciiz "Ingrese la clave de cuatro caracteres: "
          .asciiz "*"
msj ast:
          .asciiz "\n"
msj lf:
          .asciiz "T!9;"
clave:
usu_clave: .asciiz "
msj exito: .asciiz "Clave correcta: acceso permitido. Bienvenido!"
msj error: .asciiz "Error. Por favor, vuelva a intentarlo.\n"
           .code
           lwu $t0, control($0)
           lwu $t1, data($0)
           daddi $t2, $0, 6
           sd $t2, 0 ($t0)
                                      ; limpiar la pantalla
lazo main: daddi $t2, $0, 4
                                     ; bucle principal del programa
           daddi $t3, $0, msj ing
           sd $t3, 0($t1)
           sd $t2, 0($t0)
                                      ; imprimir "msj ing" en pantalla
           daddi $t2, $0, 0
           daddi $t3, $0, 9
ing car:
           sd $t3, 0($t0)
                                      ; esperar el ingreso de un nuevo
                                      ; carácter en la pantalla
           lbu $t3, 0($t1)
                                      ; cargar el carácter en $t3
                                     ; actualizar "usu clave" con el
           sb $t3, usu clave($t2)
                                      ; carácter leído
           daddi $t3, $0, 4
           daddi $t4, $0, msj ast
           sd $t4, 0 ($t1)
           sd $t3, 0($t0)
                                      ; imprimir "msj ast" en pantalla
           daddi $t2, $t2, 1
           slti $t3, $t2, 4
           bnez $t3, ing car
                                      ; cuatro iteraciones en total:
                                      ; una por cada carácter a leer
           daddi $t2, $0, 4
           daddi $t3, $0, msj lf
           sd $t3, 0($t1)
           sd $t2, 0($t0)
                                      ; imprimir "msj lf" en pantalla
                                      ; (salto de línea)
           daddi $t2, $0, 0
comparar: lbu $t3, clave($t2)
                                      ; comparar "usu clave" con
                                      ; "clave" carácter por carácter
                                      ; comprobar si ya ha terminado
           begz $t3, es exito
                                      ; la comparación
           lbu $t4, usu clave($t2)
           bne $t3, $t4, es error
           daddi $t2, $t2, \overline{1}
           j comparar
es error: daddi $t2, $0, 4
                                      ; las claves son distintas
           daddi $t3, $0, msj error
           sd $t3, 0($t1)
```

```
sd $t2, 0($t0)
                                     ; imprimir "msj error" en
                                     ; pantalla
           j lazo main
                                     ; repetir el bucle principal
es exito: daddi $t2, $0, 4
                                     ; las claves son iquales
          daddi $t3, $0, msj exito
           sd $t3, 0($t1)
          sd $t2, 0($t0)
                                      ; imprimir "msj exito" en
                                      ; pantalla
          halt
c)
           .data
control:
          .word32 0x10000
          .word32 0x10008
msj ing 1: .asciiz "Ingrese la clave de cuatro caracteres ("
msj_ing_2: .asciiz "X intento/s restante/s): "
msj_ast: .asciiz "*"
          .asciiz "\n"
msj lf:
          .asciiz "T!9;"
clave:
usu clave: .asciiz "
msj exito: .asciiz "Clave correcta: acceso permitido. Bienvenido!"
msj fallo: .asciiz "Clave incorrecta: acceso denegado."
msj error: .asciiz "Error. Por favor, vuelva a intentarlo.\n"
           .code
           lwu $t0, control($0)
           lwu $t1, data($0)
          daddi $t5, $0, 0x35
                                     ; cantidad de intentos restantes
                                      ; 0x35 = 35_{16} = '5'
          daddi $t2, $0, 6
          sd $t2, 0($t0)
                                     ; limpiar la pantalla
lazo main: daddi $t2, $0, 4
                                     ; bucle principal del programa
          daddi $t3, $0, msj_ing_1
           sd $t3, 0($t1)
           sd $t2, 0($t0)
                                      ; imprimir "msj_ing_1" en
                                     ; pantalla
          sb $t5, msj ing 2($0)
                                     ; actualizar en "msj ing 2" la
                                      ; cantidad de intentos restantes
          daddi $t3, $0, msj_ing_2
           sd $t3, 0($t1)
           sd $t2, 0($t0)
                                      ; imprimir "msj ing 2" en
                                      ; pantalla
          daddi $t2, $0, 0
          daddi $t3, $0, 9
ing car:
          sd $t3, 0($t0)
                                     ; esperar el ingreso de un nuevo
                                     ; carácter en la pantalla
           lbu $t3, 0($t1)
                                     ; cargar el carácter en $t3
                                    ; actualizar "usu clave" con el
           sb $t3, usu clave($t2)
                                     ; carácter leído
          daddi $t3, $0, 4
          daddi $t4, $0, msj_ast
           sd $t4, 0($t1)
           sd $t3, 0($t0)
                                      ; imprimir "msj ast" en pantalla
          daddi $t2, $t2, 1
           slti $t3, $t2, 4
```



```
bnez $t3, ing car
                                      ; cuatro iteraciones en total:
                                      ; una por cada carácter a leer
          daddi $t2, $0, 4
          daddi $t3, $0, msj lf
          sd $t3, 0($t1)
          sd $t2, 0 ($t0)
                                      ; imprimir "msj lf" en pantalla
                                      ; (salto de línea)
          daddi $t2, $0, 0
comparar: lbu $t3, clave($t2)
                                     ; comparar "usu clave" con
                                     ; "clave" carácter por carácter
          beqz $t3, es exito
                                     ; comprobar si ya ha terminado
                                      ; la comparación
          lbu $t4, usu clave($t2)
          bne $t3, $t4, es_error
          daddi $t2, $t2, 1
          j comparar
es error: daddi $t5, $t5, -1
                                     ; las claves son distintas
                                     ; (queda un intento menos)
          slti $t2, $t5, 0x31
                                     ; 0x30 = 30_{16} = '0'
          bnez $t2, es fallo
          daddi $t2, $0, 4
          daddi $t3, $0, msj error
          sd $t3, 0($t1)
          sd $t2, 0($t0)
                                      ; imprimir "msj error" en
                                     ; pantalla
          j lazo main
                                     ; repetir el bucle principal
es fallo: daddi $t3, $0, msj fallo ; clave incorrecta (no quedan
                                     ; más intentos)
          j imp fin
es exito: daddi $t3, $0, msj exito ; las claves son iguales
          daddi $t2, $0, 4
imp fin:
          sd $t3, 0($t1)
          sd $t2, 0($t0)
                                     ; imprimir "msj exito" o
                                      ; "msj fallo" en pantalla
          halt
```

b)

El presente programa realiza una tarea ligeramente diferente a aquélla solicitada en la consigna ya que lee en primer lugar un operando, luego el operador ('+', '-', '*' o '/') y finalmente el segundo operando, imprimiendo cada uno de ellos en pantalla conforme es ingresado. A continuación, realiza la operación aritmética y la informa en forma completa junto con el resultado obtenido.

```
.data
control: .word32 0x10000
data: .word32 0x10008
msj_ing_1: .asciiz "Ingrese el primer operando (entero): "
msj_ing_2: .asciiz "Ingrese el operador: "
msj_ing_3: .asciiz "Ingrese el segundo operando (entero): "
msj_oper: .asciiz "X"
msj_igu: .asciiz "---"
msj_lf: .asciiz "\n"
```



.code

```
lwu $t0, control($0)
           lwu $t1, data($0)
           daddi $t2, $0, 6
           sd $t2, 0($t0)
           daddi $t2, $0, 4
           daddi $t3, $0, msj ing 1
           sd $t3, 0($t1)
           sd $t2, 0($t0)
           daddi $t2, $0, 8
           sd $t2, 0($t0)
           ld $t4, 0($t1)
           daddi $t2, $0, 4
           daddi $t3, $0, msj ing 2
           sd $t3, 0 ($t1)
           sd $t2, 0($t0)
           daddi $t2, $0, 9
           sd $t2, 0($t0)
           lbu $t5, 0($t1)
           sb $t5, msj oper($0)
           daddi $t2, $0, 4
           daddi $t3, $0, msj_oper
           sd $t3, 0($t1)
           sd $t2, 0 ($t0)
           daddi $t3, $0, msj lf
           sd $t3, 0($t1)
           sd $t2, 0($t0)
           daddi $t3, $0, msj ing 3
           sd $t3, 0 ($t1)
           sd $t2, 0($t0)
           daddi $t2, $0, 8
           ; precaución: el simulador intenta leer nuevamente el
           ; operador previamente ingresado, así que se lo debe borrar
           ; en la pantalla antes de escribir el segundo operando
           sd $t2, 0 ($t0)
           ld $t6, 0($t1)
                                       ; 0x2B = 2B_{16} = '+'
           daddi $t7, $0, 0x2B
           bne $t5, $t7, no suma
           dadd $t7, $t4, $t6
suma:
           j imp_fin
           daddi $t7, $0, 0x2D
                                       ; 0x2D = 2D_{16} = '-'
no suma:
           bne $t5, $t7, no resta
           dsub $t7, $t4, $t6
resta:
           j imp fin
           daddi $t7, $0, 0x2A
                                       ; 0x2A = 2A_{16} = '*'
no resta:
           bne $t5, $t7, divid
multip:
           dmul $t7, $t4, $t6
           j imp fin
           ddiv $t7, $t4, $t6
divid:
imp fin:
           daddi $t2, $0, 2
           sd $t4, 0 ($t1)
           sd $t2, 0 ($t0)
           daddi $t2, $0, 4
           daddi $t3, $0, msj_oper
           sd $t3, 0 ($t1)
```



```
sd $t2, 0($t0)
daddi $t3, $0, msj lf
sd $t3, 0($t1)
sd $t2, 0($t0)
daddi $t2, $0, 2
sd $t6, 0 ($t1)
sd $t2, 0($t0)
daddi $t2, $0, 4
daddi $t3, $0, msj igu
sd $t3, 0 ($t1)
sd $t2, 0($t0)
daddi $t3, $0, msj lf
sd $t3, 0 ($t1)
sd $t2, 0($t0)
daddi $t2, $0, 2
sd $t7, 0 ($t1)
sd $t2, 0 ($t0)
halt
```

d)

El presente programa realiza una tarea ligeramente diferente a aquélla solicitada en la consigna ya que no solo imprime en pantalla la superficie del triángulo, sino también la operación aritmética completa realizada para calcularla.

```
.data
           .word32 0x10000
control:
           .word32 0x10008
data:
msj_ing_1: .asciiz "Ingrese el valor de la base (entero): "
msj ing 2: .asciiz "Ingrese el valor de la altura (entero): "
msj calc:
           .asciiz "Calculo de la superficie del triangulo:"
           .asciiz "*"
msj op 1:
msj_op 2:
           .asciiz
           .asciiz "----"
msj_igu:
           .asciiz "\n"
msj lf:
           .code
           lwu $t0, control($0)
           lwu $t1, data($0)
           daddi $t2, $0, 6
           sd $t2, 0($t0)
           daddi $t2, $0, 4
           daddi $t3, $0, msj ing 1
           sd $t3, 0 ($t1)
           sd $t2, 0 ($t0)
           daddi $t2, $0, 8
           sd $t2, 0 ($t0)
           ld $t4, 0($t1)
           daddi $t2, $0, 4
           daddi $t3, $0, msj ing 2
           sd $t3, 0($t1)
           sd $t2, 0($t0)
           daddi $t2, $0, 8
           sd $t2, 0 ($t0)
           ld $t5, 0($t1)
```

```
daddi $t2, $0, 4
daddi $t3, $0, msj_calc
sd $t3, 0($t1)
sd $t2, 0($t0)
daddi $t3, $0, msj_lf
sd $t3, 0 ($t1)
sd $t2, 0($t0)
daddi $t2, $0, 1
sd $t4, 0($t1)
sd $t2, 0($t0)
daddi $t2, $0, 4
daddi $t3, $0, msj_op_1
sd $t3, 0($t1)
sd $t2, 0($t0)
daddi $t3, $0, msj lf
sd $t3, 0($t1)
sd $t2, 0 ($t0)
daddi $t2, $0, 1
sd $t5, 0($t1)
sd $t2, 0($t0)
daddi $t2, $0, 4
daddi $t3, $0, msj_op 2
sd $t3, 0($t1)
sd $t2, 0 ($t0)
daddi $t3, $0, msj lf
sd $t3, 0($t1)
sd $t2, 0($t0)
daddi $t6, $0, 2
daddi $t2, $0, 1
sd $t6, 0($t1)
sd $t2, 0($t0)
daddi $t2, $0, 4
daddi $t3, $0, msj_igu
sd $t3, 0($t1)
sd $t2, 0($t0)
daddi $t3, $0, msj_lf
sd $t3, 0($t1)
sd $t2, 0($t0)
dmul $t4, $t4, $t5
ddiv $t4, $t4, $t6
daddi $t2, $0, 1
sd $t4, 0 ($t1)
sd $t2, 0($t0)
halt
```

a)

```
.data
           .word32 0x10000
control:
data:
           .word32 0x10008
msj X:
           .asciiz "Ingrese la coordenada X del punto (de 0 a 49): "
msj Y:
           .asciiz "Ingrese la coordenada Y del punto (de 0 a 49): "
coor X:
                     ; coordenada X del punto
           .byte 0
                      ; coordenada Y del punto
coor Y:
           .byte 0
```



```
color RGB: .byte 255, 0, 255, 0
                                    ; color expresado en RGB
                                     ; máximos rojo y azul → magenta
          .code
          lwu $t0, control($0)
          lwu $t1, data($0)
          daddi $t2, $0, 6
                                    ; limpiar pantalla alfanumérica
          sd $t2, 0($t0)
          daddi $t2, $0, 7
          sd $t2, 0($t0)
                                    ; limpiar pantalla gráfica
          daddi $t2, $0, 4
          daddi $t3, $0, msj X
          sd $t3, 0($t1)
          sd $t2, 0($t0)
                                    ; imprimir "msj X" en pantalla
                                    ; alfanumérica
          daddi $t2, $0, 8
                                    ; leer coordenada X desde
          sd $t2, 0($t0)
                                    ; pantalla alfanumérica
          lbu $t2, 0($t1)
          sb $t2, coor X($0)
                                    ; actualizar valor de "coor X"
          daddi $t2, $0, 4
          daddi $t3, $0, msj Y
          sd $t3, 0($t1)
                                    ; imprimir "msj_Y" en pantalla
          sd $t2, 0($t0)
                                    ; alfanumérica
          daddi $t2, $0, 8
          sd $t2, 0($t0)
                                    ; leer coordenada Y desde
                                    ; pantalla alfanumérica
          lbu $t2, 0($t1)
          sb $t2, coor Y($0)
                                    ; actualizar valor de "coor Y"
          daddi $t2, $0, 6
          sd $t2, 0($t0)
                                    ; limpiar pantalla alfanumérica
          lbu $t2, coor X($0)
                                    ; $t2 = valor de coordenada X
          sb $t2, 5($t1)
                                    ; DATA + 5 recibe el valor de
                                    ; coordenada X del punto
                                   ; $t2 = valor de coordenada Y
          lbu $t2, coor Y($0)
          sb $t2, 4($t1)
                                    ; DATA + 4 recibe el valor de
                                    ; coordenada Y punto
                                    ; $t2 = valor expresado en RGB
          lwu $t2, color RGB($0)
                                    ; del color a pintar (4 bytes)
          sw $t2, 0($t1)
                                    ; DATA recibe el valor RGB del
                                    ; color a pintar (4 bytes)
                                    ; función 5: salida gráfica
          daddi $t2, $0, 5
          sd $t2, 0($t0)
                                    ; pintar el punto en la pantalla
                                    ; gráfica
          halt
b)
          .data
coorX:
          .byte 24
                                    ; coordenada X de un punto
          .byte 24
                                    ; coordenada Y de un punto
coorY:
colorIni: .byte 0, 0, 0, 0
                                   ; color inicial: negro (0, 0, 0)
colorFin: .byte 255, 0, 0, 0
                                   ; color final: rojo (255, 0, 0)
CONTROL:
          .word 0x10000
          .word 0x10008
DATA:
```

```
.code
           ld $t0, CONTROL($zero)
                                      ; $t0 = dirección de CONTROL
           ld $t1, DATA($zero)
                                      ; $t1 = dirección de DATA
           lbu $t2, coorX($zero)
                                      ; $t2 = valor de coordenada X
           sb $t2, 5($t1)
                                      ; DATA + 5 recibe el valor de
                                       ; coordenada X
           lbu $t2, coorY($zero)
                                      ; $t2 = valor de coordenada Y
           sb $t2, 4($t1)
                                       ; DATA + 4 recibe el valor de
                                       ; coordenada Y
           lwu $t3, colorIni($zero)
                                      ; $t3 = color inicial a pintar
                                       ; (negro)
           lwu $t4, colorFin($zero)
                                      ; $t4 = color final a pintar
                                       ; (rojo)
bucle:
           sw $t3, 0($t1)
                                       ; DATA recibe el valor del color
                                      ; a pintar
           daddi $t2, $zero, 5
                                      ; $t2 = 5 \rightarrow función 5: salida
                                      ; gráfica
           sd $t2, 0($t0)
                                      ; CONTROL recibe 5 y produce el
                                      ; dibujo del punto
           beg $t3, $t4, finProg
                                      ; si ya se alcanzó a pintar el
                                      ; color final (rojo), terminar
                                      ; el programa
           daddi $t3, $t3, 1
                                      ; actualizar el componente R
                                      ; (rojo) del valor RGB del color
                                      ; a pintar
           j bucle
finProg:
           halt
c)
           .data
coorX:
           .byte 0
                                ; coordenada X de un punto
           .byte 0
                                 ; coordenada Y de un punto
coorY:
                                 ; color azul (0, 0, 255)
color:
           .word32 0xFF0000
           .word32 0x10000
CONTROL:
DATA:
           .word32 0x10008
           .code
           lwu $t0, CONTROL($0)
           lwu $t1, DATA($0)
           lwu $t2, color($0)
           sw $t2, 0($t1)
           lbu $t2, coorX($zero)
           sb $t2, 5($t1)
           lbu $t3, coorY($zero)
           sb $t3, 4($t1)
bucle:
           daddi $t2, $0, 5
           sd $t2, 0($t0)
           daddi $t3, $t3, 1
                                 ; actualizar la coordenada Y para
                                 ; pintar la línea vertical punto por
                                 ; punto hasta alcanzar el extremo
                                 ; superior de la pantalla gráfica (49)
           slti $t2, $t3, 50
           bnez $t2, bucle
           halt
```



```
a)
           .data
           .byte 45
X:
Y:
           .byte 0
           .byte 255, 0, 0, 0 ; color rojo (255, 0, 0)
color:
CONTROL:
           .word32 0x10000
           .word32 0x10008
DATA:
           .code
           lwu $s0, CONTROL($zero)
           lwu $s1, DATA($zero)
           lwu $t0, color($zero)
           sw $t0, 0($s1)
           lbu $t1, Y($zero)
                                 ; 1° instrucción faltante
           lbu $t2, X($zero)
           daddi $t4, $zero, 50
           daddi $t5, $zero, 5
loop:
           sb $t1, 4($s1)
                                 ; 2° instrucción faltante
           sb $t2, 5($s1)
           daddi $t3, $zero, 5
           sd $t3, 0($s0)
                                 ; pintar cuadrado rojo de 5x5 en la
                                 ; esquina inferior derecha de la
                                 ; pantalla gráfica
           daddi $t2, $t2, 1
           bne $t4, $t2, loop
           lbu $t2, X($zero)
                                 ; 3° instrucción faltante
           daddi $t1, $t1, 1
           bne $t5, $t1, loop
           halt
b)
           .data
X:
           .byte 0
Y:
           .byte 0
color:
           .word32 0xFF00
                                ; color verde (0, 255, 0)
CONTROL:
           .word32 0x10000
           .word32 0x10008
DATA:
           .code
           lwu $s0, CONTROL($zero)
           lwu $s1, DATA($zero)
           lwu $t0, color($zero)
           sw $t0, 0($s1)
           lbu $t0, X($zero)
           lbu $t1, Y($zero)
           daddi $t2, $zero, 5
           daddi $t3, $zero, 50
           sb $t0, 5($s1)
bucle:
           sb $t1, 4($s1)
           sd $t2, 0($s0)
                                 ; pintar de verde toda la pantalla
                                 ; gráfica
           daddi $t0, $t0, 1
           bne $t0, $t3, bucle
```



```
lbu $t0, X($zero)
           daddi $t1, $t1, 1
           bne $t1, $t3, bucle
           halt
c)
           .data
X:
           .byte 0
           .byte 0
Y:
           .word32 0, 0xFF, 0xFF00, 0xFF0000, 0xFFFF, 0xFF00FF
colores:
           .word32 0xFFFFF00, 0xFFFFFF
           ; negro, rojo, verde, azul, amarillo, magenta, cian, blanco
           .word32 0x10000
CONTROL:
           .word32 0x10008
DATA:
           .code
           lwu $s0, CONTROL($zero)
           lwu $s1, DATA($zero)
           lbu $t0, X($zero)
           lbu $t1, Y($zero)
           daddi $t2, $0, 0
           daddi $t3, $zero, 5
           daddi $t4, $zero, 50
           daddi $t5, $zero, 8
                               ; cantidad de colores restantes
           lwu $t6, colores($t2)
bucle:
           sb $t0, 5($s1)
           sb $t1, 4($s1)
           sw $t6, 0($s1)
           sd $t3, 0($s0)
                                 ; pintar cada línea de la pantalla
                                 ; gráfica con un color distinto
           daddi $t0, $t0, 1
           bne $t0, $t4, bucle
           lbu $t0, X($zero)
           daddi $t1, $t1, 1
           daddi $t2, $t2, 4
           daddi $t5, $t5, -1
           bnez $t5, sig color
           daddi $t2, $0, 0
                                ; reiniciar colores restantes
           daddi $t5, $zero, 8
sig color: lwu $t6, colores($t2)
           bne $t1, $t4, bucle
           halt
```