Épico 4: Validação Final (Fase 4)

Histórias de Usuário

Rodada na Fase 4

HU-401 - Como Administrador de Projeto, quero abrir rodada num projeto na Fase 4, para que eu consiga de fato testar se o codebook generaliza.

- A recusa que o Épico 3 deixou ("a Fase 4 ainda não está disponível") deixa de existir
- A rodada grava a fase 4 na criação, como as outras gravam a sua
- A geração envia à LLM o prompt com o codebook completo, montado como na Fase 3, a partir da versão congelada pela rodada
- Fila do avaliador, rótulo da resposta, avaliação imutável, fechamento, revisão de discordâncias, anotações de consenso e marca de outlier funcionam como nas outras fases

HU-402 - Como Administrador de Projeto, quero poder abrir mais de uma rodada na Fase 4, para que um fechamento precipitado ou uma segunda leva de avaliadores não me obrigue a voltar à Fase 3.

- Depois de fechar uma rodada da Fase 4, abrir a seguinte segue as mesmas regras da primeira
- Todas as rodadas da mesma passagem pela Fase 4 usam as mesmas versões de codebook e prompt

HU-403 - Como Administrador de Projeto, quero que abrir rodada na Fase 4 seja recusado quando as versões vigentes não forem as da rodada de referência, para que nenhuma rodada da Fase 4 teste algo que a Fase 3 não avaliou.

- A recusa acontece no servidor, na mesma transação que hoje cria a rodada
- A mensagem diz qual versão está diferente (codebook, prompt ou os dois, com os números) e que o caminho é voltar à Fase 3, abrir e fechar uma rodada com essas versões e avançar de novo
- Num projeto que avançou depois desta regra existir, a situação não acontece, porque o avanço e o congelamento já a impedem; a regra existe para os projetos que avançaram antes dela

Congelamento

HU-404 - Como Administrador de Projeto, quero que o codebook não possa ser alterado enquanto o projeto está na Fase 4, para que o teste de replicação meça o codebook validado e não outro.

- Salvar definição, descrição, critério ou ordem é recusado no servidor com o projeto na Fase 4
- A mensagem diz que a Fase 4 congela o codebook enquanto dura e que, para refinar, é preciso voltar à Fase 3
- A tela do codebook mostra o codebook em modo de leitura, com a mesma explicação, em vez de um formulário que falha ao salvar

HU-405 - Como Administrador de Projeto, quero que o texto do prompt não possa ser alterado na Fase 4, mas que os metadados continuem editáveis, para que eu ainda consiga documentar o prompt sem mudar o que vai à LLM.

- Salvar o texto do prompt é recusado no servidor com o projeto na Fase 4, com mensagem no mesmo formato da do codebook
- Nome, descrição e registro de mudanças continuam salvando normalmente

HU-406 - Como Administrador de Projeto, quero continuar cadastrando itens de entrada na Fase 4, para que eu tenha itens novos para testar.

- Cadastrar item funciona em qualquer fase, como hoje
- Item já usado em rodada continua sem poder ser editado nem removido, como hoje

HU-407 - Como Administrador de Projeto, quero continuar usando o teste de prompt na Fase 4, para que eu confira um item novo antes de gastar uma rodada com ele.

- Na Fase 4 o teste monta a entrada como na Fase 3, com o codebook completo da versão vigente
- O teste continua sem gravar nada

Avanço da Fase 3 para a Fase 4

HU-408 - Como Administrador de Projeto, quero que o avanço para a Fase 4 exija que as versões vigentes sejam as da última rodada fechada da Fase 3, para que eu não leve à Fase 4 uma edição que ninguém avaliou.

- A pré-condição se soma às que já existem (nenhuma rodada aberta, ao menos uma rodada fechada na Fase 3)
- Se o codebook, o prompt ou os dois mudaram depois dessa rodada, o avanço é recusado no servidor

- A mensagem nomeia o que mudou, com os números das versões, e diz que o caminho é abrir e fechar mais uma rodada da Fase 3 com as versões novas
- O painel de avanço mostra essa pré-condição como item próprio, com o link para resolver
- Continua valendo que nenhum valor de ICR ou de Qualidade trava o avanço

HU-409 - Como Administrador de Projeto, quero que a confirmação do avanço diga com que rodada a Fase 4 será comparada, para que eu saiba desde o início qual é o ponto de comparação.

- A confirmação nomeia a rodada de referência e mostra o ICR e a Qualidade dela, como já faz com a última rodada da Fase 3
- A frase "a Fase 4 ainda não está disponível na ferramenta" sai
- A confirmação diz que a Fase 4 pede itens novos e avaliadores novos e que essa escolha é do Administrador
- A confirmação diz que, se o resultado não for o esperado, é possível voltar à Fase 3

Novidade de itens e de avaliadores

HU-410 - Como Administrador de Projeto, quero ver de que fase eram as rodadas em que cada item foi usado, para que eu escolha itens novos na Fase 4 sem precisar lembrar qual rodada era de qual fase.

- A marca de uso passa a agrupar as rodadas por fase, por exemplo "usado nas rodadas 2 e 3 (Fase 2) e 5 (Fase 3)"
- A marca aparece onde aparece hoje: na lista de itens e na escolha de itens ao gerar respostas
- Nenhum item é recusado por já ter sido usado

HU-411 - Como Administrador de Projeto, quero ver em quais rodadas cada avaliador já avaliou, para que eu saiba quem é novo antes e durante a Fase 4.

- Cada Avaliador ganha a marca "avaliou nas rodadas ...", agrupada por fase como a dos itens
- A marca aparece na página de membros, para qualquer fase
- Numa rodada da Fase 4, a marca aparece ao lado do nome de cada avaliador no painel de concordância e considera só as rodadas anteriores a ela
- Nas rodadas das Fases 2 e 3 a marca não aparece no painel, porque lá repetir avaliador é o normal
- Avaliador que nunca avaliou não tem marca
- Só o Administrador vê a marca

HU-412 - Como Administrador de Projeto, quero que a ferramenta não recuse avaliação de quem já avaliou antes, para que a decisão sobre quem compõe a Fase 4 continue sendo minha.

- Qualquer Avaliador ativo continua vendo e avaliando a rodada aberta, em qualquer fase
- Para tirar do cálculo um avaliador que já tinha avaliado antes, o caminho é a marca de Outlier naquela rodada, com justificativa, e o valor com todos continua ao lado do valor sem os marcados
- Desativar o membro continua sendo sobre acesso, e não sobre cálculo

Leitura da Fase 4

HU-413 - Como Administrador de Projeto, quero ver cada rodada da Fase 4 ao lado da sua rodada de referência, para que eu julgue se o codebook generalizou.

- A tela da rodada da Fase 4 mostra ICR e Qualidade da própria rodada, como numa rodada da Fase 3
- Logo abaixo, um bloco compara com a rodada de referência: nomeia a rodada, diz que ela validou estas versões e mostra o ICR e a Qualidade das duas lado a lado
- A comparação respeita a marca de Outlier dos dois lados: onde há marca, aparecem os valores com todos e sem os marcados
- Nenhuma palavra, cor ou seta diz se a Fase 4 foi melhor, pior ou suficiente
- Uma rodada da Fase 4 de uma passagem anterior continua comparada com a sua própria referência, e não com a última rodada da Fase 3 do projeto

HU-414 - Como Administrador de Projeto, quero ver a Fase 4 nas séries de ICR e de Qualidade, para que a leitura entre rodadas atravesse todo o processo.

- A série de ICR ganha os pontos da Fase 4, com a fase ao lado de cada ponto e agrupados visualmente, como já acontece com as Fases 2 e 3
- A série de Qualidade passa a cobrir as Fases 3 e 4
- Nada é somado nem tirado a média entre rodadas

HU-415 - Como Administrador de Projeto, quero uma orientação de leitura própria para a Fase 4, para que o texto não me mande refinar algo que está congelado.

- Com o ICR abaixo da faixa de referência, a orientação diz que os avaliadores novos não estão aplicando o codebook da mesma forma, o que indica que ele não generalizou para essas pessoas ou esses itens
- Com o ICR não calculável, a orientação diz por que não há número e que a comparação ainda não é possível
- Com o ICR dentro da faixa, a orientação diz que os avaliadores novos concordam entre si e que é hora de olhar a Qualidade ao lado da rodada de referência
- Em nenhum caso a orientação diz que é hora de voltar à Fase 3, nem que a replicação foi aprovada

HU-416 - Como Administrador de Projeto, quero que a primeira rodada da Fase 4 diga o que mudou em relação à anterior, para que eu lembre o que a fase espera de mim.

- A frase diz que codebook e prompt são os mesmos da rodada de referência, com o número dela, e que o que deve mudar são os itens de entrada e os avaliadores
- A frase é informação. Ela não verifica se os itens ou os avaliadores são de fato novos

Retorno da Fase 4 para a Fase 3

HU-417 - Como Administrador de Projeto, quero voltar da Fase 4 para a Fase 3, para que eu possa refinar de novo quando o teste de replicação não confirmar o que a Fase 3 mostrou.

- O retorno exige só que não haja rodada aberta
- Não exige rodada fechada da Fase 4: o Administrador pode voltar mesmo sem ter rodado nada
- Nenhum valor de ICR ou de Qualidade trava o retorno nem o sugere
- A checagem acontece no servidor, travando a linha do projeto como os avanços

HU-418 - Como Administrador de Projeto, quero que a ferramenta diga o que falta quando o retorno está bloqueado, para que eu não fique olhando um botão desabilitado.

- A visão geral mostra um painel "Para voltar à Fase 3" com o único bloqueio possível, a rodada aberta, com o número dela e o link para resolver
- A mensagem segue o formato das mensagens de avanço

HU-419 - Como Administrador de Projeto, quero uma confirmação antes de voltar, para que eu saiba o que o retorno muda.

- A confirmação diz que as rodadas da Fase 4 ficam como estão, com notas, ICR, Qualidade, marcas e anotações
- Diz que codebook e prompt voltam a ser editáveis e que a próxima edição cria uma versão nova
- Diz que, para voltar à Fase 4, valem de novo as regras do avanço, inclusive a da rodada de referência
- Se houver rodada fechada da Fase 4, mostra a última delas ao lado da sua referência, com ICR e Qualidade, sem veredito
- Cancelar não muda nada

HU-420 - Como Administrador de Projeto, quero que o histórico da Fase 4 continue visível depois do retorno, para que a tentativa que não confirmou também seja dado de pesquisa.

- Rodadas, notas, ICR, Qualidade, marcas de outlier e anotações da Fase 4 continuam onde estão
- A série de ICR mostra a sequência como ela aconteceu, por exemplo Fase 3, Fase 4, Fase 3
- A primeira rodada da Fase 3 depois do retorno diz o que mudou em relação à última rodada da Fase 4, como qualquer outra

Fim da Fase 4

HU-421 - Como Administrador de Projeto, quero que a ferramenta não declare a replicação aprovada, para que o julgamento continue sendo meu.

- Não existe botão de concluir, estado de concluído nem marca de replicação aprovada
- O projeto continua na Fase 4 enquanto o Administrador não voltar
- O painel da Fase 4 na visão geral mostra o retorno e nada que soe como próxima etapa

Acesso e autorização

HU-422 - Como Administrador de Projeto, quero que só eu possa voltar de fase e ver a marca de quem já avaliou e a comparação com a rodada de referência, para que nada disso chegue ao Avaliador.

- A ação de retorno recusa quem tem só o vínculo de avaliador
- Nenhuma tela do Avaliador recebe a marca de participação nem os números da rodada de referência

HU-423 - Como Avaliador, quero avaliar na Fase 4 exatamente como avaliei antes, para que a tarefa continue sendo aplicar o codebook a uma resposta.

- A tela de avaliação não diz em que fase o projeto está
- O Avaliador continua alcançando só a revisão de discordâncias das rodadas em que avaliou. Quem é novo na Fase 4 não vê as discussões nem as atas das Fases 2 e 3

Requisitos Não Funcionais

Integridade e rastreabilidade

RNF-401 - O congelamento é regra do servidor. Esconder o formulário é conveniência; a recusa está na ação.
RNF-402 - Abrir rodada, avançar e voltar travam a mesma linha do projeto e leem a fase dentro da própria transação. Uma edição de codebook que chegue junto com o avanço para a Fase 4 ou é salva antes, e então o avanço vê a versão nova e recusa, ou chega depois, e então é recusada pelo congelamento.
RNF-403 - O retorno não toca em nenhuma rodada, resposta, avaliação, nota, marca ou anotação.
RNF-404 - Nada da comparação com a rodada de referência é gravado. Ela é derivada na leitura, como o ICR e a Qualidade.
RNF-405 - Não há migration. A fase da rodada já aceita 4, e a fase do projeto já aceita de 1 a 4.

Desempenho

RNF-406 - A comparação acrescenta à tela da rodada da Fase 4 o cálculo de ICR e Qualidade de uma segunda rodada. Com o tamanho típico de rodada, é desprezível.
RNF-407 - A marca de participação dos avaliadores é uma consulta agregada por projeto, carregada só para o Administrador.

Usabilidade e interface

RNF-408 - Nenhuma tela usa palavra de juízo sobre a Fase 4: nada de "replicou", "generalizou", "aprovada", "reprovada" ou cor que signifique isso. A orientação pode dizer o que um ICR baixo indica, como já faz na Fase 3.
RNF-409 - Bloqueio sempre diz o que falta e onde resolver, em vez de só desabilitar o botão.
RNF-410 - O codebook e o prompt na Fase 4 aparecem como leitura, não como formulário que falha.

Segurança

RNF-411 - Toda ação nova, e toda recusa nova em ação existente, checa o papel na camada de aplicação, com o ator vindo da sessão.
RNF-412 - A página só busca a marca de participação e os números da rodada de referência quando quem está vendo é o Administrador, como já acontece com o ICR e a Qualidade.