建立、IDBC连接所涉及的编程相当简单。 以下是基本的四个步骤 -

- 导入JDBC包:使用Java语言的import语句在Java代码开头位置导入所需的 类。
- 注册JDBC驱动程序: 使JVM将所需的驱动程序实现加载到内存中, 从而可以满足JDBC请求。
- 数据库URL配置: 创建一个正确格式化的地址,指向要连接到的数据库(如: MySQL,Oracle和MSSQL等等)。
- 创建连接对象:最后,调用DriverManager对象的getConnection()方法来建立实际的数据库连接。

# 1. 导入JDBC包

import语句告诉Java编译器在哪里找到在代码中引用的类, import语句一般放置在源代码的 开头。

要使用标准的JDBC包,它允许在数据库表中执行选择,插入,更新和删除数据,请将以下导入添加到源代码中 -

```
import java.sql.*; // for standard JDBC programs
import java.math.*; // for BigDecimal and BigInteger support
```

#### 2. 注册JDBC驱动程序

在使用程序之前,必须先注册该驱动程序。 注册驱动程序是将Oracle驱动程序的类文件加载到内存中的过程,因此可以将其用作JDBC接口的实现。

只需在程序中一次注册就可以。可以通过两种方式之一来注册驱动程序。

#### 2.1 方法I - Class. forName()

注册驱动程序最常见的方法是使用Java的Class. forName()方法,将驱动程序的类文件动态加载到内存中,并将其自动注册。这个方法是推荐使用的方法,因为它使驱动程序注册可配置和便携。

```
以下示例使用Class.forName()注册Oracle驱动程序 -

try {
    Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
}
catch(ClassNotFoundException ex) {
    System.out.println("Error: unable to load driver class!");
    System.exit(1);
}

使用JDBC驱动程序连接MySQL数据库的示例代码片段 -
Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
Connection conn = null;
conn =
DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://hostname:port/db_name", "db_username",
"db_password");
conn.close();
```

```
使用getInstance()方法来解决不合规的JVM,但是必须编写两个额外的异常,如下所示:
try {
  Class. forName ("oracle. jdbc. driver. OracleDriver"). newInstance();
catch(ClassNotFoundException ex) {
  System.out.println("Error: unable to load driver class!");
  System. exit(1);
catch(IllegalAccessException ex) {
  System.out.println("Error: access problem while loading!");
  System. exit(2);
catch(InstantiationException ex) {
  System.out.println("Error: unable to instantiate driver!");
  System. exit(3);
}
2.2 方法II - DriverManager.registerDriver()
第二种方法是使用静态DriverManager.registerDriver()方法来注册驱动程序。
如果使用的是非JDK兼容的JVM(如Microsoft提供的),则应使用registerDriver()方法。
以下示例使用registerDriver()注册Oracle驱动程序 -
try {
  Driver myDriver = new oracle.jdbc.driver.OracleDriver();
  DriverManager.registerDriver( myDriver );
}
catch(ClassNotFoundException ex) {
  System.out.println("Error: unable to load driver class!");
  System. exit(1);
}
```

# 数据库URL配置

加载驱动程序后,可以使用DriverManager.getConnection()方法建立连接。 为了方便参考,这里列出三个重载的DriverManager.getConnection()方法 -

- getConnection(String url)
- getConnection(String url, Properties prop)
- getConnection(String url, String user, String password)

这里每个格式都需要一个数据库URL。 数据库URL是指向数据库的地址。制定数据库URL是建立连接相关联的大多数错误问题发生的地方。

下表列出了常用的JDBC驱动程序名称和数据库URL。

| RDBMS | JDBC驱动程序名称            | URL格式                              |
|-------|-----------------------|------------------------------------|
| MySQL | com.mysql.jdbc.Driver | jdbc:mysql://hostname/databaseName |

| ORACLE | oracle.jdbc.driver.Oracl<br>eDriver | jdbc:oracle:thin: <u>@hostname</u> :portNumber:databaseN<br>ame |
|--------|-------------------------------------|---|
|        | org.postgresql.Driver               | jdbc:postgresql://hostname:port/dbname                          |
| QL     |                                     |   |
| DB2    | com.ibm.db2.jdbc.net.<br>DB2Driver  | jdbc:db2:hostname:port Number/databaseName                      |
| Sybase | com.sybase.jdbc.SybDr<br>iver       | jdbc:sybase:Tds:hostname:<br>portNumber/databaseName            |

URL格式的所有突出部分都是静态的,只需要根据数据库设置更改对应的部分。

## 创建连接对象

上面列出了三种形式的DriverManager.getConnection()方法来创建一个连接对象。

#### 使用具有用户名和密码的数据库URL

getConnection()最常用的形式要求传递数据库URL,用户名和密码:

假设使用Oracle thin驱动程序,那么需要为URL的数据库部分指定:

host:port:databaseName值。

如果主机名为amrood的TCP/IP地址为192.0.0.10,并且0racle侦听器配置为侦听端口

1521,并且要连接的数据库名称是EMP,则完整的数据库URL将是 -

jdbc:oracle:thin:@amrood:1521:EMP

// 或者

jdbc:oracle:thin:@192.0.0.10:1521:EMP

现在必须使用适当的用户名和密码调用getConnection()方法获取一个Connection对象,如下所示:

String URL = "jdbc:oracle:thin:@amrood:1521:EMP";

// String URL = "jdbc:oracle:thin:@192.0.0.10:1521:EMP";

String USER = "username";

String PASS = "password"

Connection conn = DriverManager.getConnection(URL, USER, PASS);

#### 仅使用数据库URL

DriverManager.getConnection()方法的第二种形式只需要数据库URL -

DriverManager.getConnection(String url);

但是,在本示例中,数据库URL包括用户名和密码,并具有以下一般形式 -

jdbc:oracle:driver:username/password@database

所以,上述连接可以使用如下方式创建 -

String URL = "jdbc:oracle:thin:username/password@192.168.0.10:1521:EMP";

Connection conn = DriverManager.getConnection(URL);

使用数据库URL和Properties对象

DriverManager.getConnection()方法的第三种形式需要一个数据库URL和一个Properties对象 -

DriverManager.getConnection(String url, Properties info);

Properties对象包含一组键-值对。 在调用getConnection()方法时,它用于将驱动程序属性传递给驱动程序。

要进行与上述示例相同的连接,请使用以下代码 - import java.util.\*;

```
String URL = "jdbc:oracle:thin:@amrood:1521:EMP";
Properties info = new Properties();
info.put("user", "root");
info.put("password", "password12321");
```

Connection conn = DriverManager.getConnection(URL, info);

# 关闭JDBC连接

在JDBC程序结束之后,显式地需要关闭与数据库的所有连接以结束每个数据库会话。 但是,如果在编写程序中忘记了关闭也没有关系,Java的垃圾收集器将在清除过时的对象时也会关闭这些连接。

依靠垃圾收集,特别是数据库编程,是一个非常差的编程实践。所以应该要使用与连接对象 关联的close()方法关闭连接。

要确保连接已关闭,可以将关闭连接的代码中编写在"finally"块中。 一个finally块总是会被执行,不管是否发生异常。

要关闭上面打开的连接,应该调用close()方法如下 - conn. close();

SQL

```
} catch (ClassNotFoundException e) {
            System.out.println("Where is your Oracle JDBC Driver?");
            e. printStackTrace();
            return;
        System.out.println("Oracle JDBC Driver Registered!");
        Connection connection = null;
        try {
            connection = DriverManager.getConnection(
                    "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:xe", "system",
"password");
        } catch (SQLException e) {
            System.out.println("Connection Failed! Check output console");
            e. printStackTrace();
            return;
        if (connection != null) {
            System.out.println("You made it, take control your database now!");
        } else {
            System.out.println("Failed to make connection!");
}
```