Modelli

Il modello matematico che descrive un sistema dinamico è un sistema di equazioni differenziali nella forma:

$$\frac{d^n y}{dt^n} = f\left(\frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} y, \dots, y(t), \frac{d^m u}{dt^m}, \dots, u(t)\right)$$

ad esempio $\ddot{y}(t) = \cos(\dot{y}(t)) + 2\sin(u(t))$

con $y(t)$ uscita del sistema e $u(t)$ ingresso

Nel caso lineare, ogni equazione si presenta nella forma

$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + \dots + a_0 y(t) = b_m \frac{d^m u}{dt^m} + \dots + b_0 u(t)$$

ad esempio $\dddot{y}(t) = 4\dot{y}(t) + \frac{6}{5}\ddot{u}(t) + 5 t \cdot u(t)$

⇒ è "un polinomio"

Un modello si dice stazionario se i coefficienti ("parametri del modello") non sono funzioni del tempo

es: $\dddot{y}(t) = 4\dot{y}(t) + \frac{6}{5}\ddot{u}(t) + \cancel{5tu(t)}$

Un modello si dice "dinamico" se le uscite dipendono anche dal valore passato degli ingressi

es. $y(t) = \dot{u}(t) + 6u(t)$ → dinamico

$y(t) = 6u(t)$ → non dinamico

Modello nello spazio degli stati

È un modello che, oltre alle variabili di ingresso e uscita, presenta anche le variabili di stato ($x(t)$). Esse descrivono la situazione interna del sistema nel tempo ⇒ la memoria del sistema dinamico.

Un modello di questo tipo è descritto come segue

$$\boxed{\begin{aligned} \dot{x}(t) &= f(x(t), u(t), t) \\ y(t) &= x(t) + u(t) \end{aligned}}$$

$$x(t) = \begin{Bmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{Bmatrix} \quad u(t) = \begin{Bmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_m(t) \end{Bmatrix} \quad y(t) = \begin{Bmatrix} y_1(t) \\ \vdots \\ y_m(t) \end{Bmatrix}$$

Per risolvere il sistema, è necessario conoscere le condizioni iniziali e l'ingresso $u(t)$ per $t_0 \le t \le t_f$. Tuttavia non cercheremo mai di risolverli, ma piuttosto di determinarli

$x(t)$, detta funzione di stato, è una funzione del tipo $\phi(t, t_0, x_0, u(\cdot))$.

Per i sistemi lineari si ha che

$$x(t) = \phi(t,t_0,x_0,u(\cdot)) = \underbrace{\phi(t,t_0,x_0,0)}_{\substack{\text{moto libero} \\ \text{(a ingresso nullo)}}} + \underbrace{\phi(t,t_0,0,u(\cdot))}_{\substack{\text{moto forzato} \\ \text{(senza considerare lo stato iniziale)}}}$$

Lo stesso si può dire della risposta

$$y(t) = \gamma(t,t_0,x_0,u(\cdot)) = \gamma(t,t_0,x_0,0) + \gamma(t,t_0,0,u(\cdot))$$

Questo principio è noto come "principio di sovrapposizione degli effetti", e si applica a sistemi lineari, ovvero è possibile studiare il moto analizzando separatamente la componente libera e quella forzata.

Se un modello, oltre ad essere lineare, è anche stazionario, allora può essere descritto nella forma

$$\boxed{\begin{aligned} \dot{x}(t) &= A x(t) + B u(t) \\ y(t) &= C x(t) + D u(t) \end{aligned}}$$

Si definisce $\bar{x}$ stato di equilibrio uno stato t.c.

$\bar{x} = \phi(t, t_0, \bar{x}, u(\cdot)) \quad \forall t \in [t_0, t_1] \quad \forall t_0, t_1 \quad t_1 > t_0$

Questo implica che $\dot{x}(t) = 0$.

Sia un ingresso costante, si definisce "uscita di equilibrio" l'equazione $\bar{y} = g(\bar{x}, \bar{u})$

È possibile linearizzare, al fine di semplificarlo, un modello in un certo intorno. Tale approssimazione è fedele solo per perturbazioni di stato iniziale e ingresso limitate ($\delta x_0(t), \delta u(t)$)

Trasformata di Laplace

Richiamo numeri complessi

s: numero complesso

$s = \sigma + j\omega$ o $s = \rho \cdot e^{j\varphi}$ →



$\sigma = \rho \cdot \cos(\varphi) \quad \omega = \rho \cdot \sin(\varphi)$

$\bar{s} = \sigma - j\omega = \rho \cdot e^{-j\varphi}$: complesso coniugato

funzione complessa: $f(s)$ ad un G t.c. $G = u(\sigma,\omega) + jv(\sigma,\omega)$



Trasformata di Laplace

Strumento matematico per semplificare l'analisi di un sistema dinamico

Equazione nel dominio del tempo

↓ $L[f(t)]$

Equazione nel dominio dei numeri complessi

⇒ è un'equazione algebrica (più semplice da risolvere)

└ da qui posso
- → ricavare la funz. di trasferimento $G(s)$, che racchiude tutte le proprietà dinamiche del sistema
- → risolvere e antitrasformare, semplificando il sistema e ricavando in modo semplice le soluzioni nel dominio del tempo

Associa a una $f(t)$ una $F(s)$

$$F(s) = L[f(t)] = \int_0^\infty f(t)\, e^{-st}\, dt$$

Antitrasformata: $f(t) = L^{-1}[F(s)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma - j\infty}^{\sigma + j\infty} F(s) e^{st} ds$

Trasf. di Laplace di segnali elementari

Gradino: $F(s) = \frac{1}{s}$ Rampa unitaria: $F(s) = \frac{1}{s^2}$

Parabola unitaria: $F(s) = \frac{1}{s^3}$ Esponenziale: $f(t) = e^{at} \Rightarrow F(s) = \frac{1}{s-a}$

In generale si ha che $L[t^n e^{at}] = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$

Linearità della trasformata: $L[\alpha f_1(t) + \beta f_2(t)] = \alpha F_1(s) + \beta F_2(s)$

T. della traslazione nel tempo: $L[f(t-t_0)] = e^{-t_0 s} F(s)$

Impulso di Dirac: indicato con $\delta(t)$, funzione equivalente a un impulso: durata nulla, ampiezza infinita e area unitaria. Ha la proprietà che $L[\delta(t)] = 1$ e che $\int_{t_a}^{t_b} f(t)\delta(t-t_0)dt = f(t_0)$

Trasformata della derivata: $L[\dot{f}(t)] = s \cdot F(s) - f(0)$

La trasformata ha anche tante altre proprietà, vedi slides

Nota: radici di un polinomio

Sia $P(\lambda)$ un polinomio. Le radici del polinomio sono i valori trovati ponendo $P(\lambda) = 0$. Siano $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ le radici, il polinomio può essere riscritto come $P(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)(\dots)(\lambda - \lambda_n)$.

Una componente del tipo $(\lambda - \lambda_k)^m$ significa che "λ_k è una radice di $P(\lambda)$ con molteplicità m.

Sia $F(s)$ nella forma $F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_m s^m + \dots + b_0}{s^n + \dots + a_0}$

↑ s^n si assume senza coefficiente, se ce l'ha basta semplificarlo moltiplicando gli altri termini del polinomio per a_n

Al fine dell'antitrasformazione di $F(s)$, si possono presentare due casi:

- → radici di $D(s)$ tutte distinte

  ⇒ $F(s) = \frac{K_1}{s-\lambda_1} + \dots + \frac{K_n}{s-\lambda_n} \Rightarrow f(t) = \sum_{i=1}^{n} K_i e^{\lambda_i t}$

  └ sviluppo di Heaviside
- → radici di $D(s)$ non tutte distinte (sono presenti radici con molteplicità > 1

  ⇒ $F(s) = \frac{N(s)}{(s-\lambda_1)^{n_1}(s-\lambda_2)^{n_2}\dots(s-\lambda_n)^{n_h}}$ Nota: $\sum_{i=1}^{h} n_i = n$

  ⇒ $F(s) = \sum_{i=1}^{h}\sum_{j=1}^{n_i} \frac{K_{ij}}{(s-\lambda_i)^{n_i-j+1}} \Rightarrow f(t) = \sum_{i=1}^{h}\sum_{j=1}^{n_i} \frac{K_{ij}\, t^{n_i-j}}{(n_i-j)!} e^{\lambda_i t}$

Analisi di sistemi lineari e stazionari

Si consideri un'equazione differenziale che descrive un sistema lineare e stazionario:

$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + \dots + a_0 y(t) = b_m \frac{d^m u}{dt^m} + \dots + b_0 u(t)$$

Il problema in questo modello è determinare $y(t)$

Assumendo $a_n = 1$ (eq. già semplificato)

$$\frac{d^n y}{dt^n} + \dots + a_0 y(t) = b_m \frac{d^m u}{dt^m} + \dots + b_0 u(t)$$

Possiamo, come discusso, analizzare la risposta come

$y(t) = y_\ell(t) + y_f(t)$ e trasformata $Y(s) = Y_\ell(s) + Y_f(s)$

$y_\ell(t)$ si ottiene sempre antitrasformando una funzione razionale fratta

Se le condizioni iniziali sono nulle, allora $Y_\ell(s) = 0 \Rightarrow Y(s) = Y_f(s)$

$Y_f(s)$ è nella forma $\underbrace{\frac{\sum_{i=0}^{m} b_i s^i}{\sum_{i=0}^{n} a_i s^i}} \cdot \underbrace{U(s)}_{\text{trasformata dell'ingresso}}$

la definiamo $G(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$

→ $G(s)$ è detta "funzione di trasferimento". Tale funzione è una proprietà del sistema e dunque non dipende dal segnale d'ingresso − *

⇒ nel caso $Y_\ell(s) = 0$ $\quad Y(s) = G(s) U(s)$

Se applichiamo come ingresso l'impulso di Dirac ($\delta(t)$) ($L[f(t)] = 1$) otteniamo che $Y(s) = G(s) \Rightarrow y(t)$ ($= L^{-1}[G(s)]$) è detta risposta impulsiva del sistema. (= risposta del sistema all'impulso di Dirac)

La risposta impulsiva caratterizza completamente il comportamento dinamico del sistema ⇒ conoscendo la risposta impulsiva si può risalire alla risposta del sistema a qualunque segnale d'ingresso

* è vero che dipende dai b_K, coefficienti degli ingressi, ma non dipende dagli specifici ingressi applicati

Trovando le radici di $N(s)$ (zeri) e di $D(s)$ (poli) posso riscrivere $G(s)$ come $G(s) = \frac{b_m (s-z_1)\dots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\dots(s-p_n)}$

- se tutti i poli sono distinti, $G(s)$ è una combinazione lineare di termini nella forma K, $K e^{p_i t}$, $K e^{\sigma_i t} \cos(\omega_i t + \varphi_i)$, $K \cos(\omega_i t + \varphi_i)$
- se ci sono poli multipli (con molteplicità > 1), $G(s)$ è una combinazione lineare di termini nella forma

tK, $tKe^{p_i t}$, $tKe^{\sigma_i t} \cos(\omega_i t + \varphi_i)$, $t \cdot K\cos(\omega_i t + \varphi_i)$

Questi termini sono detti modi del sistema e descrivono come il sistema evolve in modo naturale (in assenza di ingressi)

Es. il comportamento di un condensatore inizialmente carico, che decade, potrebbe essere nella forma $K \cdot e^{-p_i t}$

I modi possono essere:

- di tipo 1: per $t \to \infty$, tendono a zero se la parte reale del relativo polo è negativa, divergono se è positiva e restano limitati se è nulla
- di tipo 2: per $t \to \infty$, tendono a zero se la parte reale del relativo polo è negativa, divergono se è positiva o nulla

Si noti che
- l'ingresso può contribuire alla risposta anche modificando dei modi.
- la risposta è influenzata anche dagli zeri.

Si consideri ora un modello nello spazio degli stati.

Prendiamo d'esempio un modello di ordine 1 ($A,B,C,D \to a,b,c,d$)

$\dot{x}(t) = a\, x(t) + b\, u(t)$

$y(t) = c\, x(t) + d\, u(t)$

Trasformando, isolando $x(t)$ e antitrasformando,

$x(t) = e^{at} x_0 + \int_0^t b\, e^{a(t-\tau)} u(\tau) d\tau$

$\Rightarrow y(t) = c \cdot e^{at} x_0 + c \cdot \int_0^t b\, e^{a(t-\tau)} u(\tau) d\tau + d\, u(t)$

· componente libera · componente forzata

Trasformando $y(t)$, applicando come ingresso l'impulso di Dirac e antitrasformando, si ottiene la risposta impulsiva:

$y(t) = c \cdot e^{at} \cdot b + d\delta(t)$

Nel caso invece di un sistema di ordine $n > 1$ (n stati, r ingressi, m uscite)

$x(t) = e^{At} x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau$

$\Rightarrow y(t) = C \cdot e^{At} x_0 + C \cdot \int_0^t e^{A(t-\tau)} B u(\tau) d\tau + D u(t)$

$\Rightarrow G(t) = C \cdot e^{At} B + D\delta(t)$ $\quad$ con $e^{At} = L^{-1}[(sI - A)^{-1}]$

└ $\begin{Bmatrix} y_1(t) \\ \dots \\ y_m(t) \end{Bmatrix}$

$(sI - A)^{-1} = \frac{\text{agg}[(sI-A)^{-1}]}{\det[(sI-A)^{-1}]}$

$\text{agg}[(sI-A)^{-1}] = C^T$

$C_{ij} = (-1)^{i+j} \det(M_{ij})$

Sia $p(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots$

Sia poi $m(\lambda)$ il minimo comune multiplo dei denominatori di $\lambda I - A$.

$p(\lambda)$ è detto "polinomio caratteristico di A", $m(\lambda)$ è detto "polinomio minimo di A"

I modi del sistema possono essere direttamente ricavati:
- o conoscendo $m(\lambda)$
- o conoscendo $p(\lambda)$ SE le radici di $p(\lambda)$ sono tutte distinte, altrimenti non sempre è possibile.

Che relazione c'è tra modello nello spazio degli stati e modello di equazioni differenziali (modello ingresso-uscita)? (con $x_0 = 0$) stato iniziale nullo

Dal mod. nello spazio degli stati, $Y(s) = C(sI - A)^{-1} B \cdot U(s) + D U(s)$

Dal modello ingresso uscita, $Y(s) = G(s) U(s)$

$\Rightarrow G(s)U(s) = C(sI-A)^{-1}B \cdot U(s) + DU(s) \Rightarrow \boxed{G(s) = C(sI-A)^{-1} + D}$

$G(s)$ è una matrice del tipo $\begin{bmatrix} G_{11}(s) & G_{12}(s) & \dots \\ G_{21}(s) & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$ ← dim: m×r

con $G_{ij}(s) = \frac{Y_i(s)}{U_j(s)}$ funzione di trasferimento tra il j-esimo ingresso e la i-esima uscita.

$L^{-1}[G(s)] = C \cdot e^{At} \cdot B + D \cdot \delta(t)$ e $L^{-1}[G_{ij}(s)] = g_{ij}(t)$

Il passaggio $(A,B,C,D) \to G(s)$ è univoco (la funzione di trasferimento è unica)

$G(s) \to (A,B,C,D)$ non è univoco

Questo perché A,B,C,D possono contenere anche informazioni che non vanno a impattare la relazione ingresso-uscita, mentre $G(s)$ caratterizza proprio la relazione ingresso-uscita del sistema, dunque non contiene questi termini "superflui".

Più nello specifico, se non vi sono cancellazioni poli/zeri in $G(s)$ allora $G(s)$ e (A,B,C,D) hanno lo stesso contenuto informativo, altrimenti no.

Essendo inoltre $G(s)$ una rappresentazione esterna del sistema, in essa non vi è traccia di variabili di stato.

È sempre possibile definire uno stato $z(t) = T^{-1}x(t)$ ($x(t) = Tz(t)$) t.c.

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t) + Du(t) \end{aligned} \quad \Longrightarrow \quad \begin{aligned} \dot{z}(t) &= A'z(t) + B'u(t) \\ y(t) &= C'z(t) + D'z(t) \end{aligned}$$

Nota: $z(t)$ può anche non avere significato fisico

e tale che a parità di ingresso l'uscita sia la medesima.

⇒ il passaggio $G(s) \to (A,B,C,D)$ non è univoco.

Questo implica che il seguente problema ha infinite soluzioni: data la $G(s)$ di un sistema, determinare un modello nello spazio (A,B,C,D) tale che $G(s) = C(sI-A)^{-1}B + D$.

Tra le infinite soluzioni due forme delle matrici (forme canoniche) presentano una struttura particolare. Queste due forme sono la forma canonica di raggiungibilità e la forma canonica di osservabilità

Guarda slide 251 per uno schematico dei metodi di risoluzione visti

Nota: per "valore a regime" di un sistema si intende il valore della risposta dopo che i fenomeni transitori si sono estinti (es. dopo che un condensatore si è completamente scaricato) ⇒ dunque il valore a regime è il valore di $y(t)$ per $t \to \infty$

Funzione di trasferimento e sistemi elementari

Abbiamo visto che, a condizioni iniziali nulle



$Y(s) = G(s) \cdot U(s)$

$G(s)$ può essere scritta in vari modi

(1) $G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_m s^m + \dots}{s^n + \dots}$

(2) $G(s) = \frac{b_m (s-z_1)(\dots)(\dots)}{(s-p_1)(\dots)}$

(3) $G(s) = \frac{\rho \cdot \prod_i (s - z_i) \prod_i (s^2 + 2\zeta_i \alpha_{ni} s + \alpha_{ni}^2)}{s^g \prod_i (s - p_i) \prod_i (s^2 + 2\xi_i \omega_{ni} s + \omega_{ni}^2)}$

(4) $G(s) = \frac{\mu \cdot \prod_i (1 + T_i s) \prod_i \left(1 + \frac{2\zeta_i s}{\alpha_{ni}} + \frac{s^2}{\alpha_{ni}^2}\right)}{s^g \prod_i (1 + \tau_i s) \prod_i \left(1 + \frac{2\xi_i s}{\omega_{ni}} + \frac{s^2}{\omega_{ni}^2}\right)}$

con

ρ ($\equiv b_m$): costante di trasferimento

g: tipo

α_{ni}, ω_{ni}: pulsazioni naturali

ζ_i, ξ_i: coefficienti di smorzamento

μ: guadagno

T_i, τ_i: costanti di tempo $\quad \tau_i = -\frac{1}{p_i}$

p_1 polo complesso

$\omega_n = |p_1|$



$p_1 = \sigma + j\omega$

$\xi = \cos(\theta)$

m grado di $N(s)$

n grado di $D(s)$

Inoltre, $G(s)$ è detta → propria se $m \le n$

└→ impropria se $m > n$

Con "sistema elementare" si intende una classe di sistemi dinamici semplici, ricorrenti e fondamentali che "messi assieme" possono costruire sistemi più complessi.

L'obiettivo di questo capitolo è analizzarne il comportamento e, nello specifico, la funzione di trasferimento

Analizziamo anzitutto due comportamenti dei sistemi in generale

- Valore iniziale in risposta al gradino unitario

$$y(0) = \lim_{s \to \infty} sG(s) \cdot \frac{1}{s} = \begin{cases} 0 & \text{se } m < n \\ b_m & \text{se } m = n \end{cases}$$

- Valore a regime in risposta al gradino unitario

$$y(\infty) = \lim_{s \to 0} sG(s) \cdot \frac{1}{s} = \begin{cases} \mu & \text{se } g = 0 \\ 0 & \text{se } g < 0 \\ \infty & \text{se } g > 0 \end{cases}$$

Sistemi lineari del primo ordine

Un sistema di questo tipo presenta la funzione di trasferimento $G(s)$ con denominatore di grado 1 ed è in grado di modellare un solo fenomeno di accumulo di energia.

Es:



Per tali sistemi si ha che $G(s) = \frac{\mu}{1 + \tau s} = \frac{\mu \cdot \frac{1}{\tau}}{s + 1}$

dove τ è una costante di tempo (come detto prima) che caratterizza la rapidità della risposta dinamica del sistema.

$Y(s) = G(s)U(s) \Rightarrow$ se l'ingresso è un gradino unitario di ampiezza K,

$Y(s) = \mu K \left(-\frac{1}{s + \frac{1}{\tau}} + \frac{1}{s}\right) \Rightarrow y(t) = \mu K \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

⇒ la risposta $y(t)$ di un sistema elementare del primo ordine a un gradino di ampiezza K è una curva esponenziale aperiodica che parte da zero e converge al valore di regime

aperiodica = non presenta oscillazioni attorno al valore finale (in questo caso attorno al valore di regime)



In questo scenario vengono assunti i seguenti valori (parametri caratteristici):

- $y(0) = 0$ (valore iniziale)
- $\dot{y}(0) = \frac{\mu K}{\tau}$ rapidità con cui cambia il valore di uscita (?)
- $y(\infty)$ = valore a regime = μK
- $y(\tau)$ = valore dell'uscita dopo un istante di tempo τ (costante che rappresenta la rapidità di cambiamento del sistema) = $0.63\mu K$ ⇒ l'uscita, all'istante $t = \tau$, sarà al 63% (63.2% per la precisione) del valore di regime
- Si ha che il tempo di salita T_s, ovvero il tempo impiegato dall'uscita per andare dal 10% al 90% del valore di regime, è pari a $T_s \approx 2.2\tau$
- Si ha che il tempo di assestamento $T_{a\varepsilon}$ richiesto affinché l'uscita rimanga definitivamente nel range $\pm\varepsilon\%$ del suo valore di regime è $T_{a\varepsilon} = -\tau \log(0.01\varepsilon)$



Se è presente uno zero in $G(s)$, allora $G(s)$ è nella forma

$G(s) = \mu \cdot \frac{1 + Ts}{1 + \tau s} = \mu \cdot \frac{1 + \alpha \tau s}{1 + \tau s}$ $\quad$ T = costante di tempo dello zero, τ = " " " del polo

e $y(t) = \mu K \left(1 - (1 - \alpha) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ con $y(0) = \mu K \alpha$ $\dot{y}(0) = \infty$ $y(\infty) = \mu \cdot K$



Sistemi elementari del secondo ordine

Sistema che presenta nel denominatore della propria $G(s)$, un termine di secondo grado (s^2) ed è in grado di modellare due accumuli di energia.

Per questa classe di sistemi, lo studio della risposta del sistema a un gradino di ampiezza K va studiato in 3 casi, a seconda della natura dei poli di $G(s)$:

- poli reali distinti

  $G(s)$ nella forma $G(s) = \frac{\mu}{(1 + \tau_1 s)(1 + \tau_2 s)}$ $\quad \tau_1 > \tau_2$

  τ_1, τ_2 costanti di tempo rappresentanti la rapidità di risposta dei due accumulatori di energia.

  $Y(s) = \mu K \frac{1/(\tau_1\tau_2)}{s(s + 1/\tau_1)(s + 1/\tau_2)} \Rightarrow y(t) = \mu K \left(1 - \frac{\tau_1}{\tau_1 - \tau_2} e^{-\frac{t}{\tau_1}} + \frac{\tau_2}{\tau_1 - \tau_2} e^{-\frac{t}{\tau_2}}\right)$

  con $y(0) = 0$, $\dot{y}(0) = 0$, $y(\infty) = \mu K$

  La risposta ha le stesse caratteristiche di quelle del primo ordine. Inoltre, se $\tau_1 >> \tau_2$ allora:

  $y(t) \approx \mu K (1 - e^{-\frac{t}{\tau_1}})$ ← come quella del primo ordine. In tal caso si parla di polo dominante
- poli reali coincidenti

  In tal caso $G(s)$ è nella forma $G(s) = \frac{\mu}{(1 + \tau \cdot s)^2}$

  $\Rightarrow y(t) = \mu \cdot K \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} - \frac{t}{\tau} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

  In questo caso è possibile verificare che

  $T_s \approx 3.4\tau \quad T_{a5} \approx 4.7\tau \quad T_{a1} \approx 6.6\tau$ $\varepsilon =$

  ↑ tempo necessario affinché $y(t)$ sia definitivamente nel range ±5% del valore di regime ($\varepsilon = 5$)

  Se è presente uno zero (in uno dei due precedenti casi):

  $G(s)$ è nella forma $G(s) = \frac{\mu (1 + Ts)}{(1 + \tau_1 s)(1 + \tau_2 s)}$ $\quad \tau_1 > \tau_2$

  $\Rightarrow y(t) = \mu K \left(1 - \frac{\tau_1 - T}{\tau_1 - \tau_2} \cdot e^{-\frac{t}{\tau_1}} + \frac{\tau_2 - T}{\tau_1 - \tau_2} \cdot e^{-\frac{t}{\tau_2}}\right)$
- poli complessi coniugati

  $G(s)$ è nella forma $G(s) = \frac{\mu \omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$ $\quad \omega_n > 0, \ |\xi| < 1$

  $\Rightarrow y(t) = \mu K \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \xi^2}} \cdot e^{-\xi\omega_n t} \cdot \sin\left(\omega_n \sqrt{1 - \xi^2}\, t + \arccos(\xi)\right)\right)$

  con $y(0) = 0$, $\dot{y}(0) = 0$, $y(\infty) = \mu K$

  A differenza dei casi precedenti la risposta presenta oscillazioni. In questo caso, la risposta dipende dal coefficiente di smorzamento ξ e dalla pulsazione naturale ω_n

  Per questo tipo di risposta, in quanto oscillante, si può definire la sovraelongazione, ovvero il valore massimo (in percentuale) dell'uscita rispetto al valore di regime



$S\% = 100 \cdot \frac{y_{max} - y(\infty)}{y(\infty)}$ ← valore di regime

È inoltre possibile verificare che:

$y_{max} = \mu K \left(1 + e^{\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1 - \xi^2}}}\right) \quad S\% = 100 \cdot e^{\frac{-\xi\pi}{\sqrt{1 - \xi^2}}} \quad T_m = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \xi^2}}$

con T_m = tempo di sovraelongazione

Stabilità

È l'attitudine di un sistema dinamico a reagire con variazioni limitate del moto o della risposta a perturbazioni limitate dello stato iniziale x_0 o della funzione d'ingresso $u(\cdot)$



stabilità



asintotica stabilità



instabilità

Sia $\tilde{x}(t) = \phi(t, t_0, x_0, \tilde{u}(\cdot))$ il moto nominale (ideale) e

$x(t) = \phi(t, t_0, x_0 + \delta x_0, \tilde{u}(\cdot))$ il moto perturbato.

$\tilde{x}$ si dice stabile rispetto a perturbazioni dello stato iniziale se

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \eta > 0$ t.c. $\|x(t) - \tilde{x}(t)\| < \varepsilon$, $t \ge t_0$ $\forall \delta x_0$ t.c. $\|\delta x_0\| < \eta$

Se inoltre $\lim_{t \to \infty} \|x(t) - \tilde{x}(t)\| = 0$ il moto nominale si dice asintoticamente stabile.

Sia invece $\bar{x}$ uno stato di equilibrio. Tale stato è stabile se, preso il moto perturbato $x(t) = \phi(t, t_0, \bar{x} + \delta\bar{x}, \tilde{u}(\cdot))$

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \eta > 0$ t.c. $\|x(t) - \bar{x}\| < \varepsilon$, $t \ge t_0$ $\forall \delta\bar{x}$ t.c. $\|\delta\bar{x}\| < \eta$



$\lim_{t \to \infty} \|x(t) - \bar{x}\| = 0$ → asintoticamente stabile

La stabilità di un moto o di uno stato di equilibrio rispetto a perturbazioni dello stato iniziale è detta stabilità interna

Di base non si può parlare di stabilità del sistema ma solo di stabilità di uno specifico moto/stato di equilibrio. Nei sistemi lineari è tuttavia possibile parlare di stabilità del sistema.

Si possono in maniera analoga definire le stabilità di un moto o di uno stato di equilibrio rispetto a una perturbazione dell'ingresso. (vedi slide 268)

Le definizioni di stabilità viste finora si riferiscono alla capacità di un moto o di uno stato di equilibrio di rispondere con variazioni limitate a perturbazioni limitate. Tale tipologia di stabilità è detta "stabilità locale" o "stabilità in piccolo". Si parla invece di stabilità in grande quando si vuole quantificare la perturbazione.

Stabilità asintotica per un moto



Se il moto di riferimento $\tilde{x}(t)$ è asintoticamente stabile allora esiste un insieme di stati iniziali χ_0 per cui $\lim_{t \to \infty} \|x(t) - \tilde{x}(t)\| = 0$ $\forall \delta x_0$ t.c. $x_0 + \delta x_0 \in \chi_0$.

χ_0 è detto dominio di stabilità asintotica

Se χ_0 coincide con l'intero spazio degli stati, allora $\tilde{x}(t)$ si dice globalmente asintoticamente stabile

Analisi della stabilità

Sia $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ un modello linearizzato nell'intorno di uno stato di equilibrio $\bar{x}$ corrispondente all'ingresso costante $\bar{u}$.

La stabilità del modello in tale intorno dipende dagli autovalori di A:

- tutti gli autovalori di A hanno parte reale negativa ⇒ $\bar{x}$ asintoticamente stabile
- uno o più valori di A hanno parte reale positiva ⇒ $\bar{x}$ instabile
- alcuni autovalori di A a parte reale negativa ed i restanti nulli ⇒ non si possono trarre conclusioni sulla stabilità con questo metodo

Questo criterio è detto "criterio ridotto di Lyapunov"

Inoltre, come accennato precedentemente, per un qualsiasi sistema lineare non vi è differenza tra stabilità in piccolo e in grande.

Stabilità nei sistemi lineari stazionari

Se il sistema è inoltre stazionario, è possibile verificare (fatto sulle slides) che la stabilità interna (perturbazione dello stato iniziale) dipende unicamente dai modi del sistema. Si ha anche che in tale sistema la stabilità di un moto per perturbazioni dell'ingresso dipende solo da $\|e^{At} B\|$, e analogamente la stabilità della risposta dipende solo da $\|C \cdot e^{At} \cdot B\|$.

Un sist. lin. staz. è

- · stabile (stabilità interna) se tutti gli autovalori di A hanno parte reale negativa o nulla, quest'ultimi devono avere molteplicità 1 in $p(\lambda)$
- · asintoticamente stabile (stabilità interna) se tutti gli autovalori di A hanno parte reale negativa
- · stabile (stabilità esterna) se tutti i poli di $G(s)$ hanno parte reale negativa o nulla, quest'ultimi con molteplicità unitaria
- · asintoticamente stabile (stabilità esterna) se tutti i poli di $G(s)$ hanno parte reale negativa

Se non vi sono cancellazioni poli/zeri in $G(s)$, il denominatore di $G(s)$ coincide con quello di A ⇒ la stabilità esterna interna coincide con la stabilità esterna

In generale, essendo che A contiene ≥ informazioni rispetto a $G(s)$, allora stabilità interna ⇒ stabilità esterna

Nota: nei sist. lin. staz. la stabilità di $G(s)$ dipende unicamente dai poli di $G(s)$

Non sempre è semplice trovare le radici di un polinomio (es. i poli di $G(s)$, radici di $D(s)$). Se $n = 2$ (n grado del polinomio) condizione sufficiente affinché il polinomio abbia tutte le radici a parte reale negativa è che tutti i suoi coefficienti abbiano lo stesso segno. Se $n > 2$, tale condizione è solo necessaria.

In generale, per sistemi lineari stazionari, è possibile individuare un metodo per valutare la stabilità, detto criterio di Routh:

Criterio di Routh:

Sia $p(s)$ un polinomio di grado n (es. p. caratteristico di A o denominatore di $G(s)$).

$p(s)$ è nella forma $p(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a$

n	1	a_{n-2}	a_{n-4}	a_{n-6} …
$n-1$	a_{n-1}	a_{n-3}	a_{n-5}	a_{n-7} …
$n-2$	b_{n-2}	b_{n-4}	b_{n-6}	b_{n-8} …
$n-3$	c_{n-3}	c_{n-5}	…	…
…				
0	a_0			

1 se si considera a_n semplificato, altrimenti a_n

con $b_{n-2} = \frac{a_{n-1} a_{n-2} - a_{n-3}}{a_{n-1}}$ $\quad b_{n-4} = \frac{a_{n-1} a_{n-4} - a_{n-5}}{a_{n-1}}$

$c_{n-3} = \frac{b_{n-2} a_{n-3} - a_{n-1} b_{n-4}}{b_{n-2}}$ $\quad c_{n-5} = \frac{b_{n-2} a_{n-5} - a_{n-1} b_{n-6}}{b_{n-2}}$

In generale, sia g l'elemento della prima colonna alla riga sopra al termine considerato, $\underbrace{T_{n-k}}_{\text{e f quello sopra g}} = -\frac{1}{g} \det\left(\begin{bmatrix} f & f_{n-k} \\ g & g_{n-(k+1)} \end{bmatrix}\right)$

Teorema: ad ogni permanenza di segno che presentano i termini della prima colonna corrisponde una radice con parte reale negativa, ad ogni variazione una radice con parte reale positiva.

$s^3 - 4s^2 + s + 6 = 0$

3	1	1
2	−4	6
1	$\frac{5}{2}$	0
0	6	

$T_{n-2} = \frac{1}{4} \det\left(\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -4 & 6 \end{bmatrix}\right) = \frac{1}{4} \cdot (6 + 4) = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$

$T_{n-3} = 0$

↑ perché non ci sono i termini necessari (?)

· cambio (2)

· permanenza (1)

⇒ due radici a parte reale positiva, una radice a parte reale negativa

Casi particolari:

- il primo termine di una riga è nullo ⇒ si sostituisce con ε, numero positivo tendente a 0
- tutti i termini di una riga sono nulli ⇒ si può verificare solo per righe dispari ⇒ 2 modi di risoluzione

● sia 2m la riga nulla. Risolvere la riga 2m−1 tramite equazione ausiliaria ⇒ si trovano direttamente le 2m radici del polinomio

6	…	…	…
5	…	…	…
4	1	−3	4
3	0	0	0

→ riga 2m ⇒ $s^4 - 3s^2 - 4 = 0$

$\Rightarrow z = s^2 \Rightarrow z^2 - 3z - 4 = 0 \Rightarrow \begin{cases} z_1 = 4 \\ z_2 = -1 \end{cases} \xRightarrow{s = \sqrt{z}} \begin{cases} s_1 = 2 \\ s_2 = -2 \\ s_3 = j \\ s_4 = -j \end{cases}$

↑ eq. ausiliaria

Esiste almeno una radice positiva ⇒ sistema instabile (!)

● Derivo il polinomio 2m e lo sostituisco nella tabella

6	…	…	…
5	…	…	…
4	1	−3	4
3	0	0	0

$\rightarrow \frac{d}{dt}(s^4 - 3s^2 - 4) = \boxed{s^3 - 6s}$ →

6	…	…	…
5	…	…	…
4	1	−3	4
3	1	−6	

Poi continuo normalmente con la tabella di Routh

Sistemi meccanici