Implémentation guidée des concepts Objets : 2^{ème} partie (1 séance) Implémentation de la Généricitéⁱ

La première idée pour obtenir de la généricité en C consiste à faire tout le travail soi-même :

En mettant le type dans le nom de la fonction, on a des pseudo-templates.

```
int maxint (int a, int b) { return ((a) \geq= (b) ? (a) : (b)); } float maxfloat(float a, float b) { return ((a) \geq= (b) ? (a) : (b)); }
```

Il s'agit d'un travail à base de copier/coller, rechercher/remplacer, très laborieux dès qu'il prend un peu d'ampleur, et qu'il faut recommencer dès qu'on veut instancier la fonction avec un nouveau type. La perte de temps est considérable.

Une autre solution se profile avec l'utilisation d'une macro. Exemple :

```
#define MAX(A,B) ((A) \geq (B) ? (A) : (B))
```

Cela dit, on connaît les nombreux problèmes que cela pose :

- augmentation non négligeable de la taille du code,
- pas de contrôle des types,
- et surtout, *erreur* dans des cas comme MAX (i++, 2), où le remplacement brutal de A et B pose problème.

Il n'est donc pas envisageable de procéder de cette façon.

C'est pourtant dans les macros qu'on trouvera une solution satisfaisante à ce problème de généricité. Il suffit de combiner les deux solutions précédentes : à l'aide d'une macro, on génère *automatiquement* les différentes « instances » de la fonction.

Exemple:

```
#define DEFINIR_MAX(TYPE) \
TYPE max##TYPE(TYPE a, TYPE b) {return a >=b ? a : b;}
```

A noter que le ## concatène le nom, dans le cas ci-dessus *max* et *TYPE* seront concaténés pour donner le nom de la fonction.

Le programme suivant est maintenant possible :

Une fois ce principe compris, il s'agit d'implémenter une pile générique avec ce principe

Avec ce qui précède, rien n'empêche de créer toute une bibliothèque générique en s'inspirant de ce qui a été proposé dans l'ouvrage de Gourdin sur la programmation par objets en C. On on peut aussi s'aider de l'option —E du compilateur (expand) pour voir le code intermédiaire après traitement par le préprocesseur. Cette option est très utile pour la mise au point du TP.

Nous allons implémenter pour l'exemple une pile très simple, de taille maximale N fixée, et codée de la manière suivante :

Un tableau de *N* cases, appelé *pile* qu'on alloue si la pile doit servir Un pointeur *top* sur le sommet de la pile (*i.e.* une case du tableau)

Si la pile est vide, alors *top* contient NULL.

De prime abord, on écrit un code ressemblant à :

```
/* renvoie le sommet de pile */
TYPE sommet##TYPE(struct Pile##TYPE* this);

#define IMPLEMENTER_PILE(TYPE)
/*on met ici le code des "méthodes" de la pile */
```

On remarque qu'il n'est pas nécessaire ici de séparer interface et implémentation, mais cela reste assez propre. Dans le programme principal, on pourra maintenant écrire

```
DECLARER_PILE(int)
DECLARER_PILE(float)
IMPLEMENTER_PILE(int)
IMPLEMENTER PILE(float)
```

Puis dans une fonction, quelque chose comme :

```
Pileint_t pi;
Pilefloat_t pf;

pi.top = NULL;
empilerint(5, &pi);
depilerint(&pi);

pf.top = NULL;
empilerfloat(5, &pf);
depilerfloat(&pf);
```

Remarque : les problèmes du piège de l'initialisation du pointeur *top*, et les contrôles d'erreur, sont abordés dans la suite.

Même si nous avons maintenant une pile générique assez pratique, on s'aperçoit qu'il va être laborieux d'avoir à appeler *empilerint* ou *empilerfloat* selon la pile qu'on utilise.

Il va plutôt être intéressant d'utiliser le principe d'encapsulation comme dans le premier TP, avec des méta-classes, pour pouvoir écrire plutôt :

```
Pileint_t pi;
Pilefloat_t pf;

LaMetaPileint.Construire(&pi);
pi.myClass->empiler(5, &pi);
pi.myClass->depiler(&pi);

LaMetaPilefloat.Construire(&pf);
pf.myClass->empiler(5, &pf);
pf.myClass->empiler(5, &pf);
/* destructions inutiles (tout est statique) */
```

On y gagne énormément en facilité d'utilisation (pour l'initialisation *via* le constructeur comme pour l'appel des méthodes)

De plus, la nécessité d'utiliser un constructeur nous permet de complexifier la pile de façon transparente : on va maintenant lui allouer sa taille à la construction en lui passant en paramètre la taille maximum. Le malloc() se faisant dans le constructeur et le free() dans le destructeur (qui devient alors nécessaire), l'utilisateur ne les voit même pas.

On peut alors écrire:

Le code source que nous fournissons au final est aussi plus complet pour la gestion des erreurs.

Problèmes éventuels

La méthode que nous avons utilisée pour la généricité, à base de macros, pose cependant quelques problèmes mineurs :

1) rien n'empêche l'utilisateur d'appeler plusieurs fois DECLARER_PILE (TYPE) ou IMPLEMENTER_PILE (TYPE) avec le même TYPE, ce qui se traduira par des redéfinitions.

Il peut aussi se tromper et utiliser IMPLEMENTER PILE avant DECLARER PILE.

2) On ne peut écrire DECLARER PILE (int *).

Il faut faire:

```
typedef int* pInt;
DECLARER_PILE(pInt) ;
```

Sinon la macro générera un code non compilable à cause des espaces et de l'étoile.

Solutions:

1) Le problème n'est qu'apparent puisque c'est le compilateur, ou l'éditeur de liens, qui indiquera une erreur (*variable indéfinie*, ou *duplicate symbol*). On aurait cependant aimé (mais on ne peut pas) que DECLARER_PILE() et IMPLEMENTER_PILE() contiennent des directives de compilation sécurisantes (comme pour les inclusions de fichier .h) du genre:

```
#define DECLARER_PILE(TYPE) \
    #ifndef __DECLARERPILE##TYPE##__ \
    #define __DECLARERPILE##TYPE##__ \
```

```
/* . . . code ici . . . */ \ #endif
```

et

Malheureusement, une macro ne peut définir une autre macro, et le code ci-dessus ne passe pas l'étape de pré-processing.

2) Ce problème est à souligner, mais nous ne connaissons pas de solution plus simple. Nous aurions pu transformer les macros de la façon suivante:

On peut alors écrire :

```
DECLARER_PILE(int, Int)
IMPLEMENTER PILE(Int)
```

Cela permet d'utiliser une *PileInt_t*, une *MetaPileInt*, qu'on peut préférer pour des raisons "cosmétiques" aux versions sans majuscules ; mais surtout, on peut écrire :

```
DECLARER_PILE(int *, pInt)
IMPLEMENTER_PILE(pInt)
```

Pour faire une pile de pointeurs sans écrire soi-même le typedef.

Il y a cependant des inconvénients non négligeables:

Si on écrit declarer_pile(int, int), par exemple, cela génère un warning à la compilation. Il faut donc faire attention à rester cohérent dans les noms de types entre

```
DECLARER PILE et IMPLEMENTER PILE.
```

En effet, si l'on écrit

```
DECLARER PILE(int, Int)
```

On est obligé d'utiliser

Le fait d'avoir des synonymes est source potentielle d'erreurs, et même si elles seraient là plutôt facilement repérables et corrigeables, autant les éviter. En forçant l'utilisateur à faire le *typedef* lui-même, on est plus sûr qu'il pensera à utiliser le nouveau nom.

ⁱ L'original de ce tutorial de qualité été sélectionné comme meilleur TP (par Pierre Chatelier ancien F2) pour le cours d'objets avancés de D. Hill donnant les techniques d'implémentation de la généricité que vous retrouvez dans ce TP. Les adaptations sont mineures. Pierre a maintenant un doctorat en informatique, il est spécialiste de géométrie discrète et auteur d'ouvrage (notamment un ouvrage sur l'Objective C).