Challenge SSTIC 2014 : solution

Julien Perrot @nieluj

14 juin 2014 version 1.1

Résumé

Ce document présente une démarche possible pour résoudre le challenge SSTIC 2014. Comme pour les années précédentes, la validation du challenge nécessite de pouvoir extraire, depuis un fichier téléchargé sur le site de la conférence, une adresse email de la forme @sstic.org.

La première étape du challenge consiste à analyser une trace décrivant des échanges de messages USB. L'étude de ces messages permet d'identifier une session ADB (Android Debug Bridge) au sein de laquelle s'effectue un transfert d'un fichier. La récupération du fichier transféré permet de continuer le challenge.

Le fichier obtenu depuis la trace USB est un binaire ELF et d'architecture ARM64. Lorsque ce fichier est exécuté, une clé de 16 octets est demandée et une tentative de déchiffrement est effectuée.

L'examen du binaire permet de découvrir l'implémentation d'une machine virtuelle et le jeu d'instructions supporté par celle-ci. Il est alors possible de désassembler le programme exécuté par la machine virtuelle pour comprendre l'algorithme de chiffrement utilisé. Il s'agit en fait d'un LFSR (Linear Feedback Shift Register). Des conditions sur la fin des données déchiffrées permettent de déterminer un état intermédiaire de celui-ci. Il suffit alors de l'inverser pour obtenir la clé attendue.

Le fichier déchiffré, avec la clé correcte, par la machine virtuelle est une archive au format Zip contenant un programme et un script pour envoyer et exécuter ce programme sur un micro-contrôleur distant. L'injection de fautes dans le programme déclenche des exceptions qui décrivent l'état du micro-contrôleur. En multipliant de cette façon les tests, le jeu d'instruction utilisé est déterminé et il est possible de désassembler le programme. La découverte d'un appel système read permet d'obtenir le code exécuté par le micro-contrôleur en mode kernel. En désassemblant le kernel, une vulnérabilité est découverte qui constitue une primitive d'écriture arbitraire en espace kernel. Un programme exploitant cette vulnérabilité peut alors accéder à la zone mémoire « secrète » du micro-contrôleur qui contient l'adresse email de validation du challenge.

Table des matières

1	Étuc	de de la	trace USB	6
	1.1	Décou	verte	6
	1.2	Analy	se des évènements USB	7
	1.3	Analy	se des messages ADB	9
	1.4	Recon	stitution de la session ADB	10
2	Ana	lyse du	ı fichier badbios.bin	14
	2.1	Décou	verte	14
	2.2	Analy	se du programme	14
		2.2.1	Analyse du point d'entrée	16
		2.2.2	Analyse de la fonction sub_1010c	17
		2.2.3	Analyse de la fonction sub_10304	21
		2.2.4	Analyse de la fonction sub_400514	22
	2.3	Analy	se du second programme	26
		2.3.1	Analyse de la fonction sub_402960	28
		2.3.2	Analyse de la fonction sub_402914	36
		2.3.3	Analyse de la fonction sub_402754	36
	2.4	Analy	se de la machine virtuelle	38
		2.4.1	Analyse de la fonction sub_4026cc	38
		2.4.2	Analyse de la fonction sub_4022ac	39
		2.4.3	Analyse de la fonction sub_402364	40
		2.4.4	Analyse de la fonction sub_4020c4	41
		2.4.5	Analyse des fonctions sub_4004a4 et sub_400498	42
		2.4.6	Analyse de 0x4000e8	43
		2.4.7	Synthèse de l'analyse de la machine virtuelle	47

		2.4.8	Détermination du jeu d'instructions	50
	2.5	Désass	semblage du programme de la machine virtuelle	59
	2.6	Invers	ion du LFSR et obtention de la clé	65
3	Ana	ılyse du	ı microcontrôleur	69
	3.1	Décou	verte	69
	3.2	Analy	se du micro-logiciel	71
		3.2.1	Compréhension du format du programme	71
		3.2.2	Identification du jeu d'instructions	72
	3.3	Désass	semblage de fw.hex	80
		3.3.1	Analyse du point d'entrée	81
		3.3.2	Analyse de la fonction sub_dc	82
		3.3.3	Analyse de la fonction sub_54	83
		3.3.4	Analyse de la fonction sub_9c	84
		3.3.5	Analyse de la fonction sub_e0	86
		3.3.6	Analyse de la fonction sub_e4	86
		3.3.7	Analyse de la fonction sub_f8	87
		3.3.8	Analyse de la fonction sub_148	88
		3.3.9	Conclusion	89
	3.4	Désass	semblage du kernel	90
		3.4.1	Analyse du point d'entrée	91
		3.4.2	Analyse de la fonction sub_e6	92
		3.4.3	Analyse de la fonction sub_c4	94
		3.4.4	Analyse de la fonction sub_d6	94
		3.4.5	Analyse de la fonction sub_b0	94
		3.4.6	Analyse de l'appel système 1 (loc_28)	96
		3.4.7	Analyse de l'appel système 2 (loc_36)	96
		3.4.8	Analyse de l'appel système 3 (loc_4a)	96
	3.5	Prise o	le contrôle du kernel et mise au point de l'exploit	97
4	Con	clusion	1	100
	4.1	Synthe	èse	100

	4.2	Remerciements	100			
A	Annexes					
	A.1	Annexe : étude de la trace USB	101			
	A.2	Annexe : analyse de badbios.bin	101			
	A.3	Annexe : étude du microcontrôleur	103			

Table des figures

2.1	Graphe d'appels de badbios2.bin	28
2.2	Résultats de la recherche Google	46
2.3	Graphe d'appels de badbios2.bin	47
2.4	Format d'une instruction sur les registres	58
2.5	Format des chargements de valeurs dans les registres	58
2.6	Codage du saut conditionnel	58
3.1	Format d'une instruction du microcontrôleur	75
3.2	Résultat de l'exploit	99

Liste des tableaux

2.1	Opérations sur les registres de la machine virtuelle	59
2.2	Chargement de valeurs dans les registres de la machine virtuelle	59
2.3	Saut conditionnel de la machine virtuelle	59
2.4	Opérations spéciales de la machine virtuelle	59
3.1	Opérations sur les registres	78
3.2	Opérations de branchement	78
3.3	Opérations de lecture / écriture en mémoire	78
3.4	Valeur du registre pc en fonction de OP0 et des drapeaux de condition	79

Chapitre 1

Étude de la trace USB

1.1 Découverte

La première partie du challenge consiste à analyser une trace USB téléchargeable à l'adresse http://static.sstic.org/challenge2014/usbtrace.xz.

Avant tout, il est nécessaire de vérifier l'intégrité du fichier téléchargé :

```
$ wget --quiet http://static.sstic.org/challenge2014/usbtrace.xz
$ md5sum usbtrace.xz
3783cd32d09bda669c189f3f874794bf usbtrace.xz
$ file usbtrace.xz
usbtrace.xz: XZ compressed data
```

On retrouve bien la même empreinte cryptographique que sur la page du challenge. Le fichier alors obtenu peut être décompressé avec le programme 7-Zip :

```
$ 7z x usbtrace.xz

7-Zip [64] 9.20 Copyright (c) 1999-2010 Igor Pavlov 2010-11-18
p7zip Version 9.20 (locale=fr_FR.UTF-8,Utf16=on,HugeFiles=on,4 CPUs)

Processing archive: usbtrace.xz

Extracting usbtrace

Everything is 0k

Size: 353537

Compressed: 97192
```

Le fichier décompressé contient quelques indications pour poursuivre la résolution du challenge :

```
$ head -n 10 usbtrace
Date: Thu, 17 Apr 2015 00:40:34 +0200
To: <challenge2014@sstic.org>
Subject: Trace USB
Bonjour,

voici une trace USB enregistrée en branchant mon nouveau téléphone Android sur mon ordinateur personnel air-gapped. Je suspecte un malware de transiter sur mon téléphone. Pouvez-vous voir de quoi il en retourne ?
```

- -

La suite du fichier est constituée de lignes similaires à celles présentées ci-dessous :

```
$ tail -n +12 usbtrace | head -n 12
ffff8804ff109d80 1765779215 C Ii:2:005:1 0:8 8 = 00000000 00000000
ffff8804ff109d80 1765779244 S Ii:2:005:1 -115:8 8 <
ffff88043ac600c0 1765809097 S Bo:2:008:3 -115 24 = 4f50454e fd010000 00000000 09000000 1f030000
    b0afbab1
ffff88043ac600c0 1765809154 C Bo:2:008:3 0 24 >
ffff88043ac60300 1765809224 S Bo:2:008:3 -115 9 = 7368656c 6c3a6964 00
ffff88043ac60300 1765809279 C Bo:2:008:3 0 9 >
ffff8804e285ec00 1765810255 C Bi:2:008:5 0 24 = 4f4b4159 fb000000 fd010000 00000000 00000000
    b0b4bea6
ffff8800d0fbf180 1765810282 S Bi:2:008:5 -115 24 <
ffff8800d0fbf180 1765815007 C Bi:2:008:5 0 24 = 57525445 fb000000 fd010000 d3000000 05410000
    a8adabba
ffff8800d0fbf180 1765815053 S Bi:2:008:5 -115 211 <
ffff8800d0fbf180 1765815140 C Bi:2:008:5 0 211 = 7569643d 32303030 28736865 6c6c2920 6769643d
    32303030 28736865 6c6c2920 67726f75 70733d31 30303328 67726170 68696373 292c3130 30342869
    6e707574 292c3130 3037286c 6f67292c 31303039 286d6f75 6e74292c 31303131 28616462 292c3130
    31352873 64636172 645f7277 292c3130 32382873 64636172 645f7229 2c333030 31286e65 745f6274
    5f61646d 696e292c 33303032 286e6574 5f627429 2c333030 3328696e 6574292c 33303036 286e6574
    5f62775f 73746174 73292063 6f6e7465 78743d75 3a723a73 68656c6c 3a7330
ffff8800d0fbf180 1765815196 S Bi:2:008:5 -115 24 <
```

1.2 Analyse des évènements USB

Une recherche Google avec les mots clés « usb trace Ii:2:005:1 » retourne une trace USB au format similaire à l'adresse http://permalink.gmane.org/gmane.linux.usb.general/61635. Le message posté à cette liste de diffusion permet d'identifier le format de la trace USB, à savoir le format usbmon.

Ce format est documenté à l'adresse https://www.kernel.org/doc/Documentation/usb/usbmon.txt. Le terme usbmon désigne un mécanisme implémenté en standard sous Linux permettant d'obtenir des traces USB, sous forme binaire ou textuelle. Dans notre cas, il s'agit bien évidemment d'une trace au format textuel.

D'après le document cité précédemment, une ligne d'une trace est composée des champs suivants :

- un tag URB (USB Request Block), généralement l'adresse dans le noyau de la structure URB correspondante ;
- une information d'horodatage;
- le type d'évènement (S pour « submission », C pour « callback », E pour « submission error »);
- une adresse composée de quatre champs :
 - le type et la direction de l'URB (C pour « control », Z pour les échanges isochrones, I pour les interruptions et B pour les échanges « bulk »),
 - le numéro du bus,
 - l'adresse du périphérique,
 - le numéro du correspondant;
- le status de l'URB, soit une lettre ou plusieurs nombres séparés par le caractère : ;
- la taille des données échangées;
- le caractère = lors que des données échangées ;
- enfin les données sous forme hexadécimale.

A partir de ces informations, il est possible de développer un script Ruby pour instancier un objet pour chaque ligne :

```
class Event
  def initialize(urb_tag, timestamp, event_type, address, urb_status,
```

```
data_length, data_tag)
    [\ldots]
  end
  def data words=(words)
    @data = words.map \{|x| [x].pack("H*")\}.join
  end
  def is_data?
    @data_tag == "="
  end
  def is bulk?
    @urb_type == "B"
  end
end
class EventParser
  class << self</pre>
    def parse line(line)
      raise unless line =~ /^ffff/
      comps = line.strip.split(/\s+/)
      urb tag = comps.shift
      timestamp = comps.shift
      event_type = comps.shift
      address = comps.shift
      urb_status = comps.shift
      data_length = comps.shift
      data_tag = comps.shift
      e = Event.new(urb_tag, timestamp, event_type, address, urb_status,
                     data_length, data_tag)
      if e.is_data? then
        e.data_words = comps
      end
      return e
    end
  end
end
```

Sur un bus USB, seuls les évènements de type « bulk » contiennent les données utiles transférées entre deux périphériques. L'analyseur de la trace ne va donc sélectionner que les évènements de ce type.

```
input = ARGV.shift

File.open(input, "r").each_line do |line|
    next unless line =~ /^ffff/

    e = USB::EventParser.parse_line(line)
    next unless e.is_data? and e.is_bulk?

    puts e.data.inspect
end
```

Le résultat pour les premiers évènements USB donne :

1.3 Analyse des messages ADB

Certaines lignes obtenues précédemment semblent composées d'une commande sur quatre caractères suivi d'un ensemble de données. Une recherche Google sur les termes OPEN OKAY WRTE retourne de nombreuses références à ADB (Android Debug Bridge), un protocole permettant de communiquer avec un ordiphone Android.

La documentation de ce protocole est présente dans les sources d'Android disponibles sur Github ¹. En particulier, la structure d'un message adb est précisée :

Cela permet d'ajouter une nouvelle méthode to_adb_message à la classe USB::Event de l'analyseur de trace :

```
class AdbMessage
  def initialize(command, arg0, arg1, data_length, data_check, magic, data)
    [...]
  end
  def got_data?
    @data length == @data.size
  end
  def to_s
    s = "[ADB] #@command #@arg0 #@arg1 #@data_length"
    case @command
    when "OPEN"
     s << " = " << @data
    when "WRTE"
     s << " = " << @data[0, 32].inspect
    end
    return s
  end
end
class Event
  [...]
  def to adb message
    return nil unless is_data? and is_bulk?
    command = @data[0, 4]
    arg0, arg1, data_length, data_crc32, magic = *@data[4, 20].unpack('L5')
    data = @data[24..-1]
    message = AdbMessage.new(command, arg0, arg1, data_length, data_crc32, magic, data)
```

La documentation précise également les commandes possibles :

^{1.} https://github.com/android/platform_system_core/blob/master/adb/protocol.txt

```
#define A_SYNC 0x434e5953
#define A_CNXN 0x4e584e43
#define A_AUTH 0x48545541
#define A_OPEN 0x4e45504f
#define A_OKAY 0x59414b4f
#define A_CLSE 0x45534c43
#define A_WRTE 0x45545257
```

La boucle principale de l'analyseur est alors mise à jour pour instancier des messages ADB et reconstituer les données des messages à partir des évènements USB :

```
valid_adb_commands = %w{ SYNC CNXN AUTH OPEN OKAY CLSE WRTE }
input = ARGV.shift
adb_messages = []
current_message = nil
File.open(input, "r").each_line do |line|
  next unless line =~ /^ffff/
  e = USB::EventParser.parse_line(line)
  next unless e.is_data? and e.is_bulk?
  if current_message then
    current_message.data << e.data</pre>
  else
    if e.data_length >= 4 then
      if valid_adb_commands.include?(e.data[\theta, 4]) then
        current_message = e.to_adb_message
      end
    end
  end
  if current_message and current_message.got_data? then
    adb_messages << current_message</pre>
    puts current_message
    current_message = nil
end
```

Ce traitement permet d'obtenir la séquence des messages ADB échangés. L'exécution de l'analyseur retourne le résultat suivant :

```
$ ./parse-usbmon.rb usbtrace

[ADB] OPEN 509 0 9 = shell:id

[ADB] OKAY 251 509 0

[ADB] WRTE 251 509 211 = "uid=2000(shell) gid=2000(shell) "

[ADB] OKAY 509 251 0

[ADB] WRTE 251 509 2 = "\r\n"

[ADB] CLSE 251 509 0

[ADB] OKAY 509 251 0

[ADB] OKAY 509 251 0

[ADB] OLSE 0 251 0

[ADB] OPEN 511 0 15 = shell:uname -a

[ADB] OKAY 252 511 0

[...]
```

1.4 Reconstitution de la session ADB

L'analyse des messages ADB permet d'identifier une séquence curieuse :

\$./parse-usbmon.rb usbtrace

```
[...]
[ADB] OPEN 519 0 6 = sync:
[ADB] OKAY 256 519 0
[ADB] WRTE 519 256 8 = "STAT\e\x00\x00\x00"
[ADB] OKAY 256 519 0
[ADB] WRTE 519 256 27 = "/data/local/tmp/badbios.bin"
[ADB] OKAY 256 519 0
[ADB] OKAY 519 256 0
[ADB] WRTE 519 256 8 = "SEND!\x00\x00\x00"
[ADB] OKAY 256 519 0
[ADB] WRTE 519 256 4096 = "/data/local/tmp/badbios.bin,3326" ...
[ADB] OKAY 256 519 0
[ADB] WRTE 519 256 4096 = "\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00[...]x00\x00\x00"...
[ADB] OKAY 256 519 0
[ADB] WRTE 519 256 4096 = "\xDA\xF7\xE4\x94b]v\x8F\x12g[...]93\x84`\xF9\xF6;\xE1=" ...
[ADB] OKAY 256 519 0
[ADB] WRTE 519 256 4096 = "\\times01\\times9C\\timesC0\\timesD2]\\times06\\timesABm\\timesDD[...]p/1\\timesA0+7\\timesA4t" ...
```

Ces messages semblent correspondre à un transfert d'un fichier entre l'ordinateur et l'ordiphone. Au sein même des messages ADB, on retrouve de nouvelles commandes, telles que STAT et SEND.

Ces commandes correspondent au protocole sync décrit dans le fichier SYNC.TXT ² présent dans les sources d'Android. Le fichier est également disponible à l'annexe A.1.

Ce protocole permet d'effectuer les opérations suivantes :

- LIST : obtenir la liste des fichiers dans un répertoire ;
- SEND : envoyer un fichier vers un périphérique ;
- RECV : récupérer un fichier depuis un périphérique ;
- STAT : obtenir des informations sur un fichier.

La documentation spécifie que la commande SEND fonctionne de la manière suivante :

- le nom du fichier est envoyé, suivi d'une valeur décrivant les permissions du fichier ;
- une série de commandes DATA est envoyée, chaque commande précisant la taille des données transférées;
- quand toutes les données sont transférées, une commande DONE est envoyée.

Cela permet de reconstituer le fichier envoyé à l'aide de la méthode Ruby ci-dessous :

```
def handle data(binary)
  send_result, send_fname = nil, nil
  scanner = BinaryScanner.new(binary)
  while not scanner.empty?
   case cmd = scanner.scan data(4)
      when "STAT"
        [...]
     when "DONE"
        dw = scanner.scan_dword
        if dw != 0 and send_fname then
          puts "=> DONE, writing #{send_result.size} bytes to #{send_fname}, mtime = #{Time.at(dw)}"
          File.open(send_fname, "wb") { |f| f.write send_result }
          send fname, send result = nil, nil
        end
      when "LIST"
        [...]
      when "SEND"
       send_result = ""
        ssize = scanner.scan_dword
```

^{2.} https://github.com/android/platform_system_core/blob/master/adb/SYNC.TXT

```
s = scanner.scan_data(ssize)
puts "=> SEND #{s}"
send_fname = File.basename(s.split(',').first)
when "DATA"
size = scanner.scan_dword
puts "=> DATA #{size}"
send_result << scanner.scan_data(size)
when "OKAY", "QUIT"
[...]
else
    raise "Unknown command #{cmd}"
end
end # case cmd
end # while</pre>
end # method handle_data
```

Le script parse-usbmon.rb est modifié pour appeler cette méthode à la fin d'une session sync :

```
binary, shell_cmd = "", false
adb_messages.each do |m|
  case m.command
  when "OPEN"
    if m.data[0,5] == "sync:" then
      binary = ""
    elsif m.data[0,5] == "shell" then
      binary = ""
      puts "=> #{m.data.strip}"
      shell_cmd = true
    end
  when "CLSE"
    if shell_cmd then
      puts binary.strip
      shell cmd = false
      USB::AdbMessage.handle_data(binary) unless binary.empty?
    binary = ""
  when "WRTE"
    binary << m.data
  end
end
```

Le script final est disponible à l'annexe A.1. Le résultat obtenu est alors le suivant :

```
$ ./parse-usbmon.rb usbtrace
=> shell:id
uid=2000(shell) gid=2000(shell) groups=1003(graphics),1004(input),1007(log),1009(mount),1011(adb),1015(sdcard_rw),
  1028(sdcard_r),3001(net_bt_admin),3002(net_bt),3003(inet),3006(net_bw_stats) context=u:r:shell:s0
=> shell:uname -a
Linux localhost 4.1.0-g4e972ee #1 SMP PREEMPT Mon Feb 24 21:16:40 PST 2015 armv8l GNU/Linux
=> LIST "/sdcard/"
40771
       4096
               2014-04-17 11:53:13 +0200 .
40771
        4096
                2013-01-01 01:01:18 +0100 ...
40770
        4096
                2014-01-30 17:08:22 +0100 Samsung
40771
        4096
                2013-01-01 01:01:20 +0100 Android
40770
        4096
                2014-02-20 13:08:54 +0100 .face
40770
                2013-01-01 01:01:19 +0100 Music
        4096
40770
        4096
                2013-01-01 01:01:19 +0100 Podcasts
40770
        4096
                2013-01-01 01:01:33 +0100 Ringtones
40770
        4096
                2013-01-01 01:01:19 +0100 Alarms
40770
                2013-01-01 01:01:19 +0100 Notifications
        4096
40770
        4096
                2014-02-20 13:06:52 +0100 Pictures
```

```
40770
               2013-01-01 01:01:19 +0100 Movies
       4096
40770
       4096
               2014-04-17 11:58:18 +0200 Download
40770
       4096
               2013-01-11 08:50:03 +0100 DCIM
             2014-04-17 11:58:18 +0200 Documents
40770
       4096
             2013-01-01 01:01:24 +0100 .SPenSDK30
40770
       4096
              2013-01-01 01:01:30 +0100 .enref
100660 15
       4096 2014-01-29 14:23:15 +0100 Nearby
40770
40770
       4096 2014-01-29 14:25:03 +0100 Playlists
100660 0
              2014-01-29 16:40:48 +0100 .pla
       4096 2014-02-21 10:12:52 +0100 .estrongs
40770
40770 4096 2014-02-20 13:05:23 +0100 backups
40770 4096 2014-02-25 17:39:49 +0100 clockworkmod
40770 4096 2014-02-25 17:42:00 +0100 CyanogenMod
40770 4096 2013-01-06 22:12:45 +0100 mmc1
=> LIST "/sdcard/Documents/"
40770 4096 2014-04-17 11:58:18 +0200 .
       4096
               2014-04-17 11:53:13 +0200 ...
40771
100660 229376 2014-03-12 16:42:15 +0100 CSW-2014-Hacking-9.11_uncensored.pdf
100660 44032 2014-03-12 16:51:01 +0100 NATO_Cosmic_Top_Secret.gpg
=> LIST "/data/local/tmp"
40771 16384 2014-04-17 13:11:23 +0200 .
40751
       4096
               1970-01-30 00:55:29 +0100 ...
=> STAT "/data/local/tmp/badbios.bin": mode = 0, size = 0, time = 1970-01-01 01:00:00 +0100
=> SEND /data/local/tmp/badbios.bin,33261
=> DATA 65536
=> DATA 12464
=> DONE, writing 78000 bytes to badbios.bin, mtime = 2014-04-17 13:01:02 +0200
=> shell:chmod 777 /data/local/tmp/badbios.bin
=> LIST "/data/local/tmp"
40771
       16384
              2014-04-17 13:11:25 +0200 .
40751
       4096
               1970-01-30 00:55:29 +0100 ...
100777 78000
              2014-04-17 13:01:02 +0200 badbios.bin
```

L'exécution du script a permis d'extraire le fichier badbios.bin de la trace USB.

```
$ md5sum badbios.bin
b6097e562cb80a20dfb67a4833b1988a badbios.bin
```

L'analyse de ce fichier fait l'objet du chapitre suivant.

Chapitre 2

Analyse du fichier badbios.bin

2.1 Découverte

Le fichier obtenu est un binaire aarch64, comme le montre la commande ci-dessous :

```
$ file badbios.bin
badbios.bin: ELF 64-bit LSB executable, ARM aarch64, version 1 (SYSV), statically linked,
    stripped
```

Les symboles de débogage ont été supprimés du binaire, ce qui va complexifier l'analyse. Les sections du binaire sont présentées ci-dessous :

```
$ objdump -h badbios.bin
badbios.bin:
                 format de fichier elf64-little
Sections:
Idx Nom
                  Taille
                                              LMA
                                                                 Fich off Algn
  0 .text
                  0000048c 00000000001010c 00000000001010c
                                                                0000010⊂
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, CODE
  1 .rodata
                  00000040 \quad 000000000010598 \quad 000000000010598
                                                                 00000598
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, READONLY, DATA
  2 .data
                  00011f50 000000000021000 000000000021000
                                                                 00001000
                  CONTENTS, ALLOC, LOAD, DATA
```

Il est possible de remarquer que la section .text, qui contient le code exécutable, est relativement petite (0x48c = 1164 octets) par rapport à la section .data (0x11f50 = 73552 octets).

2.2 Analyse du programme

L'émulation en mode utilisateur de QEMU 1 permet de lancer le binaire, comme présenté ci-dessous.

```
$ sudo apt-get install qemu-user
$ chmod +x badbios.bin
$ qemu-aarch64 badbios.bin
:: Please enter the decryption key: AAAA
Wrong key format.
```

Le programme semble attendre une clé de déchiffrement dans un certain format. Pour obtenir plus d'information sur le binaire, il est possible de le lancer sous QEMU en demandant à obtenir la liste des appels systèmes.

^{1.} à condition de disposer de la version 2.0.0 de QEMU

```
$ qemu-aarch64 -strace badbios.bin 2> /tmp/strace.txt
:: Please enter the decryption key: AAAA
$ cat /tmp/strace.txt
2836 mmap(0x000000000400000,12288,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS|MAP_FIXED,0,0)
  = 0 \times 0000000000400000
2836 mmap(0x000000000500000,69632,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS|MAP_FIXED,0,0)
  = 0 \times 00000000000500000
2836 mprotect(0x0000000000500000,69632,PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
2836 mmap(NULL,4096,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,0,0) = 0x0000004000801000
2836 mmap(NULL,65536,PROT READ|PROT WRITE,MAP PRIVATE|MAP ANONYMOUS,0,0) = 0x0000004000802000
2836 mmap(NULL,4096,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,0,0) = 0x0000004000812000
2836 mmap(NULL,4096,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,0,0) = 0x0000004000813000
2836 write(1,0x813000,36) = 36
2836 \text{ munmap}(0x0000004000813000,36) = 0
2836 mmap(NULL,4096,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,0,0) = 0x0000004000814000
2836 \text{ read}(0,0x814000,16) = 5
2836 munmap(0x0000004000814000,16) = 0
2836 mmap(NULL,4096,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,0,0) = 0x0000004000815000
2836 write(2,0x815000,21)
                          Wrong key format.
= 21
2836 munmap(0x0000004000815000,21) = 0
2836 exit_group(0)
```

On remarque qu'avant d'afficher la chaîne Wrong key format, le programme exécute l'appel système read avec une longueur de 16. On peut supposer à ce stade que le programme attends alors une clé de 16 octets. Un second test est alors effectué avec la longueur attendue.

```
$ qemu-aarch64 -strace badbios.bin 2> /tmp/strace.txt
:: Please enter the decryption key: AAAAAAAAAAAAAAAA
:: Trying to decrypt payload...
$ cat /tmp/strace
3541 mmap(0x0000000000400000,12288,PROT READ|PROT WRITE,MAP PRIVATE|MAP ANONYMOUS|MAP FIXED,0,0)
  = 0 \times 0000000000400000
3541 mprotect(0x00000000000400000,12288,PROT_EXEC|PROT_READ) = 0
3541 mmap(0x0000000000500000,69632,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS|MAP_FIXED,0,0)
  = 0 \times 0000000000500000
3541 mprotect(0x0000000000500000,69632,PROT_READ|PROT_WRITE) = 0
3541 mmap(NULL,4096,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,0,0) = 0x0000004000801000
3541 mmap(NULL,65536,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,0,0) = 0x00000004000802000
3541 mmap(NULL,4096,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,0,0) = 0x0000004000812000
3541 mmap(NULL,4096,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,0,0) = 0x00000004000813000
3541 \text{ write}(1,0x813000,36) = 36
3541 \text{ munmap}(0x0000004000813000,36) = 0
3541 mmap(NULL,4096,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,0,0) = 0x00000004000814000
3541 \text{ read}(0,0x814000,16) = 16
3541 \text{ munmap}(0x0000004000814000,16) = 0
3541 mmap(NULL,4096,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,0,0) = 0x0000004000815000
3541 \text{ write}(1,0x815000,32) = 32
3541 \text{ munmap}(0x0000004000815000,32) = 0
3541 mmap(NULL,4096,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,0,0) = 0x0000004000816000
3541 write(2,0x816000,20) Invalid padding.
3541 \text{ munmap}(0x0000004000816000,20) = 0
3541 exit_group(0)
```

Le comportement du programme est cette fois différent. La chaîne :: Trying to decrypt payload... est affichée, puis le programme s'arrête avec le message d'erreur Invalid padding..

2.2.1 Analyse du point d'entrée

Pour aller plus loin dans l'analyse, il va être nécessaire de désassembler le binaire.

```
$ sudo apt-get install binutils-aarch64-linux-gnu
$ /usr/bin/aarch64-linux-gnu-objdump -d badbios.bin
badbios:
             file format elf64-littleaarch64
Disassembly of section .text:
000000000001010c <.text>:
   1010c:
                a9b97bfd
                                 stp
                                          x29, x30, [sp,#-112]!
   10110:
                910003fd
                                 mov
                                         x29, sp
   10114:
                Ь0000089
                                 adrp
                                          x9, 0x21000
   10118:
                91000122
                                 add
                                          x2, x9, #0x0
   1011c:
                b9006ba0
                                 str
                                         w0, [x29,#104]
                f9400440
   10120:
                                 ldr
                                         x0, [x2,#8]
                b9400043
   10124:
                                 ldr
                                         w3, [x2]
   10128:
                a9046bf9
                                         x25, x26, [sp,#64]
                                 stp
                                         x19, x20, [sp,#16]
   1012c:
                a90153f3
                                 stp
   10130:
                a9025bf5
                                         x21, x22, [sp,#32]
                                 stp
   10134:
                a90363f7
                                 stp
                                         x23, x24, [sp,#48]
   10138:
                 f9002bfb
                                 str
                                          x27, [sp,#80]
   1013c:
                f90033a0
                                 str
                                          x0, [x29,#96]
$ readelf -h badbios.bin | grep "Entry point"
  Entry point address:
                                       0x102cc
```

Pour identifier les appels de fonction, il est possible de rechercher les instructions bl :

```
$ /usr/bin/aarch64-linux-gnu-objdump -d badbios.bin|grep bl
Disassembly of section .text:
   1029c: 9400001a bl 0x10304
   102c0: d63f0040 blr x2
   102e8: 97ffff89 bl 0x1010c
```

Curieusement, l'instruction à l'adresse 0x102c0 appelle la fonction à l'adresse contenue dans le registre r2.

Le point d'entrée étant 0x102cc, l'analyse commence donc à cette adresse. Le code correspondant est présenté ci-dessous :

```
102cc:
          d280001e
                         mov
                                x30, #0x0
                                                                   // #0
102d0:
          910003fd
                         mov
                                x29, sp
102d4:
          f94003e0
                         ldr
                                x0, [sp]
                                x1, sp, #0x8
102d8:
          910023e1
                         add
102dc:
          14000001
                         Ь
                              0x102e0
                                x29, x30, [sp,#-16]!
102e0:
          a9bf7bfd
                         stp
                                x29, sp
102e4:
          910003fd
                         mov
102e8:
          97ffff89
                         ы
                               0x1010c
102ec:
          93407c01
                         sxtw
                                 x1, w0
102f0:
          aa0103e0
                         mov
                                x0, x1
          d2800bc8
                                x8, #0x5e
                                                                   // #94
102f4:
                         mov
102f8:
          d4000001
                         svc
                                #0x0
102fc:
          aa0003e1
                         mov
                                x1, x0
10300:
          14000000
                         Ь
                              0×10300
```

Le code appelle rapidement la fonction à l'adresse 0x1010c. Avant de poursuivre l'analyse en s'intéressant à cette fonction, l'instruction svc #0x0 à l'adresse 0x102f8 mérite d'être étudiée.

Une recherche Google sur les mots clés « ARM linux svc » permet d'obtenir le document lcna_co2012_mari-nas.pdf ² décrivant l'implémentation de Linux sur les architectures ARM 64-bit.

On peut y apprendre que l'instruction svc est utilisée par Linux pour la gestion des appels systèmes. Le numéro de l'appel système est alors stocké dans le registre x8 et les paramètres sont passés dans les registres x0, x1, x2, etc.

Dans le cas présent, le numéro de l'appel système est 94. La correspondance peut être trouvée dans le fichier unistd.h.

```
$ grep 94 /usr/include/asm-generic/unistd.h
#define __NR_exit_group 94
#define __NR_shmget 194
```

Le programme va donc simplement appeler la fonction à l'adresse 0x1010c puis appeler l'appel système exit_group en passant en paramètre la valeur de retour de l'appel de la fonction.

L'analyse du programme continue ensuite à l'adresse 0x1010c.

2.2.2 Analyse de la fonction sub_1010c

La fonction sub_1010c commence par le code ci-dessous qui se contente d'appeler l'appel système mmap :

```
000000000001010c <.text>:
   1010c:
            a9b97bfd
                         stp
                                x29, x30, [sp,#-112]!
   10110:
            910003fd
                         mov
                                x29, sp
   10114:
            Ь0000089
                         adrp
                                 x9, 0x21000
                                                              // x9 = 0x21000  (section .data)
   10118:
            91000122
                         add
                                x2, x9, #0x0
                                                              // x2 = 0x21000
                                w0, [x29,#104]
   1011c:
            b9006ba0
                         str
                                                              // sauvegarde argc sur la pile
   10120:
            f9400440
                         ldr
                                x0, [x2,#8]
                                                              // x0 = *(0x21008) = 0x400514
                                                              // w2 = *(0x21000) = 0x02
   10124:
            b9400043
                         ldr
                                w3, [x2]
   [...]
   1013c:
            f90033a0
                         str
                                x0, [x29,#96]
                                                              // sauvegarde 0x400514 sur la pile
   10140:
            aa0103f9
                         MOV
                                x25, x1
                                                              // x25 = argv
   10144:
            34000b23
                         cbz
                                w3, 0x102a8
                                                              //
   10148:
            f9400c55
                         ldr
                                x21, [x2,#24]
                                                              // x21 = *(0x21018) = 0x2c08
   1014c:
            f9400846
                         ldr
                                x6, [x2,#16]
                                                              // x6 = *(0x21000) = 0x400000
   10150:
            913ffeb5
                         add
                                x21, x21, #0xfff
                                                              //
                                x21, x21, #0xfffffffffff000 // x21 = 0x3000 (arrondit au multiple de 4096 supérieur)
   10154:
            9274ceb5
                         and
   10158:
            d2800007
                                x7, #0x0
                                                              // x7 = 0
                         MOV
                                x20, #0x32
                                                              // x20 = 50
   1015c:
            d2800654
                         MOV
                                                              // x10 = 3
   10160:
            d280006a
                                x10, #0x3
                         mov
   10164:
            aa0703e5
                         mov
                                x5, x7
                                                              // x5 = 0
   10168:
            aa0703e4
                         mov
                                x4, x7
                                                              // x4 = 0
   1016c:
            aa1403e3
                         mov
                                x3, x20
                                                              // x3 = 50
                                                              // x2 = 3
   10170:
            aa0a03e2
                         mov
                                x2, x10
                                                              // x1 = 0x3000
   10174:
                                x1, x21
            aa1503e1
                         mov
   10178:
            aa0603e0
                                x0, x6
                                                              // x0 = 0x400000
                         mov
                                x8, #0xde
   1017c:
            d2801bc8
                                                              // #222
                         MOV
                                #0×0
                                                              // mmap(0x400000, 0x3000, 3, 50, 0, 0)
   10180:
            d4000001
                         SVC
                                x20, x0
                                                              //
   10184:
            aa0003f4
                         mov
                                                              // compare le résultat du mmap à l'adresse demandée
   10188:
            eb06029f
                                x20, x6
                         CMD
   1018c:
            aa1403e1
                                x1. x20
                                                              //
                         MOV
   10190:
            54000140
                                 0x101b8
                         b.ea
                                                              // saute si égal
   10194:
            52800037
                         mov
                                w23, #0x1
                                                              // sinon, sort en retournant 1
```

Certaines valeurs sont directement lues depuis la section .data dont voici un extrait :

```
$ /usr/bin/aarch64-linux-gnu-objdump -s -j .data badbios.bin|head -n 15
```

^{2.} http://events.linuxfoundation.org/images/stories/pdf/lcna_co2012_marinas.pdf

```
badbios.bin: file format elf64-littleaarch64
```

L'appel à mmap correspond à celui observé lors de l'exécution du programme avec QEMU :

- l'adresse demandée, 0x400000, est la même;
- la taille demandée, 0x3000, est également identique;
- PROT_READ | PROT_WRITE correspond à 3;
- MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS | MAP_FIXED correspond à 50;
- enfin les deux derniers paramètres valent 0.

Si le résultat de mmap correspond à l'adresse demandée, l'exécution continue alors à l'adresse 0x101b8 dont le code est présenté ci-dessous :

```
101b8:
         9100012a
                                                        // x10 = 0x21000 (section .data)
                           x10, x9, #0x0
        91004156
                    add
                           x22, x10, #0x10
                                                        // x22 = 0x21010
101bc:
101c0: b94026c0
                    ldr
                           w0, [x22,#36]
                                                        // w0 = *(0x21034) = 1
101c4: 9100e153 add
                           x19, x10, #0x38
                                                        // x19 = 0x21038
101c8: 52800018 mov
                           w24, #0x0
                                                        // w24 = #0
                                                        // x23 = 0x21000
101cc: aa0a03f7
                   MOV
                           x23, x10
                           x27, #0x3
101d0: d280007b mov
                                                        // x27 = 3
                           x26, #0x32
101d4: d280065a mov
                                                        // x26 = 50
101d8: 350005c0 cbnz w0, 0x10290
                                                        // saute à 0x10290 si w0 != 0
[\ldots]
        f9400ac0
10290:
                    ldr
                           x0, [x22,#16]
                                                        // x0 = *(0x21020) = 0x310c8
10294:
        b9401ac2
                                                        // w2 = *(0x21028) = 0x1e84
                    ldr
                           w2, [x22,#24]
                                                        // w3 = 0 \times 3000
10298:
        2a1503e3
                    mov
                          w3, w21
1029c:
         9400001a
                    Ьl
                          0×10304
                                                        // w0 = sub_10304(0x310c8, 0x400000, 0x1e84, 0x3000)
102a0:
        35fffba0
                    cbnz w0, 0x10214
                                                        // saute à 0x10214 si w0 != 0
                                                        // retourne 1
102a4:
        17ffffbc
                    b
                         0x10194
```

Le code précédent va simplement lire certaines valeurs dans la section .data puis appeler la fonction sub_10304 avec les paramètres suivants :

- la valeur 0x310c8, lue à l'adresse 0x21020;
- − l'adresse 0x400000, pointant vers une zone mémoire de 0x3000 octets obtenue à l'aide de mmap;
- la valeur 0x1e84, lue à l'adresse 0x21028;
- enfin la valeur 0x3000 qui correspond à la taille de la zone mémoire à l'adresse 0x400000.

Il est possible de remarquer que l'adresse 0x310c8 appartient à la section .data du binaire. Les données à cette adresse sont présentées ci-dessous :

```
$ /usr/bin/aarch64-linux-gnu-objdump -s --start-address=0x310c8 -j .data badbios.bin

badbios.bin: file format elf64-littleaarch64

Contents of section .data:
310c8 847f454c 46020101 00010040 0200b700 ..ELF.....@...
310d8 0e003114 05401000 13401800 35a80002 ..1.@...@..5...
310e8 2400cf40 00380002 00400007 00060001 $..@.8...@.....
```

```
310f8 005dfeff 3dfd7bbe a9fd0300 91000800 .]..=.{......
[...]
32ed8 e0080013 f80800a2 4e6f2065 72726f72
32ee8 2e0ad02a f5074261 6420696e 73747275
                                          ...*..Bad instru
32ef8 6374696f 6e20706f 696e7465 1f007900 ction pointe..y.
32f08 496e7661 6c692400 011c00c0 4d656d6f
                                          Invali$....Memo
                                          ry fault...I6.:n
32f18 72792066 61756c74 11001049 36003a6e
32f28 616c5e00 06400084 61726775 6d656e74
                                          al^..@..argument
32f38 1a00f001 4f757420 6f66206d 656d6f72
                                          ....Out of memor
32f48 792e0a00 00000000
                                           y.....
```

Le début du bloc de données semble contenir l'entête d'un programme ELF. La fin du bloc contient des chaînes de caractères mais qui semblent corrompues. On peut aussi noter que 0x310c8 + 0x1e84 = 0x32f4c, qui correspond à la fin de la section .data.

L'analyse de la fonction sub_10304 sera abordée dans la section suivante. Pour l'instant, on peut considérer que le retour de la fonction est différent de 0 et que l'exécution continue à l'adresse 0x10214 dont le code est présenté ci-dessous :

```
10214:
          b98022c3
                       ldrsw
                                 x3, [x22,#32]
                                                             // x3 = 5
10218:
          aa0303e2
                       mov
                              x2, x3
                                                             // x2 = 5
1021c:
          aa1503e1
                       MOV
                              x1, x21
                                                             // x1 = 0x3000
10220:
          aa1403e0
                       mov
                              x0, x20
                                                             // x0 = retour de mmap = 0x400000
                                                             // #226
                              x8, #0xe2
10224:
          d2801c48
                       mov
                                                             // mprotect(0x400000, 0x3000, 5)
10228:
          d4000001
                              #0x0
                       SVC
1022c:
          aa0003f4
                       mov
                              x20, x0
10230:
          b5fffb34
                       cbnz
                               x20, 0x10194
                                                             // retourne 1 si le retour de mprotect != 0
                                                             // w0 = *(0x21000) = 2
10234:
          b94002e0
                       ldr
                              w0, [x23]
                              w24, w24, #0x1
                                                             // w24++
10238:
          11000718
                       add
          6b00031f
                              w24, w0
1023c:
                       CMD
10240:
          54000342
                               0x102a8
                                                             // saute à 0x102a8 si w24 >= 2
                       b.cs
                              x21, [x19,#8]
                                                             // \times 21 = *(0 \times 21040) = 0 \times 10040
10244:
          f9400675
                       ldr
                                                             // x22 = 0x21038
10248:
          aa1303f6
                       mov
                              x22, x19
          913ffeb5
                              x21, x21, #0xfff
1024c:
                       add
                              x21, x21, #0xfffffffffff000 // x21 = 0x11000 (arrondit au multiple de 4096 supérieur)
10250:
          9274ceb5
                       and
                                                             // x6 = *(0x21038) = 0x500000, x19 = 0x21060
10254:
          f8428666
                       ldr
                              x6, [x19],#40
10258:
          aa1403e5
                              x5, x20
                                                             // x5 = 0 (retour de mprotect)
                       mov
1025c:
          aa1403e4
                              x4, x20
                                                             // x4 = 0
                       mov
                                                             // x3 = 50
10260:
          aa1a03e3
                              x3, x26
                       mov
                              x2, x27
                                                             // x2 = 3
10264:
          aa1b03e2
                       mov
10268:
          aa1503e1
                              x1, x21
                                                             // x1 = 0x11000
1026c:
          aa0603e0
                       mov
                              x0, x6
                                                             // x0 = 0x500000
                              x8, #0xde
                                                             // #222
10270:
          d2801bc8
                       mov
          d4000001
                              #0×0
                                                             // x0 = mmap(0x500000, 0x11000, 3, 50, 0, 0)
10274:
                       SVC
                              x20, x0
10278:
          aa0003f4
                       mov
          eb06029f
                              x20, x6
                                                             // compare le résultat de mmap à 0x500000
1027c:
                       CMD
10280:
          aa1403e1
                       MOV
                              x1. x20
                                                             // x1 = 0
10284:
          54fff881
                       b.ne
                               0x10194
                                                             // retourne 1 si différent
10288:
          b94026c0
                       ldr
                              w0, [x22,#36]
                                                             // w0 = *(2105c) = 0
1028c:
          34fffa80
                       cbz
                              w0, 0x101dc
                                                             // saute à 0x101dc
```

Le code va tout d'abord appeler l'appel système mprotect sur la valeur de mmap. Pour connaître cette valeur avant l'appel à mprotect, il est possible de poser un point d'arrêt à l'adresse 0x10228 avec GDB et de consulter la valeur du registre x0.

Pour cela, QEMU doit être lancé avec le paramètre - g pour activer un stub GDB.

```
$ qemu-aarch64 -strace -g 1234 badbios.bin
```

Ensuite, il suffit de lancer GDB et de se connecter au stub GDB :

\$ qdb-multiarch -q badbios.bin Reading symbols from badbios.bin...(no debugging symbols found)...done. (gdb) break *0x10228 Breakpoint 1 at 0x10228 (gdb) target remote 127.1:1234 Remote debugging using 127.1:1234 0x00000000000102cc in ?? () (gdb) cont Continuing. Breakpoint 1, 0x000000000010228 in ?? () (gdb) p \$x0 \$1 = 0x400000(gdb) x/i \$pc => 0x10228: SVC #0×0 (qdb) si 0x0000000000010230 in ?? ()

Sans surprise, on retrouve bien la valeur 0x400000, à savoir l'adresse demandée à mmap. L'exécution de l'appel système à l'adresse 0x10228 déclenche l'affichage suivant au niveau de QEMU :

L'appel à mprotect a donc modifié les permissions sur la zone mémoire à l'adresse 0x400000 : la permission PROT_WRITE a été supprimée, tandis que la permission PROT_EXEC a été rajoutée.

Le programme va ensuite incrémenter la valeur du registre w24 et la comparer à la valeur stockée à l'adresse 0x21000, c'est-à-dire 2. Les deux valeurs sont ensuite comparées et le programme saute à l'adresse 0x102a8 si w24 >= 2. Sinon, l'exécution continue à l'adresse 0x10244.

Les instructions entre 0x10244 et 0x10274 vont effectuer un second appel à mmap avec les paramètres suivants :

- l'adresse demandée est 0x500000;
- la taille demandée est 0x11000;
- les permissions sont PROT_READ | PROT_WRITE, c'est-à-dire 3;
- les drapeaux sont MAP_PRIVATE | MAP_ANONYMOUS | MAP_FIXED, c'est-à-dire 50;
- les deux derniers paramètres sont nuls.

L'exécution continue à l'adresse 0x101dc si mmap retourne l'adresse demandée.

```
101dc:
          f9400ec0
                        ldr
                               x0, [x22,#24]
                                                 // \times 0 = *(0 \times 21050) = 0 \times 10018
                                                 // x7 = *(0x21048) = 0x210b0
101e0:
          f9400ac7
                        ldr
                               x7, [x22,#16]
101e4:
          b4000180
                        cbz
                               x0, 0x10214
                                                 // saute à 0x10214 si x0 vaut 0
101e8:
          91000400
                        add
                               x0, x0, #0x1
                                                 // x0 = 0x10019
                               x4, #0x1
                                                 // x4 = 1
101ec:
          d2800024
                        mov
101f0:
          d2800002
                               x2, #0x0
                                                 // x2 = 0
                        mov
101f4:
          14000003
                        Ь
                             0×10200
                                                 // saute à 0x10200
101f8:
                               x2, x4
                                                 // x2 = x4
          aa0403e2
                       mov
101fc:
          aa0303e4
                               x4, x3
                                                 // x4 = x3
                       mov
10200:
          386268e5
                       ldrb
                                w5, [x7,x2]
                                                 // w5 = *(x7 + x2)
10204:
          91000483
                        add
                               x3, x4, #0x1
                                                 // x3 = x4 + 1
10208:
          38226825
                        strb
                               w5, [x1,x2]
                                                 // *(x1 + x2) = w5
1020c:
          eb00007f
                        cmp
                               x3, x0
10210:
          54ffff41
                       b.ne
                                0x101f8
                                                 // saute à 0x101f8 si x3 != 0
                               x3, [x22,#32] // x3 = *(0x21058) = 3
10214:
          b98022c3
                       ldrsw
10218:
                                                // x2 = 3
          aa0303e2
                       mov
                               x2, x3
                                                 // \times 1 = 0 \times 11000
          aa1503e1
1021c:
                               x1, x21
                       MOV
```

```
10220:
          aa1403e0
                               x0, x20
                                                 // x0 = retour de mmap = 0x500000
                        mov
                               x8, #0xe2
                                                  // #226
10224:
          d2801c48
                        mov
10228:
          d4000001
                               #0×0
                                                 // mprotect(0x500000, 0x11000, 3)
                        SVC
1022c:
          aa0003f4
                               x20, x0
                        MOV
10230:
          b5fffb34
                        cbnz
                                x20, 0x10194
                                                 // retourne 1 si le retour de mprotect != 0
                                                 // w0 = *(0x21000) = 2
10234:
          b94002e0
                        ldr
                               w0, [x23]
                                                 // w24++
                               w24, w24, #0x1
10238:
          11000718
                        add
                        \mathsf{cmp}
          6b00031f
                               w24, w0
1023c:
          54000342
                                0x102a8
                                                  // saute à 0x102a8 si w24 >= 2
10240:
                        b.cs
```

Les instructions entre 0x101dc et 0x10210 vont simplement copier 0x10018 octets de données à l'adresse 0x210b0 vers l'adresse obtenue précédemment par mmap, à savoir 0x500000.

Ensuite le programme continue à l'adresse 0x10214 qui a déjà été étudiée précédemment. Un second appel à mprotect est effectué avec les paramètres suivants :

- l'adresse 0x500000;
- la taille 0x11000;
- les protections PROT_READ | PROT_WRITE, c'est-à-dire 3.

Cette fois, la valeur du registre w24 contient 2, le programme continue à l'adresse 0x102a8.

```
x24, [x29,#104] // x24 = argc
102a8:
          b9806bb8
                        ldrsw
102ac:
          f94033a1
                       ldr
                               x1, [x29,#96]
                                                  // x1 = 0x400514 (précédemment sauvegardé sur la pile)
                                                  // la pile pointe sur argv
102b0:
          9100033f
                               sp, x25
                       mov
          d10023ff
                               sp, sp, #0x8
                                                  // décale la pile de 8 octets
102b4:
                       sub
                               x24, [sp]
                                                  // stocke argc sur la pile
102b8:
          f90003f8
                        str
102bc:
          aa0103e2
                       mov
                               x2, x1
102c0:
          d63f0040
                       blr
                               x2
                                                  // appelle la fonction à l'adresse 0x400514
102c4:
          aa0003f7
                       mov
                               x23, x0
102c8:
          17ffffb4
                             0×10198
                                                  // retourne x0
```

Le programme charge dans le registre x1 la valeur 0x400514 qui a été précédemment sauvegardée sur la pile par l'instruction str x0, [x29,#96] à l'adresse 0x1011c. Ensuite, le programme repositionne argc et argv sur la pile avant de brancher à l'adresse contenue dans le registre r2, c'est-à-dire 0x400514.

En synthèse, la fonction sub_1010c effectue les opérations suivantes :

```
void sub_1010c(int argc, char **argv) {
    mmap(0x400000, 0x3000, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS|MAP_FIXED, 0, 0);
    sub_10304(0x310c8, 0x400000, 0x1e84, 0x3000);
    mprotect(0x0400000, 0x3000, PROT_EXEC|PROT_READ);
    mmap(0x500000, 0x11000, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS|MAP_FIXED, 0, 0);
    memcpy(0x500000, 0x201b0, 0x10018);
    mprotect(0x500000, 0x11000, PROT_READ|PROT_WRITE);
    sub_400514(argc, argv);
}
```

Il faut maintenant s'intéresser à la fonction sub_10304.

2.2.3 Analyse de la fonction sub_10304

Le fonctionnement de la fonction sub_10304 est assez complexe et sa compréhension n'est pas nécessaire pour continuer le challenge. Cependant, le résultat de la rétro-conception de cette fonction est disponible à l'annexe A.2.

Le prototype de la fonction est :

```
int sub_10304(char *src, char *dst, uint32_t slen, uint32_t dlen);
```

La fonction effectue des traitements sur les données à l'adresse src puis les copie à l'adresse dst. La fonction retourne le nombre d'octets qui ont été copiés dans la zone mémoire de destination. Pour connaître ce résultat, il est possible placer un point d'arrêt à l'adresse 0x10464.

```
(gdb) break *0x10464

Breakpoint 2 at 0x10464
(gdb) cont
Continuing.

Breakpoint 2, 0x000000000010464 in ?? ()
(gdb) p $x0
$2 = 0x2c08
```

On remarque le nombre d'octets copiés est supérieur au nombre d'octets source (0x1e84) : on peut alors supposer que sub_10304 est une fonction de décompression de données.

2.2.4 Analyse de la fonction sub_400514

Avant d'appeler la fonction sub_400514, il est intéressant de sauvegarder le contenu des deux zones mémoires aux adresses 0x400000 et 0x500000.

```
(gdb) break *0x102c0
Breakpoint 4 at 0x102c0
(gdb) cont
Continuing.

Breakpoint 4, 0x0000000000102c0 in ?? ()
(gdb) dump binary memory 400000.bin 0x400000 (0x400000+0x3000)
(gdb) dump binary memory 500000.bin 0x500000 (0x500000+0x11000)
```

La commande file permet d'obtenir des informations sur les deux fichiers obtenus.

```
$ file 400000.bin
400000.bin: ELF 64-bit LSB executable, ARM aarch64, version 1 (SYSV), statically linked, stripped
$ readelf -a 400000.bin
readelf: Error: Unable to read in 0x40 bytes of section headers
          7f 45 4c 46 02 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
  Magic:
  Class:
                                     ELF64
  Data:
                                     2's complement, little endian
  Version:
                                     1 (current)
                                     UNIX - System V
  OS/ABI:
  ABI Version:
                                     EXEC (Executable file)
  Type:
  Machine:
                                     AArch64
  Version:
                                     0x1
  Entry point address:
                                     0x400514
                                     64 (bytes into file)
  Start of program headers:
  Start of section headers:
                                     131240 (bytes into file)
  Size of this header:
                                     64 (bytes)
  Size of program headers:
                                     56 (bytes)
  Number of program headers:
                                     2
  Size of section headers:
                                     64 (bytes)
  Number of section headers:
  Section header string table index: 6
readelf: Error: Unable to read in 0x1c0 bytes of section headers
readelf: Error: Section headers are not available!
Program Headers:
  Туре
                 Offset
                                    VirtAddr
                                                       PhysAddr
```

```
FileSiz
                             MemSiz
                                             Flags Align
 NULL
             NULL
             There is no dynamic section in this file.
$ file 500000.bin
500000.bin: data
$ hexdump -C 500000.bin | head -n 20
00000000 a2 db e7 41 f2 76 3b 28 08 77 53 e2 39 39 c2 b0 |...A.v;(.wS.99...|
00000010 6f c3 10 cf f9 e1 29 9d 5c 4e 33 b4 15 7a 41 20 |o....).\N3..zA |
00000020 99 5e c9 8a 4d 15 55 f2 e8 88 c9 98 03 d7 29 ba |.^..M.U.....).|
00000030 00 2d 1e b5 46 72 22 0d 0b 01 d4 6d 6a e9 9a 8d |.-..Fr"....mj...|
00000040 96 dc e2 8b 3b e1 25 46 ea 00 fe 98 f3 15 22 58 |...; %F..... "X|
00000050 1e 21 6c a7 54 fb a6 91 d8 cc e0 bd 7f 41 cb 76 |.!l.T......A.v|
00000060 7c ef 21 25 b7 d8 53 8c ae 50 a6 0c fa d6 05 23 ||.!%..S..P.....#|
00000070 52 78 b9 e1 12 01 82 01 e9 31 92 e6 e8 72 cb b5
                                                IRx.....1.....1
00000080 63 0e 0c 25 c0 ee 1d a0 f3 2a 66 a6 66 db 97 bc
                                               |c..%....*f.f...|
00000090 20 5c c6 32 2c 3c 2e 66 76 2c 7e e8 3e 20 e9 d3
                                                | \.2,<.fv,~.> ..|
```

Le fichier 400000.bin semble être un second exécutable au format ELF mais pour lequel les entêtes de section semblent corrompus. Les entêtes de programme semblent également avoir été modifiés, tous les champs étant à 0. On retrouve cependant un point d'entrée à 0x400514, qui correspond au branchement effectué par la fonction sub 1010c.

Le format du fichier 500000. bin est inconnu : les données semblent correspondre à du contenu chiffré ou compressé.

La première idée qui vient alors à l'esprit est d'essayer de restaurer les entêtes de section et de programme pour obtenir un binaire fonctionnel.

Le code C ci-dessous recrée les entêtes des sections NULL, .text et .shstrtab.

```
#define NUM SECTIONS 3
void restore_program(char *output, char *stext, int stext_size) {
   Elf64 Ehdr *ehdr;
   Elf64 Phdr *phdr;
   Elf64 Shdr shdrs[NUM SECTIONS]; // NULL section + text + strtab
   char *strtab;
   int fd, strtab_size = 0;
   memset(shdrs, 0, NUM_SECTIONS * sizeof(Elf64_Shdr));
    /* Fix program header */
   phdr = (Elf64_Phdr *) (stext + sizeof(Elf64_Ehdr));
   phdr->p_type = PT_LOAD;
   phdr->p_flags = PF_X | PF_R;
   phdr->p offset = 0;
   phdr->p_vaddr = phdr->p_paddr = 0x400000;
   phdr->p_filesz = phdr->p_memsz = stext_size;
   phdr - p_align = 0x10000;
   strtab = malloc(1024);
    /* section NULL */
   shdrs[0].sh_name = strtab_size;
   memcpy(strtab, "", 1); strtab_size += 1;
    /* section .text */
   shdrs[1].sh_name = strtab_size;
   shdrs[1].sh_type = SHT_PROGBITS;
   shdrs[1].sh_flags = SHF_ALLOC | SHF_EXECINSTR;
   shdrs[1].sh_addr = 0x400000 + sizeof(Elf64_Ehdr) + 2 * sizeof(Elf64_Phdr);
```

```
shdrs[1].sh_offset = sizeof(Elf64_Ehdr) + 2 * sizeof(Elf64_Phdr);
shdrs[1].sh size = stext size;
shdrs[1].sh_addralign = 4;
memcpy(strtab + strtab_size, ".text", strlen(".text") + 1);
strtab size += strlen(".text") + 1;
/* section .shstrab */
shdrs[2].sh_name = strtab_size;
shdrs[2].sh type = SHT STRTAB;
shdrs[2].sh offset = stext size;
memcpy(strtab + strtab size, ".shstrtab", strlen(".shstrtab") + 1);
strtab size += strlen(".shstrtab") + 1;
shdrs[2].sh size = strtab size;
shdrs[2].sh_addralign = 1;
ehdr = (Elf64_Ehdr *) stext;
ehdr->e_shoff = stext_size + strtab_size;
ehdr->e shnum = NUM SECTIONS;
ehdr->e_shstrndx = NUM_SECTIONS - 1;
fd = creat(output, S IRWXU);
if (fd == -1) {
    perror("creat");
    exit(EXIT_FAILURE);
write(fd, stext, stext_size);
write(fd, strtab, strtab_size);
write(fd, shdrs, NUM_SECTIONS * sizeof(Elf64_Shdr));
close(fd);
```

En passant le contenu du fichier 400000.bin comme paramètre stext et la valeur 0x3000 pour stext_size, on obtient un nouveau fichier badbios2.bin.

}

```
$ readelf -S badbios2.bin
There are 3 section headers, starting at offset 0x3011:
Section Headers:
 [Nr] Name
                                     Address
                                                    Offset
                      Туре
      Size
                                     Flags Link Info Align
                      EntSize
                                     0000000000000000 00000000
  [0]
                      NULL
      00000000000000000
                     00000000000000000
                                             0
                                                  0
  [ 1] .text
                      PROGBITS
                                     00000000004000Ь0 000000Ь0
      00000000000003000 \quad 00000000000000000
                                    ΑX
                                             0
                                                   0
                                     0000000000000000 00003000
  [ 2] .shstrtab
      0000000000000011 00000000000000000
Key to Flags:
 W (write), A (alloc), X (execute), M (merge), S (strings)
  I (info), L (link order), G (group), T (TLS), E (exclude), x (unknown)
 O (extra OS processing required) o (OS specific), p (processor specific)
$ readelf -l badbios2.bin
Elf file type is EXEC (Executable file)
Entry point 0x400514
There are 2 program headers, starting at offset 64
Program Headers:
               Offset
                               VirtAddr
                                                PhysAddr
  Туре
               FileSiz
                               MemSiz
                                                 Flags Align
 LOAD
               0x0000000000003000 0x000000000003000 R E
                                                       10000
 NULL
               Section to Segment mapping:
```

```
Segment Sections...
00
01
```

Pour autant, le binaire n'est pas fonctionnel :

```
$ qemu-aarch64 badbios2.bin
qemu: uncaught target signal 11 (Segmentation fault) - core dumped
```

L'utilisation de GDB permet d'investiguer plus en amont :

```
$ qdb-multiarch -q badbios2.bin
Reading symbols from badbios2.bin...(no debugging symbols found)...done.
(gdb) target remote 127.1:1234
Remote debugging using 127.1:1234
0x0000000000400514 in ?? ()
(gdb) cont
Continuing.
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x000000000004004f4 in ?? ()
(qdb) x/i $pc
=> 0x4004f4:
                str
                        x3, [x2]
(gdb) (gdb) p $x2
$1 = 0x510018
(gdb) maintenance info sections
Exec file:
    `badbios2.bin', file type elf64-littleaarch64.
         0x004000b0->0x004030b0 at 0x000000b0: .text ALLOC LOAD READONLY CODE HAS_CONTENTS
 [0]
```

L'adresse 0x510018 est déférencée mais aucune section chargée par le binaire ne contient cette adresse. Le fichier 500000.bin obtenu précédemment doit certainement correspondre à la section .data du programme : les entêtes de programme et de section doivent également être corrigés, de la même manière que précédemment.

Enfin, en voulant désassembler la section .text avec la commande objdump, on remarque que certaines instructions ne peuvent pas être décodées.

```
$ /usr/bin/aarch64-linux-gnu-objdump -d badbios2.bin
badbios2.bin:
                  file format elf64-littleaarch64
Disassembly of section .text:
00000000004000b0 <.text>:
  4000b0:
                                         x29, x30, [sp,#-32]!
                a9be7bfd
                                 stp
  4000b4:
                910003fd
                                         x29, sp
                                 MOV
  4000b8:
                90000800
                                         x0, 0x500000
                                 adrp
                                         x1, #0x10000
                                                                           // #65536
  4000bc:
                d2a00021
                                 mov
  4000⊂0:
                91000000
                                 add
                                         x0, x0, #0x0
                                         x2, x29, #0x10
  4000c4:
                910043a2
                                 add
                                         0x402960
  4000c8:
                94000a26
                                 Ьl
[...]
  402b1c:
                f901ae7f
                                 str
                                         xzr, [x19,#856]
  402b20:
                12800000
                                 mov
                                         w0, #0xffffffff
                                                                          // #-1
  402b24:
                a94153f3
                                 ldp
                                         x19, x20, [sp,#16]
  402b28:
                a9425bf5
                                 ldp
                                         x21, x22, [sp,#32]
                                 ldr
  402b2c:
                f9401bf7
                                         x23, [sp,#48]
  402b30:
                a8c47bfd
                                 ldp
                                         x29, x30, [sp],#64
                d65f03c0
  402b34:
                                 ret
  402b38:
                00402b70
                                         0x00402b70; undefined
                                 .inst
                                         0x00000000; undefined
  402b3c:
                00000000
                                 .inst
  402b40:
                00402b80
                                         0x00402b80; undefined
                                 .inst
                                         0x00000000; undefined
  402b44:
                00000000
                                 .inst
```

Les données à partir de l'adresse 0x402b38 ne semblent effectivement pas correspondre à du code ARM64. Par contre, on retrouve des adresses appartenant à la section .text, par exemple 0x402b70 et 0x402b80. Ces données correspondent en fait à la section .rodata du programme : il faut donc également créer un entête de section pour cette dernière.

Le programme unpack.c, disponible à l'annexe A.2, implémente la fonction sub_400514 et permet de produire un binaire fonctionnel à partir des zones mémoires aux adresses 0x400000 et 0x500000, en restaurant les entêtes de programmes et de sections.

```
$ gcc -Wall -o unpack unpack.c
$ ./unpack badbios.bin badbios2.bin
$ md5sum badbios2.bin
8021a12f55603445a331212a6fd907aa badbios2.bin
$ readelf -S badbios2.bin
There are 3 section headers, starting at offset 0x3011:
Section Headers:
  [Nr] Name
                       Туре
                                      Address
                                                       0ffset
      Size
                       EntSize
                                      Flags Link Info Align
                                      00000000000000000
                                                      00000000
   0]
                       NULL
      00000000000000000
                      000000000000000000
                                               0
                                                     0
                                                          0
                                                       000000ь0
  [ 1] .text
                       PROGBITS
                                      00000000004000b0
      0000000000003000
                      00000000000000000
                                               0
                                                     0
                                      AX
  [ 2] .shstrtab
                       STRTAB
                                      00000000000000000
                                                      00003000
      00000000000000011
$ readelf -l badbios2.bin
Elf file type is EXEC (Executable file)
Entry point 0x400514
There are 2 program headers, starting at offset 64
Program Headers:
               Offset
                                VirtAddr
                                                  PhysAddr
  Туре
               FileSiz
                                MemSiz
                                                   Flags Align
 LOAD
               0x000000000003000 0x00000000003000
 LOAD
               0x000000000011000 0x000000000011000
                                                         10000
 Section to Segment mapping:
  Segment Sections...
  00
         .text .rodata
  01
         .data
```

Cette fois le binaire obtenu semble fonctionnel :

Pour poursuivre le challenge, il faut maintenant analyser ce binaire, en partant du point d'entrée 0x400514.

2.3 Analyse du second programme

Le programme commence par le code suivant :

```
4004d8:
           a9bf7bfd
                               x29, x30, [sp,#-16]!
                        stp
4004dc:
           93407c03
                                x3, w0
                                                    // x3 = argc
                        sxtw
4004e0:
           910003fd
                        mov
                               x29, sp
                                                    // x3 = 2
4004e4:
          91000463
                        add
                               x3, x3, #0x1
                                x2, 0x510000
                                                    // x2 = 0x510000
4004e8:
          90000882
                        adrp
                        add
                               x3, x1, x3, lsl #3 // <math>x3 = argv + 16
          8b030c23
4004ec:
                               x2, x2, #0x18
                                                    // x2 = 0x510018
4004f0:
          91006042
                        add
4004f4:
          f9000043
                        str
                               x3, [x2]
                                                    // *(0x510018) = argv + 16
4004f8:
          97fffeee
                        ы
                              0x4000b0
4004fc:
          93407c01
                        sxtw
                                x1, w0
400500:
          aa0103e0
                        mov
                               x0, x1
400504:
          d2800bc8
                               x8, #0x5e
                                                    // #94
                        mov
400508:
          d4000001
                               #0×0
                                                    // exit group
40050c:
          aa0003e1
                        mov
                               x1, x0
          14000000
                             0x400510
400510:
                        Ь
                                                    // #0
400514:
          d280001e
                               x30, #0x0
                        mov
                               x29, sp
400518:
          910003fd
                        mov
40051c:
           f94003e0
                        ldr
                               x0, [sp]
                                                    // x0 = argc
400520:
          910023e1
                        add
                               x1, sp, #0x8
                                                    // x1 = argv
400524:
           17ffffed
                             0x4004d8
```

Le programme va directement appeler la fonction sub_4000b0 dont le code est présenté ci-dessous :

```
4000b0:
                               x29, x30, [sp,#-32]!
          a9be7bfd
                        stp
4000b4:
          910003fd
                               x29, sp
                        mov
                                                      // x0 = 0x500000
4000b8:
          90000800
                        adrp
                               x0, 0x500000
4000bc:
          d2a00021
                        mov
                               x1, #0x10000
                                                      // x1 = 0x10000
4000c0:
          91000000
                        add
                               x0, x0, #0x0
                                                      //
4000c4:
          910043a2
                        add
                               x2, x29, #0x10
                                                      // x2 = sp + 16
4000c8:
          94000a26
                        ы
                              0x402960
                                                      // sub_402960(0x500000, 0x10000, sp + 16)
4000cc:
          37f800a0
                        tbnz
                               w0, #31, 0x4000e0
                                                      // teste le bit de poids faible de w0 (!= 0)
4000d0:
          f9400ba0
                        ldr
                               x0, [x29,#16]
                                                      // x0 = *(sp + 16)
4000d4:
          94000a10
                        Ыl
                              0x402914
                                                      // x0 = sub_402914(x0)
4000d8:
          a8c27bfd
                              x29, x30, [sp],#32
                        ldp
4000dc:
          d65f03c0
                        ret
                                                     // retourne w0
4000e0:
          12800000
                               w0, #0xfffffff
                        mov
                                                      // #-1
4000e4:
          17fffffd
                             0x4000d8
                                                       // retourne -1
```

La fonction sub_4000b0 va simplement appeler les fonctions sub_402960 et sub_402914 dans l'ordre.

Avant d'aller plus loin dans l'analyse, il est utile de représenter le graphe d'appels des fonctions afin de comprendre la logique du programme. Ce graphe est présenté à la figure 2.1.




Figure 2.1 - Graphe d'appels de badbios2.bin

2.3.1 Analyse de la fonction sub_402960

La fonction sub_402960 commence par les instructions suivantes :

```
402960:
           a9bc7bfd
                                 x29, x30, [sp,#-64]!
                         stp
402964:
           910003fd
                                 x29, sp
                         mov
402968:
           a90153f3
                         stp
                                 x19, x20, [sp,#16]
                                 x21, x22, [sp,#32]
40296c:
           a9025bf5
                         stp
           f9001bf7
                                 x23, [sp,#48]
402970:
                         str
                                                                 // x20 = 0x500000
402974:
           aa0003f4
                                 x20, x0
                         MOV
402978:
           aa0103f5
                                 x21, x1
                                                                 // x21 = 0x10000
                         mov
40297c:
           aa0203f7
                                 x23, x2
                                                                 // x23 = adresse sur la pile
                         mov
402980:
           d2800006
                                 x6, #0x0
                                                                 // x6 = 0
                         mov
                                                                 // x19 = 34
                                 x19, #0x22
402984:
           d2800453
                         mov
402988:
           d2800069
                                 x9, #0x3
                                                                 // x9 = 3
                         mov
40298c:
           d2820007
                                 x7, #0x1000
                                                                 // x7 = 4096
                         mov
                                                                 // x5 = 0
402990:
           aa0603e5
                         mov
                                 x5, x6
                                                                 // x4 = 0
402994:
           aa0603e4
                         mov
                                 x4, x6
                                                                 // x3 = 34
402998:
           aa1303e3
                         mov
                                 x3, x19
                                                                 // x2 = 3
                                 x2, x9
40299c:
           aa0903e2
                         MOV
                                                                 // x1 = 4096
4029a0:
           aa0703e1
                                 x1, x7
                         mov
                                                                 // \times 0 = 0
                                 x0, x6
4029a4:
           aa0603e0
                         mov
                                 x8, #0xde
                                                                 // x8 = 222
4029a8:
           d2801bc8
                         mov
4029ac:
           d4000001
                                 #0×0
                                                                 // \text{ addr0} = mmap(0, 4096, 3, 34, 0, 0)
                         SVC
4029b0:
           aa0003f3
                         mov
                                 x19, x0
                                                                 // x19 = addr0
4029b4:
           b100067f
                         cmn
                                 x19, #0x1
                                                                 // compare x19 à -1
4029b8:
           54000b40
                         b.eq
                                  0x402b20
                                                                 // saute si égal (erreur mmap)
```

Ce code réalise simplement un appel à mmap. Le décodage des paramètres peut être obtenu en surveillant la sortie de QEMU :

```
$ qemu-aarch64 -strace -g 1234 badbios2.bin
12846 mmap(NULL,4096,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS,0,0) = 0x0000004000801000
```

Il s'agit a priori d'une simple zone de mémoire de 4096 octets, avec des permissions en lecture / écriture.

La fonction continue avec les instructions suivantes :

```
4029bc:
           913ffea0
                                 x0, x21, #0xfff
                                                                 // x0 = 0x10fff
                                 x6, #0x0
                                                                 // x6 = 0
4029c0:
           d2800006
                         mov
4029c4:
           9274cc07
                                 x7, x0, #0xfffffffffff000
                                                                 // x7 = arrondit 0x10000 au multiple de 4096 supérieur
                         and
                                                                 // \times 10 = 34
4029c8:
           d280044a
                                 x10, #0x22
                         mov
                                                                 // x9 = 3
4029cc:
           d2800069
                                 x9, #0x3
                         mov
                                                                 // x5 = 0
4029d0:
           aa0603e5
                         mov
                                 x5, x6
                                                                 // x4 = 0
           aa0603e4
4029d4:
                                 x4, x6
                         mov
4029d8:
                                 x3, x10
                                                                 // x3 = 34
           aa0a03e3
                         MOV
                                                                 // x2 = 3
4029dc:
           aa0903e2
                                 x2, x9
                         mov
4029e0:
           aa0703e1
                                 x1, x7
                                                                 // x1 = 0x10000
                         mov
                                                                 // \times 0 = 0
4029e4:
           aa0603e0
                         mov
                                 x0, x6
                                                                 // #222
                                 x8, #0xde
4029e8:
           d2801bc8
                         mov
           d4000001
                                 #0x0
                                                                // \text{ addr1} = mmap(0, 0x10000, 3, 34, 0, 0)
4029ec:
                         SVC
4029f0:
           aa0003e6
                                 x6, x0
                                                                // x6 = addr1
                         mov
4029f4:
           f9002a66
                         str
                                 x6, [x19,#80]
                                                                 // *(addr0 + 0x50) = addr1
                                                                 // compare x6 à -1
4029f8:
           b10004df
                         cmn
                                 x6, #0x1
           54000920
                                  0x402b20
4029fc:
                         b.eq
                                                                 // saute si égal (erreur mmap)
```

Un second appel à mmap est réalisé pour cette fois obtenir une zone mémoire de 65536 octets. Les permissions sont également PROT_READ|PROT_WRITE.

Les instructions suivantes sont :

```
// x4 = addr0 + 0x58
402a00:
           91016264
                                x4, x19, #0x58
                        add
                                w3, #0x0
                                                               // w3 = 0
402a04:
           52800003
                        mov
                                                               // x5 = w3
402a08:
           93407c65
                                x5. w3
                        sxtw
402a0c:
           8b0504a5
                        add
                                x5, x5, x5, lsl #1
                                                               // x5 = 2 * x5
                                                               // x5 = addr0 + 8 * x5 = addr0 + 16 * w3
402a10:
           8b050e65
                        add
                                x5, x19, x5, lsl #3
402a14:
           3941a0a6
                        1drb
                                w6, [x5,#104]
                                                               // w6 = *(addr0 + 0x68 + 16 * w3)
                                w3, w3, #0x1
                                                              // w3 += 1
402a18:
           11000463
                        add
           321f00c6
                                w6, w6, #0x2
                                                              // w6 |= 2
402a1c:
                        огг
402a20:
           121f78c6
                        and
                                w6, w6, #0xfffffffe
                                                              // w2 &= 0xfffffffe (mets le dernier bit à 0)
402a24:
           3901a0a6
                        strb
                                w6, [x5,#104]
                                                              // *(addr0 + 0x68 + 16 * w3) = w6
402a28:
           f900009f
                        str
                                xzr, [x4]
                                                              // *(addr0 + 0x58 + 24 * (w3 - 1)) = 0
                                                               // *(addr0 + 0x60 + 24 * (w3 - 1)) = 0
                                xzr, [x4,#8]
402a2c:
           f900049f
                        str
                               w3, #0x20
                                                               // compare w3 à 32
           7100807f
402a30:
                        CMD
                                x4, x4, #0x18
                                                               // x4 += 24
402a34:
           91006084
                        add
                                                               // boucle si w3 != 32
402a38:
           54fffe81
                        b.ne
                                 0x402a08
```

Ce code initialise un tableau de 32 structures de 24 octets contenant 3 champs de 8 octets. Les deux premiers champs sont mis à 0. Pour le troisième champ, le bit de poids faible est mis à 0 et le second bit de poids faible est mis à 1.

La fonction continue avec les instructions suivantes :

```
// x6 = 0
402a3c:
           d2800006
                                 x6, #0x0
                         MOV
402a40:
           d280044a
                                 x10, #0x22
                                                                 // x10 = 34
                         mov
                                                                 // x9 = 3
                                 x9, #0x3
402a44:
           d2800069
                         mov
                                                                 // x7 = 4096
402a48:
           d2820007
                                 x7, #0x1000
                         mov
                                                                 // x5 = 0
402a4c:
           aa0603e5
                                 x5, x6
                         MOV
                                                                 // x4 = 0
402a50:
           aa0603e4
                         MOV
                                 x4, x6
```

```
// x3 = 34
402a54:
           aa0a03e3
                                x3, x10
                        mov
                                                               // x2 = 3
402a58:
           aa0903e2
                        mov
                                x2, x9
402a5c:
           aa0703e1
                                x1, x7
                                                               // x1 = 4096
                        mov
                                                               // \times 0 = 0
402a60:
           aa0603e0
                                x0, x6
                        mov
                                                               // #222
402a64:
           d2801bc8
                                x8, #0xde
                        mov
                                                               // addr2 = mmap(0, 4096, 9, 34, 0, 0)
402a68:
           d4000001
                        SVC
                                #0x0
                                                               // x6 = addr2
402a6c:
           aa0003e6
                        mov
                                x6, x0
                                x6, #0x1
                                                               // compare addr à -1
402a70:
           b10004df
                        CMU
402a74:
           54000540
                        b.eq
                                0x402b1c
                                                               // saute si égal (erreur mmap)
```

Un troisième appel à mmap est effectué pour obtenir une seconde zone mémoire de 4096 octets.

Les instructions suivantes sont :

```
x6, [x19,#856]
402a78:
          f901ae66
                                                           // *(addr0 + 0x358) = addr2
                       str
                              x6, 0x402b20
                                                           // saute si addr2 == 0
402a7c:
          b4000526
                       cbz
                             x0, x19
                                                          // x0 = addr0
402a80:
          aa1303e0
                       MOV
                                                          // x0 = sub_401a08(addr0)
          97fffbe1
                       ы
                             0x401a08
402a84:
          97fff65f
                       Ы
                             0x400404
                                                          // sub 400404(x0)
402a88:
402a8c:
          91004276
                       add
                             x22, x19, #0x10
                                                          // x22 = addr0 + 0x10
                              x1, 0x510000
402a90:
          d0000861
                       adrp
                                                          // x1 = 0x510000
                              x0, x22
                                                          // x0 = addr0 + 0x10
402a94:
          aa1603e0
                       MOV
402a98:
          91000021
                       add
                              x1, x1, #0x0
                                                          //
402a9c:
          52801002
                       mov
                              w2, #0x80
                                                          // w2 = 128
402aa0:
          52800003
                       MOV
                             w3, #0x0
                                                          // w3 = 0
402aa4:
          97fff659 bl
                             0×400408
                                                          // sub_400408(addr0 + 0x10, 0x510000)
                             x1, 0x510000
402aa8:
          d0000861
                       adrp
                                                          // x1 = 0x510000
                      mov
                              x0, x22
                                                          // x0 = addr0 + 0x10
402aac:
          aa1603e0
                       add
402ab0:
          91008021
                             x1, x1, #0x20
                                                          // x1 = 0x510020
          97fff672
                       Ыl
                             0x40047c
                                                          // sub_40047c(addr0 + 0x10, 0x510020)
402ab4:
                                                          // w0 = *(addr0)
402ab8:
          39400260
                       ldrb
                              w0, [x19]
                                                          // *(addr0 + 4) = 0
402abc:
          b900067f
                       str
                              wzr, [x19,#4]
                              w0, w0, #0xfffffffe
                                                          // w0 &= 0xfffffffe (bit de poids faible à 0)
402ac0:
          121f7800
                       and
          39000260
                       strb
                              w0, [x19]
                                                          // (*addr0) = w0
402ac4:
402ac8:
          f900067f
                       str
                              xzr, [x19,#8]
                                                          // *(addr0 + 8) = 0
                              x0, [x19,#80]
                                                           // x0 = *(addr0 + 0x50) = addr1
402acc:
          f9402a60
                       ldr
                              x21, 0x402b00
402ad0:
          b4000195
                       cbz
                                                           // saute si x21 vaut 0
```

Ce code se contente d'appeler les sous-fonctions suivantes :

```
- x0 = sub_401a08(addr0);
- sub_400404(x0);
- sub_400408(addr0 + 0x10, 0x510000);
- sub_40047c(addr0 + 0x10, 0x510020).
```

Ces quatre sous-fonctions seront analysées par la suite.

Les données aux adresses addr0, addr0 + 4 et addr0 + 8 sont également initialisées.

La fonction continue avec les instructions suivantes :

```
402ad4:
           910006a1
                               x1, x21, #0x1
                                                             // x1 = 0x10001
                        add
                               x4, #0x1
402ad8:
           d2800024
                                                             // x4 = 1
                        mov
402adc:
           d2800003
                        mov
                               x3, #0x0
                                                             // x3 = 0
402ae0:
           14000003
                             0x402aec
402ae4:
           aa0403e3
                        MOV
                               x3, x4
402ae8:
           aa0503e4
                               x4, x5
                                                             // w6 = *(0x500000 + x3)
402aec:
          38636a86
                        ldrb
                                w6, [x20,x3]
          91000485
                        add
                               x5, x4, #0x1
                                                             // x5 = x4 + 1
402af0:
                                                             // *(addr1 + x3) = w6
402af4:
          38236806
                        strb
                               w6, [x0,x3]
                               x5, x1
                                                             // compare x5 à 0x10001
402af8:
          eb0100bf
                        cmp
```

402afc: 54ffff41 b.ne 0x402ae4

Ce code copie 65536 octets de données de l'adresse 0x500000 vers addr0 + 0x10.

La fonction finit stocker la valeur de addr0 à l'adresse sur la pile stockée dans le registre x23 puis retourne la valeur 0 avec les instructions suivantes :

```
402b00:
            f90002f3
                          str
                                  x19, [x23]
402b04:
            52800000
                          mov
                                  w0, \#0\times0
                                                                    // #0
402b08:
           a94153f3
                          ldp
                                  x19, x20, [sp,#16]
402b0c:
           a9425bf5
                                  x21, x22, [sp,#32]
                          ldp
                                  x23, [sp,#48]
402b10:
           f9401bf7
                          ldr
402b14:
            a8c47bfd
                          ldp
                                  x29, x30, [sp],#64
402b18:
           d65f03c0
                          ret
```

Pour résumer, la fonction sub_402960 réalise les opérations suivantes :

```
int sub_402960(char *addr, int count, char **res) {
    addr0 = mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, 0, 0);
    addr1 = mmap(NULL, count, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, 0, 0);
    *(addr0 + 0x50) = addr1;
    for (i = 0; i < 32; i++) {
        *(addr0 + 0x58 + 24 * i) = 0;
        *(addr0 + 0x58 + 8 + 24 * i) = 0;
        *(addr0 + 0x58 + 16 + 24 * i) |= 2;
        *(addr0 + 0x58 + 16 + 24 * i) &= 0xfffffffe;
    addr2 = mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, 0, 0);
    *(addr0 + 0x358) = addr2;
    x0 = sub_401a08(addr0);
    sub_400404(x0);
    sub_400408(addr0 + 16, 0x510000);
    sub_40047c(addr0 + 16, 0x510020);
    *(addr0) &= 0xfffffffe;
    *(addr0 + 4) = 0;
    *(addr0 + 8) = 0;
    memcpy(addr1, addr, count);
    *res = addr0;
    return 0;
}
```

Analyse de la fonction sub_401a08

La fonction sub_401a08 commence par les instructions suivantes :

```
9b1f1826
401a08:
                         madd
                                 x6, x1, xzr, x6
                                                    // x6 = x1 * 0 + x6 = x6
                                 x3, 0x400000
                                                    // x3 = 0x400000
401a0c:
           f0ffffe3
                         adrp
401a10:
           9a81b3e1
                                 x1, xzr, x1, lt
                                                    // x1 = x1
                         csel
                                 x1, xzr, x1, ge
                                                    // x1 = 0
401a14:
           9a81a3e1
                         csel
401a18:
           9118b063
                         add
                                x3, x3, #0x62c
                                                    // x3 += 0x62c
401a1c:
           d1003063
                         sub
                                x3, x3, #0xc
                                                    // x3 -= 0xc
                                x3, x3, #0x1c
401a20:
           d1007063
                         sub
                                                    // x3 -= 0x1c = 0x400604
                              0x401800
401a24:
           17ffff77
                         Ь
```

La compréhension du code est rendue plus complexe par l'utilisation d'instructions inutiles, comme madd ou csel. L'exécution continue ensuite à l'adresse 0x401800.

```
8b010002
401800:
                         add
                                x2, x0, x1
                                                  // x2 = addr0 + x1
           d10ecc21
                                x1, x1, #0x3b3
401804:
                         sub
401808:
           d11bc821
                                x1, x1, #0x6f2
                         sub
40180c:
           d1108421
                                x1, x1, #0x421
                         sub
```

```
401810:
          913b3821
                        add
                               x1, x1, #0xece
                                               // x1 += 8
                               x2, x2, #0x895
401814:
          d1225442
                        sub
401818:
          d1193442
                        sub
                               x2, x2, #0x64d
40181c:
          913ca842
                        add
                               x2, x2, #0xf2a
                               x2, x2, #0x90
                                               // x2 += 0xd8
401820:
          91024042
                        add
                               x3, [x2,#648]
                                               // *(addr0 + 0x360) = x3 = 0x400604
401824:
          f9014443
                        str
401828:
                               x2, x2, #0x90
          d1024042
                        sub
                               x2, x2, #0x48
                                             // x2 -= 0xd8 (addr0 + x1)
40182c:
          d1012042
                        sub
401830:
           f103e03f
                               x1, #0xf8
                                               // compare x1 à 248
                        CMD
401834:
           54fffe61
                        b.ne
                                0x401800
```

Ce code initialise un tableau de 31 pointeurs (248/8) à l'adresse addr0 + 0x360 avec la valeur 0x400604. On peut s'assurer du résultat sous GDB :

```
(gdb) break *0x401838
Breakpoint 13 at 0x401838
(qdb) cont
Continuing.
Breakpoint 13, 0x000000000401838 in ?? ()
(gdb) x/32gx ($x0+0x360)
0x4000801360:
               0x0000000000400604
                                        0x0000000000400604
0x4000801370:
               0x0000000000400604
                                        0x0000000000400604
0x4000801380: 0x0000000000400604
                                        0x0000000000400604
0x4000801390:
               0×0000000000400604
                                        0x0000000000400604
0x40008013a0:
                0x00000000000400604
                                        0×00000000000400604
0x40008013b0:
                0x0000000000400604
                                        0x0000000000400604
0x40008013c0:
                0x0000000000400604
                                        0x0000000000400604
0x40008013d0:
                0x0000000000400604
                                        0x0000000000400604
0x40008013e0:
                0x0000000000400604
                                        0x0000000000400604
0x40008013f0:
                0x0000000000400604
                                        0x0000000000400604
0x4000801400:
                0x0000000000400604
                                        0x0000000000400604
0x4000801410:
                0x0000000000400604
                                        0x0000000000400604
0x4000801420:
                0×0000000000400604
                                        0x0000000000400604
0x4000801430:
                0x0000000000400604
                                        0x0000000000400604
0×4000801440:
                0×00000000000400604
                                        0×00000000000400604
0x4000801450:
                0x00000000000400604
                                        0×00000000000000000
```

La fonction continue avec les instructions suivantes :

```
401838:
          14000081
                            0x401a3c
[...]
                              x1, 0x400000
401a3c:
          f0ffffe1
                       adrp
                       add
401a40:
                              x1, x1, #0x64c
          91193021
401a44:
          d1008021
                       sub
                              x1, x1, #0x20
                              x1, x1, #0x30
                       sub
401a48:
          d100c021
401a4c:
          d1269000
                       sub
                              x0, x0, #0x9a4
401a50:
          912bd000
                       add
                              x0, x0, #0xaf4
                       add
                              x0, x0, #0x38
401a54:
          9100e000
          91034000
                       add
                              x0, x0, #0xd0
401a58:
401a5c:
          f900f401
                       str
                              x1, [x0,#488]
401a60:
          d1034000
                       sub
                              x0, x0, #0xd0
                              x0, x0, #0x38
401a64:
          d100e000
                       sub
          f0ffffe1
                              x1, 0x400000
401a68:
                       adrp
401a6c:
          91193021
                       add
                              x1, x1, #0x64c
                              x1, x1, #0x4
401a70:
          d1001021
                       sub
401a74:
          d100b021
                              x1, x1, #0x2c
                       sub
401a78:
          d1054000
                       sub
                              x0, x0, #0x150
401a7c:
          d100a021
                       sub
                              x1, x1, #0x28
401a80:
          d1281000
                              x0, x0, #0xa04
                       sub
401a84:
          d1036400
                       sub
                              x0, x0, #0xd9
401a88:
          912fd400
                       add
                              x0, x0, #0xbf5
401a8c:
          910b0000
                       add
                              x0, x0, #0x2c0
401a90:
          91006000
                       add
                              x0, x0, #0x18
          f9002401
401a94:
                       str
                              x1, [x0, #72]
```

```
[...]
40200c:
          f0ffffe1
                        adrp
                               x1, 0x401000
402010:
          d101a000
                        sub
                               x0, x0, #0x68
402014:
          91137021
                        add
                               x1, x1, #0x4dc
402018:
          d100a021
                        sub
                              x1, x1, #0x28
                              x1, x1, #0x24
40201c:
          d1009021
                        sub
                              x0, x0, #0xc46
402020:
          d1311800
                        sub
                        add
                              x0, x0, #0xc96
402024:
          91325800
402028:
          d131fc00
                        sub
                              x0, x0, #0xc7f
40202c:
          9138fc00
                        add
                              x0, x0, #0xe3f
                              x0, x0, #0xb0
402030:
          9102c000
                        add
                              x1, [x0,#392]
402034:
          f900c401
                        str
          d102c000
                              x0, x0, #0xb0
402038:
                        sub
40203c:
          d1070000
                        sub
                               x0, x0, #0x1c0
402040:
          d1014000
                        sub
                               x0, x0, #0x50
402044:
          d61f03c0
                        Ьг
                              x30
```

Ce code est composé de 31 séquences similaires : les valeurs des registres x0 et x1 sont mises à jour à l'aide d'opérations arithmétiques puis la valeur du registre x1 est écrite en mémoire.

Plutôt que d'effectuer tous les calculs à la main, il est plus simple de poser des points d'arrêts avant chaque instruction str. Ces instructions peuvent être identifiées à l'aide de la commande suivante :

```
$ /usr/bin/aarch64-linux-gnu-objdump -d --start-address=0x401a3c --stop-address=0x402044 badbios2.bin/grep str
  401a5c:
                f900f401
                                str
                                         x1, [x0,#488]
  401a94:
                f9002401
                                 str
                                         x1, [x0,#72]
  401ac8:
                f9000401
                                 str
                                         x1, [x0, #8]
                                         x1, [x0,#656]
  401af0:
                f9014801
                                 str
                                         x1, [x0,#48]
  401b24:
                f9001801
                                 str
                                         x1, [x0,#200]
                f9006401
  401b60:
                                 str
                                         x1, [x0,#352]
                f900b001
  401b98:
                                str
                                         x1. [x0.#40]
  401bcc:
                f9001401
                                str
                f9009c01
                                         x1. [x0.#312]
  401bf4:
                                str
  401c28:
                f9013401
                                         x1, [x0,#616]
                                str
                                         x1, [x0,#432]
  401c4c:
                f900d801
                                str
                f9000001
                                         x1, [x0]
  401c78:
                                str
                f9004401
                                         x1, [x0,#136]
  401ca8:
                                 str
  401ce0:
                f9003001
                                 str
                                         x1, [x0,#96]
  401d10:
                f9003001
                                 str
                                         x1, [x0,#96]
  401d3c:
                f9002401
                                 str
                                         x1, [x0,#72]
  401d74:
                f9000001
                                         x1, [x0]
                                 str
                                         x1, [x0,#192]
  401da8:
                f9006001
                                 str
                                         x1, [x0,#448]
  401dc8:
                f900e001
                                 str
  401dec:
                f9016401
                                 str
                                         x1, [x0,#712]
                                         x1, [x0,#8]
  401e20:
                f9000401
                                 str
                                         x1, [x0,#104]
  401e58:
                f9003401
                                 str
                f9003401
                                         x1, [x0,#104]
  401e9c:
                                 str
  401ed4:
                f9002801
                                 str
                                         x1, [x0, #80]
                                         x1, [x0,#232]
  401f08:
                f9007401
                                 str
                                         x1, [x0,#232]
  401f40:
                f9007401
                                 str
                                         x1, [x0,#64]
  401f68:
                f9002001
                                 str
                                         x1, [x0,#424]
  401f9c:
                f900d401
                                 str
                                         x1, [x0,#112]
  401fcc:
                f9003801
                                 str
  402000:
                f9000001
                                         x1, [x0]
                                 str
  402034:
                f900c401
                                 str
                                         x1, [x0,#392]
```

Il ne reste plus qu'à poser 31 points d'arrêts et examiner l'état des registres à chaque fois :

```
(gdb) break *0x401a5c
Breakpoint 14 at 0x401a5c
(gdb) break *0x401a94
Breakpoint 15 at 0x401a94
(gdb) break *0x401ac8
Breakpoint 16 at 0x401ac8
```

```
[...]
(gdb) cont
Continuing.
Breakpoint 14, 0x0000000000401a5c in ?? ()
(gdb) p $x1
$4 = 0x4005fc
(gdb) p $x0 + 488
$5 = 0 \times 4000801440
(gdb) cont
Continuing.
Breakpoint 15, 0x000000000401a94 in ?? ()
(qdb) p $x1
$6 = 0x4005f4
(gdb) p $x0 + 72
$7 = 0x4000801438
(gdb) cont
Continuing.
Breakpoint 16, 0x000000000401ac8 in ?? ()
(qdb) p $x1
$8 = 0x400dac
(gdb) p $x0 + 8
$9 = 0x4000801368
[...]
```

En passant les 31 points d'arrêt, il est possible de se rendre compte que l'adresse de destination est toujours comprise entre 0x4000801360 et 0x4000801450. Il est alors aussi simple d'afficher le contenu de cette zone mémoire à la fin de la fonction.

```
(qdb) break *0x402044
Breakpoint 47 at 0x402044
(gdb) cont
Continuing.
Breakpoint 47, 0x0000000000402044 in ?? ()
(gdb) x/32gx ($x0+0x360)
0x4000801360: 0x0000000000400d9c
                                       0x00000000000400dac
0x4000801370: 0x0000000000401580
                                       0x00000000000401634
0x4000801380: 0x00000000004016e4
                                       0×00000000000401030
0x4000801390: 0x00000000004010ec
                                       0x00000000004011b4
0x40008013a0: 0x0000000000401794
                                       0x0000000000400d58
0x40008013b0: 0x000000000400c90
                                       0x0000000000400c20
0x40008013c0:
              0x0000000000400bd0
                                       0x00000000000400b78
0x40008013d0:
               0x0000000000400b04
                                       0x0000000000400a8c
0x40008013e0: 0x0000000000400a08
                                       0x0000000000400978
0x40008013f0: 0x0000000000400918
                                       0x00000000004008c4
0x4000801400: 0x0000000000400864
                                       0x000000000004007ec
0x4000801410: 0x0000000000400d24
                                       0x00000000000400ce0
0x4000801420: 0x0000000000401970
                                       0×000000000004018d0
0x4000801430: 0x000000000040187c
                                       0x000000000004005f4
0x4000801440:
               0x000000000004005fc
                                       0×00000000000401490
0x4000801450:
               0x000000000040077c
                                       0×0000000000000000
```

Le rôle de la fonction sub_401a08 est donc d'initialiser ce tableau à l'adresse arg0 + 0x360. La fonction retourne ensuite dans la fonction parente, sub_402960. On peut remarquer que toutes les valeurs du tableau correspondent à des adresses appartenant à la section .text, donc probablement des pointeurs de fonction.

Analyse de la fonction sub_400404

La fonction sub_400404 est composée d'une seule instruction :

```
400404: d65f03c0 ret
```

Cette fonction ne fait donc que retourner vers la fonction parente.

Analyse de la fonction sub_400408

Le code de la fonction sub_400408 est présenté ci-dessous :

```
// w2 = *(0x510000) = 0x5b1ad0b
400408:
           b9400022
                               w2, [x1]
                                                     // w5 = 0x7865
40040c:
           528f0ca5
                               w5, #0x7865
                        mov
400410:
                                                     // *(addr0 + 32) = 0x5b1ad0b
          b9001002
                        str
                               w2, [x0,#16]
          b9400422
                        ldr
                               w2, [x1,#4]
                                                     // w2 = *(0x510004) = 0x5b1ad0b
400414:
400418:
          528c8dc4
                       mov
                               w4, #0x646e
                                                     // w4 = 0x646e
                               w2, [x0,#20]
                                                     // *(addr0 + 36) = 0x5b1ad0b
40041c:
          b9001402
                        str
                                                     // w2 = *(0x510008) = 0x5b1ad0b
400420:
          b9400822
                       ldr
                               w2, [x1,#8]
                               w3, #0x2d36
                                                     // w3 = 0x2d36
400424:
          5285a6c3
                       MOV
                               w2, [x0,#24]
400428:
          b9001802
                        str
                                                     // *(addr0 + 40) = 0x5b1ad0b
                                                     // w2 = *(0x51000c) = 0x5b1ad0b
40042c:
          b9400c22
                        ldr
                               w2, [x1,#12]
                       movk
                               w5, #0x6170, lsl #16 // x5 = 0x61707865
400430:
          72ac2e05
                                                     // *(addr0 + 44) = 0x5b1ad0b
400434:
          b9001c02
                        str
                               w2, [x0,#28]
                                                     // w6 = *(0x510000) = 0x5b1ad0b
400438:
          b9400026
                        ldr
                               w6, [x1]
                               w2, #0x6574
                                                     // w2 = 25972
40043c:
          528cae82
                        MOV
          b9002006
                               w6, [x0,#32]
                                                     // *(addr0 + 48) = 0x5b1ad0b
400440:
                        str
                                                     // w6 = *(0x510004) = 0x5b1ad0b
400444:
          b9400426
                        ldr
                               w6, [x1,#4]
                               w4, #0x3120, lsl #16 // x4 = 0x3120646e
400448:
          72a62404
                        movk
                                                     // *(addr0 + 52) = 0x5b1ad0b
                               w6, [x0,#36]
40044c:
          b9002406
                        str
                               w6, [x1,#8]
                                                     // w6 = *(0x510008) = 0x5b1ad0b
400450:
          b9400826
                        ldr
          72af2c43
                               w3, #0x7962, lsl #16 // x3 = 0x79622d36
400454:
                       movk
                               w6, [x0,#40]
400458:
          b9002806
                        str
                                                     // *(addr0 + 56) = 0x5b1ad0b
                                                     // w1 = *(0x51000c) = 0x5b1ad0b
40045c:
          b9400c21
                        ldr
                               w1, [x1,#12]
                               w2, \#0x6b20, lsl \#16 // x2 = 0x6b206574
400460:
          72ad6402
                       movk
                                                    // *(addr0 + 60) = 0x5b1ad0b
400464:
          b9002c01
                        str
                               w1, [x0,#44]
          b9000005
                               w5, [x0]
                                                     // *(addr0 + 16) = 0x61707865
400468:
                        str
40046c:
          b9000404
                        str
                               w4, [x0,#4]
                                                     // *(addr0 + 20) = 0x3120646e
                                                     // *(addr0 + 24) = 0x79622d36
400470:
          b9000803
                        str
                               w3, [x0,#8]
                                                     // *(addr0 + 28) = 0x6b206574
400474:
          b9000c02
                        str
                               w2, [x0,#12]
400478:
          d65f03c0
                        ret
```

Cette fonction initialise un bloc mémoire à l'adresse addr0 + 16. Il est possible d'afficher le résultat final avec GDB :

```
$ (gdb) break *0x400478
Breakpoint 52 at 0x400478
(gdb) cont
Continuing.
Breakpoint 52, 0x000000000400478 in ?? ()
(adb) x/12wx $x0
0x4000801010:
                0x61707865
                                 0x3120646e
                                                 0x79622d36
                                                                  0x6b206574
0x4000801020:
                                                 0x05b1ad0b
                                                                  0x05b1ad0b
                0x05b1ad0b
                                 0x05b1ad0b
0x4000801030:
                0x05b1ad0b
                                 0x05b1ad0b
                                                 0x05b1ad0b
                                                                  0x05b1ad0b
(adb) x/s $x0
                "expand 16-byte k\v\255\261\[...\]"
0x4000801010:
```

On peut remarquer que le début du bloc est constitué de la chaîne de caractères « expand 16-byte k ».

Analyse de la fonction sub_40047c

Le code de la fonction sub_40047c est constitué des instructions ci-dessous :

```
40047c:
           b900301f
                                                // *(addr0 + 64) = 0
                         str
                                wzr, [x0,#48]
400480:
           b900341f
                                               // *(addr0 + 68) = 0
                         str
                                wzr, [x0,#52]
400484:
           b9400022
                                w2, [x1]
                                                // w2 = *(0x510020) = 0
                         ldr
400488:
           b9003802
                                w2, [x0,#56]
                                                // *(addr0 + 72) = 0
                         str
40048c:
           b9400421
                         ldr
                                w1, [x1,#4]
                                                // w1 = *(0x510024) = 0
                                                // *(addr0 + 76) = 0
400490:
           b9003c01
                         str
                                w1, [x0,#60]
400494:
           d65f03c0
                         ret
```

Cette fonction initialise à zéro le bloc de données à l'adresse addr0 + 64 Le résultat est alors visible sous GDB:

```
(gdb) x/16wx 0x4000801010
0x4000801010:
                 0x61707865
                                  0x3120646e
                                                   0x79622d36
                                                                    0x6b206574
0x4000801020:
                 0x05b1ad0b
                                  0x05b1ad0b
                                                   0x05b1ad0b
                                                                    0x05b1ad0b
0x4000801030:
                 0x05b1ad0b
                                  0x05b1ad0b
                                                   0x05b1ad0b
                                                                    0x05b1ad0b
                                                   0×00000000
                                                                    0×00000000
0x4000801040:
                 0×00000000
                                  0×00000000
```

2.3.2 Analyse de la fonction sub_402914

Le code de la fonction sub_402914 est présenté ci-dessous :

```
402914:
           a9be7bfd
                                x29, x30, [sp,#-32]!
                         stp
402918:
           910003fd
                                x29, sp
40291c:
           39400001
                         ldrb
                                 w1, [x0]
                                                       // w1 = *(addr0) = 0
                                x19, x20, [sp,#16]
402920:
           a90153f3
                         stp
           32000021
                                w1, w1, #0x1
                                                      // w1 = 1
402924:
                         огг
                         strb
                                                       // *(addr0) = 1
402928:
           39000001
                                w1, [x0]
40292c:
           aa0003f3
                                x19, x0
                                                      // x19 = addr0
                         MOV
402930:
           97ffff89
                         ы
                               0x402754
                                                     // w0 = sub_402754(addr0)
402934:
           2a0003f4
                                w20, w0
                                                      // w20 = w0
                         mov
402938:
           340000c0
                         cbz
                                w0, 0x402950
                                                      // saute si w0 == 0
40293c:
           b9800661
                         ldrsw
                                  x1, [x19,#4]
402940:
           9000000
                         adrp
                                 x0, 0x402000
402944:
           912ce000
                         add
                                x0, x0, #0xb38
402948:
           f8617800
                         ldr
                                x0, [x0,x1,lsl #3]
40294c:
           97fffdc9
                         ы
                               0x402070
                                w0, w20
                                                     // retourne la valeur de w20
402950:
           2a1403e0
                         mov
                                x19, x20, [sp,#16]
402954:
           a94153f3
                         ldp
402958:
           a8c27bfd
                                x29, x30, [sp],#32
                         ldp
40295c:
           d65f03c0
                         ret
```

La fonction va simplement initialiser à 1 la valeur à l'adresse addr0 puis appeler la fonction sub_402754.

2.3.3 Analyse de la fonction sub_402754

Le début du code de la fonction sub_402754 est présenté ci-dessous :

```
402754:
           a9ba7bfd
                                x29, x30, [sp,#-96]!
                         stp
402758:
           910003fd
                                x29. SD
                         MOV
40275c:
           a90153f3
                                x19, x20, [sp,#16]
                         stp
402760:
           aa0003f3
                                x19, x0
                                                        // x19 = addr0
                         mov
                                                        // w0 = *(addr0) = 1
402764:
           39400000
                         ldrb
                                 w0, [x0]
           a9025bf5
                                x21, x22, [sp,#32]
402768:
                         stp
40276c:
           a90363f7
                                x23, x24, [sp,#48]
                         stp
402770:
           f90023f9
                                x25, [sp,#64]
                         str
402774:
           360007a0
                         tbz
                                w0, #0, 0x402868
                                                         // saute si le premier bit de w0 vaut 0
           d2800059
                                x25, #0x2
402778:
                         mov
                                                         // x25 = 2
                                x24, #0x4
                                                         // x24 = 4
           d2800098
40277c:
                        mov
           529ffff7
                                w23, #0xffff
                                                         // w23 = 65535
402780:
                         mov
402784:
           1400000d
                        b
                              0x4027b8
```

```
[...]
4027b8:
          aa1303e0
                              x0, x19
                        mov
4027bc:
          97ffffc4
                       Ы
                              0x4026cc
                                                       // x0 = sub_4026cc(addr0)
                                                       // x20 = x0
                              x20, x0
4027c0:
          aa0003f4
                       mov
                                                       // compare x20 à -1
4027c4:
          b100069f
                        cmn
                              x20, #0x1
                                                       // x1 = x0
4027c8:
          aa0003e1
                       mov
                              x1, x0
                              x2, x29, #0x5c
                                                      // x2 = x29 + 92 (adresse sur la pile)
4027cc:
          910173a2
                       add
                                                       // x0 = addr0
4027d0:
                              x0, x19
          aa1303e0
                       mov
4027d4:
          d2800023
                               x3, #0x1
                                                       // x3 = 1
                       mov
4027d8:
          54000700
                       b.ea
                               0x4028b8
                                                       // saute si x20 == -1
4027dc:
          97fffeb4
                       Ы
                              0x4022ac
                                                      // w0 = sub 4022ac(addr0, x1, x29 + 92, 1)
          2a0003f5
                              w21, w0
                                                      // w21 = w0
4027e0:
                       MOV
                                                      // compare w21 à 1
4027e4:
          710006bf
                              w21, #0x1
                       cmp
4027e8:
          aa1403e1
                              x1, x20
                                                      // x1 = x20
                       mov
                               x2, x29, #0x58
                                                      // x2 = x29 + 88 (adresse sur la pile)
4027ec:
          910163a2
                       add
4027f0:
                                                       // x0 = addr0
          aa1303e0
                              x0, x19
                       MOV
                               0x4028b8
                                                       // saute si w21 != 1
4027f4:
          54000621
                       b.ne
                                                       // w3 = *(x29 + 92)
4027f8:
          394173a3
                       ldrb
                               w3, [x29,#92]
4027fc:
          71007c7f
                               w3, #0x1f
                                                       // compare w3 à 0x1f
                        CMD
402800:
          54000448
                       b.hi
                                0x402888
                                                       // saute si w3 > 0x1f
```

La fonction appelle successivement les sous-fonctions sub_4026cc et sub_4022ac.

L'exécution continue à l'adresse 0x402804 :

```
402804:
           7100207f
                               w3, #0x8
                        CMD
402808:
           9a988336
                        csel
                               x22, x25, x24, hi // x22 = (w3 > 8) ? 2 : 4
                                                  // x3 = x22
40280c:
           aa1603e3
                        mov
                               x3. x22
402810:
          b9005bbf
                        str
                              wzr, [x29,#88]
                                                  // *(x29 + 88) = 0
                                                  // w0 = sub_4022ac(addr0, x1, x29 + 88, x3)
402814:
           97fffea6
                        Ыl
                              0x4022ac
           93407c00
                               x0, w0
                                                  // x0 = w0 (avec extension du signe)
402818:
                        sxtw
40281c:
           eb16001f
                               x0, x22
                                                  // compare x0 à x22 (2 ou 4)
                        CMD
402820:
          8b140014
                        add
                               x20, x0, x20
                                                  // x20 += x0
                                                  // saute si x0 != x22
402824:
          54000621
                        b.ne
                               0x4028e8
                               w20, [x29,#80]
                                                  // *(x29 + 80) = w20
402828:
          b90053b4
                        str
40282c:
          6b17029f
                               w20, w23
                                                  // compare w20 à 0xffff
                        \mathsf{cmp}
402830:
          54fffac8
                        b.hi
                               0x402788
                                                  // saute si w20 > 0xffff
                                                  // x1 = 0x3c
                               x1, #0x3c
402834:
          d2800781
                        MOV
402838:
                               x2, x29, #0x50
                                                  // x2 = x29 + 80
          910143a2
                        add
                                                  // x3 = 4
40283c:
          d2800083
                        mov
                               x3, #0x4
402840:
           aa1303e0
                        mov
                               x0, x19
                                                  // x0 = addr0
402844:
          97fffec8
                        ы
                              0x402364
                                                  // sub_402364(addr0, 0x3c, x29 + 80, 4)
```

La fonction sub_4022ac est appelée de nouveau, cette fois avec comme dernier paramètre 2 ou 4. La valeur de retour est comparée à ce dernier paramètre, l'exécution continue si les deux valeurs sont identiques. Ensuite, la fonction sub_402364 est appelée.

L'exécution continue avec les instructions suivantes :

```
402848:
           394173a0
                        ldrb
                                w0, [x29,#92]
                                                    // w0 = *(x29 + 92)
40284c:
          b9405ba1
                        ldr
                               w1, [x29,#88]
                                                    // w1 = *(x29 + 88)
402850:
          9101b000
                        add
                               x0, x0, #0x6c
                                                    // x0 = w0 + 0x6c
402854:
          f8607a62
                               x2, [x19,x0,lsl #3] // x2 = *(x19 + 8 * x0)
                        ldr
402858:
          aa1303e0
                                                    // x0 = addr0
                        mov
                               x0, x19
40285c:
          d63f0040
                        blr
                                                    // branche sur la valeur de x2
                               x2
402860:
          39400260
                        ldrb
                                w0, [x19]
                                                    // w0 = *(addr0)
402864:
          3707faa0
                        tbnz
                               w0, #0, 0x4027b8
                                                    // teste le premier bit de w0, saute si différent de 0
402868:
          b9400675
                        ldr
                               w21, [x19,#4]
                                                    // w21 = *(addr0 + 4)
                               x23, x24, [sp,#48]
40286c:
          a94363f7
                        ldp
402870:
                               w0, w21
                                                     // retourne w21
          2a1503e0
                        mov
402874:
          a94153f3
                        ldp
                               x19, x20, [sp,#16]
402878:
          a9425bf5
                        ldp
                               x21, x22, [sp,#32]
                               x25, [sp,#64]
40287c:
          f94023f9
                        ldr
```

```
402880: a8c67bfd ldp x29, x30, [sp],#96
402884: d65f03c0 ret
```

Le programme continue en appelant une fonction dont l'adresse est contenue dans le registre x2. Cette adresse est déterminée par rapport à la valeur stockée à l'adresse 0x29 + 92.

Le code de la fonction sub_402754 est équivalent au pseudo-code C ci-dessous :

```
int sub_402754(char *addr0) {
    while ((*addr0 & 1) != 0) {
        x20 = sub\_4026cc(addr0);
        if (x1 == -1) {
            /* loc_4028b8 */
        ret = sub_4022ac(addr0, x20, &var_92, 1);
        if (ret != 1) {
            /* loc_4028b8 */
        if (var_92 > 0x1f) {
            /* loc_402888 */
        w3 = (var_92 > 8) ? 2 : 4;
        ret = sub_4022ac(addr0, x20, &var_88, w3);
        if (ret != w3) {
            /* loc_4028e8 */
        x20 += ret;
        var_80 = x20;
        if (x20 > 0xffff) {
            /* loc_402788 */
        sub_402364(addr0, 0x3c, &var_80, 4);
        x2 = *(addr0 + 0x360 + 8 * var_92);
        (*x2)(addr0, var_88);
    }
    return *(addr0 + 4);
}
```

Ce code fait penser au fonctionnement d'une machine virtuelle :

- − la fonction sub_4022ac stocke le numéro de la fonction à appeler dans la variable var_92;
- − de même, le paramètre de la fonction est stocké dans la variable var_88;
- − l'exécution continue tant que la condition *addr0 & 1 != 0 est vraie.

La variable var_92 correspondrait alors à l'opcode de l'instruction et la variable var_88 à l'opérande.

2.4 Analyse de la machine virtuelle

2.4.1 Analyse de la fonction sub_4026cc

Le code de la fonction sub_4026cc est présenté ci-dessous :

```
      4026cc:
      a9be7bfd
      stp
      x29, x30, [sp,#-32]!

      4026d0:
      910003fd
      mov
      x29, sp

      4026d4:
      d2800781
      mov
      x1, #0x3c
      // x1 = 0x3c
```

```
// x2 = x29 + 16
4026d8:
          910043a2
                      add
                             x2, x29, #0x10
          d2800083
                             x3, #0x4
                                                       // x3 = 4
4026dc:
                      mov
4026e0:
          97fffef3
                      ы
                            0x4022ac
                                                       // sub_4022ac(addr0, 0x3c, x29 + 16, 4)
4026e4:
         7100101f
                      CMD
                             w0, #0x4
                             x0, #0xffffffffffffff
                                                     // retourne -1 si w0 != 4
4026e8:
         92800000
                      mov
4026ec:
         54000060
                      b.eq
                             0x4026f8
         a8c27bfd ldp
                             x29, x30, [sp],#32
4026f0:
4026f4:
         d65f03c0
                      ret
4026f8:
          b94013a0
                      ldr
                             w0, [x29,#16]
                                                       // retourne la valeur *(x29 + 16)
4026fc:
          a8c27bfd
                      ldp
                             x29, x30, [sp],#32
          d65f03c0
402700:
                       ret
```

La fonction va appeler la fonction sub_4022ac et retourner la valeur stockée sur la pile à l'adresse x29 + 16.

2.4.2 Analyse de la fonction sub_4022ac

Le code de la fonction sub_4022ac est présenté ci-dessous :

```
4022ac:
         a9bc7bfd
                           x29, x30, [sp,#-64]!
                     stp
4022b0:
         910003fd
                           x29, sp
                     MOV
4022b4:
         a90153f3
                           x19, x20, [sp,#16]
                    stp
                           x21, x22, [sp,#32]
4022b8: a9025bf5
                    stp
4022bc: a90363f7
                           x23, x24, [sp,#48]
                    stp
4022c0: aa0303f4 mov
                           x20, x3
                                               // x20 = arg3
4022c4: aa0003f7
                    MOV
                         x23, x0
                                               // x23 = arg0 = addr0
4022c8: aa0103f5 mov x21, x1
                                               // x21 = arg1
                         x19, x2
4022cc: aa0203f3 mov
                                               // x19 = arg2
                                              // retourne 0 si x3 == 0
                         x3, 0x40235c
4022d0: b4000463 cbz
                         x22, #0x0
                                               // x22 = 0
4022d4: d2800016 mov
                                               // x24 = 64
4022d8:
        d2800818
                          x24, #0x40
                   MOV
         aa1703e0
                           x0, x23
                                               // x0 = addr0
4022dc:
                    MOV
                                               // x1 = x21
                          x1, x21
4022e0:
         aa1503e1
                    mov
                                               // x0 = sub_4020c4(addr0, x21)
4022e4:
         97ffff78
                    Ыl
                          0x4020c4
4022e8:
                                               // retourne w22 si x0 == 0
         b40002e0
                    cbz
                          x0, 0x402344
                                              // x2 = x21 & 0x3f (reste de la division par 64)
4022ec: 924016a2
                         x2, x21, #0x3f
                    and
4022f0:
        cb020309
                         x9, x24, x2
                                               // x9 = 64 - (x21 \& 0x3f)
                    sub
4022f4:
        eb14013f
                         x9, x20
                                               // compare x9 et x20
                    cmp
                                              // x9 = (x9 \le x20) ? x9 : x20
4022f8: 9a949129 csel
                          x9, x9, x20, ls
                                               // x2 += x0
4022fc: 8b020002 add x2, x0, x2
                                               // saute si x9 == 0
402300: b4000189 cbz
                         x9, 0x402330
                                               // x8 = x9 + 1
402304: 91000528 add x8, x9, #0x1
                         x6, #0x1
                                               // x6 = 1
402308: d2800026 mov
40230c: d2800004 mov
                         x4, #0x0
                                               // x4 = 0
402310: 14000003 b 0x40231c
         aa0603e4
                                               // x4 = x6
402314:
                  mov
                           x4, x6
402318:
         aa0503e6
                                               // x6 = x5
                    MOV
                           x6, x5
         38646847
                    ldrb
                           w7, [x2,x4]
                                               // w7 = *(x2 + x4)
40231c:
                           x5, x6, #0x1
402320:
         910004c5
                     add
                                               // x5 = x6 + 1
                                               // *(x19 + x4) = w7
402324:
         38246a67
                     strb
                           w7, [x19,x4]
                                               // compare x5 à x8
402328:
         eb0800bf
                     cmp
                           x5, x8
                            0x402314
                                               // saute si différent
40232c:
         54ffff41
                    b.ne
                            x20, x20, x9
402330:
         eb090294
                     subs
                                               // x20 -= x9
                           x22, x22, x9
                                               // x22 += x9
402334:
         8b0902d6
                     add
                           x19, x19, x9
                                               // x19 += x9
402338:
         8b090273
                     add
                           x21, x21, x9
                                               // x21 += x9
                     add
40233c:
         8b0902b5
                           0x4022dc
         54fffce1
                                               // saute si x20 != 0
402340:
                    b.ne
402344:
         2a1603e0
                    mov
                           w0, w22
                                               // retourne w22
```

```
402348:
          a94153f3
                        ldp
                              x19, x20, [sp,#16]
                              x21, x22, [sp,#32]
40234c:
          a9425bf5
                        ldp
402350:
          a94363f7
                        ldp
                               x23, x24, [sp,#48]
402354:
          a8c47bfd
                       ldp
                               x29, x30, [sp],#64
402358:
          d65f03c0
                       ret
40235c:
          2a0303e0
                               w0. w3
                        mov
402360:
          17fffffa
                             0x402348
```

Cette fonction est construite autour de deux boucles imbriquées :

- une première qui réalise des appels successifs à la fonction sub_4020c4. Cette fonction retourne une valeur en fonction du paramètre x21.;
- la seconde boucle copie le nombre d'octets spécifiés par le registre x9 depuis l'adresse contenue dans le registre x2 vers l'adresse du registre x19;
- − les registres x19 jusqu'à x20 sont mis à jour en fonction du nombre d'octets copiés précédemment;
- la fonction refait une itération si le nombre total d'octets copiés est inférieur au quatrième paramètre de la fonction.

2.4.3 Analyse de la fonction sub_402364

Le code de la fonction sub_402364 est présenté ci-dessous.

```
402364:
          a9bc7bfd
                            x29, x30, [sp,#-64]!
402368:
         910003fd
                            x29, sp
                     MOV
40236c:
         a90153f3
                            x19, x20, [sp,#16]
                     stp
402370:
         a9025bf5 stp
                            x21, x22, [sp,#32]
402374:
                            x23, x24, [sp,#48]
         a90363f7
                    stp
402378:
         aa0303f4
                     MOV
                            x20, x3
                                               // x20 = arg3
40237c:
         aa0003f6
                            x22, x0
                                               // x22 = arg0
                     mov
402380:
         aa0103f5
                            x21, x1
                                               // x21 = arg1
                     MOV
402384:
         aa0203f3
                     mov
                            x19, x2
                                               // x19 = arg2
402388:
         b4000563
                     cbz
                            x3, 0x402434
                                               // saute si arg3 == 0
40238c:
         d2800018
                     MOV
                            x24, #0x0
                                               // x24 = 0
402390:
         d2800817
                     MOV
                            x23, #0x40
                                               // x23 = 64
                                               // x0 = arg0
402394:
         aa1603e0
                     MOV
                            x0, x22
402398:
                           x1, x21
                                               // x1 = arg1
         aa1503e1
                     mov
                                               // x0 = sub_4020c4(arg0, arg1)
         97ffff4a
                     bl.
                           0x4020c4
40239c:
                          x0, 0x40241c
                                              // saute si x0 == 0
         b40003e0
4023a0:
                     cbz
                          x2, x21, #0x3f
         924016a2
                                              // x2 = x21 \& 0x3f
4023a4:
                     and
                     sub x9, x23, x2
4023a8:
         cb0202e9
                                               // x9 = 64 - (x21 \& 0x3f)
                          x9, x20
                                               // compare x9 et x20
4023ac:
         eb14013f
                     cmp
         9a949129 csel x9, x9, x20, ls
                                               // x9 = (x9 \le x20) ? x9 : x20
4023b0:
         8b020002
                    add x2, x0, x2
                                               // x2 += x0
4023b4:
                                               // saute si x9 == 0
4023b8:
         b4000189
                    cbz x9, 0x4023e8
4023bc: 91000528 add x8, x9, #0x1
                                               // x8 = x9 + 1
4023c0:
         d2800026 mov x6, #0x1
                                               // x6 = 1
                            x4, #0x0
4023c4:
         d2800004
                     MOV
                                               // x4 = 0
                     b 0x4023d4
4023c8:
         14000003
4023cc:
         aa0603e4
                     mov
                            x4, x6
                                               // x4 = x6
4023d0:
         aa0503e6
                            x6, x5
                                               // x6 = x5
                     MOV
4023d4:
          38646a67
                     ldrb
                            w7, [x19,x4]
                                               // w7 = *(x19 + x4)
4023d8:
         910004c5
                     add
                            x5, x6, #0x1
                                               // x5 = x6 + 1
4023dc:
          38246847
                     strb
                            w7, [x2,x4]
                                               // *(x2 + x4) = w7
4023e0:
          eb0800bf
                     cmp
                            x5, x8
                                               // compare x5 à x8
         54ffff41
                            0x4023cc
                                               // saute si différent
4023e4:
                     b.ne
                                               // x1 = *(addr0 + 0x358) = addr2
4023e8:
         f941aec1
                     ldr
                            x1, [x22,#856]
                                               // x20 -= x9
         eb090294
                            x20, x20, x9
4023ec:
                     subs
```

```
x0, x0, x1
4023f0:
          cb010000
                       sub
                                                   // x0 -= x1
4023f4:
          9346fc00
                              x0, x0, #6
                                                   // x0 = x0 / 64 (index)
                       asr
                              x0, x0, x0, lsl #1
4023f8:
          8b000400
                       add
                                                   // x0 = 3 * x0
                              x1, x22, x0, lsl #3 // x1 = addr0 + 8 * x0
4023fc:
          8b000ec1
                       add
                              w0, [x1,#104]
                                                   // w0 = *(x1 + 0x68)
402400:
          3941a020
                       ldrb
                              x24, x24, x9
                                                   // x24 += x9
402404:
          8b090318
                       add
                              w0, w0, #0x1
                                                   // w0 |= 1
402408:
          32000000
                       огг
          3901a020
                       strb
                              w0, [x1,#104]
                                                  // *(x1 + 0x68) = w0
40240c:
                                                  // x19 += x9
402410:
          8b090273
                       add
                              x19, x19, x9
                                                  // x21 += x9
402414:
          8b0902b5
                       add
                              x21, x21, x9
                              0x402394
402418:
          54fffbe1
                       b.ne
                                                   // saute si x20 != 0
40241c:
          2a1803e0
                              w0, w24
                       mov
402420:
          a94153f3
                       ldp
                              x19, x20, [sp,#16]
402424:
          a9425bf5
                       ldp
                              x21, x22, [sp,#32]
                              x23, x24, [sp,#48]
402428:
          a94363f7
                       ldp
          a8c47bfd
40242c:
                       ldp
                              x29, x30, [sp],#64
402430:
          d65f03c0
                       ret
```

Cette fonction est très similaire à la fonction sub_4022ac. Cependant, on remarque que le sens de la copie de données est inversé, c'est-à-dire qu'il s'effectue depuis l'adresse sur la pile passée par le registre x2 vers l'adresse obtenue via la fonction sub_4020c4.

De plus, le tableau de structures à l'adresse addr0 + 0x358 est mis à jour en fonction de l'adresse retournée par la fonction sub_4020c4 qui détermine l'index dans le tableau

2.4.4 Analyse de la fonction sub_4020c4

La fonction sub_4020c4 est assez complexe et ne sera pas présentée dans le détail. Cependant, le résultat de sa rétroconception est présenté ci-dessous :

```
char *mmu_handle(char *addr, uint32_t vm_addr) {
    uint64_t u1, u9, block_start, b3, b8;
    int i;
    char *src, *dst;
    for (i = 0; i < 32; i++) {
        if (((mmu[i].flags >> 1) & 1) == 0) {
            if (mmu[i].idx == (vm_addr / 64)) {
                dst = addr2 + 64 * i;
                mmu[i].addr = *((uint64_t *) (addr + 8));
                if (dst != 0)
                    return dst;
                else
                    break;
            }
        }
    }
    block_start = (vm_addr / 64) * 64;
    if (block_start > 0xffff)
        return NULL;
    b8 = -1;
    u9 = 0;
    for (i = 0; i < 32; i++) {
        if (((mmu[i].flags >> 1) & 1) == 0) {
            if (mmu[i].addr >= b8) {
                u9 = i;
                b8 = mmu[i].addr;
        } else {
```

```
dst = addr2 + 64 * i;
        mmu[i].flags &= 0xFFFFFFFC;
        mmu[i].idx = vm_addr / 64;
        mmu[i].addr = *((uint64_t *) (addr + 8));
        *((uint32_t *) (addr + 0x40)) = mmu[i].idx;
        *((uint32_t *) (addr + 0x44)) = 0;
        sub_4004a4(addr + 0x10, addr1 + block_start, dst, 64);
        return dst;
    }
}
dst = addr2 + 64 * u9;
if ((mmu[u9].flags & 1) != 0) {
    u1 = mmu[u9].idx * 64;
    if (u1 <= 0xffff) {</pre>
        src = addr1 + (int32_t) u1;
        if (src != 0) {
            *((uint32_t *) (addr + 0x40)) = mmu[u9].idx;
            *((uint32_t *) (addr + 0x44)) = 0;
            sub_400498(addr + 0x10, dst, src, 64);
        }
    }
}
mmu[u9].flags &= 0xFFFFFFFC;
mmu[u9].idx = vm_addr / 64;
mmu[u9].addr = *((uint64_t *) (addr + 8));
*((uint32_t *) (addr + 0x40)) = mmu[u9].idx;
*((uint32 t *) (addr + 0x44)) = 0;
sub 4004a4(addr + 0x10, addr1 + block start, dst, 64);
return dst;
```

Cette fonction implémente la gestion de la mémoire de la machine virtuelle. Elle prend en argument une adresse vm_addr, va charger le bloc mémoire qui contient l'adresse demandée et retourne l'adresse du bloc.

Un tableau de 32 structures (initialisé précédemment par la fonction <code>sub_402960</code>) permet de savoir les blocs qui ont déjà été précédemment chargés, en fonction du champ <code>flags</code> de la structure. Ce champ peut être interprété de la façon suivante :

- − si le second bit de poids faible est nul, alors le bloc correspondant a été chargé en mémoire;
- − si le second bit de poids faible est non nul, alors aucun bloc n'a été chargé en mémoire pour cette structure ;
- si le premier bit de poids faible est nul, alors le bloc doit être sauvegardé.

L'opération de chargement d'un bloc est assuré par la fonction sub_4004a4, tandis que la fonction sub_400498 se charge de sauvegarder un bloc.

2.4.5 Analyse des fonctions sub_4004a4 et sub_400498

Le code de ces deux fonctions est présenté ci-dessous :

}

```
400498:
           34000043
                                 w3, 0x4004a0
                         cbz
           17ffff13
40049c:
                         Ь
                               0x4000e8
4004a0:
           d65f03c0
                         ret
4004a4:
           35000043
                         cbnz
                                  w3, 0x4004ac
4004a8:
           d65f03c0
                         ret
```

4004ac: 17ffff0f b 0x4000e8

Ces deux fonctions vont simplement tester la valeur du paramètre w3 et sauter à l'adresse 0x4000e8 si w3 != 0.

2.4.6 Analyse de 0x4000e8

Le code à l'adresse 0x4000e8 ne sera pas analysé en détail dans cette solution car trop complexe. Néanmoins, il est possible d'examiner l'état des registres à cette adresse.

```
$ qemu-aarch64 -strace -g 1234 badbios2.bin
$ gdb-multiarch -q badbios2.bin
Reading symbols from badbios2.bin...(no debugging symbols found)...done.
(gdb) target remote 127.1:1234
Remote debugging using 127.1:1234
0x0000000000400514 in ?? ()
(gdb) break *0x4000e8
Breakpoint 1 at 0x4000e8
(gdb) cont
Continuing.
Breakpoint 1, 0x00000000004000e8 in ?? ()
(gdb) x/18x $x0
0x4000801010:
                 0x61707865
                                    0x3120646e
                                                      0x79622d36
                                                                       0x6b206574
0x4000801020:
                 0x05b1ad0b
                                   0x05b1ad0b
                                                     0x05b1ad0b
                                                                       0x05b1ad0b
0x4000801030:
                 0x05b1ad0b
                                   0x05b1ad0b
                                                     0x05b1ad0b
                                                                       0x05b1ad0b
0x4000801040:
                 0x00000000
                                    0×00000000
                                                     0x00000000
                                                                       0×00000000
                 0x00802000
                                   0x00000040
0x4000801050:
(qdb) x/s $x0
                  "expand 16-byte k\v\25[...]"
0x4000801010:
(adb) x/64bx $x1
0x4000802000:
                           0xdb
                                   0xe7
                                             0x41
                                                     0xf2
                                                              0x76
                                                                       0x3b
                                                                                0x28
                 0xa2
0x4000802008:
                 0x08
                           0x77
                                   0x53
                                             0xe2
                                                     0x39
                                                               0x39
                                                                       0xc2
                                                                                0xb0
0x4000802010:
                                   0x10
                                                                       0x29
                                                                                0x9d
                 0x6f
                           0xc3
                                             0xcf
                                                     0xf9
                                                               0xe1
0x4000802018:
                                   0x33
                                                                                0x20
                  0x5c
                           0x4e
                                             0xb4
                                                     0x15
                                                               0x7a
                                                                       0x41
0x4000802020:
                 0x99
                           0x5e
                                   0xc9
                                             0x8a
                                                     0x4d
                                                               0x15
                                                                       0x55
                                                                                0xf2
0x4000802028:
                 0xe8
                           0x88
                                   0xc9
                                             0x98
                                                     0x03
                                                              0xd7
                                                                       0x29
                                                                                0xba
0x4000802030:
                 0 \times 00
                           0x2d
                                   0x1e
                                             0xb5
                                                     0x46
                                                              0×72
                                                                       0x22
                                                                                0x0d
                                                                       0x9a
                                                                                0x8d
0x4000802038:
                 0x0b
                          0x01
                                   0xd4
                                            0x6d
                                                     0x6a
                                                              0xe9
(gdb) x/64bx $x2
                                   0×00
                                             0×00
                                                     0×00
                                                              0×00
                                                                       0×00
                                                                                0×00
0x4000812000:
                 0 \times 00
                          0 \times 00
0x4000812008:
                 0×00
                           0×00
                                   0×00
                                            0×00
                                                     0×00
                                                              0×00
                                                                       0×00
                                                                                0×00
0x4000812010:
                 0×00
                           0×00
                                   0×00
                                             0×00
                                                     0×00
                                                              0×00
                                                                       0×00
                                                                                0 \times 00
0x4000812018:
                  0 \times 00
                           0×00
                                   0×00
                                             0×00
                                                     0×00
                                                              0 \times 0.0
                                                                       0 \times 00
                                                                                0 \times 00
                                   0×00
                                                                       0×00
0x4000812020:
                  0×00
                           0x00
                                             0×00
                                                      0×00
                                                               0×00
                                                                                0x00
0x4000812028:
                           0×00
                                   0×00
                                             0×00
                                                      0×00
                                                               0×00
                                                                       0×00
                                                                                0×00
                  0×00
0x4000812030:
                  0×00
                           0×00
                                   0×00
                                             0×00
                                                     0×00
                                                               0×00
                                                                       0×00
                                                                                0×00
0x4000812038:
                  0×00
                           0x00
                                   0×00
                                             0×00
                                                     0×00
                                                               0×00
                                                                       0×00
                                                                                0×00
(gdb) p $x3
$1 = 0x40
```

A l'entrée de la fonction, les registres contiennent :

- x0 : une adresse vers une zone mémoire initialisée par la fonction sub_400408;
- -x1: une adresse vers une zone mémoire appartenant à addr1 (second appel à mmap);
- x2 : une adresse vers une zone mémoire appartenant à addr2 (troisième appel à mmap);
- x3: la valeur 64.

Une recherche Google sur la chaîne de caractères expand 16-byte k permet d'identifier l'algorithme de chiffrement salsa20, dont l'implémentation de référence peut être téléchargée à l'adresse http://cr.yp.to/snuffle/salsa20/merged/salsa20.c.

On peut alors tenter de déchiffrer le bloc de données pointé par le registre x1 avec l'implémentation de référence. Le code C ci-dessous effectue cette opération :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "ecrypt-sync.h"
#ifndef HEXDUMP_COLS
#define HEXDUMP_COLS 8
#endif
u8 ciphertext[64];
u8 output[64];
int main(int argc, char **argv) {
  ECRYPT_ctx ctx;
  u64 block_count = 0;
  u8 key[16] = "\x0b\xad\xb1\x05\x0b\xad\xb1\x05\x0b\xad\xb1\x05\x0b\xad\xb1\x05";
  u8 iv[8];
  U64T08_LITTLE(ciphertext,
                                 0x283b76f241e7dba2);
  U64T08_LITTLE(ciphertext + 8, 0xb0c23939e2537708);
  U64T08_LITTLE(ciphertext + 16, 0x9d29e1f9cf10c36f);
  U64T08_LITTLE(ciphertext + 24, 0x20417a15b4334e5c);
  U64T08_LITTLE(ciphertext + 32, 0xf255154d8ac95e99);
  U64T08_LITTLE(ciphertext + 40, 0xba29d70398c988e8);
  U64T08_LITTLE(ciphertext + 48, 0x0d227246b51e2d00);
  U64T08_LITTLE(ciphertext + 56, 0x8d9ae96a6dd4010b);
  ECRYPT_keysetup(&ctx, key, 128, 0);
  U64T08_LITTLE(iv, block_count);
  ECRYPT_ivsetup(&ctx, iv);
  ECRYPT_decrypt_bytes(&ctx, ciphertext, output, 64);
  printf("ctx:\n");
  hexdump(&ctx, sizeof(ctx));
  printf("ciphertext:\n");
  hexdump(ciphertext, 64);
  printf("output:\n");
  hexdump(output, 64);
  exit(EXIT_SUCCESS);
```

Le résultat obtenu est alors :

```
$ gcc -o test_salsa test_salsa20.c salsa20.c
$ ./test_salsa
ctx:
0x000000: 65 78 70 61 0b ad b1 05 expa....
0x0000008: 0b ad b1 05 0b ad b1 05 ......
0x000010: 0b ad b1 05 6e 64 20 31 ....nd 1
0x000018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ......
0x000020: 01 00 00 00 00 00 00 00 ......
0x000028: 36 2d 62 79 0b ad b1 05 6-by....
0x000030: 0b ad b1 05 0b ad b1 05 ......
0x000038: 0b ad b1 05 74 65 20 6b ....te k
ciphertext:
0x0000000: a2 db e7 41 f2 76 3b 28 ...A.v;(
0x0000008: 08 77 53 e2 39 39 c2 b0 .wS.99..
0x000010: 6f c3 10 cf f9 e1 29 9d o....).
0x000018: 5c 4e 33 b4 15 7a 41 20 \N3..zA
```

```
0x000020: 99 5e c9 8a 4d 15 55 f2 .^..M.U.
0x000028: e8 88 c9 98 03 d7 29 ba .....).
0x000030: 00 2d 1e b5 46 72 22 0d .-..Fr".
0x000038: 0b 01 d4 6d 6a e9 9a 8d ...mj...

output:
0x000000: ef 51 c3 f6 58 00 3f 6d .Q..X.?m
0x000000: 5b a3 bf e4 da 21 80 99 [....!..
0x000010: 61 43 a7 bc 81 dc 2f 29 aC..../)
0x000018: 40 57 1d ce 97 d7 19 10 @W.....
0x0000020: a9 e6 16 6e de f9 0d 93 ...n...
0x0000028: 28 1c 65 08 21 c6 bb 29 (.e.!..)
0x0000038: 91 08 f1 ba bb 2e 9c 51 ......Q
```

Pour comparer avec l'implémentation du challenge, il est possible d'utiliser GDB et de poser un point d'arrêt à la fin de la fonction :

```
(gdb) break *0x400478
Breakpoint 2 at 0x400478
(gdb) cont
Continuing.
Breakpoint 1, 0x0000000004000e8 in ?? ()
(gdb) x/64bx 0x4000812000
                                      0×00
                                               0x00
                                                                            0x00
0x4000812000:
                   0x00
                            0x00
                                                         0x00
                                                                  0×00
                                                                                     0x00
0x4000812008:
                   0×00
                            0×00
                                      0×00
                                               0x00
                                                         0×00
                                                                  0×00
                                                                            0×00
                                                                                     0×00
0x4000812010:
                   0×00
                            0×00
                                      0×00
                                               0x00
                                                         0×00
                                                                  0×00
                                                                            0×00
                                                                                     0×00
0x4000812018:
                   0×00
                            0×00
                                      0×00
                                               0x00
                                                         0×00
                                                                  0×00
                                                                            0×00
                                                                                     0×00
0x4000812020:
                   0×00
                            0x00
                                      0×00
                                               0×00
                                                         0×00
                                                                  0×00
                                                                            0x00
                                                                                     0x00
0x4000812028:
                   0×00
                            0×00
                                      0×00
                                               0×00
                                                         0×00
                                                                  0×00
                                                                            0 \times 00
                                                                                     0 \times 00
0x4000812030:
                                                                            0×00
                   0 \times 00
                            0 \times 00
                                      0 \times 00
                                               0×00
                                                         0 \times 00
                                                                  0x20
                                                                                     0 \times 00
0x4000812038:
                                                                            0×00
                   0×00
                            0×00
                                      0×00
                                               0×00
                                                         0x40
                                                                  0×00
                                                                                     0×00
```

On constate que les deux résultats n'ont rien à voir. De plus, le contexte cryptographique obtenu avec l'implémentation de référence de salsa20 n'est semblable à celui observé via GDB : en particulier, la chaîne expand 16-byte k n'est pas stockée de manière contigüe dans l'implémentation de référence.

L'examen de la fonction ECRYPT_keysetup de salsa20, présentée ci-dessous, permet de confirmer cette hypothèse.

```
static const char sigma[16] = "expand 32-byte k";
static const char tau[16] = "expand 16-byte k";
void ECRYPT_keysetup(ECRYPT_ctx *x,const u8 *k,u32 kbits,u32 ivbits)
{
  const char *constants;
  x - sinput[1] = U8T032_LITTLE(k + 0);
  x - sinput[2] = U8T032_LITTLE(k + 4);
  x - sinput[3] = U8T032_LITTLE(k + 8);
  x - sinput[4] = U8T032_LITTLE(k + 12);
  if (kbits == 256) { /* recommended */
    k += 16:
    constants = sigma;
  } else { /* kbits == 128 */
    constants = tau;
  x - sinput[11] = U8T032_LITTLE(k + 0);
  x - sinput[12] = U8T032_LITTLE(k + 4);
  x - sinput[13] = U8T032_LITTLE(k + 8);
  x - input[14] = U8T032_LITTLE(k + 12);
  x->input[0] = U8T032_LITTLE(constants + 0);
  x->input[5] = U8T032_LITTLE(constants + 4);
  x->input[10] = U8T032_LITTLE(constants + 8);
```

```
x->input[15] = U8TO32_LITTLE(constants + 12);
}
```

Le troisième résultat de la recherche Google permet d'identifier un autre algorithme nommé chacha, comme présenté sur la figure 2.2.




FIGURE 2.2 - Résultats de la recherche Google

Le fichier chacha.c³ présente la même API que le fichier salsa20.c : il suffit de recompiler le programme test_salsa20.c pour effectuer un test.

```
$ gcc -o test_salsa test_salsa20.c chacha.c
$ ./test_salsa
ctx:
0x000000: 65 78 70 61 6e 64 20 31 expand 1
0x0000008: 36 2d 62 79 74 65 20 6b 6-byte k
0x000010: 0b ad b1 05 0b ad b1 05 ......
0x000018: 0b ad b1 05 0b ad b1 05 ......
0x000020: 0b ad b1 05 0b ad b1 05 ......
0x000028: 0b ad b1 05 0b ad b1 05 ......
0x000030: 01 00 00 00 00 00 00 00 ......
0x000038: 00 00 00 00 00 00 00 00 ......
ciphertext:
0x000000: a2 db e7 41 f2 76 3b 28 ...A.v;(
0x0000008: 08 77 53 e2 39 39 c2 b0 .wS.99..
0x000010: 6f c3 10 cf f9 e1 29 9d o....).
0x000018: 5c 4e 33 b4 15 7a 41 20 \N3..zA
0x000020: 99 5e c9 8a 4d 15 55 f2 .^..M.U.
0x000028: e8 88 c9 98 03 d7 29 ba .....).
0x000030: 00 2d 1e b5 46 72 22 0d .-..Fr".
0x000038: 0b 01 d4 6d 6a e9 9a 8d ...mj...
output:
```

^{3.} http://cr.yp.to/streamciphers/timings/estreambench/submissions/salsa20/chacha8/merged/chacha.c

```
      0x0000000:
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
      00
```

Cette fois, on obtient bien le même résultat que sous GDB : le binaire badbios2.bin utilise bien l'algorithme chacha.

2.4.7 Synthèse de l'analyse de la machine virtuelle

Maintenant que les fonctions principales du programme badbios2.bin ont été analysées, il est possible de mettre à jour le graphe d'appels en renommant les fonctions selon leur rôle. Le graphe mis à jour est représenté à la figure 2.3.




Figure 2.3 – Graphe d'appels de badbios2.bin

L'analyse des fonctions a permis de déterminer le mode de fonctionnement de la machine virtuelle :

- la fonction prepare_mem (sub_402960) réalise les opérations suivantes :
 - allocation d'une zone mémoire de 4096 octets (addr0),
 - allocation d'une zone mémoire de 65536 octets (addr1) qui stocke l'espace mémoire de la machine virtuelle mais sous forme chiffrée,
 - allocation d'une zone mémoire de 4096 octets (addr2) qui contient, sous forme déchiffrée, des blocs mémoire de 64 octets chargés par la machine virtuelle,
 - initialisation dans addr0 d'un tableau de 32 structures utilisées pour le chargement des blocs mémoires ;
 - définition des pointeurs de fonctions correspondant à chaque instruction de la machine virtuelle,
 - mise en place du contexte cryptographique.
- la fonction run_vm effectue les opérations suivantes :
 - chargement de la valeur du registre eip de la machine virtuelle à l'adresse 0x3c;
 - lecture en mémoire de l'opcode correspondant;
 - en fonction de l'opcode, lecture en mémoire de 2 ou 4 octets qui contiennent les données de l'instruction (opcode et opérande);
 - détermination de la fonction à exécuter en fonction de l'opcode;
 - mise à jour du registre eip et exécution de la fonction.

Pour poursuivre l'analyse, il faut maintenant s'intéresser aux fonctions appelées par la machine virtuelle. Les adresses de ces fonctions sont définies par la fonction set_func_pointers (sub_401a08) et sont (avec l'opcode correspondant) :

```
- 0 : sub_400d9c;
— 1 : sub_400dac ;
-2: sub 401580;
- 3: sub_401634;
— 4 : sub_4016e4 ;
— 5 : sub_401030 ;
- 6 : sub_4010ec ;
-7: sub 4011b4;
- 8 : sub_401794;
- 9 : sub_400d58;
- 10: sub_400c90;
— 11 : sub_400c20 ;
-12: sub_400bd0;
— 13 : sub_400b78 ;
- 14 : sub_400b04;
-15:sub 400a8c;
- 16:sub_400a08;
- 17 : sub_400978;
- 18:sub_400918;
- 19: sub 4008c4;
-20: sub 400864;
- 21 : sub_4007ec;
- 22 : sub_400d24;
— 23 : sub_400ce0;
— 24 : sub_401970 ;
— 25 : sub_4018d0;
- 26 : sub_40187c;
- 27 : sub_4005f4;
-28: sub_4005fc;
- 29: sub_401490;
— 30 : sub_40077c ;
```

En réalité, en observant le fonctionnement de la machine virtuelle, on se rend compte que certaines de ces fonctions ne sont jamais appelées.

Le script GDB ci-dessous permet d'afficher l'adresse de chaque fonction exécutée par la machine virtuelle :

```
$ cat trace-ins.gdb
file badbios2.bin
target remote 127.1:1234
break *0x40285C // blr x2
commands
silent
printf "-> calling sub_%8.8x (index = %d), x0 = 0x%8.8x, arg_48 = 0x%8.8x\n", $x2, *($x29 + 0x5c), $x0, $x1
cont
end
cont
$ gdb-multiarch -q badbios2.bin < trace-ins.gdb</pre>
Reading symbols from badbios2.bin...(no debugging symbols found)...done.
(gdb) Reading symbols from badbios2.bin...(no debugging symbols found)...done.
(gdb) Remote debugging using 127.1:1234
0x0000000000400514 in ?? ()
(gdb) (gdb) Breakpoint 1 at 0x40285c
(gdb) >>>>(gdb) (gdb) Continuing.
-> calling sub_00400d9c (index = 0), x0 = 0x00801000, arg_48 = 0x00000100
-> calling sub_00400dac (index = 1), x0 = 0x00801000, arg_48 = 0x00002101
-> calling sub_00400d9c (index = 0), x0 = 0x00801000, arg_48 = 0x00000200
-> calling sub_00400dac (index = 1), x0 = 0x00801000, arg_48 = 0x00001201
-> calling sub_00400d9c (index = 0), x0 = 0x00801000, arg_48 = 0x00000300
-> calling sub_00400dac (index = 1), x0 = 0x00801000, arg_48 = 0x0032e301
-> calling sub_00400d9c (index = 0), x0 = 0x00801000, arg_48 = 0x00000400
-> calling sub_00400dac (index = 1), x0 = 0x00801000, arg_48 = 0x00024401
-> calling sub_00401490 (index = 29), x0 = 0x00801000, arg_48 = 0x0000001d
-> calling sub_00400d9c (index = 0), x0 = 0x00801000, arg_48 = 0x00000100
-> calling sub_00400dac (index = 1), x0 = 0x00801000, arg_48 = 0x00001101
-> calling sub_00400c90 (index = 10), x0 = 0x00801000, arg_48 = 0x0000220a
-> calling sub_00400d9c (index = 0), x0 = 0x00801000, arg_48 = 0x00000300
-> calling sub_00400dac (index = 1), x0 = 0x00801000, arg_48 = 0x003fc301
-> calling sub_00400d9c (index = 0), x0 = 0x00801000, arg_48 = 0x00000400
-> calling sub_00400dac (index = 1), x0 = 0x00801000, arg_48 = 0x00010401
-> calling sub_00401490 (index = 29), x0 = 0x00801000, arg_48 = 0x0000001d
```

On peut alors exploiter la trace produite pour identifier la liste des fonctions appelées :

```
$ grep calling trace.txt|cut -d ' ' -f 3 | sort | uniq -c
   5281 sub_0040077c
   5378 sub_004008c4
    676 sub_00400918
  10562 sub 00400b04
  15851 sub_00400b78
  21140 sub_00400bd0
  15859 sub 00400c20
   6604 sub_00400c90
   5298 sub_00400ce0
    684 sub_00400d24
  17243 sub_00400d9c
  17243 sub_00400dac
    676 sub_004011b4
      3 sub 00401490
  21193 sub 00401580
    692 sub 004016e4
  10675 sub 00401794
$ grep calling trace.txt|cut -d ' ' -f 3 | sort | uniq -c | wc -l
17
```

L'analyse de ces 17 fonctions est alors nécessaire pour déterminer le jeu d'instructions de la machine virtuelle.

2.4.8 Détermination du jeu d'instructions

Les fonctions analysées dans cette partie correspondent à un exemple de chaque type de fonction pouvant être exécuté par la machine virtuelle. La méthodologie présentée dans la suite de ce document est applicable à l'ensemble des autres fonctions.

Analyse de la fonction sub_400d9c

Le code de la fonction sub_400d9c est présenté ci-dessous :

```
400d9c:
                                 x2, x1, #12, #16 // x2 = x1[12..27]
           d34c6c22
400da0:
           53103c42
                         lsl
                                                   // w2 = w2 << 16
                                w2, w2, #16
400da4:
           d3482c21
                         ubfx
                                 x1, x1, #8, #4
                                                   // x1 = x1[8..12]
400da8:
           1400062e
                         Ь
                              0x402660
                                                   // sub_402660(x0, x1, w2)
```

La fonction va simplement extraire des séquences de bit depuis le second argument de la fonction et appelle ensuite la fonction sub_402660.

Analyse de la fonction sub_402660

Le code de la fonction sub_402660 est présenté ci-dessous :

```
402660:
           a9bd7bfd
                         stp
                                x29, x30, [sp,#-48]!
402664:
           910003fd
                                x29, sp
                         mov
402668:
           f9000bf3
                         str
                                x19, [sp,#16]
                                w1, #0×10
40266c:
           7100403f
                         cmp
                                                         // compare w1 à 16
402670:
           aa0003f3
                         mov
                                x19, x0
                                                         // x19 = arg0
                                                         // w4 = arg2
402674:
           2a0203e4
                         mov
                                w4, w2
                                                         // saute si w1 >16
402678:
           540001ac
                         b.gt
                                  0x4026ac
                                 w1, 0x40268c
                                                         // saute si w1 != 0
40267c:
           35000081
                         cbnz
                         ldr
                                 x19, [sp,#16]
402680:
           f9400bf3
                                x29, x30, [sp],#48
402684:
           a8c37bfd
                         ldp
           d65f03c0
402688:
                         ret
           51000421
                                w1, w1, #0x1
                                                         // w1 -= 1
40268c:
                         sub
           937e7c21
                         sbfiz
                                  x1, x1, #2, #32
                                                         // x1 = x1 << 2
402690:
402694:
           910083a2
                         add
                                x2, x29, #0x20
                                                         // x2 = x29 + 32
402698:
           d2800083
                                x3, #0x4
                                                         // x3 = 4
                         mov
40269c:
           b90023a4
                         str
                                w4, [x29,#32]
                                                         // *(x29 + 32) = w4 = arg2
4026a0:
           97ffff31
                         ы
                               0x402364
                                                         // sub_402364(arg0, x1, x29 + 32, 4)
           7100101f
                                w0, #0x4
4026a4:
                         CMD
                                                         // compare w0 à 4
                                  0x402680
           54fffec0
                                                         // retourne w0 si égal à 4
4026a8:
                         b.ea
4026ac:
           39400260
                         ldrb
                                 w0, [x19]
                                                         // w0 = *(arg0)
                                w0, w0, #0xfffffffe
                                                         // w0 &= 0xfffffffe
4026b0:
           121f7800
                         and
                                                         // *(arg0) = w0
4026b4:
           39000260
                         strb
                                 w0, [x19]
                                w0, #0x4
           52800080
                                                         // w0 = 4
4026b8:
                         mov
4026bc:
           b9000660
                         str
                                w0, [x19,#4]
                                                         // *(arg0 + 4) = 4
4026c0:
           f9400bf3
                         ldr
                                x19, [sp,#16]
                                 x29, x30, [sp],#48
4026c4:
           a8c37bfd
                         ldp
           d65f03c0
4026c8:
                         ret
```

La fonction vérifie que le paramètre arg1 est bien compris entre 0 et 16. Si c'est le cas, une adresse est calculée à partir de 4 * (arg - 1). La valeur passée dans le paramètre arg2 est alors écrite à l'aide de la fonction sub_402364 à l'adresse calculée précédemment.

On peut supposer que cette fonction sert à écrire une valeur dans un des registres de la machine virtuelle.

Analyse de la fonction sub_400dac

Le code de la fonction sub_400dac est présenté ci-dessous :

```
400dac:
                             x29, x30, [sp,#-48]!
          a9bd7bfd
          910003fd
400db0:
                            x29, sp
                      MOV
400db4:
                                                 // w2 = arg1
          2a0103e2
                            w2, w1
                      MOV
400db8:
                            x19, x20, [sp,#16]
          a90153f3
                      stp
400dbc:
         d3482c53
                      ubfx
                            x19, x2, #8, #4
                                                 // x19 = arg1[8..11]
400dc0:
          2a1303e1
                      MOV
                            w1, w19
                                                 // w1 = arg1[8..11]
400dc4:
          910043ff
                      add
                            sp, sp, #0x10
                                                 // x28 = x28 and \simxzr = x28
400dc8:
         8a3f039c
                      bic
                            x28, x28, xzr
         910043ff
                      add
                            sp, sp, #0x10
400dcc:
400dd0:
         f90003f5
                      str
                            x21, [sp]
                                                 // *(sp) = x21
400dd4:
         d10043ff
                      sub
                            sp, sp, #0x10
                            sp, sp, #0x10
400dd8:
         d10043ff
                      sub
400ddc:
         d34c6c54
                      ubfx
                                                 // x20 = arg1[12...27]
                            x20, x2, #12, #16
400de0:
         8a000015
                      and
                                                 // x21 = arg0
                            x21, x0, x0
400de4:
         94000604
                      Ыl
                           0x4025f4
                                                 // w0 = sub_4025f4(arg1[8..1])
         2a140002
400de8:
                            w2, w0, w20
                                                 // w2 = w0 | arg1[12..27]
                     огг
400dec:
          2a1303e1
                            w1, w19
                                                 // w1 = arg1[8..11]
                     mov
400df0:
          8a1502a0
                      and
                            x0, x21, x21
                                                 // x0 = x21 = arg0
400df4:
          a94153f3
                      ldp
                            x19, x20, [sp,#16]
400df8:
          f94013f5
                      ldr
                            x21, [sp,#32]
400dfc:
          a8c37bfd
                      ldp
                            x29, x30, [sp],#48
                                                   // x8 = 0
400e00:
          ca1f0108
                      еог
                             x8, x8, xzr
                           0x402660
                                                  // sub_402660(arg0, arg1[8..11], w2)
400e04:
          14000617
```

Cette fonction extrait des champs de bits depuis arg1 et appelle la fonction sub_4025f4 avec le paramètre arg1[8..11]. L'analyse de cette fonction est donc nécessaire pour poursuivre.

Analyse de la fonction sub_4025f4

Le code de la fonction sub_4025f4 est présenté ci-dessous :

```
4025f4:
           a9bd7bfd
                               x29, x30, [sp,#-48]!
4025f8:
          910003fd
                               x29, sp
4025fc:
           f9000bf3
                        str
                               x19, [sp,#16]
402600:
          7100403f
                        \mathsf{cmp}
                               w1, #0x10
                                                      // compare arg1 à 16
402604:
          aa0003f3
                        MOV
                               x19, x0
                                                      // x19 = arg0
402608:
          5400016d
                        b.le
                               0x402634
                                                      // saute si arg <= 16
40260c:
          39400260
                        ldrb
                               w0, [x19]
402610:
          12800002
                        mov
                               w2, #0xffffffff
                                                       // #-1
402614:
           121f7800
                        and
                               w0, w0, #0xffffffe
                               w0, [x19]
402618:
           39000260
                        strb
           52800080
                               w0, #0x4
                                                       // #4
40261c:
                        MOV
402620:
          b9000660
                        str
                               w0, [x19,#4]
402624:
          2a0203e0
                        MOV
                               w0, w2
                                                       // retourne w2
                        ldr
                               x19, [sp,#16]
402628:
          f9400bf3
40262c:
          a8c37bfd
                        ldp
                               x29, x30, [sp],#48
402630:
          d65f03c0
                        ret
```

```
w2, #0x0
                                                   // w2 = 0
402634:
          52800002
                      mov
                             w1, 0x402624
                                                   // retourne w2 si w1 == 0
402638:
          34ffff61
                      cbz
40263c:
          51000421
                             w1, w1, #0x1
                                                   // w1--
                      sub
                             x1, x1, #2, #32
                                                   // w1 = w1 << 2
402640:
          937e7c21
                      sbfiz
                                                   // x2 = x29 + 32
402644:
          910083a2
                      add
                             x2, x29, #0x20
                             x3, #0x4
                                                   // x3 = 4
402648:
          d2800083
                      mov
                            0x4022ac
                                                   // w0 = sub_4022ac(arg0, w1, x2, 4)
          97ffff18
                      ы
40264c:
          7100101f
                      cmp
                           w0, #0x4
                                                   // compare w0 à 4
402650:
                                                   // sort en erreur
402654:
          54fffdc1
                      b.ne
                             0x40260c
                                                   // charge le résultat dans w2
402658:
          b94023a2
                      ldr
                            w2, [x29,#32]
40265c:
          17fffff2
                           0x402624
                                                   // retourne w2
```

Cette fonction va lire le registre dont le numéro est spécifié dans l'argument arg1 et va retourner la valeur lue.

On peut donc conclure sur l'utilité de la fonction <code>sub_400dac</code> : cette fonction va simplement lire la valeur d'un registre, effectuer un « ou logique » avec une valeur immédiate décodée depuis l'opérande (<code>arg1</code>) puis sauvegarder le résultat dans le même registre.

Analyse de la fonction sub_401794

Le code de la fonction sub_401794 est présenté ci-dessous :

```
// x29 = x29
400548:
          8a3f03bd
                       bic
                              x29, x29, xzr
40054c:
          140004a9
                       Ь
                            0x4017f0
[...]
40154c:
          ca140000
                              x0, x0, x20
                       eor
401550:
          ca000294
                              x20, x20, x0
                       еог
                              x0, x20, x0
401554:
          ca000280
                       еог
401558:
          aa000014
                       огг
                              x20, x0, x0
                                                    // w0 = sub_4026cc(arg0) = eip
40155c:
          9400045c
                             0x4026cc
401560:
          140000b7
                            0x40183c
401794:
          a9be7bfd
                       stp
                              x29, x30, [sp,#-32]!
401798:
          a90153f3
                       stp
                              x19, x20, [sp,#16]
          910003fd
                              x29, sp
40179c:
                       MOV
                              w19, w1
4017a0:
          2a0103f3
                                                     // w19 = arg1
                       MOV
          d3493261
                       ubfx
                              x1, x19, #9, #4
                                                     // x1 = arg1[9..12]
4017a4:
          8a000014
                              x20, x0, x0
                                                     // x20 = arg0
4017a8:
                       and
4017ac:
          94000392
                       Ы
                             0x4025f4
                                                     // w0 = sub_4025f4(arg0, arg1[9..12])
4017b0:
          2a0003e1
                       mov
                              w1, w0
                                                     // w1 = w0
4017b4:
          d34d3e60
                       ubfx
                              x0, x19, #13, #3
                                                     // x0 = arg1[13..15]
4017b8:
          97fffb5c
                       Ыl
                             0x400528
                                                     // w0 = sub_400528(arg1[13..15], w1)
                                                    // retourne si w0 == 0
4017bc:
          34ff6c60
                       cbz
                              w0, 0x400548
4017c0:
          3747ec73
                       tbnz
                              w19, #8, 0x40154c
                                                     // teste le bit 8 de arg0, saute si != 0
                                                     // x0 = ~arg0
4017c4:
          aa3403e0
                       MVN
                              x0, x20
                                                     // x0 = ~x0 = arg0
4017c8:
          aa2003e0
                       mvn
                              x0, x0
4017cc:
                              w1, w19, #16
                                                     // w1 = arg1 >> 16
          53107e61
                       lsr
                              x19, x20, [sp,#16]
4017d0:
          a94153f3
                       ldp
                              x29, x30, [sp],#32
4017d4:
          a8c27bfd
                       ldp
4017d8:
          140003cb
                            0x402704
                                                     // sub_402704(arg0, arg1 >> 16)
                       Ь
4017f0:
                              x19, x20, [sp,#16]
          a94153f3
                       ldp
                              x29, x30, [sp],#32
4017f4:
          a8c27bfd
4017f8:
          d61f03c0
                             x30
[\ldots]
40183c:
          ca000042
                       еог
                              x2, x2, x0
                              x0, x0, x2
401840:
          ca020000
                       еог
401844:
          ca020002
                              x2, x0, x2
                                                     // x2 = x0 = eip
                       еог
                              x0, x2
401848:
          aa0203e0
                       mov
40184c:
          528001e1
                              w1, #0xf
                                                     // w1 = 15
                       MOV
401850:
          ca0d01ad
                       еог
                              x13, x13, x13
401854:
          ca0d01ad
                       еог
                              x13, x13, x13
```

```
401858:
          ca0d01ad
                        еог
                               x13, x13, x13
40185c:
          8a0d01ad
                               x13, x13, x13
                        and
401860:
          8a140280
                        and
                               x0, x20, x20
                                                      // x0 = arg0
401864:
          9400037f
                        Ыl
                              0x402660
                                                       // sub_402660(arg0, 15, eip)
401868:
          8a140280
                        and
                              x0, x20, x20
40186c:
          53107e61
                        lsr
                               w1, w19, #16
                        ldp
401870:
                               x19, x20, [sp,#16]
          a94153f3
                              x29, x30, [sp],#32
401874:
          a8c27bfd
                        ldp
401878:
          140003a3
                        Ь
                             0x402704
                                                       // sub_402704(arg0, arg1 >> 16)
```

Le code de cette fonction est équivalent au code en C ci-dessous :

```
void sub_401794(char *addr, uint32_t arg) {
    uint32_t w0, w1;
    uint32_t eip;

w1 = sub_4025f4(addr, (arg >> 9) & 0xf);
    w0 = (arg >> 13) & 7;

w0 = sub_400528(w0, w1);
    if (w0 == 0) {
        return;
    }
    if ( ((arg >> 8) & 1) != 0) {
        eip = load_eip(addr);
        sub_402660(addr, 0xf, eip);
    }
    sub_402704(addr, (arg >> 16));
}
```

Les fonctions sub_405f4 et sub_402660 sont déjà connues (respectivement lecture et écriture d'un registre), il reste à étudier les fonctions sub_400528 et sub_402704.

Analyse de la fonction sub_400528

Le code de la fonction sub_400528 est présenté ci-dessous :

```
400528:
           2a0003e2
                                w2, w0
40052c:
           52800020
                                w0, #0x1
                                                                 // #1
                         mov
400530:
           34000382
                         cbz
                                w2, 0x4005a0
400534:
           6b00005f
                         cmp
                                w2, w0
400538:
           54005d20
                         b.eq
                                0x4010dc
40053c:
           7100085f
                                w2, #0x2
                         cmp
400540:
           54000400
                                 0x4005c0
                         b.eq
400544:
           14000019
                              0x4005a8
                        Ь
[\ldots]
400550:
           7100105f
                         CMD
                                w2, #0x4
                                 0x4005c8
400554:
           540003a0
                         b.eq
           14000314
                              0x4011a8
400558:
[...]
400584:
           7100185f
                                w2, #0x6
                         \mathsf{cmp}
400588:
           54000260
                         b.eq
                                 0x4005d4
40058c:
           1400044e
                         Ь
                              0x4016c4
[...]
           d61f03c0
                               x30
4005a0:
                         bг
[...]
           71000c5f
                                w2, #0x3
4005a8:
                         CMD
4005ac:
           54000040
                                0x4005b4
                         b.eq
4005b0:
           17ffffe8
                              0x400550
4005b4:
           52800020
                         mov
                                w0, #0×1
                                                                 // #1
4005b8:
           34fffcc1
                         cbz
                                w1, 0x400550
```

```
4005bc:
          d61f03c0
                              x30
                       Ьг
4005c0:
          35ffff41
                        cbnz
                               w1, 0x4005a8
4005c4:
          d61f03c0
                       bг
                              x30
          52800020
                              w0, #0x1
                                                              // #1
4005c8:
                       mov
          36f85ee1
                              w1, #31, 0x4011a8
4005cc:
                       tbz
4005d0:
          d61f03c0
                       bг
                             x30
4005d4:
          6b1f003f
                              w1, wzr
                       cmp
                              w0, #0x1
4005d8:
          52800020
                       mov
                                                              // #1
4005dc:
          5400874c
                               0x4016c4
                       b.gt
4005e0:
          17fffff0
                            0x4005a0
4005e4:
          6b1f003f
                       cmp
                               w1, wzr
4005e8:
          52800020
                              w0, #0x1
                                                              // #1
                       mov
          54fffccd
                              0×400584
4005ec:
                       b.le
4005f0:
          d61f03c0
                             x30
                       bг
[...]
4010dc:
          5a8087e0
                       csneg
                               w0, wzr, w0, hi
4010e0:
          5a8097e0
                       csneg
                               w0, wzr, w0, ls
4010e4:
          d61f03c0
                       Ьг
                             x30
[...]
4011a8:
          7100145f
                       CMD
                              w2, #0x5
4011ac:
          54ffa1c0
                       b.eq
                              0x4005e4
          17fffcf5
                            0x400584
4011b0:
                       Ь
[...]
                               w2, #0x7
4016c4:
          71001c5f
                        стр
4016c8:
          1a9f17e2
                               w2, eq
                        cset
4016cc:
          2a2103e0
                               w0, w1
                       mvn
4016d0:
          0a407c40
                              w0, w2, w0, lsr #31
                        and
          17fffbb3
4016d4:
                            0x4005a0
```

Cette fonction est assez complexe et multiplie les sauts conditionnels. Le code C ci-dessous propose une implémentation équivalente :

```
uint32_t sub_400528(uint32_t w0, int32_t w1) {
    uint32_t w2;
    w2 = w0;
    if (w2 == 0) {
        return 1;
    if (w2 == 1) {
         return 1;
    if (w2 == 2) {
        if (w1 == 0) {
            return 1;
    }
    if (w2 == 3) {
        if (w1 != 0) {
        return 1;
    }
    if (w2 == 4) {
        if ( ((w1 >> 31) & 1 ) != 0) {
            return 1;
    }
    if (w2 == 5) {
        if (w1 > 0) {
            return 1;
    }
    if (w2 == 6) {
```

```
if (w1 <= 0) {
    return 1;
}
}
if (w2 == 7) {
    w2 = 1;
} else {
    w2 = 0;
}
w0 = ~w1;
w0 = w2 & (w0 >> 31);
return w0;
}
```

Cette fonction effectue des tests, déterminés par la valeur du paramètre w0, sur la valeur w1 et retourne 1 si le test réussit, 0 sinon.

Analyse de la fonction sub_402704

Le code de la fonction sub_402704 est présenté ci-dessous :

```
402704:
           a9be7bfd
                                x29, x30, [sp,#-32]!
                         stp
402708:
           910003fd
                                x29, sp
                         mov
40270c:
           529fffe2
                                w2, #0xffff
                                                            // w2 = 65535
                         mov
                                w1, [x29,#16]
402710:
           b90013a1
                         str
                                                             // *(x29 + 16) = w1
402714:
           6b02003f
                         стр
                                w1, w2
                                                            // compare w1 à 65535
402718:
           aa0003e1
                         mov
                                x1, x0
                                                            // x1 = arg0
                                                            // saute si w1 < 65535
40271c:
           54000109
                         b.ls
                                 0x40273c
402720:
           39400000
                         ldrb
                                 w0, [x0]
                                w0, w0, #0xffffffe
402724:
           121f7800
                         and
                                 w0, [x1]
402728:
           39000020
                         strb
                                w0, #0x1
                                                            // #1
40272c:
           52800020
                         mov
                                w0, [x1,#4]
402730:
           b9000420
                         str
402734:
           a8c27bfd
                         ldp
                                x29, x30, [sp],#32
402738:
           d65f03c0
                         ret
40273c:
           910043a2
                         add
                                x2, x29, #0x10
                                                            // x2 = x29 + 16
402740:
           d2800781
                                x1, #0x3c
                                                             // x1 = 0x3c
                         mov
402744:
           d2800083
                         MOV
                                x3, #0x4
                                                             // x3 = 4
                               0x402364
402748:
           97ffff07
                         ы
                                                             // sub_402364(arg0, 0x3c, x29 + 16, 4)
           a8c27bfd
40274c:
                         ldp
                                x29, x30, [sp],#32
402750:
           d65f03c0
                         ret
```

Cette fonction va mettre à jour la valeur du registre eip avec la valeur du paramètre arg1 si ce dernier est inférieur à 65535.

L'analyse de cette fonction permet de déterminer le rôle de la fonction parente, sub_401794 : cette dernière implémente un saut conditionnel en fonction des données codées dans l'opérande.

Analyse de la fonction sub_401490

Le code de la fonction sub_401490 est présenté ci-dessous :

```
40100c:
           ca130000
                         еог
                                x0, x0, x19
401010:
           ca000273
                                x19, x19, x0
                         еог
                                x0, x19, x0
401014:
           ca000260
                         еог
           8a000013
                                x19, x0, x0
401018:
                         and
40101c:
           aa1f0273
                         огг
                                x19, x19, xzr
401020:
           f9400bf3
                         ldr
                                x19, [sp,#16]
```

```
401024:
         a8c27bfd
                     ldp
                           x29, x30, [sp],#32
401028:
         17ffff78
                     Ь
                          0x400e08
[...]
                            x0, x19, x19
401a28:
         8a130260
                     and
                     ldr
401a2c:
         f9400bf3
                           x19, [sp,#16]
                   ldp
                          x29, x30, [sp],#32
         a8c27bfd
401a30:
         17fffaf6
                    b 0x40060c
401a34:
[\ldots]
                           x29, x30, [sp,#-32]!
401490:
         a9be7bfd
                     stp
401494:
         910003fd
                     MOV
                           x29, sp
                            sp, sp, #0x10
401498:
         910043ff
                    add
40149c: f90003f3 str
                           x19, [sp]
4014a0: d10043ff sub
                           sp, sp, #0x10
4014a4: ca000273 eor
                           x19, x19, x0
                           w1, #0x1
                                                        // #1
4014a8: 52800021
                    mov
                           x0, x0, x19
4014ac: ca130000 eor
                           x24, x24, xzr
4014b0: aa1f0318 orr
4014b4: ca130013 eor
                           x19, x0, x19
4014b8:
         aa130260
                           x0, x19, x19
                     огг
4014bc:
         9400044e bl
                           0x4025f4
                   cbz
4014c0:
         34002b40
                           w0, 0x401a28
4014c4:
         7100041f
                     CMD
                           w0, #0x1
4014c8:
         54ffda20
                     b.eq
                            0x40100c
4014cc:
         aa120252
                     огг
                            x18, x18, x18
                            w0, #0x2
4014d0:
         7100081f
                     CMD
4014d4:
         54000480
                     b.eq
                            0x401564
4014d8:
         71000c1f
                            w0, #0x3
                     cmp
4014dc:
                           x0, x0, x19
         ca130000
                     еог
                           x19, x19, x0
4014e0:
         ca000273
                     еог
                           x24, x24, xzr
4014e4:
         ca1f0318
                     еог
4014e8:
         ca000260 eor
                           x0, x19, x0
                           x19, x0
4014ec:
         aa0003f3 mov
4014f0: 54000260 b.eq
                           0x40153c
4014f4: f9400bf3 ldr
                           x19, [sp,#16]
4014f8: a8c27bfd ldp
                           x29, x30, [sp],#32
4014fc:
         528000a1
                  mov
                          w1, #0x5
                                                        // #5
401500:
         140003cf
                    b 0x40243c
[\ldots]
         f9400bf3
                     ldr
40153c:
                           x19, [sp,#16]
                           x29, x30, [sp],#32
401540:
         a8c27bfd
                     ldp
                          0×400708
401544:
         17fffc71
                     Ь
[...]
                           x0, x0, x19
         ca130000
401564:
                     еог
         ca000273
                           x19, x19, x0
401568:
                     еог
40156c:
         ca000260
                     еог
                            x0, x19, x0
401570:
         8a000013
                     and
                            x19, x0, x0
                            x19, [sp,#16]
401574:
         f9400bf3
                     ldr
                     ldp
                           x29, x30, [sp],#32
401578:
         a8c27bfd
                     Ь
40157c:
         17ffff3d
                          0×401270
```

Cette fonction est équivalente au code C ci-dessous :

```
void vm_sub_401490(char *addr, uint32_t arg) {
    uint32_t w0;

w0 = sub_4025f4(addr, 1);

if (w0 == 0) {
    sub_40060c(addr);
    return;
}

if (w0 == 1) {
    sub_400e08(addr);
    return;
}
```

```
}
if (w0 == 2) {
    sub_401270(addr);
    return;
}
if (w0 == 3) {
    sub_400708(addr);
    return;
}
sub_40243c(addr);
}
```

Cette fonction appelle une autre sous-fonction selon la valeur du registre 1. L'analyse de ces sous-fonctions permet de déterminer le comportement suivant :

- fonction sub_40060c : appel système open en utilisant les valeurs des registres Γ2, Γ3 et Γ4;
- fonction sub_400e08 : lis des données depuis un numéro de descripteur de fichier stocké dans le registre r2,
 alloue une zone mémoire avec mmap pour lire le nombre d'octets spécifiés par le registre r4 puis écrit les données lues à l'adresse spécifiée par le registre r3;
- fonction sub_401270 : lis des données à une adresse spécifiée par le registre r3 (le registre r4 précisant le nombre d'octets à lire) puis écrit ces données sur le descripteur de fichiers stocké dans le registre r2;
- fonction sub 400708 : appel système close sur le descripteur de fichiers stocké dans le registre Γ2;
- fonction sub_40243c : termine l'exécution du programme.

La fonction sub_401490 permet donc de gérer les appels systèmes de la machine virtuelle.

Analyse de la fonction sub_40077c

Le code de la fonction sub_40077c est présenté ci-dessous :

```
40077c:
           a9be7bfd
                                x29, x30, [sp,#-32]!
400780:
           910003fd
                                x29, sp
                         mov
400784:
           a90153f3
                         stp
                                x19, x20, [sp,#16]
400788:
           2a0103f3
                        mov
                                w19, w1
           ca000294
40078c:
                         еог
                                x20, x20, x0
                                x1, x19, #12, #4
           d34c3e61
                        uhfx
400790:
                                x0, x0, x20
400794:
           ca140000
                        еог
400798:
           9b1f6659
                        madd
                                x25, x18, xzr, x25
40079c:
           ca140014
                         еог
                                x20, x0, x20
4007a0:
           ca140000
                         еог
                                x0, x0, x20
                                x20, x20, x0
4007a4:
           ca000294
                         еог
4007a8:
           ca000280
                                x0, x20, x0
                         еог
4007ac:
           aa0003f4
                         mov
                                x20, x0
4007b0:
           94000791
                         ы
                               0x4025f4
                                w0, w0, w0, lsr #1
4007b4:
           4a400400
                         еог
                                w1, w0, w0, lsr #2
4007b8:
           4a400801
                         еог
                                w2, w1, #0x11111111
4007bc:
           1200e022
                         and
                                w0, #0×11111111
                                                                 // #286331153
4007c0:
           3200e3e0
                        mov
4007c4:
           1b007c42
                        mul
                                w2, w2, w0
                                x1, x19, #8, #4
4007c8:
           d3482e61
                         ubfx
           aa140280
                                x0, x20, x20
4007cc:
                         огг
           9a9ee042
                                x2, x2, x30, al
4007d0:
                         csel
4007d4:
           a94153f3
                         ldp
                                x19, x20, [sp,#16]
4007d8:
           d503201f
                         nop
           a8c27bfd
                                x29, x30, [sp],#32
4007dc:
                         ldp
                         ubfx
           d35c7042
                                x2, x2, #28, #1
4007e0:
           91000084
                         add
                                x4, x4, #0x0
4007e4:
4007e8:
           1400079e
                              0x402660
```

Le code C ci-dessous est équivalent à la fonction sub_40077c :

```
void sub_40077c(char *addr, uint32_t arg) {
    uint32_t rd, rn, w0, w1, w2;

    rn = (arg >> 12) & 0xf;
    w0 = sub_4025f4(addr, rn);
    w0 = w0 ^ (w0 >> 1);
    w1 = w0 ^ (w0 >> 2);
    w2 = w1 & 0x11111111;
    w2 = w2 * 0x11111111;

    rd = (arg >> 8) & 0xf;
    w2 = (w2 >> 28) & 1;

    sub_402660(addr, rd, w2);
}
```

Cette fonction calcule en fait la parité de la valeur stockée dans le registre spécifié par l'opérande, c'est-à-dire si la valeur contient un nombre impair de bits à 1 ou non. Des détails sur cette technique peuvent être obtenus à l'adresse http://bits.stephan-brumme.com/parity.html.

Résultat

En appliquant la même méthode que pour les fonctions précédemment analysées, il est possible de déduire l'ensemble du jeu d'instructions. Ces instructions peuvent être classées en quatre catégories :

- les opérations entre registres ;
- les opérations de chargement de valeurs dans les registres ;
- l'instruction du saut conditionnel;
- deux instructions spéciales.

Les instructions sur les registres sont codées de la façon suivante :




FIGURE 2.4 – Format d'une instruction sur les registres

Les instructions codées sur ce format sont présentées au tableau 2.1. Parmi ces instructions, seules celles prenant une valeur immédiate de 16 bits sont codées sur 32 bits, les autres instructions étant codées sur 16 bits.

Les instructions de chargement de valeurs dans les registres sont codées de la façon ci-dessous :



Figure 2.5 – Format des chargements de valeurs dans les registres

Les instructions codées sur ce format sont présentées au tableau 2.2.

L'instruction qui correspond à un saut conditionnel est codée de la façon ci-dessous :




FIGURE 2.6 - Codage du saut conditionnel

La sémantique de cette instruction est présentée sur le tableau 2.3.

Opcode	Fonction	Description
2	sub_401580	rd = load_word [rn + imm]
4	sub_4016e4	rd = load_byte [rn + imm]
7	sub_4011b4	store_byte [rn + imm], rd
10	sub_400c90	rd = rd ^ rn
11	sub_400c20	rd = rd rn
12	sub_400bd0	rd = rd & rn
13	sub_400b78	rd = rd << rn
14	sub_400b04	rd = rd >> rn
18	sub_400918	rd = rd + rn
19	sub_4008c4	rd = rd - rn
22	sub_400d24	rd = rd + 1
23	sub_400ce0	rd = rd - 1
30	sub_40077c	rd = parity rn

Table 2.1 – Opérations sur les registres de la machine virtuelle

Opcode	Fonction	Description
0	sub_400d9c	rd = (imm) << 16
1	sub_400dac	rd = rd imm

Table 2.2 - Chargement de valeurs dans les registres de la machine virtuelle

Opcode	Fonction	Description
8	sub_401794	jmp imm if r test conds(sauvegarde d'eip si l =
		1)

Table 2.3 – Saut conditionnel de la machine virtuelle

Enfin, les deux dernières instructions n'utilisent pas d'opérandes et sont présentées au tableau 2.4.

Opcode	Fonction	Description
28	sub_4005fc	halt
29	sub_401490	syscall

Table 2.4 – Opérations spéciales de la machine virtuelle

2.5 Désassemblage du programme de la machine virtuelle

L'espace mémoire initial de la machine virtuelle peut être obtenu en déchiffrant, à l'aide de l'algorithme chacha, la zone de données copiée à l'adresse addr1. L'utilisation de GDB permet d'abord d'obtenir les données chiffrées, en mettant des points d'arrêt au sein de la fonction prepare_mem.

```
Breakpoint 1, 0x00000000004029f0 in ?? ()
(gdb) p $x0
$1 = 0x4000802000
(gdb) cont
Continuing.

Breakpoint 2, 0x000000000402b00 in ?? ()
(gdb) dump binary memory cipher.bin 0x4000802000 (0x4000802000+0x10000)
```

Il reste maintenant à déchiffrer ces données en utilisant l'algorithme chacha. Pour cela, le programme en C ci-dessous est utilisé :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/mman.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include "ecrypt-sync.h"
void init_ctx(ECRYPT_ctx *ctx) {
    int i;
    ctx->input[0] = 0x61707865;
    ctx->input[1] = 0x3120646e;
    ctx->input[2] = 0x79622d36;
    ctx->input[3] = 0x6b206574;
    for (i = 4; i < 12; i++) {</pre>
        ctx->input[i] = 0x05b1ad0b;
    for (i = 12; i < 16; i++) {</pre>
        ctx->input[i] = 0;
}
int main(int argc, char **argv) {
    char *input, *output;
    unsigned char *input_data;
    struct stat in_st;
    int input_fd, output_fd;
    int i;
    unsigned char tmp[64];
    ECRYPT_ctx ctx;
    if (argc != 3) {
        fprintf(stderr, "usage: %s input output\n", argv[0]);
        exit(EXIT_FAILURE);
    input = argv[1]; output = argv[2];
    init_ctx(&ctx);
    if (stat(input, &in_st) == -1) {
        perror("stat");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    input_fd = open(input, O_RDONLY);
    if (input_fd == -1) {
        perror("open");
```

```
exit(EXIT FAILURE);
    }
    output_fd = creat(output, S_IRWXU);
    if (output fd == -1) {
        perror("open");
        exit(EXIT_FAILURE);
    }
    input data = mmap(NULL, in st.st size, PROT READ, MAP SHARED, input fd, 0);
    if (input data == (void *) -1) {
        perror("mmap");
        exit(EXIT FAILURE);
    }
    ECRYPT_init();
    for (i = 0; i < (in_st.st_size / 64); i++) {</pre>
        ECRYPT_decrypt_bytes(&ctx, input_data + 64 * i, tmp, 64);
        write(output_fd, tmp, 64);
    }
    close(output fd);
    munmap(input data, in st.st size);
    close(input_fd);
    exit(EXIT_SUCCESS);
}
```

Il ne reste plus qu'à l'exécuter sur le fichier cipher.bin obtenu précédemment avec GDB:

```
$ gcc -o decrypt-data decrypt-data.c chacha.c
$ ./decrypt-data cipher.bin cleartext.bin
```

Le fichier obtenu contient bien des données en clair :

```
$ hexdump -C cleartext.bin
hexdump -C cleartext.bin
|.....
*
00000030
        00 00 00 00 00 20 00 00
                            00 00 00 00 40 00 00 00
                                                 00000040
        00 01 00 00 01 21 00 00
                            00 02 00 00 01 12 00 00
                                                 |.....
00000050 00 03 00 00 01 e3 32 00
                            00 04 00 00 01 44 02 00
                                                 |.....D...|
00000060 1d 00 00 01 00 00 01 11
                            00 00 0a 22 00 03 00 00
                                                 |.....
00000070 01 c3 3f 00 00 04 00 00
                            01 04 01 00 1d 00 02 05
                                                 |..?....|
[...]
00000320 1d 00 08 00 b2 02 00 00 00 00 00 00 00 00 3a 3a
                                                 1......
00000330
        20 50 6c 65 61 73 65 20
                            65 6e 74 65 72 20 74 68
                                                 | Please enter th|
00000340
       65 20 64 65 63 72 79 70
                             74 69 6f 6e 20 6b 65 79
                                                 le decryption keyl
00000350
        3a 20 00 00 3a 3a 20 54
                             72 79 69 6e 67 20 74 6f
                                                 |: ..:: Trying to|
        20 64 65 63 72 79 70 74
                             20 70 61 79 6c 6f 61 64
                                                 | decrypt payload|
00000360
00000370
        2e 2e 2e 0a 20 20 20 57
                            72 6f 6e 67 20 6b 65 79
                                                       Wrong key
00000380
        20 66 6f 72 6d 61 74 2e
                            0a 00 20 20 20 49 6e 76
                                                 | format... Inv|
00000390 61 6c 69 64 20 70 61 64 64 69 6e 67 2e 0a 00 00
                                                 |alid padding....|
000003a0 20 20 20 43 61 6e 6e 6f 74 20 6f 70 65 6e 20 66
                                                    Cannot open f
000003b0 69 6c 65 20 70 61 79 6c 6f 61 64 2e 62 69 6e 2e
                                                 |ile payload.bin.|
                                                 |..:: Decrypted p|
|ayload written t|
000003d0 61 79 6c 6f 61 64 20 77 72 69 74 74 65 6e 20 74
000003e0 6f 20 70 61 79 6c 6f 61 64 2e 62 69 6e 2e 0a 00
                                                 |o payload.bin...|
000003f0 70 61 79 6c 6f 61 64 2e 62 69 6e 00 58 58 58 58
                                                 |payload.bin.XXXX|
[XXXXXXXXXXXX....]
1......
00008000 00 bc 68 15 b5 6b 1b 41 a2 19 c4 57 e0 01 f6 af
                                                 |..h..k.A...W....|
00008010 4b 35 98 b9 38 94 3a 6f 8c 86 6a d7 2a 23 4f 6f |K5..8.:o..j.*#0o|
00008020 ee a5 93 20 4c 55 f0 aa e5 f3 59 38 da 18 39 bf |... LU....Y8..9.|
```

On peut remarquer plusieurs sections dans ce fichier :

- une section de données, du début jusqu'au décalage 0x32d;
- des chaînes de caractères, de 0x32e jusqu'au décalage 0x40b;
- enfin une importante section de données, de 0x8000 jusqu'à 0x9fff, soit 8192 octets.

A partir du jeu d'instructions déterminé précédemment, il est possible de coder un désassembleur. Le script disassym.rb, disponible à l'annexe A.2, retourne le résultat suivant par rapport aux données du fichier cleartext.bin:

```
$ ruby disassvm.rb cleartext.bin
[64] R1 = 0
[68] R1 |= 2
[72] R2 = 0
[76] R2 |= 1
[80] R3 = 0
[84] R3 |= 814
[88] R4 = 0
[92] R4 |= 36
[96] syscall
[98] R1 = 0
[...]
[726]
      JMP 690 if R0 ALWAYS (0)
[730]
      R1 = 0
[734] R1 |= 2
[738] R2 = 0
[742] R2 |= 2
[746] R3 = 0
[750] R3 |= 906
[754] R4 = 0
[758] R4 |= 20
[762] syscall
[764] JMP 690 if R0 ALWAYS (0)
[768] R1 = 0
[772] R1 |= 2
[776] R2 = 0
[780] R2 |= 2
[784] R3 = 0
[788] R3 |= 928
[792] R4 = 0
[796] R4 |= 33
[800] syscall
      JMP 690 if R0 ALWAYS (0)
[802]
[806]
      R0 = 0
```

Le résultat du désassemblage est également disponible à l'annexe A.2.

Le programme de la machine virtuelle commence par les instructions ci-dessous :

```
[68] R1 = 2

[76] R2 = 1

[84] R3 = 814

[92] R4 = 36

[96] syscall # affiche ":: Please enter the decryption key: " sur stdout

[102] R1 = 1

[106] R2 ^= R2
```

```
[112] R3 = 1020
[120] R4 = 16
[124] syscall
                               # lis 16 octets sur stdin et les stocke à l'adresse 1020 (0x3fc)
[126] R5 = *W[0x0 + R0]
                               # R5 vaut 16
[134] R3 = 16
[138] R5 -= R3
                               \# R5 = 0
[140] JMP 692 if R5 != 0 (0) # saut pas pris
[148] R15 = 16
                              # R5 = 16
[156] R14 = 1020
                              # R14 = 1020 (0x3fc)
[164] R13 = 806
                              # R13 = 806 (0x326)
                               \# R13 = 805 (0x325)
[168] R13--
[174] R2 = 48
                              # R2 = 48 ( 0 en ascii)
[182] R3 = 57
                              # R3 = 57 (9 en ascii)
[190] R4 = 65
                              # R4 = 65 (A en ascii)
[198] R5 = 70
                              # R5 = 70 (F en ascii)
[202] R12 = *B[0x0 + R14]
                               # R12 = premier octet de clé = K[0]
                               \# R1 = K[0]
[206] R1 = *W[0x2c + R0]
[210] R1 -= R2
                               # R1 = K[0] - 48
[212] JMP 692 if R1 < 0 (0)
                               # saute si K[0] < 48
[216] R1 = *W[0x2c + R0]
                               \# R1 = K[0]
[220] R1 -= R3
                               \# R1 = K[0] - 57
[222] JMP 262 if R1 <= 0 (0)
                               # saute si K[0] <= 57 (K[0] est un chiffre)</pre>
[226] R1 = *W[0x2c + R0]
                               # R1 = K[0]
[230] R1 -= R4
                               \# R12 = K[0] - 65
[232] JMP 692 if R1 < 0 (0)
                               # saute si K[0] < 65
[236] R1 = *W[0x2c + R0]
                               \# R1 = K[0]
[240] R1 -= R5
                               # R1 = K[0] - 70
[242] JMP 692 if R1 > 0 (0)
                               # saute si K[0] <= 70
[246] R12 -= R4
                               # K[0] -= 65
[252] R1 = 10
                              \# R1 = 10
[256] R12 += R1
                               # K[0] += 10 (conversion hexa -> dec)
[258] JMP 264 if R0 ALWAYS (0)
loc 262:
[262] R12 -= R2
                                # K[0] -= 48 (conversion hexa -> dec)
```

Ces instructions vont simplement lire les 16 caractères de la clé puis convertir chaque caractère en l'équivalent décimal.

Le programme continue avec les instructions suivantes :

```
loc 264:
[268] R7 = 16
                               # R7 = 16
[272] R7 -= R15
                               # R7 -= R15 (index de clé)
[278] R1 = 1
                               \# R1 = 1
[282] R1 &= R7
                               # R1 = (16 - R15) & 1
[284] JMP 300 if R1 != 0 (0) # Saute à 300 si index de clé en cours est impair
[292] R7 = 4
                               # R12 = R12 * 16 # décale de 16 un octet sur 2
[296] R12 <<= R7
[298] R13++
                               # R13++ = 0x326
loc 300:
[300] R1 = *B[0x0 + R13]
[304] R1 |= R12
[306] *B[0x0 + R13] = R1
[310] R14++
[312] R15--
[314] JMP 202 if R15 != 0 (0) # répète pour tous les octets de clé
```

Ces instructions traitent les caractères de la clé deux par deux pour reconstituer chaque octet.

Le programme continue ensuite avec les instructions ci-dessous :

```
[322] R1 = 2
      R2 = 1
[330]
[338]
      R3 = 852
                            # 0x354
[346] R4 = 32
[350] syscall
                            # affiche "Trying to decrypt payload"
[356] R1 = 806
                            # R1 = 0x326 (pointe vers la clé convertie)
[360] R10 = *W[0x0 + R1] # R10 = K2[0..3]
[364] R11 = *W[0x4 + R1] # R11 = K2[4..7]
[368] R1 ^= R1
                            \# R1 = 0
[374] R2 = 32768
                            \# R2 = 0 \times 8000
[382] R3 = 8
                            \# R3 = 8
[386] R4 ^= R4
                            \# R4 = 0
[388] R12 = 2952790016
                            # R12 = 0 \times b00000000
[400] R13 = 1
                            # R13 = 1
```

La clé convertie est chargée dans les registres R10 et R11 puis l'exécution continue :

```
loc_404:
                             # R8 = R10 = K0
[404] R8 = *W[0x24 + R0]
                             # R8 = R11 = K1
[408] R9 = *W[0x28 + R0]
                             # R8 = K0 & 0xb0000000
[412] R8 &= R12
                             # R9 = K1 & 1
[414] R9 &= R13
[416] R8 ^= R9
                             \# R8 = (K0 \& 0xb0000000) ^ (K1 \& 1)
[418] R9 = PARITY R8
                             # R9 = 0 si nb de bits à 1 dans R8 pair
[424] R8 = 1
                             \# R8 = 1
      R7 = 31
                             # R7 = 31
[432]
[436] R6 = *W[0x24 + R0]
                            # R6 = K0
[440] R6 &= R8
                             # R6 = K0 & 1
[442] R6 <<= R7
                             # R6 = (K0 & 1) << 31
[444] R11 >>= R8
                             # R11 = K1 >> 1
[446] R11 |= R6
                            # R11 = ( K1 >> 1 ) | ( (K0 & 1) << 31 )
[448] R10 >>= R8
                            # R10 = K0 >> 1
[450] R9 <<= R7
                             # R9 = R9 << 31
[452] R10 |= R9
                             \# R10 = (K0 >> 1) | ((K1 & 1) << 31)
[454] R3--
[456] R7 = *W[0x28 + R0]
                             \# R7 = R11 = (K1 >> 1) | (K0 & 1) << 31)
[460] R7 &= R8
                             \# R7 = ((K1 >> 1) | ((K0 & 1) << 31)) & 1
[462] R7 <<= R3
                             # R7 <<= R3
[464] R4 |= R7
                             # R4 = R7
[466] JMP 502 if R3 != 0 (0) #
[474] R7 = 32768
                            # R7 = 32768
[478] R7 += R1
                            # R7 = 32768 + R1
                            # R8 = *B[32768 + R1]
[480] R8 = *B[0x0 + R7]
[484] R8 ^= R4
                            # R8 = (*B[32768 + R1]) ^ R4
[486] *B[0x0 + R7] = R8
                             # *B[32768 + R1] ^= R4
[494] R3 = 8
                             \# R3 = 8
[498]
      R1++
                             # R1++
[500] R4 ^= R4
                             # R4 = 0
loc_502:
[502] R8 = 0
[506] R8 |= 8192
                              # R8 = 8192
[510] R8 -= R1
                              # R8 = 8192 - R1
                              # saute à 404 si (8192 - R1) > 0
[512] JMP 404 if R8 > 0 (0)
```

Le programme effectue deux boucles imbriquées : la boucle extérieur effectue 8192 itérations, la seconde boucle effectue 8 itérations. A la sortie de la seconde boucle, un « ou-exclusif » est appliqué sur un octet en mémoire.

Le programme termine par les instructions ci-dessous :

```
[546] R9 = 8
                             # R9 = 8
loc_550:
[550] R10++
[552] R12--
[554] JMP "invalid padding" if R12 <= 0 (0)
[558] R10 = *W[0x30 + R0]
[562] R10 += R12
[564] R1 = *B[0x0 + R10]
[568] JMP 550 if R1 == 0 (0)
[572] R1 -= R11
[574] JMP "invalid padding" if R1 != 0 (0)
[578] R10 -= R9
[580] JMP "invalid padding" if R10 <= 0 (0)
[584] R1 &= R0
                     \# R1 = 0
[590] R2 = 1008
                     # pointe vers payload.bin
[598] R3 = 577
[606] R4 = 438
[610] syscall
                      # open
[612] JMP exit if R1 < 0 (0)
[616] R2 = *W[0x0 + R0] # retour du syscall, fd
[624] R1 = 2
[632] R3 = 32768
[636] R4 = *W[0x2c + R0] # longueur
[640] syscall
                         # write
[646] R1 = 3
[650] syscall
                         # close
```

Le programme teste certaines conditions sur les données en mémoire et écrit le résultat dans le fichier payload.bin si les conditions sont remplies.

2.6 Inversion du LFSR et obtention de la clé

Le résultat de la rétroconception du programme de la machine virtuelle est présenté ci-dessous :

```
uint32_t parity(uint32_t x) {
        x = x ^ (x >> 1);
        x = (x ^ (x >> 2)) & 0x11111111;
        x = x * 0 \times 111111111;
        return (x >> 28) & 1;
}
int decrypt(uint32_t k0, uint32_t k1) {
        uint32_t r1, r4, r9, r10, r11, r12, r13;
        uint8_t b0;
        int i, j;
        r10 = k0; r11 = k1;
        for (i = 0; i < 8192; i++) {</pre>
                 r4 = 0;
                 for (j = 0; j < 8; j++) {
                         r9 = parity( (r10 & 0xb0000000) ^ (r11 & 1) );
                         r11 = (r11 >> 1) | ((r10 & 1) << 31);
                         r10 = (r10 >> 1) | (r9 << 31);
                         \Gamma4 \mid = (\Gamma11 \& 1) << (7 - j);
                 }
                 b0 = mem[32768 + i];
                 mem[32768 + i] ^= r4;
        r13 = 32768;
```

```
r12 = 8192;
        r11 = 128;
        r10 = 0;
        r9 = 8;
loc_550:
        r10++;
        r12--;
        if ( (int32_t) r12 <= 0) {</pre>
                 printf("[0] Invalid padding\n");
                 exit(EXIT_FAILURE);
        }
        r10 = r13 + r12;
        r1 = mem[r10] & 0xff;
        if (r1 == 0)
                 goto loc_550;
        r1 = r1 - 128;
        if (r1 != 0) {
                 printf("[1] Invalid padding\n");
                 exit(EXIT_FAILURE);
        }
        r10 -= 8;
        if ( (int32_t) r10 <= 0) {</pre>
                 printf("[2] Invalid padding\n");
                 exit(EXIT_FAILURE);
        printf("valid key !\n");
}
```

La fonction decrypt prend en argument deux entiers de 32 bits qui correspondent respectivement au début et à la fin de la clé passée en argument au programme badbios2.bin. Ces deux entiers sont ensuite utilisés pour initialiser l'état d'un registre à décalage à rétroaction linéaire sur 64 bits (LFSR) composé des registres r10 et r11. Chaque octet en sortie du LFSR est utilisé pour calculer le résultat d'un « ou-exclusif » sur les octets de données, de la position 32768 à 32768 + 8192.

Des tests sont ensuite effectués sur le contenu déchiffré :

- − le résultat obtenu doit se terminer par un certain nombre d'octets à 0, suivi d'un octet à 0x80;
- − le nombre d'octets à 0 doit être strictement supérieur à 8.

Ces conditions permettent de déterminer l'état attendu du LFSR à la fin du fichier : les 8 derniers octets des données déchiffrées doivent égaux à 0.

La fin des données chiffrées est présentée ci-dessous :

```
$ hexdump -C cleartext.bin|tail
00009f90 7a 15 8c de d6 05 d5 25
                              0d ac 9b e9 ae 3e b0 3e
                                                    |z.....%....>.>|
00009fa0 30 d2 ba 0f 2e 16 1c 5f db e0 ca a1 f5 4d a3 e8
                                                    |0....M..|
00009fb0 61 6d 29 fe 88 9a 73 2a e2 08 d4 2e d5 a7 4b 58
                                                    |am)...s*....KX|
00009fc0 4a a4 1b 5f 77 c2 34 f1 bb b1 d7 7a fa 3b 4e 8f
                                                    |J.._w.4...z.;N.|
00009fd0 34 54 19 7c ca 82 32 a1 e4 f8 f0 5c ee d8 c4 48
                                                    |4T.|..2...\...H|
00009fe0 4e 80 b6 bf 5f 7f 6a d5 2e db ae f4 f4 cc 35 dd
                                                    |N..._.j......5.|
00009ff0 84 10 d1 76 6a 31 e5 d3 6a b6 54 c3 ca 8f 53 02
                                                    |...vj1..j.T...S.|
1......
00010000
```

On en déduit la valeur de r4 pour les 8 derniers octets :

```
- i = 8184:r4 = 0x6a
- i = 8185:r4 = 0xb6
- i = 8186:r4 = 0x54
- i = 8187:r4 = 0xc3
```

```
- i = 8188:r4 = 0xca

- i = 8189:r4 = 0x8f

- i = 8190:r4 = 0x53

- i = 8191:r4 = 0x02
```

En observant le fonctionnement du LFSR, on s'aperçoit que r4 est construit bit par bit, en partant du bit de poids fort jusqu'au bit de poids faible. A chaque itération, le bit utilisé pour construire r4 correspond au bit de poids faible de r11. Il faut donc inverser les octets attendus pour r4 pour obtenir ceux correspondant aux registres r10 et r11. Cette opération peut être effectuée avec le code Ruby ci-dessous :

```
2.1.1:001 > a = [0x6a, 0xb6, 0x54, 0xc3, 0xca, 0x8f, 0x53, 0x2]

2.1.1:002 > a.map {|b| "%x" % ("%8.8b" % b).reverse.to_i(2) }

=> ["56", "6d", "2a", "c3", "53", "f1", "ca", "40"]
```

On en déduit les valeurs de r10 et r11 à l'itération 8184 :

```
- r10 = 0x40caf153;
- r11 = 0xc32a6d56.
```

Il reste maintenant à inverser les 8184 itérations pour obtenir la clé voulue.

Une étape du LFSR peut être inversée avec la fonction C ci-dessous :

```
void reverse_lfsr(uint32_t r10_1, uint32_t r11_1, uint32_t *r10_0, uint32_t *r11_0) {
    uint32_t r9;
    *r10_0 = (r10_1 << 1) | (r11_1 >> 31);
    r9 = (r10_1 >> 31);
    *r11_0 = (r11_1 << 1);

    if (parity( (*r10_0 & 0xb0000000) ^ (1)) == r9) {
        *r11_0 |= 1;
    }
}</pre>
```

Cette fonction retourne dans les variables r10_0 et r11_0 l'état précédent du LFSR.

Pour finir, il suffit d'appeler cette fonction 8184 * 8 fois pour découvrir la clé cherchée :

```
void crackme(uint32_t r10, uint32_t r11) {
   int i;
   uint32_t tmp0, tmp1;

  for (i = (8184 * 8) ; i >= 0; i--) {
    reverse_lfsr(r10, r11, &tmp0, &tmp1);
    r10 = tmp0;
    r11 = tmp1;
    printf("[%u] r10 = %x, r11 = %x\n", i, r10, r11);
   }
}
```

L'appel de cette fonction avec les paramètres $\Gamma 10 = 0x40caf153$ et $\Gamma 11 = 0xc32a6d56$ retourne :

```
$ ./crackme

[65472] r10 = 8195e2a7, r11 = 8654daad

[65471] r10 = 32bc54f, r11 = ca9b55b

[...]

[2] r10 = c16c6b42, r11 = c46b7785

[1] r10 = 82d8d685, r11 = 88d6ef0a

[0] r10 = 5b1ad0b, r11 = 11adde15
```

La clé correspond alors aux valeurs de r10 et r11, c'est-à-dire 0BADB10515DEAD11.

On peut alors tenter un déchiffrement avec QEMU :

```
$ qemu-aarch64 badbios2.bin
:: Please enter the decryption key: 0BADB10515DEAD11
:: Trying to decrypt payload...
:: Decrypted payload written to payload.bin.
$ file payload.bin
file payload.bin
payload.bin: Zip archive data, at least v2.0 to extract
```

L'analyse du fichier obtenu fait l'objet du chapitre suivant.

Chapitre 3

Analyse du microcontrôleur

3.1 Découverte

Le fichier obtenu à l'étape précédente se révèle être une archive au format zip qui contient deux autres fichiers :

```
$ md5sum payload.bin
eaf6caaaf9089ad689c50cc72d03efbd payload.bin
$ file payload.bin
payload.bin: Zip archive data, at least v2.0 to extract
$ unzip payload.bin
unzip payload.bin
Archive: payload.bin
inflating: mcu/upload.py
inflating: mcu/fw.hex
$ ls -al mcu
total 16
drwxrwxr-x 2 babar babar 4096 mai 23 14:23 .
drwxr-xr-x 3 babar babar 4096 mai 23 14:23 .
-rw-r--r- 1 baber babar 1323 avril 17 13:00 fw.hex
-rwxr-xr-x 1 babar babar 1247 avril 16 17:45 upload.py
```

Le fichier upload.py extrait de l'archive contient des informations intéressantes pour le reste du challenge. Celui-ci étant relativement court, l'intégralité de son contenu est présenté ci-après :

```
#!/usr/bin/env python
import socket, select
# Microcontroller architecture appears to be undocumented.
# No disassembler is available.
# The datasheet only gives us the following information:
#
#
   == MEMORY MAP ==
#
   [0000-07FF] - Firmware
   [0800-0FFF] - Unmapped
                                             User
   [1000-F7FF] - RAM
#
   [F000-FBFF] - Secret memory area
#
   [FC00-FCFF] - HW Registers
                                            / Privileged
    [FD00-FFFF] - ROM (kernel)
```

FIRMWARE = "fw.hex"

```
print("---- Microcontroller firmware uploader -----")
print("-----")
print()
s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.connect(('178.33.105.197', 10101))
print(":: Serial port connected.")
print(":: Uploading firmware... ", end='')
[ s.send(line) for line in open(FIRMWARE, 'rb') ]
print("done.")
print()
resp = b''
while True:
   ready, _, _ = select.select([s], [], [], 10)
   if ready:
       try:
           data = s.recv(32)
       except:
           break
       if not data:
           break
       resp += data
   else:
       break
print(resp.decode("utf-8"))
s.close()
```

La lecture du script nous donne les informations suivantes :

- le fichier fw.hex est envoyé ligne par ligne à l'adresse IP 178.33.105.197, port 10101, afin d'être exécuté par un microcontrôleur 16 bits (l'espace mémoire s'étalant de 0 à 0xffff);
- l'espace mémoire est divisé en six segments, eux-mêmes répartis au sein d'un mode « utilisateur » et d'un mode « privilégié ».

Au sein de la partie privilégiée, on retrouve un segment nommé « Secret memory area ». Il est fort probable que l'objectif de cette étape est d'accéder au contenu de ce segment.

Le programme correspondant au fichier fw.hex contient les données suivantes :

```
$ cat fw.hex
:100000002100111B2001108CC0D2201010002101F2
:10001000117C2200120FC03C2010100021011B2EF
:1000200022001229C07620111000C0B4C0B65A00B8
:1000300021001124200110B2C0BE51AAC10A210022
[...]
:1001B0000A00942B506FAE0CBB1F39B4D8CA05FD92
:1001C0008A0F5AE8B5D40D6CE86AA6ACC492F8F16F
:0C01D00072A77CE6D5A5680921D4410087
:000000001FF%
```

Enfin, l'exécution du script upload.py retourne le résultat suivant :

```
$ python3 upload.py
----- Microcontroller firmware uploader ----
```

```
:: Serial port connected.
:: Uploading firmware... done.

System reset.
Firmware v1.33.7 starting.
Execution completed in 8339 CPU cycles.
Halting.
```

3.2 Analyse du micro-logiciel

3.2.1 Compréhension du format du programme

Comme le nom du fichier le laisse supposer, les données du fichier fw.hex semblent codées sous forme hexadécimale.

La modification d'un octet du fichier (par exemple transformer le premier 10 en 00) et l'envoi au microcontrôleur aboutit au résultat ci-dessous :

```
$ python3 upload.py
----- Microcontroller firmware uploader ----
:: Serial port connected.
:: Uploading firmware... done.
CLOSING: bad checksum.
```

Un contrôle d'intégrité est donc effectué au niveau des données envoyées. Avant d'être capable d'interagir avec le microcontrôleur en envoyant un programme modifié, il est donc nécessaire de comprendre le fonctionnement de ce mécanisme de contrôle.

En cherchant les termes « program hex format », on peut identifier la page Wikipedia sur le format « Intel HEX » 1 .

Une ligne au format Intel HEX est constituée des champs suivants :

- le caractère :
- le premier octet correspond à la longueur des données envoyées ;
- la deuxième valeur sur 16 bits correspond à l'adresse en mémoire où seront chargées les données ;
- le quatrième octet décrit le type d'informations envoyées : 0 pour des données, 1 pour signifier la fin du programme;
- les données à proprement parler (dont la longueur correspond à la première valeur);
- enfin la somme de contrôle correspondant à la ligne.

La somme de contrôle d'une ligne peut être recalculée en soustrayant un par un tous les octets qui composent la ligne, à l'exception du caractère :.

Le code Ruby ci-dessous recalcule la somme de contrôle pour une ligne de données :

```
2.1.0 :001 > s = "100000002100111B2001108CC0D2201010002101"

=> "100000002100111B2001108CC0D2201010002101"

2.1.0 :002 > s.scan(/../).map {|x| x.to_i(16)}.inject(0) {|cksum, x| (cksum - x) & 0xff }.to_s(16)

=> "f2"
```

^{1.} http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX

On retrouve bien la valeur à la fin de la première ligne. Maintenant que la méthode de calcul de la somme de contrôle est connue, il est alors possible de modifier le contenu du programme et d'observer le comportement du microcontrôleur. Par exemple, en remplaçant le premier octet de données de la première ligne qui vaut 0x21 par 0 et en mettant à jour la somme de contrôle, on obtient la ligne suivante :

```
$ cat fw.hex
:10000000000111B2001108CC0D220101000210113
[...]
:00000001FF

L'exécution retourne alors:

$ python3 upload.py
----- Microcontroller firmware uploader -----
```

```
:: Serial port connected.
:: Uploading firmware... done.
System reset.
-- Exception occurred at 0000: Invalid instruction.
   r0:0000
              r1:0000
                         r2:0000
                                    r3:0000
   г4:0000
              r5:0000
                         r6:0000
                                    r7:0000
   г8:0000
              г9:0000
                        г10:0000
                                   г11:0000
  r12:0000
             r13:EFFE r14:0000
                                   г15:0000
   pc:0000 fault_addr:0000 [S:0 Z:0] Mode:user
CLOSING: Invalid instruction.
```

Une exception de type « Invalid instruction » est déclenchée à l'adresse 0, ce qui correspond à la modification effectuée. On observe que le microcontrôleur dispose de 16 registres r0 à r15, d'un registre pc indiquant l'adresse de l'instruction en cours d'exécution, de deux drapeaux de conditions (S pour « signe » et Z pour « zero ») et enfin du mode courant du microcontrôleur (utilisateur ou privilégié). Enfin, l'adresse 0 semble être le point d'entrée du programme, les registres valant tous (sauf pour r13) la valeur 0.

3.2.2 Identification du jeu d'instructions

La démarche générale pour identifier le jeu d'instruction est d'injecter des erreurs au niveau du programme et d'observer le résultat, notamment juste avant et après l'exécution d'une instruction pour constater des différences au niveau de l'état des registres.

Le deuxième octet du programme original vaut 0×00 . Cet octet ne correspond donc pas à une instruction car il a été observé précédemment qu'une instruction 0×00 déclenche une exception de type « Invalid instruction ». Il s'agit donc sans doute d'une opérande.

Une modification du deuxième octet de 0x00 à 0x001 retourne le résultat suivant :

```
$ python3 upload.py
----- Microcontroller firmware uploader ----
:: Serial port connected.
:: Uploading firmware... done.

Traceback (most recent call last):
   File "upload.py", line 53, in <module>
```

```
print(resp.decode("utf-8"))
UnicodeDecodeError: 'utf-8' codec can't decode byte 0x94 in position 52: invalid start byte
```

Le programme termine mais les données ne semblent pas être au format unicode.

Ensuite, une modification du troisième octet de 0x11 à 00 déclenche une exception de type « Invalid instruction » à l'adresse 0x0002 :

```
$ python3 upload.py
---- Microcontroller firmware uploader -----
:: Serial port connected.
:: Uploading firmware... done.
System reset.
-- Exception occurred at 0002: Invalid instruction.
  r0:0000
            r1:0000
                         r2:0000
                                    r3:0000
   r4:0000
              r5:0000
                         г6:0000
                                    r7:0000
  г8:0000
              r9:0000
                        г10:0000
                                   г11:0000
  r12:0000
             г13:EFFE
                        r14:0000
                                   г15:0000
   pc:0002 fault addr:0000 [S:0 Z:1] Mode:user
CLOSING: Invalid instruction.
```

On peut alors en déduire que les instructions sont alignées sur deux octets et que chaque instruction utilise une opérande d'un octet.

Pour simplifier la démarche, l'outil loader.rb a été développé qui permet de décoder le programme, de modifier les données binaires, de réencoder au format attendu (avec mise à jour des sommes de contrôle de chaque line) et d'envoyer le résultat au microcontrôleur pour exécution.

```
$ ./loader.rb --help
Usage: loader.rb [options]
   -i, --input FILE
                                    Specify input file
   -d, --decode [OUTPUT]
                                    Decode a program to binary data
   -e, --encode [OUTPUT]
                                    Encode a program from binary data
    -s, --send
                                    Send and execute a program
    -p, --patch ADDR1=V1, ADDR2=V2 Patch specified addresses
    -h, --help
                                    Show this message
$ ./loader.rb --input fw.hex --decode --patch 2=0 --encode --send
[+] patching
[0x02] 0x11 -> 0x00
System reset.
-- Exception occurred at 0002: Invalid instruction.
   г0:0000 г1:0000 г2:0000
                                   r3:0000
   r4:0000
             r5:0000
                        r6:0000
                                   r7:0000
             г9:0000 г10:0000
                                  r11:0000
  r8:0000
  r12:0000
             г13:EFFE г14:0000
                                  r15:0000
   pc:0002 fault addr:0000 [S:0 Z:1] Mode:user
CLOSING: Invalid instruction.
```

Il est possible d'utiliser l'outil pour enregistrer l'état des données après chaque étape, par exemple pour obtenir le programme sous forme binaire :

```
00000180 52 69 73 63 49 73 47 6f 6f 64 21 00 46 69 72 6d
                                                           |RiscIsGood!.Firm|
         77 61 72 65 20 76 31 2e
                                  33 33 2e 37 20 73 74 61
                                                           |ware v1.33.7 sta|
00000190
000001a0 72 74 69 6e 67 2e 0a 00
                                  48 61 6c 74 69 6e 67 2e
                                                           |rting...Halting.|
000001b0 0a 00 94 2b 50 6f ae 0c
                                  bb 1f 39 b4 d8 ca 05 fd
                                                           |...+Po....9.....|
000001c0 8a 0f 5a e8 b5 d4 0d 6c e8 6a a6 ac c4 92 f8 f1
                                                          |..Z....l.j.....|
000001d0 72 a7 7c e6 d5 a5 68 09 21 d4 41 00
                                                           |r.|...h.!.A.|
```

Les chaînes de caractères suivantes sont présentes au sein du programme :

```
— « YeahRiscIsGood! »— « Firmware v1.33.7 starting. »— « Halting. »
```

Les deux dernières chaînes sont affichées lors de l'exécution du programme, par contre le rôle de la chaîne « YeahRiscIsGood! » est encore inconnu. On remarque également la présence de données binaires après la chaîne « Halting. », au décalage 0x1b2.

L'outil permet également, via le paramètre test, de comparer l'état des registres avant et après exécution. Pour cela, la fonction ci-dessous a été ajoutée au programme loader.rb.

```
def test_ins(addr)
  puts "[+] testing ins at address 0x%x : 0x%2.2x 0x%2.2x" %
      [addr, @binary[addr], @binary[addr + 1]]
  orig_binary = @binary.dup
  @binary[addr] = 0
  e1 = encode.send.parse_result

@binary = orig_binary
@binary[addr + 2] = 0
  encode
  e2 = encode.send.parse_result

puts "Differences:"
  diff_exceptions(e1, e2)
end
```

Le résultat sur la première instruction est :

Les deux seules différentes sont la modification du registre pc, ce qui était attendu, et le passage du drapeau Z de 0 à 1. Pour aller plus loin, il est alors possible de modifier la valeur de la première opérande :

Cette fois, la valeur du registre r1 est modifiée. L'opérande modifiée se retrouve dans l'octet de poids fort du registre r1. On peut continuer de jouer avec la valeur de l'opérande pour confirmer cette hypothèse :

```
$ ./loader.rb --input fw.hex --decode --patch 1=0xab --test 0
[+] patching
```

Le numéro du registre modifié correspond au nibble de poids faible de l'opcode 0x21. De même, pour confirmer cette nouvelle hypothèse, il est possible de modifier la valeur de l'opcode :

Le registre r2 est cette fois modifié.

Ces expérimentations permettent de comprendre la sémantique de la première instruction du programme : la valeur de l'opérande est chargée dans l'octet de poids fort du registre correspond au nibble de poids faible de l'opcode.

On s'attaque ensuite à la seconde instruction du programme :

Cette fois, l'octet de poids faible du registre r1 contient la valeur de l'opérande. Par analogie avec la première instruction, on peut supposer que le registre est spécifié par le nibble de poids faible de l'opcode. Le test suivant permet de confirmer cette hypothèse :

Le format d'une instruction est décrit à la figure 3.1, où N est le numéro de l'instruction, OPO une opérande sur 4 bits qui spécifie le registre de destination et OP1 une opérande sur 8 bits utilisée comme valeur immédiate.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9 10 11 12 13 14 15	
N		OP0				OP1				

FIGURE 3.1 – Format d'une instruction du microcontrôleur

On peut alors s'intéresser à la troisième instruction à l'adresse 4.

```
$ ./loader.rb --input fw.hex --decode --test 4
```

```
[+] testing ins at address 0x4 : 0x20 0x01
Differences:
r0 : 0x0 => 0x100
pc : 0x4 => 0x6
exception_addr : 0x4 => 0x6
```

L'instruction numéro 2, déjà étudiée à l'adresse 0, est alors exécutée et les modifications au niveau des registres correspondent aux conclusions précédemment énoncées. De même, l'instruction à l'adresse 6 est la même que celle étudiée à l'adresse 2 :

```
$ ./loader.rb --input fw.hex --decode --test 6
[+] testing ins at address 0x6 : 0x10 0x8c
Differences:
r0 : 0x100 => 0x18c
pc : 0x6 => 0x8
exception_addr : 0x6 => 0x8
```

Par contre, l'instruction à l'adresse 8 est inconnue :

On remarque que le registre r15 est modifié avec la valeur 0xa, qui correspond à l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. Pour en savoir plus sur l'instruction 0xc, il est possible de jouer avec la valeur de l'opérande 0P1.

Le résultat obtenu est intéressant : le message de l'exception ne parle plus d'instruction invalide mais d'un problème d'alignement. Effectivement, le registre pc a pour valeur 0xdd, soit 221, qui est impair et donc ne correspond pas au début d'une instruction. De plus, la modification du registre r15 semble correspondre à la sauvegarde d'une adresse de retour. Enfin, la valeur 0xdd correspond à la somme de l'adresse sauvegardée dans r15 et de la valeur de l'opérande op1: op2d = op2d = op2d = op2d.

On retrouve donc la même sémantique que l'instruction BL sur une architecture ARM, c'est-à-dire :

- une sauvegarde de l'adresse de retour dans le registre Γ15, qui sert alors de « link register » ;
- un mode d'adresse relatif à la valeur du registre pc.

L'instruction 0xc peut donc être assimilé à un appel de fonction.

La prochaine instruction inconnue se situe à l'adresse 46.

```
$ ./loader.rb --input fw.hex --decode --test 46
[+] testing ins at address 0x2e : 0x5a 0x00
Differences:
r10 : 0x29 => 0x2093
```

La valeur du registre r10 a été modifiée avec la valeur 0x2093. Pour comprendre d'où vient cette valeur, la connaissance de l'état des registres avant l'exécution de l'instruction est utile :

```
$ ./loader.rb --input fw.hex --decode --patch 46=0 --encode -send
[+] patching
[0x2e] 0x5a -> 0x00
System reset.
Firmware v1.33.7 starting.
-- Exception occurred at 002E: Invalid instruction.
   r0:2093
              r1:0000
                         r2:0100
                                     г3:0093
   r4:2000
              r5:0000
                         г6:000A
                                     r7:0000
   г8:1000
              r9:01B2
                        г10:0029
                                    г11:0000
  r12:0000
             r13:EFFE
                        r14:0000
                                    г15:002E
   pc:002E fault_addr:0000 [S:0 Z:0] Mode:user
CLOSING: Invalid instruction.
```

La valeur 0x2093 est présente dans le registre r0. Pour confirmer que l'instruction 0x5 corresponde bien à une affectation entre registres, des modifications sont effectuées sur la valeur de l'opérande 0P1 :

Cette fois le registre r10 prend la valeur 0, qui correspond à la valeur du registre r1 spécifié par l'opérande OP1. Par contre, un test avec 0x2 comme opérande contredit l'hypothèse d'une affectation entre registres :

```
$ ./loader.rb --input fw.hex --decode --patch 47=0x02 --test 46
[+] patching
[0x2f] 0x00 -> 0x02
[+] testing ins at address 0x2e : 0x5a 0x02
Differences:
r10 : 0x29 => 0x0
pc : 0x2e => 0x30
Z : 0x0 => 0x1
exception_addr : 0x2e => 0x30
```

La valeur du registre r10 ne correspond pas à celle du registre r2, à savoir 0x100. En continuant à incrémenter la valeur de 0P1, on obtient une résultat intéressant avec la valeur 0x0d :

```
$ ./loader.rb --input fw.hex --decode --patch 47=0x0d --test 46
[+] patching
[0x2f] 0x00 -> 0x0d
[+] testing ins at address 0x2e : 0x5a 0x0d
Differences:
r10 : 0x29 => 0x2092
pc : 0x2e => 0x30
exception_addr : 0x2e => 0x30
```

La nouvelle valeur du registre r10 ne correspond pas à la valeur du registre r13, à savoir 0xeffe. Par contre, on retrouve une valeur proche de la valeur du registre r0, à un décalage de 1 près. On peut alors supposer que le registre r0 intervient dans l'exécution de l'instruction. De plus, le nibble de poids fort de l'opérande 0P1, c'est-à-dire 0, correspond bien à r0. Pour déterminer la sémantique de l'instruction, il est alors nécessaire de tester les différentes

opérations habituelles entre les deux registres :

```
- r13 + r0 = 0xeffe + 0x2093 = 0x1091

- r13 - r0 = 0xeffe - 0x2093 = 0xcf6b

- r13 ^ r0 = 0xeffe ^ 0x2093 = 0xcf6d

- r13 | r0 = 0xeffe | 0x2093 = 0xefff

- r13 & r0 = 0xeffe & 0x2093 = 0x2092
```

La valeur de r10 correspond bien au résultat d'un « et » logique entre les registres r13 et r0.

En suivant une démarche similaire pour chaque nouvelle instruction inconnue, on déduit finalement le jeu d'instruction correspondant aux opérations sur les registres. Le résultat est présenté dans le tableau 3.1.

Mnémonique	Description	N (4 bits)	OP0 (4 bits)	0P1	(8 bits)	
movh	Stocke imm comme octet de poids fort du registre rd	1	rd		imm	
movl	Stocke imm comme octet de poids faible du registre		гd	imm		
	rd					
хог	Stocke dans rd le résultat d'un « ou-exclusif » entre	3	гd	רח	ГM	
	rn et rm					
ог	Stocke dans rd le résultat d'un « ou » logique entre	4	гd	ΓN	ГM	
	rn et rm					
and	Stocke dans rd le résultat d'un « et » logique entre	5	rd	ΓN	ГM	
	rn et rm					
add	Stocke dans rd le résultat de l'addition entre rn et	6	rd	ΓN	ГM	
	rm					
sub	Stocke dans rd le résultat de la soustraction entre	7	rd	ΓN	ГM	
	rn et rm					
imul	Stocke dans rd le résultat de la multiplication entre	8	rd	ΓN	ГM	
	rn et rm					
idiv	Stocke dans rd le résultat de la division entre rn et	9	rd	ΓN	ГM	
	rm					

Table 3.1 – Opérations sur les registres

Les opérations de branchement sont présentées sur le tableau 3.2.

Mnémonique	que Description		OP0 (2 bits)	OP	OP1 (10 bits)	
jmpcc	Saut conditionnel à l'adresse spécifiée par imm		cond		imm	
jmp	jmp Saut inconditionnel à l'adresse spécifiée par imm				imm	
call	Appel de la fonction à l'adresse spécifiée par imm	12	mode	mode imm		
ret	ret Retour d'appel de la fonction à l'adresse stockée		mode	0	rn (8 bits)	
	dans le registre rn					

Table 3.2 – Opérations de branchement

Enfin, les deux opérations d'accès à la mémoire sont présentées sur le tableau 3.3.

Mnémonique	Description	N (4 bits)	OP0 (4 bits)	OP1 (8 bits)	
ldrb	Charge dans rd l'octet en mémoire à l'adresse rn +	14	rd	ΓN	ГM
	rm				
strb	Stocke en mémoire à l'adresse rn + rm l'octet de poids faible de rd		rd	ГП	ГM

Table 3.3 – Opérations de lecture / écriture en mémoire

La connaissance du jeu d'instructions permet de commencer à développer un désassembleur et un assembleur.

Cependant, il reste à déterminer la gestion des conditions pour l'instruction 10 (saut conditionnel) et le mode d'adressage utilisé pour les instructions jmp et call.

Pour cela, la méthode suivante est adoptée :

- pour chaque combinaison possible des drapeaux S et Z, un programme est écrit permettant d'obtenir la combinaison souhaitée;
- pour chacune des valeurs possibles pour OPO (c'est-à-dire de 0 à 3), chaque programme est exécuté et la valeur du registre pc permet de savoir si le saut a été pris ou non.

Le programme Ruby ci-dessous permet d'automatiser cette méthode.

```
require 'loader'
loader = Loader.new
(0..3).each do |i|
  s = << EOS
movh r0, 0x00; pc = 0x0
movl r0, 0x00 ; pc = 0x2
movh r1, 0x00 ; pc = 0x4
movl r1, 0x01 ; pc = 0x6
add r2, r0, r1; pc = 0x8
jmp \#\{i\}, 0xab ; pc = 0xa
  r = loader.assemble_string(s).encode.send.parse_result
  puts "%d S:%d Z:%d => 0x%4.4x" % [ i, r[:S], r[:Z], r[:pc] ]
movh r0, 0x00 ; pc = 0x0
movl r0, 0x00 ; pc = 0x2
movh r1, 0x00 ; pc = 0x4
movl r1, 0x00 ; pc = 0x6
add r2, r0, r1; pc = 0x8
jmp \#\{i\}, 0xab ; pc = 0xa
EOS
  r = loader.assemble_string(s).encode.send.parse_result
  puts "%d S:%d Z:%d => 0x%4.4x" % [ i, r[:S], r[:Z], r[:pc] ]
  s =<<<u>E0S</u>
movh r0, 0xf0; pc = 0x0
movl r0, 0x00; pc = 0x2
movh r1, 0xf0; pc = 0x4
movl r1, 0x00; pc = 0x6
add r2, r0, r1; pc = 0x8
jmp \#\{i\}, 0xab ; pc = 0xa
  r = loader.assemble_string(s).encode.send.parse_result
  puts "%d S:%d Z:%d => 0x%4.4x" % [ i, r[:S], r[:Z], r[:pc] ]
end
```

Le résultat obtenu est consigné dans le tableau 3.4.

0P1	S:0 Z:0	S:0 Z:1	S:1 Z:0
0	0x000c	0x00b7	0x000c
1	0x00b7	0x000c	0x00b7
2	0x000c	0x000c	0x00b7
3	0x00b7	0x00b7	0x000c

Table 3.4 – Valeur du registre pc en fonction de OPO et des drapeaux de condition

Une valeur pour le registre pc différente de 0x000c signifie que le branchement a été pris. A partir de ces résultats,

on peut en tirer la conclusion suivante sur la valeur de OPO:

```
0: le saut est pris si Z = 1;
1: le saut est pris si Z = 0;
2: le saut est pris si S = 1;
3: le saut est pris si S = 0.
```

La destination du saut, s'il est pris, correspond à la valeur signée de l'opérande OP1 qui est codée sur 10 bits.

A ce stade, on pense disposer de toutes les informations nécessaires pour finaliser le désassembleur. Cependant, il reste une incertitude sur la sémantique des opérandes par l'instruction call. En effet, dans certain cas, la valeur de l'opérande OP1 semble curieuse, comme le montre les commandes ci-dessous.

```
$ ./loader.rb --input fw.hex --decode --disas fw.asm
$ grep call fw.asm
call 0x0, 0xd2 ; loc_8 : 0xc0 0xd2
call 0x0, 0x3c ; loc_16 : 0xc0 0x3c
call 0x0, 0x76 ; loc_24 : 0xc0 0x76
               ; loc_2a : 0xc0 0xb4
call 0x0, 0xb4
call 0x0, 0xb6
               ; loc_2c : 0xc0 0xb6
call 0x0, 0xbe ; loc_38 : 0xc0 0xbe
call 0x1, 0xa
               ; loc_3c : 0xc1 0x0a
call 0x0, 0x94 ; loc 46 : 0xc0 0x94
call 0x0, 0x8a ; loc_50 : 0xc0 0x8a
               ; loc_d8 : 0xc8 0x01
call 0x8, 0x1
               ; loc_dc : 0xc8 0x02
call 0x8, 0x2
call 0x8, 0x3
               ; loc_e0 : 0xc8 0x03
```

Les trois derniers appels à call ont pour opérande OP1 les valeurs 1, 2 et 3. De plus, l'opérande OP0 vaut 8 pour ces trois appels. La sémantique de cette opérande n'étant pas connue, le désassemblage des trois derniers appels à call fait apparaître les valeurs brutes des opérandes tandis que pour les autres appel, la valeur de l'opérande OP1 est remplacée par l'adresse de destination. Le résultat est alors le suivant :

```
$ ./loader.rb --input fw.hex --decode --disas fw.asm
$ grep call fw.asm
               ; loc_8 : 0xc0 0xd2
call sub dc
               ; loc_16 : 0xc0 0x3c
call sub 54
               ; loc_24 : 0xc0 0x76
call sub 9c
call sub_e0
               ; loc_2a : 0xc0 0xb4
call sub e4
               ; loc_2c : 0xc0 0xb6
call sub f8
               ; loc_38 : 0xc0 0xbe
call sub_148
               ; loc_3c : 0xc1 0x0a
call sub_dc
               ; loc_46 : 0xc0 0x94
call sub_dc
               ; loc_50 : 0xc0 0x8a
call 0x8, 0x1
               ; loc_d8 : 0xc8 0x01
               ; loc_dc : 0xc8 0x02
call 0x8, 0x2
call 0x8, 0x3
               ; loc_e0 : 0xc8 0x03
```

Il reste maintenant à comprendre le résultat du désassemblage, ce qui fait l'objet du chapitre suivant.

3.3 Désassemblage de fw.hex

Le fichier fw.asm obtenu par désassemblage est disponible en annexe A.3.

Le désassembleur développé suit les potentiels branchements pris par les instructions et ne désassemble que le code qui semble atteignable. Ce mode de fonctionnement permet d'identifier des zones de données au sein du programme (par exemple les chaînes de caractères présentées au paragraphe 3.2.2) ou du code mort.

3.3.1 Analyse du point d'entrée

Comme évoqué précédemment, on suppose que le programme commence à l'adresse 0. Le désassemblage des instructions à cette adresse donne le résultat ci-dessous :

```
movh r1, 0x0
               ; loc_0 : 0x21 0x00
movl r1, 0x1b
              ; loc_2 : 0x11 0x1b
              ; loc_4 : 0x20 0x01
movh r0, 0x1
movl r0, 0x8c
              ; loc_6 : 0x10 0x8c
              ; loc_8 : 0xc0 0xd2
call sub dc
              ; loc_a : 0x20 0x10
movh r₀, 0x10
              ; loc_c : 0x10 0x00
movl r0, 0x0
              ; loc_e : 0x21 0x01
movh r1, 0x1
movl r1, 0x7c
              ; loc_10 : 0x11 0x7c
              ; loc_12 : 0x22 0x00
movh г2, 0x0
              ; loc_14 : 0x12 0x0f
movl r2, 0xf
              ; loc_16 : 0xc0 0x3c
call sub_54
movh r0, 0x10 ; loc_18 : 0x20 0x10
movl r0, 0x0
              ; loc_1a : 0x10 0x00
              ; loc_1c : 0x21 0x01
movh r1, 0x1
             ; loc_1e : 0x11 0xb2
movl r1, 0xb2
              ; loc_20 : 0x22 0x00
movh r2, 0x0
movl r2, 0x29 ; loc 22 : 0x12 0x29
call sub_9c
              ; loc_24 : 0xc0 0x76
movh r0, 0x11 ; loc_26 : 0x20 0x11
movl r0, 0x0 ; loc_28 : 0x10 0x00
call sub_e0 ; loc_2a : 0xc0 0xb4
             ; loc_2c : 0xc0 0xb6
call sub_e4
and r10, r0, r0; loc_2e : 0x5a 0x00
movh r1, 0x0 ; loc_30 : 0x21 0x00
movl r1, 0x24 ; loc_32 : 0x11 0x24
movh r0, 0x1 ; loc_34 : 0x20 0x01
              ; loc_36 : 0x10 0xb2
movl r0, 0xb2
call sub_f8 ; loc_38 : 0xc0 0xbe
and r1, r10, r10
                  ; loc_3a : 0x51 0xaa
             ; loc_3c : 0xc1 0x0a
call sub_148
movh Γ1, 0x0
               ; loc_3e : 0x21 0x00
              ; loc_40 : 0x11 0x29
movl r1, 0x29
              ; loc_42 : 0x20 0x01
movh r0, 0x1
movl r0, 0xb2
              ; loc_44 : 0x10 0xb2
              ; loc_46 : 0xc0 0x94
call sub dc
              ; loc_48 : 0x21 0x00
movh r1, 0x0
              ; loc_4a : 0x11 0x09
movl r1, 0x9
movh r0, 0x1
              ; loc 4c : 0x20 0x01
movl r0, 0xa8
              ; loc_4e : 0x10 0xa8
call sub_dc
              ; loc_50 : 0xc0 0x8a
jmp loc_d8
              ; loc_52 : 0xb0 0x84
[...]
loc_d8:
                ; loc_d8 : 0xc8 0x01
call 0x8, 0x1
            ; loc_da : 0xb3 0xfc
jmp loc_d8
```

Le code C présenté ci-après est équivalent au code assembleur obtenu.

```
void main(void) {
   uint16_t r10;

   sub_dc(0x18c, 0x1b);
   sub_54(0x1000, 0x17c, 0xf);
   sub_9c(0x1000, 0x1b2, 0x29);
   sub_e0(0x1100);
   r10 = sub_e4(0x1100);
   r0 = sub_f8(0x1b2, 0x24);
   sub_148(r0, r10);
```

```
sub_dc(0x1b2, 0x29);
sub_dc(0x1a8, 9);
/* call 0x8, 0x1 */
}
```

Pour comprendre le rôle de l'instruction call 0x8, 0x1, une faute est injectée à l'adresse 0xd8 :

```
$ ./loader.rb --input fw.hex --decode --patch 0xd8=0 --encode --send
[+] patching
[0xd8] 0xc8 -> 0x00
System reset.
Firmware v1.33.7 starting.
Execution completed in 8339 CPU cycles.
-- Exception occurred at 00D8: Invalid instruction.
                        r2:0009
             r1:0009
  r0:01A8
   г4:0000
              r5:000A
                        г6:000B
                                    г7:0001
  г8:0039
             г9:01B2
                       г10:2093
                                   г11:0000
  г12:0000
            r13:EFFE r14:0000 r15:0052
   pc:00D8 fault_addr:0000 [S:1 Z:1] Mode:user
CLOSING: Invalid instruction.
```

Le programme semble avoir terminé son exécution car la chaîne « Halting. » est affichée mais une erreur est néanmoins déclenchée à l'adresse de l'instruction call 0x8, 0x1. Cette instruction pourrait correspondre à une sortie du programme.

Pour confirmer cette hypothèse, l'instruction suivante est modifée avec la valeur 0 pour déclencher une exception :

```
$ ./loader.rb --input fw.hex --decode --patch 0xda=0 --encode --send
[+] patching
[0xda] 0xb3 -> 0x00
System reset.
Firmware v1.33.7 starting.
Execution completed in 8339 CPU cycles.
Halting.
```

Le programme termine normalement, sans erreur. L'instruction call 0x8, 0x1 a bien provoquée une sortie du programme. On peut donc assimiler cette instruction à l'appel système exit.

3.3.2 Analyse de la fonction sub_dc

Le code de la fonction sub_dc est présenté ci-dessous.

```
      sub_dc:

      call 0x8, 0x2 ; loc_dc : 0xc8 0x02

      ret 0, 0xf ; loc_de : 0xd0 0x0f
```

La fonction appelle l'appel système 2 puis retourne. Pour comprendre l'utilité de cet appel, il est possible d'injecter une faute à l'adresse de l'instruction puis à l'adresse suivante.

```
$ ./loader.rb --input fw.hex --decode --patch 0xdc=0 --encode --send
[+] patching
[0xdc] 0xc8 -> 0x00
System reset.
-- Exception occurred at OODC: Invalid instruction.
   r0:018C
             r1:001B
                       r2:0000
                                   r3:0000
   r4:0000
              r5:0000
                        г6:0000
                                   r7:0000
             г9:0000 г10:0000
  r8:0000
                                  г11:0000
           г13:EFFE г14:0000
  r12:0000
                                  r15:000A
```

```
pc:00DC fault addr:0000 [S:0 Z:0] Mode:user
CLOSING: Invalid instruction.
$ ./loader.rb --input fw.hex --decode --patch 0xde=0 --encode --send
[+] patching
[0xde] 0xd0 -> 0x00
System reset.
Firmware v1.33.7 starting.
-- Exception occurred at 00DE: Invalid instruction.
   r0:018C
            r1:001B
                       r2:0000
                                   r3:0000
  г4:0000
             r5:0000
                       r6:0000
                                   r7:0000
  r8:0000
            г9:0000 г10:0000 г11:0000
  r12:0000 r13:EFFE r14:0000 r15:000A
  pc:00DE fault addr:0000 [S:1 Z:1] Mode:user
CLOSING: Invalid instruction.
```

On peut remarquer, qu'entre les deux exécutions, la chaîne de caractères « Firmware v1.33.7 starting. » a été affichée. En examinant l'état des registres r0 et r1 (qui correspondent aux paramètres passés à la fonction), on peut reconnaître une adresse dans la mémoire du microcontrôleur et une longueur. Le registre r0 correspond certainement à l'emplacement de la chaîne à afficher et le registre r1 correspond à la longueur de la chaîne.

Cette hypothèse peut être vérifiée en extrayant la chaîne correspondante dans les données binaires du programme :

```
$ dd if=fw.bin bs=1 skip=$((0x18c)) count=$((0x1b)) 2>/dev/null
Firmware v1.33.7 starting.
```

L'instruction call 0x8, 0x2 peut être assimilée à l'appel système write(1, addr, len).

3.3.3 Analyse de la fonction sub_54

Le code désassemblé de la fonction sub_54 est présenté ci-après.

```
sub_54:
and r8, r0, r0
               ; loc_54 : 0x58 0x00
               ; loc_56 : 0x59 0x11
and r9, r1, r1
               ; loc_58 : 0x5a 0x22
and r10, r2, r2
хог г0, г0, г0
                ; loc_5a : 0x30 0x00
movh r1, 0x1 ; loc_5c : 0x21 0x01
loc_64:
sub r3, r1, r0
              ; loc_64 : 0x73 0x10
               ; loc_66 : 0xa0 0x06
jmp Z, loc_6e
strb r0, [r8 + r0] ; loc_68 : 0xf0 0x80
              ; loc_6a : 0x60 0x02
add r0, r0, r2
jmp loc_64
           ; loc_6c : 0xb3 0xf6
loc_6e:
хог г0, г0, г0
              ; loc_6e : 0x30 0x00
and r1, r0, r0 ; loc_70 : 0x51 0x00
movh Γ2, 0x0 ; loc_72 : 0x22 0x00
movl r2, 0x1 ; loc_74 : 0x12 0x01
movh r3, 0x0
             ; loc_76 : 0x23 0x00
             ; loc_78 : 0x13 0xff
movl r³, 0xff
loc_7a:
ldrb r4, [r8 + r0]
                  ; loc_7a : 0xe4 0x80
add r1, r1, r4 ; loc_7c : 0x61 0x14
idiv r4, r0, r10 ; loc_7e : 0x94 0x0a
```

```
; loc_80 : 0x84 0x4a
imul r4, r4, r10
sub r4, r0, r4 ; loc_82 : 0x74 0x04
ldrb r4, [r9 + r4] ; loc_84 : 0xe4 0x94
add r1, r1, r4 ; loc_86 : 0x61 0x14
and r1, r1, r3 ; loc_88 : 0x51 0x13
ldrb r4, [r8 + r0]
                    ; loc_8a : 0xe4 0x80
                     ; loc_8c : 0xe5 0x81
ldrb r5, [r8 + r1]
                     ; loc_8e : 0xf5 0x80
strb r5, [r8 + r0]
strb r4, [r8 + r1]
                      ; loc_90 : 0xf4 0x81
add r0, r0, r2 ; loc_92 : 0x60 0x02
sub r4, r3, r0
               ; loc 94 : 0x74 0x30
jmp NS, loc 7a
               ; loc 96 : 0xaf 0xe2
ret 0, 0xf
```

Le code C ci-dessous est équivalent à la fonction sub_54

```
void sub_54(uint16_t addr0, uint16_t addr1, uint16_t count) {
    uint16_t r1, r4, r5;
    int i;
    for (i = 0; i < 256; i++) {
        mem[addr0 + i] = i;
    }
    \Gamma 1 = 0;
    for (i = 0; i <= 255; i++) {
        r4 = mem[addr0 + i];
        r1 += r4;
        r4 = i % count;
        r4 = mem[addr1 + r4];
        r1 = (r1 + r4) \& 0xff;
        r4 = mem[addr0 + i];
        r5 = mem[addr0 + r1];
        mem[addr0 + i] = r5;
        mem[addr0 + r1] = r4;
    }
}
```

Les plus chevronnés reconnaîtront la routine d'initialisation de l'algorithme de chiffrement RC4. L'adresse stockée dans le registre r1 correspond donc à la clé de chiffrement. D'après l'étude de la fonction principale, cette adresse vaut 0x17c. Il est possible d'afficher le contenu de la clé en l'extrayant depuis le fichier fw.bin.

```
$ dd if=fw.bin bs=1 skip=$((0x17c)) count=$((0xf)) 2>/dev/null
YeahRiscIsGood!
```

3.3.4 Analyse de la fonction sub_9c

Le code de la fonction sub_9c est présenté ci-dessous.

```
sub_9c:
jmp loc_9e  ; loc_9c : 0xb0 0x00

loc_9e:
and r8, r0, r0  ; loc_9e : 0x58 0x00
and r9, r1, r1  ; loc_a0 : 0x59 0x11
and r10, r2, r2  ; loc_a2 : 0x5a 0x22
xor r0, r0, r0  ; loc_a4 : 0x30 0x00
and r1, r0, r0  ; loc_a6 : 0x51 0x00
and r2, r0, r0  ; loc_a8 : 0x52 0x00
```

```
movh r3.0x0
               : loc aa : 0x23 0x00
movl r3, 0xff
                ; loc ac : 0x13 0xff
movh r4, 0x0
               ; loc_ae : 0x24 0x00
               ; loc b0 : 0x14 0x01
movl r4, 0x1
loc_b2:
add r0, r2, r4
                 ; loc_b2 : 0x60 0x24
and r0, r0, r3
                 ; loc_b4 : 0x50 0x03
ldrb r5, [r8 + r0]
                   ; loc_b6 : 0xe5 0x80
               ; loc b8 : 0x61 0x15
add r1, r1, r5
and r1, r1, r3
                 : loc ba : 0x51 0x13
ldrb r5, [r8 + r0] ; loc bc : 0xe5 0x80
ldrb r6, [r8 + r1]
                     ; loc be : 0xe6 0x81
strb r6, [r8 + r0] ; loc_c0 : 0xf6 0x80
strb r5, [r8 + r1] ; loc_c2 : 0xf5 0x81
add r5, r5, r6 ; loc_c4 : 0x65 0x56
and r5, r5, r3
               ; loc_c6 : 0x55 0x53
ldrb r5, [r8 + r5] ; loc_c8 : 0xe5 0x85
ldrb r6, [r9 + r2]; loc_ca : 0xe6 0x92
                ; loc_cc : 0x36 0x65
хог г6, г6, г5
strb r6, [r9 + r2] ; loc_ce : 0xf6 0x92
add r2, r2, r4
                ; loc_d0 : 0x62 0x24
                  ; loc_d2 : 0x75 0xa2
sub r5, r10, r2
jmp NZ, loc_b2
                 ; loc_d4 : 0xa7 0xdc
             ; loc d6 : 0xd0 0x0f
ret 0, 0xf
```

Le code C ci-dessous est équivalent à la fonction sub_9c.

```
void sub_9c(uint16_t addr0, uint16_t addr1, uint16_t count) {
    int i;
    uint16_t r0, r1, r5, r6;
    r1 = 0:
    for (i = 0; i < count; i++) {</pre>
        r0 = (i + 1) & 0xff;
        r5 = mem[addr0 + r0];
        r1 = (r1 + r5) \& 0xff;
        r5 = mem[addr0 + r0];
        r6 = mem[addr0 + r1];
        mem[addr0 + r0] = r6;
        mem[addr0 + r1] = r5;
        r5 = (r5 + r6) \& 0xff;
        r5 = mem[addr0 + r5];
        r6 = mem[addr1 + i];
        mem[addr1 + i] = r6 ^ r5;
    }
}
```

Là encore, il est possible de reconnaître la boucle de chiffrement / déchiffrement de RC4. Un affichage en hexadécimal des données obtenues après déchiffrement est présenté ci-dessous :

```
$ gcc -o decomp decomp.c

$ ./decomp

Firmware v1.33.7 starting.

0x0000000: 45 78 65 63 75 74 69 6f Executio

0x000008: 6e 20 63 6f 6d 70 6c 65 n comple

0x000010: 74 65 64 20 69 6e 20 24 ted in $

0x000018: 24 24 24 24 20 43 50 55 $$$$ CPU

0x000020: 20 63 79 63 6c 65 73 2e cycles.
```

On retrouve la chaîne de caractères affichée lors de l'exécution du programme, à l'exception que le nombre de cycles CPU est remplacé par des caractères \$.

Pour confirmer l'hypothèse de l'utilisation de RC4, le code Ruby ² ci-dessous effectue des manipulations simulaires.

On retrouve bien la même chaîne.

3.3.5 Analyse de la fonction sub_e0

Le code de la fonction sub_e0 est présenté ci-dessous.

```
sub_e0:
call 0x8, 0x3  ; loc_e0 : 0xc8 0x03
ret 0, 0xf  ; loc_e2 : 0xd0 0x0f
```

Cette fonction est très simple et ne fait qu'appeler l'appel système numéro 3. La valeur 0x1100 est passée en paramètre à cette fonction, ce qui semble correspondre à une adresse mémoire. A ce stade, le rôle de l'appel système 3 reste inconnu.

3.3.6 Analyse de la fonction sub_e4

Le code de la fonction sub_e4 est présenté ci-dessous.

```
sub_e4:
               ; loc_e4 : 0x21 0x00
movh r1, 0x0
               ; loc_e6 : 0x11 0x01
movl r1, 0x1
movh r2, 0x1
               ; loc_e8 : 0x22 0x01
movl r2, 0x0
               ; loc_ea : 0x12 0x00
ldrb r3, [r0 + r1]
                     ; loc_ec : 0xe3 0x01
sub r1, r1, r1
                 ; loc_ee : 0x71 0x11
ldrb r4, [r0 + r1]
                    ; loc_f0 : 0xe4 0x01
imul r4, r4, r2
                ; loc_f2 : 0x84 0x42
ог г0, г3, г4
                ; loc_f4 : 0x40 0x34
ret 0, 0xf
            ; loc_f6 : 0xd0 0x0f
```

Le rôle de cette fonction est de lire, à l'adresse spécifiée dans le registre r0, deux octets consécutifs et de les stocker dans le registre r0 qui constitue la valeur de retour de la fonction. Autrement dit, la fonction va lire 16 bits de données à l'adresse indiquée par r0.

^{2.} l'installation de la Gem ruby-rc4 est nécessaire

La valeur 0x1100 est passée en paramètre de cette fonction. Il est donc possible d'injecter une erreur à l'adresse 0xf6 pour connaître la valeur du résultat.

```
$ ./loader.rb --input fw.hex --decode --patch 0xf6=0 --encode --send
[+] patching
[0xf6] 0xd0 -> 0x00
System reset.
Firmware v1.33.7 starting.
-- Exception occurred at 00F6: Invalid instruction.
            г1:0000 г2:0100
  r0:2093
                                  r3:0093
  г4:2000
             r5:0000
                      r6:000A
                                  r7:0000
  г8:1000
           г9:01В2 г10:0029 г11:0000
  r12:0000 r13:EFFE r14:0000 r15:002E
  pc:00F6 fault_addr:0000 [S:0 Z:0] Mode:user
CLOSING: Invalid instruction.
```

La valeur de retour de la fonction est 0x2093, qui correspond à 8339 en décimal. Il s'agit du nombre de cycles CPU affichés lors de l'exécution du programme, comme vu au chapitre 3.1. On peut supposer que cette valeur a été écrite à l'adresse 0x1100 par l'appel système numéro 3 qui a également été appelée avec la même adresse en paramètre.

3.3.7 Analyse de la fonction sub_f8

Le code de la fonction sub_f8 est présenté ci-dessous.

```
sub_f8:
                  ; loc_f8 : 0x32 0x22
хог г2, г2, г2
movh г3, 0х0 ; loc_fa : 0х23 0х00
movl r3, 0x1 ; loc_fc : 0x13 0x01
loc_fe:
xor r4, r4, r4 ; loc_fe : 0x34 0x44
ldrb r4, [r0 + r2] ; loc_100 : 0xe4 0x02
and r4, r4, r4 ; loc_100 : 0x54 0x44 
jmp Z, loc_10e ; loc_104 : 0xa0 0x08 
sub r4, r4, r1 ; loc_106 : 0x74 0x41
jmp loc_fe ; loc_10c : 0xb3 0xf0
loc_10e:
xor r0, r0, r0 ; loc_10e : 0x30 0x00
loc_110:
ret 0, 0xf
              ; loc_110 : 0xd0 0x0f
```

Le code C présenté ci-dessous est équivalent au code de la fonction sub_f8 :

```
uint16_t sub_f8(uint16_t r0, uint16_t r1) {
    uint16_t r4;

loc_fe:
    r4 = mem[r0];
    if (r4 == 0) {
        /* fin de chaîne */
        return 0;
    }
    if (r4 == r1) {
        return r0;
    }
    r0++;
    goto loc_fe;
}
```

Cette fonction est relativement simple et va chercher depuis l'adresse spécifiée par le registre r0 la position du premier octet dont la valeur est égale à celle du registre r1. Dans notre cas, cette fonction est appelée avec les paramètres 0x1b2 et 0x24, comme présenté au paragraphe 3.3.1. La valeur 0x1b2 correspond à l'adresse des données déchiffrées par RC4 et 0x24 est la valeur hexadécimale du caractère \$.

L'appel de la fonction va de retourner la position du premier caractère \$ au sein de la chaine Execution completed in \$\$\$\$\$\$ CPU cycles.

3.3.8 Analyse de la fonction sub_148

Le code assembleur de la fonction sub_148 est présenté ci-dessous :

```
sub_148:
                ; loc_148 : 0x24 0x27
movh r4, 0x27
               ; loc_14a : 0x14 0x10
movl r4, 0x10
               ; loc_14c : 0x25 0x00
movh r5, 0x0
               ; loc_14e : 0x15 0x0a
movl r5, 0xa
               ; loc_150 : 0x36 0x66
хог г6, г6, г6
movh r7, 0x0
               ; loc_152 : 0x27 0x00
movl r7, 0x1
               ; loc_154 : 0x17 0x01
sub r0, r0, r7
                 ; loc_156 : 0x70 0x07
loc_158:
add r0, r0, r7
                 ; loc_158 : 0x60 0x07
idiv r2, r1, r4
                ; loc_15a : 0x92 0x14
imul r3, r2, r4
                ; loc 15c : 0x83 0x24
sub r1, r1, r3 ; loc_15e : 0x71 0x13
idiv r4, r4, r5 ; loc_160 : 0x94 0x45
movh r8, 0x0 ; loc_162 : 0x28 0x00
movl r8, 0x20 ; loc_164 : 0x18 0x20
хог г3, г3, г3 ; loc_166 : 0x33 0x33
strb r8, [r0 + r3] ; loc_168 : 0xf8 0x03
ог г6, г6, г2
              ; loc_16a : 0x46 0x62
jmp Z, loc_158
               ; loc_16c : 0xa3 0xea
              ; loc_16e : 0x28 0x00
movh r8, 0x0
               ; loc_170 : 0x18 0x30
movl r8, 0x30
add r8, r8, r2
               ; loc_172 : 0x68 0x82
strb r8, [r0 + r3] ; loc_174 : 0xf8 0x03
and r4, r4, r4
                 ; loc_176 : 0x54 0x44
jmp NZ, loc_158
                  ; loc_178 : 0xa7 0xde
ret 0, 0xf
             ; loc_17a : 0xd0 0x0f
```

Le code C ci-dessous est équivalent à la fonction sub_148.

```
void sub_148(uint16_t r0, uint16_t r1) {
    uint16_t r2, r3, r4;

    r4 = 10000;
    r0--;
loc_158:
    r0++;
    r2 = r1 / r4;
    r3 = r2 * r4;
    r1 = r1 - r3;
    r4 = r4 / 10;

mem[r0] = 0x20;
    if (r2 == 0) {
        goto loc_158;
    }
```

```
mem[r0] = r2 + 0x30;
if (r4 != 0)
    goto loc_158;
}
```

Cette fonction va diviser le registre r1 successivement par 10000, 1000, 100 et 10 et stocker le résultat à l'adresse indiquée par le registre r0. Dans notre cas, cette fonction est appelée avec :

- comme premier paramètre le retour de la fonction sub_f8 qui retourne la position du premier caractère \$ au sein de la chaîne déchiffrée;
- comme second paramètre la valeur du nombre de cycles CPU obtenu via l'appel système numéro 3.

C'est donc cette fonction qui va être responsable de remplacer dans la chaîne Execution completed in \$\$\$\$\$ CPU cycles. les caractères \$ par le nombre de cycles CPU obtenus avec l'appel système 3.

3.3.9 Conclusion

Maintenant que le rôle de chaque fonction a été déterminé, il est possible de réécrire le code de la fonction principale en renommant les fonctions, comme présenté ci-dessous.

```
#define KEY_ADDR 0x17c
#define KEY LEN 16
#define CIPHER_ADDR 0x1b2
#define CIPHER_LEN 0x29
#define FIRMWARE_STARTING_ADDR 0x18c
#define FIRMWARE_STARTING_LEN
#define HALTING_ADDR 0x1a8
#define HALTING_LEN 0x9
void main(void) {
    uint16_t r10;
    write stdout(FIRMWARE STARTING ADDR, FIRMWARE STARTING LEN);
    RC4_init(0x1000, KEY_ADDR, KEY_LEN);
    RC4_decrypt(0x1000, CIPHER_ADDR, CIPHER_LEN);
    syscall_3(0x1100);
    r10 = read\_word(0x1100);
    r0 = find_pos(CIPHER_ADDR, '$');
    do_subst(r0, r10);
    write_stdout(CIPHER_ADDR, CIPHER_LEN);
    write_stdout(HALTING_ADDR, HALTING_LEN);
    exit(EXIT_SUCCESS);
}
```

Le programme fw.hex a été entièrement porté en C (fichier decomp.c), disponible à l'annexe A.3.

Maintenant que le fonctionnement du programme a été compris, il reste à trouver une solution pour accéder au contenu de la « Secret area ». Une première piste est d'utiliser l'appel système 2 pour afficher le contenu de cette zone sur la sortie standard. Le fichier upload.py nous indique que la zone commence à l'adresse 0xf000 et termine à 0xfbff. La taille de cette zone est donc 0xfbff - 0xf000 = 0xbff.

Le programme ci-dessous tente d'accéder au contenu de la zone secrète :

```
movh r0, 0xf0
movl r0, 0x00
movh r1, 0x0b
movl r1, 0xff
syscall 2
```

Malheureusement, le résultat n'est pas celui escompté :

```
$ ./loader.rb -i dump-secret-area.asm -a -e -s
System reset.
[ERROR] Printing at unallowed address. CPU halted.
```

Il n'est donc pas possible d'accéder au contenu de la zone en utilisant directement l'appel système 2. Par contre, en effectuant des tests, on se rend compte qu'il est possible d'accéder au contenu de la zone kernel avec le programme ci-dessous :

```
movh r0, 0xfd
movl r0, 0x00
movh r1, 0x02
movl r1, 0xff
syscall 2
syscall 1
```

Pour obtenir les données de la section kernel, il faut rediriger le résultat de l'exécution vers un fichier tout en supprimant la chaîne « System reset. » qui est systématiquement affichée lors du démarrage d'un programme.

```
$ ./loader.rb -i dump-secret-area.asm -a -e -s > kernel.rom
$ dd if=kernel.rom of=kernel.stripped bs=1 skip=14
$ hexdump -C kernel.stripped
00000000 50 00 a0 6c 21 00 11 03 72 10 a8 12 22 00 12 02
                                                      [P..l!...r..."...]
00000010 81 02 71 12 20 f0 10 00 60 01 c0 94 d0 00 21 00
                                                      |..q. ...`....!.|
                                                      |.+ ..Z..0.!...".|
|.....tU. .|
00000030 12 01 f2 10 b3 f2 20 fc 10 22 c0 74 55 00 20 fc
000000040 10 20 c0 6c 51 55 c0 9e d8 00 20 fc 10 20 c0 60
                                                      |. .lQU.... .. .`|
00000050 26 fc 16 12 21 00 11 01 34 44 e5 61 e2 64 e3 64
                                                      [&...!...4D.a.d.d]
                                                      |s2..#....#A%.V..|
00000060 73 32 a7 f6 23 01 13 00 82 23 41 25 c0 56 d8 00
                                                      00000070 21 00 11 0e 20 fe 10 86 c0 6c 24 00 14 02 21 fd
[...]
52 52 4f 52 5d 20 50 72
                                                      |.&....[ERROR] Pr|
                               74 20 75 6e 61 6c 6c 6f
                                                      |inting at unallo|
00000130 69 6e 74 69 6e 67 20 61
        77 65 64 20 61 64 64 72
                               65 73 73 2e 20 43 50 55
                                                      |wed address. CPU|
00000140
00000150
        20 68 61 6c 74 65 64 2e
                               0a 00 5b 45 52 52 4f 52
                                                      | halted...[ERROR]
00000160
         5d 20 55 6e 64 65 66 69
                               6e 65 64 20 73 79 73 74
                                                      |] Undefined syst|
00000170
         65 6d 20 63 61 6c 6c 2e
                               20 43 50 55 20 68 61 6c
                                                      |em call. CPU hal|
00000180
        74 65 64 2e 0a 00 53 79
                               73 74 65 6d 20 72 65 73
                                                      |ted...System res|
00000190
        65 74 2e 0a 00 00 00 00
                               00 00 00 00 00 00 00 00
                                                      |et....|
000001a0
        00 00 00 00 00 00 00 00
                               00 00 00 00 00 00 00 00
                                                      |.....
000002f0
        00 00 00 00 00 00 00 00
                               00 00 00 00 00 00 00 0a
                                                      00000300
```

On retrouve dans les données obtenues certaines chaînes de caractères rencontrées précédemment.

3.4 Désassemblage du kernel

Il est possible de désassembler le fichier kernel.stripped obtenu précédemment.

```
$ ./loader.rb -i kernel.stripped -x kernel.asm
[+] disassembling
[+] loading binary data from kernel.stripped
```

L'analyse du fichier kernel.asm fait l'objet des paragraphes suivants.

3.4.1 Analyse du point d'entrée

De façon analogue à l'analyse précédemment sur le programme exécuté en mode utilisateur, on suppose que le kernel commence son exécution à l'adresse 0.

Le code correspondant est présenté ci-dessous :

```
; loc 0 : 0x50 0x00
and r0, r0, r0
jmp Z, loc_70
                ; loc_2 : 0xa0 0x6c
movh Γ1, 0x0
               ; loc_4 : 0x21 0x00
movl r1, 0x3
               ; loc_6 : 0x11 0x03
sub r2, r1, r0
               ; loc_8 : 0x72 0x10
              ; loc_a : 0xa8 0x12
jmp S, loc_1e
movh r2, 0x0
              ; loc_c : 0x22 0x00
movl r2, 0x2
               ; loc_e : 0x12 0x02
                 ; loc_10 : 0x81 0x02
imul r1, r0, r2
                 ; loc_12 : 0x71 0x12
sub r1, r1, r2
                ; loc_14 : 0x20 0xf0
movh r₀, 0xf0
               ; loc_16 : 0x10 0x00
movl r0, 0x0
add r0, r0, r1
               ; loc_18 : 0x60 0x01
call sub_b0 ; loc_1a : 0xc0 0x94
ret 0, 0x0
             ; loc_1c : 0xd0 0x00
loc_1e:
movh r1, 0x0
               ; loc_1e : 0x21 0x00
               ; loc_20 : 0x11 0x2b
movl r1, 0x2b
               ; loc_22 : 0x20 0xfe
movh r0, 0xfe
                : loc 24 : 0x10 0x5a
movl r0, 0x5a
call sub e6
              ; loc 26 : 0xc0 0xbe
[[\ldots]]
loc_70:
               ; loc_70 : 0x21 0x00
movh r1, 0x0
movl r1, 0xe
               ; loc_72 : 0x11 0x0e
movh r₀, 0xfe
              ; loc_74 : 0x20 0xfe
movl r0, 0x86
              ; loc_76 : 0x10 0x86
call sub e6
              ; loc_78 : 0xc0 0x6c
              ; loc_7a : 0x24 0x00
movh Γ4, 0x0
               ; loc_7c : 0x14 0x02
movl r4, 0x2
               ; loc_7e : 0x21 0xfd
movh r1, 0xfd
               ; loc_80 : 0x11 0x28
movl r1, 0x28
               ; loc_82 : 0x20 0xf0
movh r₀, 0xf0
               ; loc_84 : 0x10 0x00
movl r0, 0x0
              ; loc_86 : 0xc0 0x3c
call sub_c4
               ; loc_88 : 0x60 0x04
add r0, r0, r4
                ; loc_8a : 0x21 0xfd
movh r1, 0xfd
movl r1, 0x36
                ; loc 8c : 0x11 0x36
              ; loc_8e : 0xc0 0x34
call sub c4
add r0, r0, r4 ; loc_90 : 0x60 0x04
movh r1, 0xfd
               ; loc_92 : 0x21 0xfd
movl r1, 0x4a
                ; loc_94 : 0x11 0x4a
call sub_c4
              ; loc_96 : 0xc0 0x2c
movh r₀, 0xfc
              ; loc_98 : 0x20 0xfc
               ; loc_9a : 0x10 0x20
movl r₀, 0x20
xor r1, r1, r1
               ; loc_9c : 0x31 0x11
movh r2, 0x0
               ; loc_9e : 0x22 0x00
               ; loc_a0 : 0x12 0x36
movl r2, 0x36
call sub_d6
              ; loc_a2 : 0xc0 0x32
               ; loc_a4 : 0x20 0xfc
movh r₀, 0xfc
                ; loc_a6 : 0x10 0x3a
movl r0, 0x3a
                ; loc_a8 : 0x21 0xef
movh r1, 0xef
movl r1, 0xfe
                ; loc_aa : 0x11 0xfe
call sub c4
              ; loc_ac : 0xc0 0x16
ret 8, 0x0
              ; loc_ae : 0xd8 0x00
```

Ce code peut être traduit en C de la façon suivante :

```
void start(uint16_t r0) {
  if (r0 == 0) {
      sub_e6(0xfe86, 0xe);
      sub_c4(0xf000, 0xfd28);
      sub_c4(0xf002, 0xfd36);
      sub_c4(0xf004, 0xfd4a);
      sub_d6(0xfc20, 0, 0x36);
      sub_c4(0xfc3a, 0xeffe);
      /* ret 8, 0x0 */
  } else {
      if (r0 > 3) {
            sub_e6(0xfe5a, 0x2b);
      } else {
            sub_b0(0xf000 + 2 * (r0 - 1));
            /* ret 0, 0x0 */
      }
  }
}
```

Par analogie avec la gestion des appels systèmes étudiée précédemment, on peut supposer que l'instruction ret 8, 0x0 effectue un retour en espace utilisateur. Par contre, l'instruction ret 0, 0x0 permet de rester dans le mode courant, c'est-à-dire kernel, tout en effectuant un branchement sur l'adresse contenue dans le registre r0.

L'analyse se poursuit en étudiant les fonctions sub_e6, sub_c4, sub_d6 et sub_b0.

3.4.2 Analyse de la fonction sub_e6

Le code de la fonction sub_e6 est présenté ci-dessous :

```
loc_28:
                 ; loc_28 : 0x30 0x00
xor r0, r0, r0
movh r1, 0xfc
                ; loc_2a : 0x21 0xfc
                ; loc_2c : 0x11 0x10
movl r1, 0x10
               ; loc_2e : 0x22 0x00
movh r2, 0x0
movl r2, 0x1
              ; loc_30 : 0x12 0x01
strb r2, [r1 + r0]; loc_32 : 0xf2 0x10
           ; loc_34 : 0xb3 0xf2
jmp loc_28
[...]
sub_e6:
and r14, r0, r0
                ; loc_e6 : 0x5e 0x00
movh r13, 0xfc ; loc_e8 : 0x2d 0xfc
movl r13, 0x0
              ; loc_ea : 0x1d 0x00
movh r12, 0xf0
               ; loc_ec : 0x2c 0xf0
movl r12, 0x0
               ; loc_ee : 0x1c 0x00
xor r8, r8, r8
               ; loc_f0 : 0x38 0x88
and r9, r8, r8
               ; loc_f2 : 0x59 0x88
movh r10, 0x0
               ; loc_f4 : 0x2a 0x00
                ; loc_f6 : 0x1a 0x01
movl r10, 0x1
xor r11, r11 ; loc_f8 : 0x3b 0xbb
loc_fa:
and r1, r1, r1
                 ; loc_fa : 0x51 0x11
jmp Z, loc_118
                 ; loc_fc : 0xa0 0x1a
                 ; loc_fe : 0x69 0xe8
add r9, r14, r8
                  ; loc_100 : 0x79 0x9c
sub r9, r9, r12
                 ; loc_102 : 0xa8 0x08
jmp S, loc_10c
                 ; loc_104 : 0x69 0xe8
add r9, r14, r8
sub r9, r9, r13
                ; loc 106 : 0x79 0x9d
```

```
jmp NS, loc 10c
                   ; loc_108 : 0xac 0x02
jmp loc 11a
             ; loc 10a : 0xb0 0x0e
loc_10c:
                ; loc_10c : 0x39 0x99
хог г9, г9, г9
ldrb r9, [r14 + r8] ; loc_10e : 0xe9 0xe8
strb r9, [r13 + r11] ; loc_110 : 0xf9 0xdb
add r8, r8, r10 ; loc_112 : 0x68 0x8a
sub r1, r1, r10 ; loc_114 : 0x71 0x1a
jmp loc_fa ; loc_116 : 0xb3 0xe2
loc_118:
ret 0, 0xf
           ; loc 118 : 0xd0 0x0f
loc_11a:
movh r1, 0x0
               ; loc_11a : 0x21 0x00
movl r1, 0x33
               ; loc_11c : 0x11 0x33
movh r0, 0xfe
               ; loc_11e : 0x20 0xfe
movl r0, 0x26
               ; loc_120 : 0x10 0x26
call sub e6
              ; loc_122 : 0xc3 0xc2
imp loc 28
              ; loc_124 : 0xb3 0x02
```

Ce code peut être traduit par le code C ci-dessous :

```
void sub_e6(uint16_t r0, uint16_t r1) {
    uint16_t r8;
    r8 = 0;
loc_fa:
    if (r1 == 0) {
        return;
    }
    if (r0 + r8 < 0xf000) {
        /* loc_10c */
        mem[0xfc00] = mem[r0 + r8];
        r8++; r1--;
        goto loc_fa;
    if (r0 + r8 >= 0xfc00) {
        /* loc_10c */
        mem[0xfc00] = mem[r0 + r8];
        r8++; r1--;
        goto loc_fa;
    /* loc_11a */
    sub_e6(0xfe26, 0x33);
    /* loc_28 */
    mem[0xfc10] = 1;
}
```

La fonction lit un octet à l'adresse spécifiée par le registre r0 puis l'écrit à l'emplacement en mémoire 0xfc00. Cette opération est répétée autant de fois que la valeur stockée dans le registre r1, à condition que l'adresse lue soit inférieure à 0xf000 ou supérieure à 0xfc00, c'est-à-dire en dehors de la zone secrète. Sinon, la fonction est appelée récursivement avec les paramètres 0xfe26 et 0x33.

La valeur 0xfe26 peut représenter une adresse mémoire dans l'espace kernel. Il est possible de retrouver les données correspondantes grâce à la commande suivante :

```
$ dd if=kernel.stripped bs=1 skip=$((0xfe26-0xfd00)) count=$((0x33)) 2>/dev/null
[ERROR] Printing at unallowed address. CPU halted.
```

Cette fonction sert donc à afficher les données à l'adresse contenue dans le registre r0 et de longueur correspondante à la valeur dans le registre r1.

3.4.3 Analyse de la fonction sub_c4

Le code de la fonction sub_c4 est présenté ci-dessous :

```
sub_c4:
                ; loc_c4 : 0x22 0x00
movh г2, 0x0
movl r2, 0x1
               ; loc_c6 : 0x12 0x01
               ; loc_c8 : 0x23 0x01
movh r3, 0x1
movl r3, 0x0
               ; loc_ca : 0x13 0x00
strb r1, [r0 + r2]
                   ; loc_cc : 0xf1 0x02
sub r2, r2, r2
                 ; loc_ce : 0x72 0x22
idiv r1, r1, r3
                  ; loc_d0 : 0x91 0x13
strb r1, [r0 + r2]
                      ; loc_d2 : 0xf1 0x02
ret 0, 0xf
             ; loc_d4 : 0xd0 0x0f
```

Cette fonction peut être traduite par le code C ci-dessous :

```
void sub_c4(uint16_t r0, uint16_t r1) {
    mem[r0 + 1] = r1 & 0xff;
    mem[r0] = r1 << 8;
}</pre>
```

La fonction sub_c4 va simplement stocker la valeur contenue dans le registre r1 à l'adresse spécifiée dans le registre r0.

3.4.4 Analyse de la fonction sub_d6

Le code de la fonction sub_d6 est présenté ci-dessous :

```
sub_d6:
movh r3, 0x0
                ; loc_d6 : 0x23 0x00
movl r3, 0x1
               ; loc_d8 : 0x13 0x01
and r2, r2, r2
                 ; loc_da : 0x52 0x22
jmp Z, loc_e4
                ; loc_dc : 0xa0 0x06
sub r2, r2, r3
                 ; loc_de : 0x72 0x23
strb r1, [r0 + r2] ; loc_e0 : 0xf1 0x02
            ; loc e2 : 0xb3 0xf2
jmp loc_d6
loc_e4:
ret 0, 0xf
              ; loc_e4 : 0xd0 0x0f
```

Cette fonction est très simple et va simplement écrire à l'adresse spécifiée par le registre r0 la valeur stockée dans r1, et ce autant de fois que la valeur du registre r0.

3.4.5 Analyse de la fonction sub_b0

Le code de la fonction sub_b0 est présenté ci-dessous :

```
      sub_b0:

      movh r1, 0x0 ; loc_b0 : 0x21 0x00

      movl r1, 0x1 ; loc_b2 : 0x11 0x01
```

```
movh r2, 0x1 ; loc_b4 : 0x22 0x01
movl r2, 0x0 ; loc_b6 : 0x12 0x00
ldrb r3, [r0 + r1] ; loc_b8 : 0xe3 0x01
sub r1, r1, r1 ; loc_ba : 0x71 0x11
ldrb r4, [r0 + r1] ; loc_bc : 0xe4 0x01
imul r4, r4, r2 ; loc_be : 0x84 0x42
or r0, r3, r4 ; loc_c0 : 0x40 0x34
ret 0, 0xf ; loc_c2 : 0xd0 0x0f
```

Cette fonction a pour rôle de lire deux octets à l'adresse spécifiée par le registre r0 et à stocker le résultat dans ce même registre.

Maintenant que les fonctions principales ont été analysées, il est possible de mettre à jour le code de la fonction principale, ainsi que la nature des chaînes de caractères aux adresses 0xfe86 et 0xfe5a.

```
$ dd if=kernel.stripped bs=1 skip=$((0xfe86-0xfd00)) count=$((0xe)) 2>/dev/null
System reset.
$ dd if=kernel.stripped bs=1 skip=$((0xfe5a-0xfd00)) count=$((0x2b)) 2>/dev/null
[ERROR] Undefined system call. CPU halted.
```

Le code devient donc :

```
#define SYSTEM RESET ADDR 0xfe86
#define SYSTEM_RESET_LEN 0xe
#define UNDEF_SYSCALL_ADDR 0xfe5a
#define UNDEF_SYSCALL_LEN 0x2b
void start(uint16_t r0) {
  if (r0 == 0) {
      write_string(SYSTEM_RESET_ADDR, SYSTEM_RESET_LEN);
      store_word(0xf000, 0xfd28);
      store_word(0xf002, 0xfd36);
      store_word(0xf004, 0xfd4a);
      memset(0xfc20, 0, 0x36);
      store_word(0xfc3a, 0xeffe);
      /* ret 8, 0x0 */
  } else {
      if (r0 > 3) {
            write_string(UNDEF_SYSCALL_ADDR, UNDEF_SYSCALL_LEN);
      } else {
            r0 = load word(0xf000 + 2 * (r0 - 1));
            /* ret 0, 0x0 */
      }
  }
}
```

Le code analysé est donc responsable de la gestion des appels systèmes. Si le numéro de l'appel système (stocké dans le registre r0), alors le programme procède à l'initialisation du microcontrôleur. Si le numéro de l'appel système est supérieur à 3, un message d'erreur est affiché. Enfin, si celui-ci est compris entre 1 et 3, le registre r0 est mis à jour avec une valeur lue dans une table commençant à l'adresse 0xf000 puis un branchement est effectué sur la valeur lue.

La routine d'initialisation va donc associer à chaque numéro d'appel système une fonction de traitement. Le code de ces fonctions n'étant pas atteignable directement, il est alors nécessaire d'effectuer un nouveau désassemblage en spécifiant des points d'entrées supplémentaires correspondant aux fonctions de traitement des appels systèmes.

```
$ ./loader.rb -i kernel.stripped -x kernel.asm --entrypoints 0,0x28,0x36,0x4a
[+] disassembling
[+] loading binary data from kernel.stripped
```

Le fichier obtenu est disponible à l'annexe A.3.

Maintenant que ces fonctions sont correctement désassemblées, il s'agit mainteneant de poursuivre leur analyse.

3.4.6 Analyse de l'appel système 1 (loc_28)

Le code de traitement de l'appel système 1 (exit) est présenté ci-dessous :

```
loc_28:

xor r0, r0, r0  ; loc_28 : 0x30 0x00

movh r1, 0xfc  ; loc_2a : 0x21 0xfc

movl r1, 0x10  ; loc_2c : 0x11 0x10

movh r2, 0x0  ; loc_2e : 0x22 0x00

movl r2, 0x1  ; loc_30 : 0x12 0x01

strb r2, [r1 + r0]  ; loc_32 : 0xf2 0x10

jmp loc_28  ; loc_34 : 0xb3 0xf2
```

Le programme écrit simplement une valeur à l'adresse 0xfc10 pour provoquer un arrêt.

3.4.7 Analyse de l'appel système 2 (loc_36)

Le code de traitement de l'appel système 2 (write_stdout) est présenté ci-dessous :

```
movh r0, 0xfc  ; loc_36 : 0x20 0xfc
movl r0, 0x22  ; loc_38 : 0x10 0x22
call sub_b0  ; loc_3a : 0xc0 0x74
and r5, r0, r0  ; loc_3c : 0x55 0x00
movh r0, 0xfc  ; loc_3e : 0x20 0xfc
movl r0, 0x20  ; loc_40 : 0x10 0x20
call sub_b0  ; loc_42 : 0xc0 0x6c
and r1, r5, r5  ; loc_44 : 0x51 0x55
call sub_e6  ; loc_46 : 0xc0 0x9e
ret 8, 0x0  ; loc_48 : 0xd8 0x00
```

Le code C ci-dessous est équivalent :

```
void sub_36(void) {
    uint16_t r0, r1;

    r1 = load_word(0xfc22);
    r0 = load_word(0xfc20);
    write_string(r0, r1);
    /* ret 8, 0x0 */
}
```

On peut en déduire que les adresses 0xfc20 et 0xfc22 correspondent aux emplacements de sauvegarde des registres r0 et r1 en espace utilisateur avant l'appel système.

3.4.8 Analyse de l'appel système 3 (loc_4a)

Le code de traitement de l'appel système 3 est présenté ci-dessous :

```
movh r0, 0xfc ; loc_4a : 0x20 0xfc
movl r0, 0x20 ; loc_4c : 0x10 0x20
call sub_b0 ; loc_4e : 0xc0 0x60
movh r6, 0xfc ; loc_50 : 0x26 0xfc
movl r6, 0x12 ; loc_52 : 0x16 0x12
movh r1, 0x0 ; loc_54 : 0x21 0x00
movl r1, 0x1 ; loc_56 : 0x11 0x01
```

```
; loc 58 : 0x34 0x44
хог г4, г4, г4
loc_5a:
ldrb r5, [r6 + r1]
                  ; loc 5a : 0xe5 0x61
                 ; loc_5c : 0xe2 0x64
; loc_5e : 0xe3 0x64
ldrb r2, [r6 + r4]
ldrb r3, [r6 + r4]
sub r3, r3, r2 ; loc_60 : 0x73 0x32
movh r3, 0x1 ; loc_64 : 0x23 0x01
movl r3, 0x0 ; loc_66 : 0x13 0x00
imul r2, r2, r3 ; loc 68 : 0x82 0x23
or r1, r2, r5 ; loc 6a : 0x41 0x25
call sub c4 ; loc 6c : 0xc0 0x56
ret 8, 0x0
            ; loc_6e : 0xd8 0x00
```

Le code C ci-dessous correspond au traitement de l'appel système 3 :

```
void sub_4a(void) {
    uint16_t r0, r1, r2, r3, r5;
    r0 = load_word(0xfc20);

loc_5a:
    r5 = mem[0xfc13];
    r2 = mem[0xfc12];
    r3 = mem[0xfc12];

    if (r3 != r2)
        goto loc_5a;
    r2 = r2 * 0x1000;
    r1 = r2 | r5;
    store_word(r0, r1);
    /* ret 8, 0x0 */
}
```

Cet appel système effectue des lectures successives à l'adresse 0xfc12 et sort de la boucle dès que deux lectures consécutives donnent le même résultat. Une fois que cette condition est remplie, le mot de 16 bits lu à l'adresse 0xfc12 est écrit à l'adresse dans le registre r0 qui correspond au paramètre de l'appel système.

L'appel système 3 est particulièrement intéressant car il constitue une primitive d'écriture à une adresse arbitraire, et ce depuis l'espace utilisateur. Malheureusement, la valeur écrite, qui correspond au nombre de cycles CPU exécutés, n'est pas directement sous le contrôle de l'utilisateur.

3.5 Prise de contrôle du kernel et mise au point de l'exploit

Une première piste est d'utiliser l'appel système 3 pour réécrire la table des appels systèmes et rediriger le flot d'exécution du kernel.

Un test est effectué avec le programme ci-dessous :

```
movh r0, 0xf0
movl r0, 0x04
syscall 3
syscall 3
```

L'exécution du programme donne le résultat suivant :

```
$ ./loader.rb -i exploit1.asm -a -e -s
System reset.
-- Exception occurred at 07C0: Invalid instruction.
r0:07C0 r1:0000 r2:0100 r3:00C0
```

```
r4:0700 r5:0000 r6:0000 r7:0000 r8:0000 r9:0000 r10:0000 r11:0000 r12:0000 r13:EFFE r14:0000 r15:FD1C pc:07C0 fault_addr:0000 [S:0 Z:0] Mode:kernel CLOSING: Invalid instruction.
```

Le programme a branché sur l'adresse 0x7c0 mais qui constitue une adresse invalide. Cette valeur correspond au nombre de cycles CPU retournés par l'appel système 3. On remarque cependant que l'exécution s'effectue bien en mode kernel.

Pour éviter de déclencher cette exception, on peut imaginer rajouter des instructions dans notre programme pour que l'instruction à l'adresse 0x7c0 devienne valide. 0x7c0 correspond à 1984 : on décide alors d'ajouter 1000 instructions xor r0, r0 (chaque instruction étant codée sur 2 octets). Pour sortir proprement, l'appel système 1 est déclenché.

Le programme devient alors :

```
movh r0, 0xf0
movl r0, 0x04
syscall 3
syscall 3
xor r0, r0, r0
; instruction xor r0, r0, r0 répétée 1000 fois
syscall 1
```

L'exécution donne alors le résultat suivant :

```
$ ./loader.rb -i exploit1.asm -a -e -s
System reset.
```

Cette fois, aucune exception n'est déclenchée. Il reste alors à intercaller une boucle pour afficher le contenu de la zone secrète.

L'exploit final est alors :

```
movh r₀, 0xf0
movl r0, 0x04
syscall 3
syscall 3
xor r0, r0, r0
; instruction xor r0, r0, r0 répétée 1000 fois
movh r₀, 0xf0
movl r0, 0x06
movh \Gamma1, 0\times00
movl r1, 0x00
movh r3, 0xfc
movl r3, 0x00
movh r4, 0x0b
movl r4, 0xff
movh r5, 0x00
movl r5, 0x01
movh r6, 0x00
movl r6, 0x00
loop_start:
ldrb r2, [r0 + r1]
strb r2, [r3 + r6]
add r1, r1, r5
sub r4, r4, r5
jmp NZ, loop_start
```

Le résultat de l'exploit est présenté à la figure 3.2.




FIGURE 3.2 – Résultat de l'exploit

L'adresse email recherchée est donc : 66a65dc050ec0c84cf1dd5b3bbb75c8c@challenge.sstic.org.

Le code source complet de l'exploit est disponible à l'annexe A.3.

Chapitre 4

Conclusion

4.1 Synthèse

L'ensemble des développements réalisés dans le cadre de ce challenge seront disponibles dès la fin de l'édition 2014 du SSTIC à l'adresse https://github.com/nieluj/sstic2014.

4.2 Remerciements

Comme chaque année, le challenge du SSTIC s'est montré à la hauteur des attentes des participants. J'ai personnellement apprécié le fait de devoir analyser un binaire sur une architecture ARM64, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Je tiens donc à remercier particulièrement le concepteur du challenge ainsi que l'ensemble du comité d'organisation du SSTIC.

Annexe A

Annexes

A.1 Annexe : étude de la trace USB

```
Enregistrer usbmon.txt:

Enregistrer protocol.txt:

Enregistrer SYNC.TXT:

Enregistrer parse-usbmon.rb:
```

A.2 Annexe: analyse de badbios.bin

Enregistrer badbios.objdump:

Résultat de la rétro-conception de la fonction sub_10304 :

```
int sub_10304(char *src, char *dst, uint32_t slen, uint32_t dlen) {
        char *p;
        uint8_t b;
        uint64_t off1, off2, off3;
        uint64_t a1[8] = { 4, 1, 2, 1, 4, 4, 4, 4 };
        uint64_t a2[8] = { 0, 0, 0, 0xfffffffffffff, 0, 1, 2, 3 };
        int i, src_idx = 0, pdst_idx, dst_idx = 0;
        do {
            pdst_idx = dst_idx;
            b = src[src_idx++];
            off1 = b \gg 4;
            off2 = b \& 0xf;
            if ((off1 == 0xf) && (src_idx < slen)) {</pre>
                do {
                    b = src[src_idx++];
                    off1 += b;
                } while (src_idx == slen || b == 0xff);
            }
            if (dst_idx + off1 > dlen - 12)
```

```
if (src_idx + off1 > slen - 8)
                break;
            do {
                memcpy(dst + dst_idx, src + src_idx, 8);
                dst_idx += 8; src_idx += 8;
            } while (dst_idx < (pdst_idx + off1));</pre>
            src_idx += off1 - (dst_idx - pdst_idx);
            off3 = *((uint16_t *) (src + src_idx));
            src_idx += 2;
            if (off2 == 0xf) {
                do {
                    if (src_idx >= slen - 6)
                        break;
                    b = src[src_idx++];
                    off2 += b;
                } while (b == 0xff);
            p = dst + pdst_idx + off1 - off3;
            if (off3 <= 7) {
                for (i = 0; i < 4; i ++)
                    p[i + off3] = p[i];
                memcpy(p + off3 + 4, p + a1[off3], 4);
                p += a1[off3] - a2[off3];
            } else {
                memcpy(p + off3, p, 8);
                p += 8;
            }
            for (i = 0; i + 4 < off2; i += 8) {
                memcpy(dst + pdst_idx + off1 + 8 + i, p + i, 8);
            dst_idx = pdst_idx + off1 + off2 + 4;
        } while (1);
        if (src_idx + off1 == slen) {
            if (off1 != 0) {
                for (i = 0; i < off1 + 1; i++) {</pre>
                    dst[dst_idx + i] = src[src_idx + i];
                dst_idx += off1;
            }
        }
        return dst_idx;
}
```

Enregistrer unpack.c:

Enregistrer disassvm-rb:

break;

 $En registrer \ \textbf{badbios2.asm}:$

A.3 Annexe : étude du microcontrôleur

