Fizyka w Hello World Open 2014

Jacek Królikowski, Piotr Sokólski

23 kwietnia 2014

1 oznaczenia

Jako, że będziemy używali w kodzie oznaczeń angielskich, a większość literek wywodzi się od angielskich słów, oznaczenia w obu językach:

1.0.1 podstawowe

- t time czas, wyrażony w intowych tickach
- s distance droga, wyrażona we floatach
- V velocity prędkość
- a engine acceleration przyspieszenie odsilnikowe
- e engine power / maximal acceleration "moc" silnika, maksymalne przyspieszenie jakie silnik może nadać samochodowi w naszej pierwszej planszy ma wartość 0.2
- q throtle gaz
- b drag deceleration opór
- d drag coefficient współczynnik oporu w naszej pierwszej planszy ma wartość 0.02
- c net acceleration przyspieszenie wypadkowe

1.0.2 zaawansowane

Te tutaj mogą się jeszcze zmienić, bo jeszcze nie wiemy, co rządzi kątem, zakrętami itd.

- α slip angle kąt driftu jeśli odchylamy się w prawo od kierunku toru jest dodatni, jeśli w lewo ujemny
- r bend radius promień (faktyczny z uwzględnieniem pasa itd) zakrętu
- m mass masa samochodu
- ω predkość katowa
- M wypadkowy moment siły
- M_p prostujący moment siły
- p współczynnik prostujący, u nas równy 0.00125
- M_d dampening tłumiący moment siły
- ζ współczynnik tłumienia
- M_c odśrodkowy moment siły
- F_t maksymalna siła przyczepności opon

2 wzory

2.1jazda po prostej

Wszystkie poniże wzory są chwilowe, należy je liczyć raczej na przestrzeni jednego ticku.

 $V=\frac{ds}{dt}$ - prędkość chwilowa $c=\frac{dV}{dt}$ - przyspieszenie wypadkowe

 $c=\overline{a-b}$ - wypadkowe przyspieszenie zależy od przyspieszenia odsilnikowego i od oporów

 $a = e \cdot g$ - przy czym e nie jest znane, trzeba je wyliczyć

 $b = V \cdot d$ - opór jest wprost proporcjonalny do prędkości

Więc $c = e \cdot g - V \cdot d$.

Dobrym podejściem do szybkiego tego mierzenia d i e jest wciśniecie gazu do dechy na starcie i w pewnym momencie zdjęcie gazu na jeden tick. W czasie zdjęcia gazu na ten jeden tick możemy obliczyć d, a potem odwołując się do wcześniejszych wartości można policzyć e już uwzgledniając jakie były w jakimś tam momencie opory. Być może liczenie tego z pierwszego ticku przyspieszającego też będzie działało - trzeba sprawdzić (na przykład w tym excelu, którego mam pod winda).

Wzór na prędkość w chwili x + 1:

$$V_{x+1} = V_x + (e \cdot g - V_x \cdot d)$$

Wyprowadzenie wzoru na położenie gazu potrzebne do utrzymania predkości V_0 :

c = 0

a = b

 $e \cdot g = V_0 \cdot d$

 $g = \frac{V_0 d}{e}$

Wzory do określenia 2.1.1

Przez to, że opór zmienia się w zależności od prędkości, nie mamy prostych wzorów na większość rzeczy - trzeba je będzie wyprowadzić (zakładając, że znamy d i e). Pewnie wszystkie z tych wzorów będą zwarte, może będą zawierały jakieś całki.

- zakładając stały poziom przepustnicy i mając daną prędkość początkową, funkcja drogi od czasu - do prognozowania położeń samochodów, przyspieszających czy zwalniających, i tak.
- zakładając stały poziom przepustnicy i mając daną predkość początkową, funkcją predkości od drogi. Do tego, żeby wiedzieć, kiedy zdejmować gaz przed zakrętem chociażby.
- pewnie jeszcze jakieś inne, ale na razie tylko te dwie powyżej wydaja mi się potrzebne

jazda po łuku 2.2

Kat, przy jakim wypadamy z trasy, jest stały, niezależny od predkości i promienia skretu. chociaż pewnie jest jedną ze stałych fizycznych. W naszym przypadku z zakrętu wypada się po przekroczeniu/osiągnięciu kata 60°.

$$F_d = \frac{mV^2}{r}$$

2.2.1 slip angle dynamics

Slip angle daje się opisać uproszczonymi wzorami na fizyczny ruch obrotowy. Żeby zmniejszyć liczbę współczynników wzory które będę podawał niekoniecznie są prawdziwe IRL, ale działają w HWO i mają minimalną potrzebną liczbę współczynników - przyspieszenia będą się mieszać z siłami :).

Działa zasada zachowania momentu pędu - prędkość obrotowa (zmiana kąta w czasie) nie zmieniałaby się, gdyby nie działanie momentów siły (przyspieszeń kątowych). W naszym przypadku działają 3 takie siły/przyspieszenia:

- M_p przyspieszenie prostujące (biorące się z np oporów)
- \bullet M_d dampening spowalniające ruch obrotowy, niezależnie od jego kierunku
- \bullet M_c -przyspieszenie odśrodkowe działa na zakrętach, skierowane zawsze do zewnątrz zakrętów

Dwie pierwsze z powyższych sił mają dużo wspólnego z "lekko przytłumionym oscylatorem harmonicznym", o którym jest dużo napisane na wikipedii.

Poniższe wzory działają (znowu) z ticku na tick - wartości są aktualizowane na podstawie wartości z poprzedniego ticku

```
\begin{split} &\alpha_{t+1} = \alpha_t + \omega \\ &\omega_{t+1} = \omega_t + M \\ &M = M_p + M_d + M_c \\ &M_p = -v \cdot \alpha \cdot p \\ &M_d = -\omega \cdot \zeta \end{split}
```

 M_c - dokładny wzór jest nieznany, ale jest zależne tylko od promienia r i prędkości v - nie potrafimy go liczyć dokładnie.

Znaczy to, że możemy z praktycznie dowolną precyzją liczyć stan samochodu tylko kiedy jedzie po prostej - w zakrętach musimy się na razie zdać na przybliżenia.

Wykres M_c ma kształt podobny do $M_c \approx max(\frac{V^2}{r} - F_t, 0) \cdot m$ (z dokładnością do znaku, powinien być ujemny na zakrętach o ujemnym kącie), ale nie udało się uzyskać współczyników, które dałyby bliski zeru błąd. Można jednak założyć, że $M_c = f(V, r)$ i na tej podstawie tablicować i przbyliżać

Podobnie jak ze wzorami na prostej przydałoby się wyprowadzić wzory na kąt i prędkość kątową od czasu, dla (stałej prędkości albo stałego przyspieszenia) i stałego r. Dzięki nim możnaby szybko sprawdzać, z jaką prędkością można wchodzić w nadchodzący zakręt.

2.2.2 inne przemyślenia nie mające związku z rzeczywistością

Jestem przekonany, że położenie *guide flag* też ma kluczowe znaczenie - im bardziej centralne położenie pod samochodem, tym jest stabilniejszy w zakrętach - zobaczymy.