





Ce înseamnă "estimare"?

- ▶ Un emițător transmite un semnal $s_{\Theta}(t)$ care depinde de parametru necunoscut Θ
- Semnalul este afectat de zgomot, se recepţionează

$$r(t) = s_{\Theta}(t) + zgomot$$

- ► Vrem să găsim valoarea parametrului Θ
 - pe baza eșantioanelor din semnalul recepționat, sau a întregului semnal
 - datele recepționate au zgomot => parametrul este "estimat"
- ightharpoonup Valoarea găsită este $\hat{\Theta}$, **estimatul** lui Θ
 - ightharpoonup există întotdeauna eroare de estimare $\epsilon = \hat{\Theta} \Theta$

Ce înseamnă "estimare"?

- Exemple:
 - Amplitudinea unui semnal constant: r(t) = A + zgomot, trebuie estimat A
 - Faza unui semnal sinusoidal: $r(t) = \cos(2\pi f t + \phi) + zgomot$, de estimat ϕ
 - Exemple mai complicate:
 - De estimat/decis ce cuvânt este pronunțat într-un semnal vocal

Estimare și Detecție/Decizie

- ► Fie următoarea problemă de estimare:
 - Se recepționează un semnal r(t) = A + zgomot, estimați-l pe A
- La detecție: se alege între **două valori cunoscute** ale *A*:
 - de ex. A poate fi 0 sau 5 (ipotezele H_0 și H_1)
- ► La estimare: A poate fi oricât => se alege între o infinitate de opțiuni ale A
 - ightharpoonup A poate fi orice valoare din \mathbb{R} , în general

Estimare și Detecție/Decizie

- Detecție = Estimare restrânsă doar la un set discret de opțiuni
- Estimare = Detecție cu un număr infinit de opțiuni posibile
- Metodele statistice sunt similare
 - ▶ În practică, distincția între estimare și detecție nu este strictă
 - (de ex. când trebuie să alegem între 1000 de ipoteze, este "detecție" sau "estimare"?)

Semnalul recepționat

- ▶ Semnalul recepționat este $r(t) = s_{\Theta}(t) + zgomot$
 - este afectat de zgomot
 - depinde de parametrul necunoscut Θ
- lacktriangle Considerăm lacktriangle eșantioane din r(t), luate la momentele de timp t_i

$$\mathbf{r}=[r_1,r_2,...r_N]$$

Eşantioanele depind de valoarea lui Θ

Semnalul recepționat

- Fiecare eșantion r_i este o variabilă aleatoare ce depinde de Θ (și de zgomot)
 - Fiecare eșantion are o distribuție care depinde de Θ

$$w_i(r_i|\Theta)$$

- ▶ Întregul vector de eșantioane \mathbf{r} este o variabilă aleatoare N-dimensională ce depinde de Θ (și de zgomot)
 - Are o distribuţie N-dimensională ce depinde de Θ
 - Egală cu produsul tuturor $w_i(r_i|\Theta)$

$$w(\mathbf{r}|\Theta) = w_1(r_1|\Theta) \cdot w_2(r_2|\Theta) \cdot ... \cdot w_N(r_N|\Theta)$$

Tipuri de estimare

- Considerăm două tipuri de estimare:
 - 1. **Estimare de plauzibilitate maximă** (Maximum Likelihood Estimation, MLE): În afară de **r** nu se cunoaște nimic despre Θ , decât cel mult vreun domeniu de existență (de ex. $\Theta > 0$)
 - 2. **Estimare Bayesiană**: În afară de **r** se mai cunoaște o distribuție *a priori* $w(\Theta)$ a lui Θ , care indică ce valori ale lui Θ sunt mai probabile / mai puțin probabile
 - caz mai general decât primul



Estimarea tip Maximum Likelihood

- Dacă nu se cunoaște vreo distribuție a priori se folosește metoda estimării de plauzibilitate maximă ("Maximum Likelihood", ML)
- Se definește plauzibilitatea unui valori Θ, dat fiind vectorul de observații r:

$$L(\Theta|\mathbf{r}) = w(\Theta|\mathbf{r})$$

- $ightharpoonup L(\Theta|\mathbf{r})$ reprezintă funcția de plauzibilitate
- "Plauzibilitatea unei valori Θ , date fiind măsurătorile $\mathbf{r}==$ probabilitatea de a se fi generat \mathbf{r} dacă valoarea parametrului ar fi fost Θ "
- ▶ A se compara cu formula din Cap. 2, slide 20
 - e aceeași
 - ightharpoonup aici "ghicim" pe Θ, acolo "ghiceam" pe H_i

Estimarea tip Maximum Likelihood

Estimarea de plauzibilitate maximă (Maximum Likelihood, ML):

- Estimatul $\hat{\Theta}_{ML}$ este valoarea care maximizează plauzibilitatea, dat fiind valorile observate r
 - ▶ i.e. valoarea care maximizează $L(\Theta|\mathbf{r})$, adică maximizează $w(\mathbf{r}|\Theta)$

$$\hat{\Theta}_{\mathit{ML}} = rg \max_{\Theta} L(\Theta | \mathbf{r}) = rg \max_{\Theta} w(\mathbf{r} | \Theta)$$

Dacă Θ aparține doar unui anumit interval, se face maximizarea doar pe acel interval

Notații matematice

- Notații matematice generale
 - ▶ arg $\max_x f(x)$ = "valoarea x are maximizează funcția f(x)"
 - $ightharpoonup max_x f(x) = "valoarea maximă a funcției f(x)"$

Estimare vs decizie Maximum Likelihood

- Estimarea ML este foarte similară cu decizia ML!
- Criteriul de decizie ML:
 - "se alege ipoteza cu plauzibilitate mai mare":

$$\frac{L(H_1|r)}{L(H_0|r)} = \frac{w(r|H_1)}{w(r|H_0)} \mathop{\gtrless}_{H_0}^{H_1} 1$$

- Estimare ML:
 - "se alege valoarea care maximizează plauzibilitatea"

$$\hat{\Theta}_{\mathit{ML}} = \arg\max_{\Theta} \mathit{L}(\Theta|\mathbf{r}) = \arg\max_{\Theta} \mathit{w}(\mathbf{r}|\Theta)$$

Găsirea maximului

- Cum se rezolvă problema de maximizare?
 - lacktriangle adică cum se găsește estimatul $\hat{\Theta}_{ML}$ care maximizează $L(\Theta|vecr)$
- Maximul se găsește prin derivare și egalare cu 0

$$\frac{dL(\Theta|\mathbf{r})}{d\Theta}=0$$

Se poate aplica **logaritmul natural** asupra funcției $L(\Theta|\mathbf{r})$ înainte de derivare (funcția "log-likelihood")

$$\frac{d\ln\left(L(\Theta|\mathbf{r})\right)}{d\Theta}=0$$

Procedura de găsire a estimatului

Procedura de găsire a estimatului ML:

1. Se găsește expresia funcției

$$L(\Theta|\mathbf{r}) = w(\mathbf{r}|\Theta)$$

2. Se pune condiția ca derivata lui $L(\Theta|\mathbf{r})$ sau a lui $\ln((L(\Theta|\mathbf{r}))$ să fie 0

$$\frac{dL(\Theta)}{d\Theta} = 0$$
, sau $\frac{d \ln (L(\Theta))}{d\Theta} = 0$


- 3. Se rezolvă ecuația, se găsește valoarea $\hat{\Theta}_{ML}$
- 4. Se verifică că derivata a doua în punctul $\hat{\Theta}_{ML}$ este negativă, pentru a verifica că este un punct de maxim
 - ▶ întrucât derivata = 0 și pentru maxime și pentru minime
 - uneori sărim peste această etapă

Exemplu

Estimarea unui semnal constant în zgomot gaussian:

Găsiți estimatul Maximum Likelihood pentru un semnal de valoare constantă $s_{\Theta}(t)=A$ din 5 măsurători afectate de zgomot $r_i=A+zgomot$, cu valori egale cu [5,7,8,6.1,5.3]. Zgomotul este AWGN $\mathcal{N}(\mu=0,\sigma^2)$.

- Soluție: la tablă
- Estimatul \hat{A}_{ML} este chiar valoarea medie a eșantioanelor
 - ► (deloc surprinzător)



Aproximare a unei curbe

- ► Estimare = aproximare a unei curbe
 - ightharpoonup se găsește cea mai bună potrivire a lui $s_{\Theta}(t)$ pri datele ${f r}$
- ▶ Din exemplul grafic anterior:
 - avem un set de date r
 - ▶ se cunoaște forma semnalului = o dreaptă orizontală (A constant)
 - se aproximează în mod optim dreapta prin setul de date

- ► Fie semnalul original $s_{\Theta}(t)$
- ▶ Zgomotul este AWGN $\mathcal{N}(\mu = 0, \sigma^2)$
- Eșantioanele r_i sunt luate la momentele t_i
- lacktriangle Eșantioanele r_i au distribuție normală, cu media $\mu = s_{\Theta}(t_i)$ și varianța σ^2
- Funcția de plauzibilitate globală = produsul plauzibilităților fiecărui eșantion r_i

$$L(\Theta|\mathbf{r}) = w(\mathbf{r}|\Theta) = \prod_{i=1}^{N} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(r_i - s_{\Theta}(t_i))^2}{2\sigma^2}}$$
$$= \left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\right)^{N} e^{-\frac{\sum (r_i - s_{\Theta}(t_i))^2}{2\sigma^2}}$$

Logaritmul plauzibilității ("log-likelihood") este

$$\ln\left(L(\Theta|\mathbf{r})\right) = \underbrace{\ln\left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\right)}_{constant} - \frac{\sum(r_i - s_{\Theta}(t_i))^2}{2\sigma^2}$$

► Maximul funcției = minimul exponentului

$$\hat{\Theta}_{\mathit{ML}} = rg \max_{\Theta} \mathit{L}(\Theta | \mathbf{r}) = rg \min \sum (\mathit{r_i} - \mathit{s}_{\Theta}(\mathit{t_i}))^2$$

▶ Termenul $\sum (r_i - s_{\Theta}(t_i))^2$ este **distanța** $d(\mathbf{r}, s_{\Theta})$ **la pătrat**

$$d(\mathbf{r}, s_{\Theta}) = \sqrt{\sum (r_i - s_{\Theta}(t_i))^2}$$

$$(d(\mathbf{r}, s_{\Theta}))^2 = \sum (r_i - s_{\Theta}(t_i))^2$$

Estimarea ML se poate rescrie sub forma:

$$\hat{\Theta}_{\mathit{ML}} = \arg\max_{\Theta} \mathit{L}(\Theta|\mathbf{r}) = \arg\min_{\Theta} \mathit{d}(\mathbf{r}, \mathbf{s}_{\Theta})^2$$

- Estimatul de plauzibilitate maximă (ML) $\hat{\Theta}_{ML}$ = valoarea care face $s_{\Theta}(t_i)$ cel mai apropiat de vectorul recepționat r
 - ▶ mai aproape = potrivire mai bună = mai probabil
 - cel mai aproape = cea mai bună potrivire = cel mai probabil = plauzibilitate maximă

- Estimare ML în zgomot gaussian = minimizarea distanței
- Aveam aceeași interpretare și la decizia ML!
 - dar la decizie alegeam minimul din 2 opțiuni
 - aici alegem minimul dintre toate opțiunile posibile
- Relația e valabilă pentru orice fel de spații vectoriale
 - vectori cu N elemente, semnale continue, etc
 - doar se înlocuiește definiția distanței Euclidiene

Procedura pentru estimarea tip ML în zgomot AWGN:

1. Se scrie expresia pentru pătratul distanței:

$$D = (d(\mathbf{r}, s_{\Theta}))^2 = \sum (r_i - s_{\Theta}(t_i))^2$$

2. Vrem minimul, deci egalăm derivata cu 0:


$$\frac{dD}{d\Theta} = \sum 2(r_i - s_{\Theta}(t_i))(-\frac{ds_{\Theta}(t_i)}{d\Theta}) = 0$$

- 3. Se rezolvă și obținem valoarea $\hat{\Theta}_{ML}$
- 4. Se verifică că derivata a doua în punctul $\hat{\Theta}_{ML}$ este pozitivă, pentru a se verifica că punctul este un minim
 - uneori sărim peste această etapă


Estimarea frecvenței f a unui semnal sinusoidal

- ▶ Găsiți estimatul Maximum Likelihood pentru frecvența f a unui semnal $s_{\Theta}(t) = cos(2\pi ft_i)$, din 10 măsurători afectate de zgomot $r_i = cos(2\pi ft_i) + zgomot$ de valori [...]. Zgomotul este AWGN $\mathcal{N}(\mu=0,\sigma^2)$. Momentele de eșantionare sunt $t_i = [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]$
- Soluție: la tablă

Funcția de plauzibilitate este



 $\label{eq:Frecventa} \textit{Frecventa originala} = 0.070000, \, \textit{estimatul} = 0.071515$



Parametri multipli

- Dacă semnalul depinde de mai mulți parametri?
 - de ex. amplitudinea, frecvența și faza inițială a unui cosinus:

$$s_{\uparrow}(t) = A\cos(2\pi ft + \phi)$$

 \triangleright Se va considera Θ ca fiind un vector:

$$\mathbf{\Theta} = [\Theta_1, \Theta_2, ... \Theta_M]$$

▶ e.g. $\Theta = [\Theta_1, \Theta_2, \Theta_3] = [A, f, \phi]$

Parametri multipli

- ► Se rezolvă cu aceeași procedură, dar în loc de o singură derivată vom avea *M* derivate
- Se rezolvă sistemul:

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial \Theta_1} = 0\\ \frac{\partial L}{\partial \Theta_2} = 0\\ \dots\\ \frac{\partial L}{\partial \Theta_M} = 0 \end{cases}$$

uneori este dificil/imposibil

Coborâre după gradient (Gradient Descent)

- ightharpoonup Cum se estimează parametrii Θ în cazuri complicate?
 - lacktriangle în aplicații reale, unde pot fi foarte mulți parametri ($m{\Theta}$ este vector)
- De obicei nu se pot găsi valorile optime prin formule directe
- Se îmbunătățesc valorile în mod iterativ cu algoritmi tip coborâre după gradient (Gradient Descent)

Coborâre după gradient (Gradient Descent)

- 1. Se inițializează parametrii cu valori aleatoare $\Theta^{(0)}$
- 2. Repetă la fiecare iterație k:
 - 2.1 Se calculează funcția $L(\mathbf{\Theta}^{(k)}|\mathbf{r})$
 - 2.2 Se calculează derivatele $\frac{\partial L}{\partial \Theta^{(k)}}$ pentru toți Θ_i ("**Gradient**")
 - 2.3 Se actualizează toate valorile Θ_i prin scăderea derivatei ("**Descent**"):

$$\Theta_i^{(k+1)} = \Theta_i^{(k)} - \mu \frac{\partial L}{\partial \Theta_i^{(k)}}$$

sau, sub formă vectorială:

$$\mathbf{\Theta}^{(k+1)} = \mathbf{\Theta}^k - \mu \frac{\partial L}{\partial \mathbf{\Theta}^{(k)}}$$

3. Până la îndeplinirea unui criteriu de terminare (de ex. parametrii nu se mai modifică mult)

Coborâre după gradient (Gradient Descent)

- Explicații la tablă
- Exemplu: regresia logistică cu valori 2D
 - exemplu la tablă

Rețele Neurale

- Cel mai proeminent exemplu: Rețele Neurale Artificiale (a.k.a. "Rețele Neurale", "Deep Learning", etc.)
 - Pot fi văzute ca un exemplu de estimare ML
 - ▶ Se utilizează algoritmul Gradient Descent pentru găsirea parametrilor
 - Aplicații de vârf: recunoașterea de imagini, automated driving etc.
- Mai multe informații despre rețele neurale / machine learning:
 - căutați cursuri sau cărți online
 - ► IASI AI Meetup

Deplasarea și varianța estimatorilor

- Cum caracterizăm calitatea unui estimator?
- ightharpoonup Un estimator $\hat{\Theta}$ este **o variabilă aleatoare**
 - poate avea diverse valori, pentru că se calculează pe baza eșantioanelor recepționate, care depind de zgomot
 - exemplu: se repetă aceeași estimare pe calculatoare diferite => valori estimate ușor diferite
- Fiind o variabilă aleatoare, se pot defini:
 - ightharpoonup valoarea medie a estimatorului: $E\left\{\hat{\Theta}\right\}$
 - ightharpoonup varianța estimatorului: $E\left\{(\hat{\Theta}-\Theta)^2\right\}$

Deplasarea și varianța estimatorilor




Figure 1: Deplasarea și varianța estimatorilor

Deplasarea unui estimator

ightharpoonup Deplasarea ("bias") unui estimator = diferența dintre valoarea medie a estimatorului și valoarea adevărată Θ

$$Deplasare = E\left\{\hat{\Theta}\right\} - \Theta$$

ightharpoonup Estimator **nedeplasat** = valoarea medie a estimatorului este egală cu valoarea adevărată a parametrului Θ

$$E\left\{\hat{\Theta}\right\} = \Theta$$

- ightharpoonup Estimator $\operatorname{deplasat} = \operatorname{valoarea}$ medie a estimatorului diferă de valoarea adevărată a parametrului Θ
 - lacktriangle diferența $E\left\{\hat{\Theta}
 ight\}-\Theta$ este **deplasarea** estimatorului

Deplasarea unui estimator

- Exemplu: semnal constant A, zgomot Gaussian (cu media), estimatorul de plauzibilitate maximă este $\hat{A}_{ML} = \frac{1}{N} \sum_{i} r_{i}$
- Atunci:

$$E\left\{\hat{A}_{ML}\right\} = \frac{1}{N}E\left\{\sum_{i} r_{i}\right\}$$

$$= \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}E\left\{r_{i}\right\}$$

$$= \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}E\left\{A + zgomot\right\}$$

$$= \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}A$$

$$= A$$

Acest estimator este nedeplasat

Varianța unui estimator

- Varianța unui estimator măsoară "abaterile" estimatorului în jurul valorii medii
 - ightharpoonup aceasta e definiția varianței σ^2 în general
- Dacă un estimator are varianța mare, valoarea estimată poate fi departe de cea reală, chiar daca estimatorul este nedeplasat
- ▶ De obicei se preferă estimatori cu varianță mică, tolerându-se o eventuală mică deplasare



- ▶ Estimarea Bayesiană ia în calcul termeni suplimentari pe lângă $w(\mathbf{r}|\Theta)$:
 - ightharpoonup o distribuție *a priori* $w(\Theta)$
 - opțional, o funcție de cost
- Se obține echivalentul din estimare pentru criteriile de decizie MPE și MR

- Conceptual, estimarea Bayesiană constă în doi pași:
 - 1. Găsirea distribuției **posterioare** $w(\Theta|\mathbf{r})$
 - 2. Estimaea unei valori de pe distribuție, pe baza unei funcții de cost

Se definește distribuția a posteriori a lui Θ, dat fiind observațiile r, folosind regula lui Bayes:

$$w(\Theta|\mathbf{r}) = \frac{w(\mathbf{r}|\Theta) \cdot w(\Theta)}{w(\mathbf{r})}$$

- ▶ Termenii:
 - Θ este parametrul necunoscut
 - r este vectorul de observatii
 - $w(\Theta|\mathbf{r})$ este probabilitatea ca parametrul să aibă valoarea Θ , dat fiind vectorul de observații \mathbf{r} ;
 - $\triangleright w(\mathbf{r}|\Theta)$ este funcția de plauzibilitate
 - w(Θ) este distribuția a priori a lui Θ
 - $\mathbf{w}(\mathbf{r})$ este distribuția **a priori** a lui \mathbf{r} ; se presupune a fi constantă

- La estimarea ML, avem doar termenul $w(\mathbf{r}|\Theta)$. Văzut ca o funcție de Θ , acesta nu e o o distrubție a Θ . E doar o mărime pe care vrem să o maximizăm.
- Estimarea Bayesiană folosește însă $w(\Theta|\mathbf{r})$, care **este** chiar distribuția valorilor posibile ale lui Θ

Regula lui Bayes

- Relația precedentă arată că, în general, estimarea lui Θ depinde de două lucruri:
 - 1. De vectorul observațiilor \mathbf{r} , prin termenul $w(\mathbf{r}|\Theta)$
 - 2. De informația "a priori" avută despre Θ , prin termenul $w(\Theta)$
 - \blacktriangleright (termenul $w(\mathbf{r})$ se presupune constant)
- Numele este "estimare Bayesiană"
 - Thomas Bayes = matematician englez, a descoperit regula cu acest nume
 - Noțiunile bazate pe regula lui Bayes poartă deseori numele de "Bayesiane"

Distribuția a priori

- Presupunem că se știe de dinainte o distribuție a lui Θ , $w(\Theta)$
 - știm de dinainte care e probabilitatea de a fi a anume valoare sau alta
 - se numește distribuția a priori
- Estimarea trebuie să ia în calcul și distribuția a priori
 - estimatul va fi "tras" înspre valori mai probabile

Estimatorul MAP

- ► Cunoaștem distribuția *a posteriori* $w(\Theta|\mathbf{r})$. Care este valoarea estimată?
- Se poate alege valoarea care are probabilitate maximă
- Estimatorul Maximum A Posteriori (MAP) este

$$\hat{\Theta}_{MAP} = \arg\max_{\Theta} w(\Theta|\mathbf{r}) = \arg\max_{\Theta} w(\mathbf{r}|\Theta) \cdot w(\Theta)$$

- Estimatorul MAP alege acea valoare Θ unde distribuția *a posteriori* $w(\Theta|\mathbf{r})$ este maximă
- Estimatorul MAP maximizează **produsul** dintre plauzibilitate și **distribuția** *a priori* $w(\Theta)$

Estimatorul MAP

 ${\sf Exemplu: Imagine}$

Relația dintre estimarea MAP și ML

Estimatorul ML:

$$arg \max w(\mathbf{r}|\Theta)$$

Estimatorul MAP:

$$\arg\max w(\mathbf{r}|\Theta)\cdot w(\Theta)$$

- Estimatorul ML este un caz particular de MAP pentru $w(\Theta)$ constant
 - $w(\Theta) = \text{constant înseamnă că toate valorile lui } \Theta \text{ sunt } a \text{ priori echiprobabile}$
 - i.e. nu avem extra informații despre valoarea lui Θ

Relația cu detecția semnalelor

- ► Criteriul probabilității minime de eroare: $\frac{w(r|H_1)}{w(r|H_0)} \underset{H_0}{\overset{H_1}{\geq}} \frac{P(H_0)}{P(H_1)}$
- ► Se poate rescrie ca $w(r|H_1) \cdot P(H_1) \overset{H_1}{\underset{H_0}{\gtrless}} w(r|H_0)P(H_0)$
 - ightharpoonup adică se alege ipoteza pentru care $w(r|H_i) \cdot P(H_i)$ este mai mare
- ► Criteriul de decizie MPE: se alege ipoteza care maximizează $w(r|H_i) \cdot P(H_i)$
 - ightharpoonup dintre cele două ipoteze H_0 , H_1
- **Estimarea MAP**: se alege valoarea care maximizează $w(\mathbf{r}|\Theta) \cdot w(\Theta)$
 - dintre toate valorile posibile pentru Θ
- Acelaşi principiu!

Funcția de cost

- Vrem s găsim un echivalent și pentru criteriul MR
- ► Avem nevoie de un echivalent pentru costurile *Cij*
- lacktriangle Eroarea de estimare = diferența între estimatul $\hat{\Theta}$ și valoarea reală Θ

$$\epsilon = \hat{\Theta} - \Theta$$

- Funcția de cost $C(\epsilon)=$ atribuie un cost pentru fiecare eroare de estimare posibilă
 - ightharpoonup când $\epsilon = 0$, costul C(0) = 0
 - ightharpoonup erori ϵ mici au costuri mici
 - ightharpoonup erori ϵ mari au costuri mari

Funcția de cost

- Functii de cost uzuale:
 - Pătratică:

$$C(\epsilon) = \epsilon^2 = (\hat{\Theta} - \Theta)^2$$

► Uniformă:

$$C(\epsilon) = \begin{cases} 0, & \text{if } |\epsilon| = |\hat{\Theta} - \Theta| \le E \\ 1, & \text{if } |\epsilon| = |\hat{\Theta} - \Theta| > E \end{cases}$$

Liniară:

$$C(\epsilon) = |\epsilon| = |\hat{\Theta} - \Theta|$$

De desenat la tablă

Funcția de cost

- ▶ Funcția de cost $C(\epsilon)$ reprezintă echivalentul costurilor C_{ij} de la detectie
 - ▶ la detecție aveam doar 4 valori: C₀₀, C₀₁, C₁₀, C₁₁
 - lacktriangle aici avem un cost pentru fiecare eroare posibilă ϵ
- lacktriangle Funcția de cost dictează ce valoarea alegem din distribuția $w(\Theta|\mathbf{r})$

Importanța funcției de cost

Fie distribuția *a posteriori* următoare:




Figure 2: Asymmetrical posterior distribution

- Care este estimatorul MAP?
- Dar dacă avem funcția de cost următoare:
 - ▶ dacă estimarea $\hat{\Theta}$ este < valoarea reală Θ , te costă 1000 \$
 - ightharpoonup dacă estimarea $\hat{\Theta}$ este > valoarea reală Θ , platești 1 \$
 - schimbăm valoarea estimată ? :)

Importanța funcției de cost

- Funcția de cost este cea care impune alegerea unei anume valori $\hat{\Theta}$ de pe distribuția valorilor posibile
- ▶ Valoarea cea mai probabilă nu este întotdeauna cea mai bună
- Valoarea cea mai bună este cea care minimizează valoarea medie a costului

Riscul Bayesian

- ▶ Distribuția *a posteriori* $w(\Theta|\mathbf{r})$ dă probabilitatea fiecărei valori $\hat{\Theta}$ de a fi cea corectă
- lacktriangle Alegerea unui estimat $\hat{\Theta}$ implică o anume eroare ϵ
- **E**roarea de estimare are un anumit cost $C(\epsilon)$
- **Riscul** = valoarea medie a costului = $C(\epsilon) \times$ probabilitatea:

$$R = \int_{-\infty}^{\infty} C(\epsilon) w(\Theta | \mathbf{r}) d\Theta$$

The Bayesian risk

► Alegem valoarea Ô care minimizează costul mediu R

$$\hat{\Theta} = \arg\min_{\Theta} \int_{-\infty}^{\infty} C(\epsilon) w(\Theta | \mathbf{r}) d\Theta$$

- lacktriangle O obținem înlocuind $C(\epsilon)$ cu definiția sa, și derivând după $\hat{\Theta}$
 - Atenție: se derivează după Θ̂, nu Θ!

Estimatorul EPMM (eroare pătratică medie minimă)

lacktriangle Când funcția de cost este pătratică $C(\epsilon) = \epsilon^2 = (\hat{\Theta} - \Theta)^2$

$$R = \int_{-\infty}^{\infty} (\hat{\Theta} - \Theta)^2 w(\Theta | \mathbf{r}) d\Theta$$

► Vrem Ô care minimizează R, deci derivăm

$$\frac{dR}{d\hat{\Theta}} = 2 \int_{-\infty}^{\infty} (\hat{\Theta} - \Theta) w(\Theta | \mathbf{r}) d\Theta = 0$$

Echivalent cu

$$\hat{\Theta}\underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} w(\Theta|\mathbf{r})}_{1} d\Theta = \int_{-\infty}^{\infty} \Theta w(\Theta|\mathbf{r}) d\Theta$$

Estimatorul de eroare pătratică medie minimă (EPMM) ("Minimum Mean Squared Error, MMSE"):

$$\hat{\Theta}_{EPMM} = \int_{-\infty}^{\infty} \Theta \cdot w(\Theta | \mathbf{r}) d\Theta$$

Interpretare

▶ Estimatorul EPMM: estimatorul $\hat{\Theta}$ este valoarea medie a distribuției a posteriori $w(\Theta|\mathbf{r})$

$$\hat{\Theta}_{EPMM} = \int_{-\infty}^{\infty} \Theta \cdot w(\Theta|\mathbf{r}) d\Theta$$

- ► EPMM = "Eroare Pătratică Medie Minimă"
- ightharpoonup valoarea medie = sumă (integrală) din fiecare Θ ori probabilitatea sa $w(\Theta|\mathbf{r})$
- Estimatprul EPMM se obține din distribuția a posteriori $w(\Theta|\mathbf{r})$, considerând funcția de cost pătratică

Estimatorul MAP

Dacă funcția de cost este uniformă

$$C(\epsilon) = \begin{cases} 0, & \text{if } |\epsilon| = |\hat{\Theta} - \Theta| \le E \\ 1, & \text{if } |\epsilon| = |\hat{\Theta} - \Theta| > E \end{cases}$$

- ightharpoonup Ştim că $\Theta = \hat{\Theta} \epsilon$
- ► Se obtine

$$R = \int_{-\infty}^{\hat{\Theta} - E} w(\Theta | \mathbf{r}) d\Theta + \int_{\hat{\Theta} + E}^{\infty} w(\Theta | \mathbf{r}) d\Theta$$

$$R = 1 - \int_{\hat{\Theta} - E}^{\hat{\Theta} + E} w(\Theta | \mathbf{r}) d\Theta$$

Estimatorul MAP

- Pentru minimizarea R, trebuie să maximizăm $\int_{\hat{\Theta}-E}^{\hat{\Theta}+E} w(\Theta|\mathbf{r})d\Theta$, integrala din jurul punctului $\hat{\Theta}$
- Pentru E foarte mic, funcția $w(\Theta|\mathbf{r})$ este aproximativ constantă, deci se va alege punctul unde funcția este maximă
- ▶ Estimatorul Maximum A Posteriori (MAP) = valoarea $\hat{\Theta}$ care maximizează $w(\Theta|\mathbf{r})$

$$\hat{\Theta}_{\mathit{MAP}} = \arg\max_{\Theta} w(\Theta|\mathbf{r}) = \arg\max_{\Theta} \Theta w(\mathbf{r}|\Theta) \cdot w(\Theta)$$

Interpretare

- Estimatorul MAP: Θ̂ = valoarea care maximizează distribuția a posteriori
- Estimatorul EPMM: $\hat{\Theta} = \text{valoarea medie a distribuției } a posteriori$




Figure 3: Estimatorul MAP vs EPMM(MMSE)

Relația între estim. MAP and EPMM

- Estimatorul MAP = minimizează costul mediu, folosind funcția de cost uniformă
 - ca le detecție: criteriul MPE = criteriul MR când costurile sunt la fel
- Estimatorul EPMM = minimizează costul mediu, folosind funcția de cost pătratică
 - similar cu criteriul MR, dar la estimare

Exercițiu

Exercițiu: valoare constantă, 1 măsurătoare, zgomot Gaussian același σ

- Vrem să estimam temperatura de astăzi din Sahara
- ► Termometrul indică 40 grade, dar valoarea este afectată de zgomot Gaussian $\mathcal{N}(0, \sigma^2 = 2)$ (termometru ieftin)
- Se știe că de obicei în această perioadă a anului temperatura este în jur de 35 grade, cu o distributie Gaussiană $\mathcal{N}(35, \sigma^2 = 2)$.
- Estimați valoarea reală a temperaturii folosind estimarea ML, MAP și EPMM(MMSE)

Exercițiu

Exercițiu: valoare constantă, 1 măsurătoare, zgomot Gaussian același σ

Dacă avem trei termometre, care indică 40, 38, 41 grade?

Exercițiu: valoare constantă, 1 măsurătoare, zgomot Gaussian σ diferit

- Dacă temperatura în această perioadă a anului are distribuție Gaussiană $\mathcal{N}(35, \sigma_2^2 = 3)$
 - cu varianță diferită, $\sigma_2 \neq \sigma$

Semnal oarecare în zgomot Gaussian (AWGN)

- ▶ Fie semnalul original "curat" $s_{\Theta}(t)$
- **>** Zgomotul este Gaussian (AWGN) $\mathcal{N}(\mu=0,\sigma^2)$
- Ca în cazul estimării de plauzibilitate maximă, funcția de plauzibilitate este:

$$w(\mathbf{r}|\Theta) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{\sum(r_i - s_\Theta(t_i))^2}{2\sigma^2}}$$

ightharpoonup Dar acum aceasta **se înmulțește cu** $w(\Theta)$

$$w(\mathbf{r}|\Theta) \cdot w(\Theta)$$

Semnal oarecare în zgomot Gaussian (AWGN)

Estimatorul MAP estimator este cel care maximizează produsul

$$\hat{\Theta}_{MAP} = \arg\max w(\mathbf{r}|\Theta)w(\Theta)$$

Logaritmând:

$$egin{aligned} \hat{\Theta}_{MAP} &= \operatorname{arg\ max} \ln \left(w(\mathbf{r}|\Theta) \right) + \ln \left(w(\Theta) \right) \ &= \operatorname{arg\ max} - rac{\sum (r_i - s_{\Theta}(t_i))^2}{2\sigma^2} + \ln \left(w(\Theta) \right) \end{aligned}$$

Distribuție "a priori" Gaussiană

lacktriangle Dacă distribuția "a priori" este de asemenea Gaussiană $\mathcal{N}(\mu_{\Theta},\sigma_{\Theta}^2)$

$$\ln(w(\Theta)) = -\frac{\sum(\Theta - \mu_{\Theta})^2}{2\sigma_{\Theta}^2}$$

Estimatorul MAP devine

$$\hat{\Theta}_{MAP} = \arg\min \frac{\sum (r_i - s_{\Theta}(t_i))^2}{2\sigma^2} + \frac{\sum (\Theta - \mu_{\Theta})^2}{2\sigma_{\Theta}^2}$$

► Poate fi rescris

$$\hat{\Theta}_{MAP} = \arg\min d(\mathbf{r}, s_{\Theta})^2 + \underbrace{\frac{\sigma^2}{\sigma_{\Theta}^2}}_{\mathbf{r}} \cdot d(\Theta, \mu_{\Theta})^2$$

Interpretare

Estimatorul MAP în zgomot Gaussian și cu distribuție "a priori" Gaussiană

$$\hat{\Theta}_{MAP} = \arg\min d(\mathbf{r}, s_{\Theta})^2 + \underbrace{\frac{\sigma^2}{\sigma_{\Theta}^2}}_{\lambda} \cdot d(\Theta, \mu_{\Theta})^2$$

- $\hat{\Theta}_{MAP}$ este apropiat de valoarea medie μ_{Θ} și de asemenea face ca semnalul adevărat să fie apropiat de esantioanele receptionate r
 - Exemplu: "caut locuintă aproape de serviciu dar si aproape de Mall"
 - $ightharpoonup \lambda$ controlează importanța relativă a celor doi termeni
- Cazuri particulare
 - σ_{Θ} foarte mic = distribuția "a priori" este foarte specifică (îngustă) = λ mare = termenul al doilea este dominant = $\hat{\Theta}_{MAP}$ foarte apropiat de μ_{Θ}
 - σ_{Θ} foarte mare = distribuția "a priori" este foarte nespecifică = λ mic = primul termen este dominant = $\hat{\Theta}_{MAP}$ apropiat de estimatorul de plauzibilitate maximă

Aplicații

- ▶ În general, aplicațiile practice:
 - utilizează diverse tipuri de distribuții "a priori"
 - estimează mai mulți parametri (un vector de parametri)
- ► Aplicații
 - reducerea zgomotului din semnale
 - restaurarea semnalelor (parți lipsă din imagini, imagini blurate etc)
 - compresia semnalelor

Aplicații practice

- 1. Urmărirea unui obiect ("single object tracking") prin filtrare Kalman
- urmărirea unui obiect prin măsurători succesive (e.g. din imagini succesive)
- la fiecare nouă măsurătoare avem două distribuții ale poziției:
 - ightharpoonup cea dată de măsurătoare respectivă, $w(r|\Theta)$
 - cea prezisă pe baza poziției și vitezei de data trecută
 - ambele presupuse a fi Gaussiene, caracterizate doar prin medie şi variantă
- ▶ cele două se combină prin regula lui Bayes => o distribuție mai precisă $w(\Theta|r)$, tot Gaussiană
- ightharpoonup poziția exactă se estimează prin EPMM (media lui $w(\Theta|r)$
- $\blacktriangleright w(\Theta|r)$ prezice poziția de la momentul următor

Single object tracking

Single object tracking

Aplicații practice

- 2. Constrained Least Squares (CLS) image restoration
- ▶ Avem o imagine *I* afectată de erori (zgomot, pixeli lipsă, blurare)

$$I_{zg} = I_{true} + Z$$

Estimăm imaginea originală prin:

$$\hat{I_{true}} = \textit{argmin}_I \|I - I_{zg}\|_2 + \lambda \cdot \|\textit{HighPass}\{I\}\|_2$$

- Exemple:
 - https://www.mathworks.com/help/images/deblurring-images-using-a-regularized-filter.html
 - https: //demonstrations.wolfram.com/ImageRestorationForDegradedImages
 - Google it

Constrained Least Squares (CLS) image restoration