

The ULTRASPEAKER IMAGE LAB

BEDIENUNGSANLEITUNG

Klare, gut lesbare Fotos auf jeder Folie

Bearbeiten Sie Licht, Farbe, Zuschnitt und DuoTone Ihrer Fotos im Browser und bald auch direkt in PowerPoint.

VERSION 1.4 · NOVEMBER 2026

INHALT

In dieser Anleitung

01 Bevor Sie beginnen
Was Image Lab kann, wo Sie es finden, Web und PowerPoint

02 Die Oberfläche
Die Bereiche des Bildschirms im Einzelnen

03 Ein Foto bearbeiten
Schnellstile, Licht und Farbe, Töne und Details

04 Histogramm, Tonwerte und Neutralpunkt
Schwarz, Mitteltöne, Weiß und Farbstiche

05 Qualität verbessern und DuoTone
Bereinigung mit einem Klick, Fotos in zwei oder drei Farben

06 Zuschnitt und Drehung
Formate für Folien, soziale Medien und Druck

07 Vergleichen und herunterladen
Vorher / Nachher, Zurücksetzen und die fertige Datei

08 In PowerPoint
Auf Folie anwenden und zum Original zurückkehren

09 Tipps für Speaker
Fotos, die am Beamer lesbar und über alle Folien einheitlich sind

10 Häufige Fragen
Typische Probleme und Lösungen

01 Bevor Sie beginnen

Image Lab bearbeitet die Fotos auf Ihren Folien wie ein Bildbearbeitungsprogramm: Tonwerte, Licht, Farbe, Zuschnitt, Drehung und DuoTone, mit der Vorschau immer im Blick.

IM BROWSER

Öffnen Sie **niki977.github.io/ultraspeaker-image-lab** am Computer oder auf dem Handy. Sie laden ein Foto, bearbeiten es und laden es herunter: als JPG oder als PNG, wenn es transparente Bereiche hat.

IN POWERPOINT

Registerkarte **Start** → Gruppe **The Ultraspeaker** → **Image Lab**. Sie wählen ein Foto auf der Folie aus, und der Bereich ersetzt es durch die bearbeitete Version; das Original bleibt erhalten.

DEMNÄCHST

Der Bereich für PowerPoint wird gerade getestet und ist bald verfügbar. Kapitel 08 beschreibt ihn bereits vollständig.


DATENSCHUTZ

Fotos werden auf Ihrem Gerät bearbeitet und nie an einen Server gesendet. Im Browser wird nur die gewählte Sprache gespeichert, die alle Labs von The Ultraspeaker teilen.

WAS SIE BRAUCHEN	DETAILS
Webversion	Einen aktuellen Browser (Chrome, Edge, Safari, Firefox), auch auf dem Handy
PowerPoint-Bereich	Microsoft 365: Windows 2601 oder neuer, Mac 16.105 oder neuer oder PowerPoint für das Web

02 Die Oberfläche

Oben bleibt die Vorschau stehen, während Sie durch die Einstellungen scrollen; unten liegen die Schaltflächen zum Vergleichen und Herunterladen.



WEBVERSION · COMPUTER

1. **Sprache und Anleitung.** Fünf Sprachen; „Anleitung" öffnet dieses PDF.
2. **Vorschau.** Zeigt jede Einstellung sofort. Ziehen Sie ein Foto hierher, um es zu laden.
3. **Werkzeuge.** Rückgängig, Wiederholen, Zuschneiden, Drehen und Duo & Tri Tone.
4. **Zoom.** Ziehen Sie den Regler nach oben; auf dem Handy mit zwei Fingern aufziehen.
5. **Eigenes Foto testen.** Öffnet ein Foto vom Computer oder Handy.
6. **Histogramm.** Die Verteilung der Töne, von Schwarz links bis Weiß rechts.
7. **Aktionen.** Zurücksetzen, Vorher / Nachher und Foto herunterladen.

03 Ein Foto bearbeiten

Beginnen Sie mit einem Schnellstil und verfeinern Sie dann mit den Reglern, während Sie die Vorschau beobachten.


1. **Wählen Sie einen Schnellstil. Bühne** erhöht Kontrast, Tiefen und Schärfe für den Beamer; **Verbessern** stellt die Tonwerte selbst ein; **Schwarzweiß** und **Warm** verändern den Charakter des Fotos.

2. **Licht und Farbe. Belichtung** hellt alles auf oder dunkelt es ab, **Kontrast** trennt Lichter und Schatten, **Sättigung** dosiert die Farben.

3. **Töne und Details. Lichter** holt einen ausgefressenen Himmel zurück, **Tiefen** öffnet dunkle Bereiche, **Schärfe** und **Rauschen reduzieren** wirken auf die Details.

4. **Weißabgleich. Temperatur** reicht von kalt bis warm, **Tönung** von Grün bis Magenta.

5. Ein **Doppelklick** auf einen Regler setzt ihn auf null. **Rückgängig** und **Wiederholen** funktionieren auch mit ⌘Z / Strg+Z und ⇧⌘Z / Strg+Umschalt+Z.




STIL „BÜHNE“ ANGEWENDET

GUT ZU WISSEN

Schnellstile ändern nur Licht und Farbe: Zuschnitt, Drehung, „Qualität verbessern“ und DuoTone bleiben so, wie Sie sie eingestellt haben.

04 Histogramm, Tonwerte und Neutralpunkt


Das Histogramm zeigt, wie viele Punkte des Fotos in jedem Ton liegen. Die drei Griffe darunter bestimmen, wo Schwarz beginnt, wo das mittlere Grau liegt und wo Weiß endet.



NACH „AUTO-TONWERTE“

1. **Lesen Sie das Histogramm.** Liegt alles links, ist das Foto dunkel; liegt alles rechts, ist es hell. „TIEFEN BESCHNITTEN“ und „LICHTER AUSGEFRESSEN“ warnen, wenn Details verloren gehen.
2. **Klicken Sie auf Auto-Tonwerte.** Schwarz und Weiß rücken dorthin, wo die Bilddaten wirklich beginnen: Das Foto gewinnt Kontrast, ohne dass etwas ausfrisst.
3. **Feinabstimmung von Hand.** Ziehen Sie **SCHWARZ** nach rechts für sattere Töne, **MITTELTÖNE** zum Aufhellen oder Abdunkeln der Grautöne, **WEISS** nach links für mehr Licht.
4. **Prüfen Sie einen Kanal.** RGB, R, G, B und LUM zeigen alle Farben, eine einzelne Farbe oder die Helligkeit.

1. **Klicken Sie auf Neutralpunkt**, wenn das Foto einen Farbstich hat, zum Beispiel durch das gelbe Licht eines Saals.
2. **Tippen Sie in der Vorschau** auf eine Stelle, die grau oder weiß sein sollte: eine Wand, einen Kittel, ein Blatt Papier. Temperatur und Tönung stellen sich von selbst ein.




NEUTRALPUNKT AKTIV

05 Qualität verbessern und DuoTone


„Qualität verbessern“ bereinigt Fotos, die bei wenig Licht entstanden sind; Duo & Tri Tone färbt das Foto in den Farben Ihrer Präsentation.

QUALITÄT VERBESSERN

Klicken Sie auf **Qualität verbessern**: Image Lab schätzt das Rauschen des Fotos, reduziert es unter Erhalt der Kanten, schärft die Details und erhöht den lokalen Kontrast. Mit **Stärke** wählen Sie, wie weit es geht; die Bildgröße ändert sich nicht.



1. **Öffnen Sie Duo & Tri Tone** mit der Schaltfläche mit zwei Kreisen: DuoTone schaltet sich ein.
2. **Wählen Sie DuoTone oder TriTone** und eine der acht Paletten.
3. **Passen Sie die Farben an** für Tiefen, Mitteltöne (nur TriTone) und Lichter, mit der Farbauswahl, dem Hex-Code oder der Pipette, die die Farbe aus dem Originalfoto übernimmt.
4. **Transparent** bei Tiefen oder Lichtern macht diesen Bereich transparent: Das Foto wird als PNG gespeichert, praktisch für ein Logo oder eine Silhouette auf farbigem Hintergrund.
5. **Fertig** schließt das Feld; **Entfernen** nimmt den DuoTone zurück.



TRITONE, PALETTE „OZEAN“


GUT ZU WISSEN

Mit DuoTone ist die Sättigung überflüssig und verschwindet; Temperatur und Tönung werden zu „Filter warm/kalt“ und „Filter grün/magenta“ und verschieben das Licht zwischen den Farben, wie die Filter der Schwarzweißfotografie.

06 Zuschnitt und Drehung

Jedes Format legt nur das Seitenverhältnis fest: Das Foto behält alle Pixel des gewählten Bereichs.

1. **Klicken Sie auf Zuschneiden** und wählen Sie das **Format**: Frei, Original, ein Seitenverhältnis, ein Format für soziale Medien, eine Folie oder einen Druck.
2. **Verschieben Sie den Rahmen** durch Ziehen und ändern Sie seine Größe an den Ecken. Sie können die Vorschau vergrößern: Der Rahmen bleibt stehen, das Foto bewegt sich darunter.
3. **Ausrichtung drehen** wechselt zwischen Quer- und Hochformat.
4. **Zuschnitt anwenden** bestätigt; **Zuschnitt entfernen** kehrt zum ganzen Foto zurück.



INSTAGRAM · HOCHFORMAT — 4:5

WOHIN DAS FOTO KOMMT	FORMAT IM MENÜ	SEITENVERHÄLTNIS
Folie im Vollbild	Folie 16:9	16:9
Quadratischer Beitrag	Instagram · post	1:1
Beitrag im Hochformat	Instagram · Hochformat	4:5
Storys, Reels, WhatsApp-Status	Instagram / Facebook · Storys und Reels	9:16
Beitrag mit Link	Facebook · post, LinkedIn · post	1,91:1
Fotoabzug	Foto 10 × 15 cm	2:3

Sie brauchen eine genaue Größe in Pixeln oder Zentimetern? Wählen Sie **Eigene Größe…**: Nur dieses Format bringt das Foto auf genau diese Größe.

1. **Klicken Sie auf Drehen.** Die Schaltflächen drehen um 90° nach links, 90° nach rechts oder um 180°.

2. **Begradigen** richtet einen schiefen Horizont bis ±45° aus, mit dem Regler, dem Zahlenfeld oder den Pfeilen: 0,5° pro Klick, 0,1° mit Umschalt.

3. Ein Raster erscheint, und das Foto wird nur so weit vergrößert, dass keine leeren Ecken bleiben. **Fertig** schließt das Feld.



BEGRADIGEN 4,5°

07 Vergleichen und herunterladen


Vergleichen Sie das Ergebnis vor dem Herunterladen mit dem Ausgangsfoto.

1. **Vorher / Nachher** zeigt das Originalfoto mit der Beschriftung „ORIGINAL“; ein weiterer Klick kehrt zum Ergebnis zurück.

2. **Zurücksetzen** entfernt alle Einstellungen, auch den Zuschnitt.

3. **Foto herunterladen** speichert die bearbeitete Version: JPG in hoher Qualität oder PNG, wenn es transparente Bereiche gibt.

4. Auf dem Handy heißt die Schaltfläche **Sichern oder teilen**: Wählen Sie „Bild sichern“, um es in Fotos zu speichern, oder senden Sie es per WhatsApp, Nachrichten oder Mail.




HANDY · VORHER / NACHHER

08 In PowerPoint

DEMNÄCHST

Der Bereich für PowerPoint wird gerade getestet und ist bald verfügbar. Nutzen Sie bis dahin die Webversion und fügen Sie das heruntergeladene Foto in die Folie ein.

Im Bereich gibt es dieselben Einstellungen wie in der Webversion; nur der letzte Schritt ist anders: Das Foto kommt zurück auf die Folie.



BEREICH · FOTO AUSGEWÄHLT

1. **Wählen Sie ein Foto** auf der Folie aus und öffnen Sie **Start → Image Lab**. Die Zeile unter dem Logo (1) zeigt „Bild ausgewählt".

2. **Bearbeiten Sie das Foto** anhand der Vorschau (2): PowerPoint erlaubt Add-ins nicht, Pixel live zu ändern, daher bleibt die Folie bis Schritt 3 unverändert.

3. **Klicken Sie auf Auf Folie anwenden** (3). Das bearbeitete Foto ersetzt das Original mit derselben Position, Größe und Drehung; nach einem Zuschnitt bleibt es im selben Bereich zentriert.

4. **Um es sich anders zu überlegen**, wählen Sie das Foto erneut aus: Der Bereich beginnt beim Original mit den gespeicherten Einstellungen. **Original** stellt nach einer Bestätigung das Ausgangsfoto wieder her.

09 Tipps für Speaker

Ein Beamer drückt die Tiefen zusammen und lässt Farben verblassen: Ein Foto, das auf Ihrem Bildschirm perfekt aussieht, kann im Saal grau wirken.

TIPP FÜR SPEAKER

Beginnen Sie bei klinischen Fotos mit **Bühne** und prüfen Sie das Histogramm: Wichtige Details sollten weder im ersten noch im letzten Zehntel liegen. Ist der Saal hell, stellen Sie **Tiefen** auf +25 % bis +40 %.

TIPP FÜR SPEAKER

Verwenden Sie für alle Fotos einer Serie dieselben Einstellungen, zum Beispiel vor und nach einer Behandlung: derselbe Stil, dieselbe Temperatur, derselbe Zuschnitt. Das Publikum soll das klinische Ergebnis sehen, nicht ein anderes Licht.

VERWENDUNG	ZUSCHNITT	MINDESTBREITE
Foto im Vollbild	Folie 16:9	1920 px
Foto auf einer halben Folie	3:2 oder 4:5	1000 px
Zwei Fotos nebeneinander (vorher / nachher)	dasselbe Seitenverhältnis für beide	je 960 px

10 Häufige Fragen

Verringert der Zuschnitt die Auflösung?

Nein. Die Formate für soziale Medien, Folien und Druck legen nur das Seitenverhältnis fest. Nur „Eigene Größe…“ bringt das Foto auf eine genaue Größe: Ist sie größer als der gewählte Bereich, weist ein Hinweis darauf hin, dass das Foto an Schärfe verliert.

Warum ist das heruntergeladene Foto ein PNG?

Weil Sie im DuoTone „Transparent“ eingeschaltet haben. Beim Teilen vom Handy kann die Transparenz schwarz oder weiß werden.

Die Folie ändert sich nicht, während ich die Regler bewege.

Das ist normal: PowerPoint aktualisiert die Folie erst mit „Auf Folie anwenden“. Die Vorschau im Bereich zeigt das Ergebnis sofort.

Wo bleibt das Originalfoto in PowerPoint?

Auf derselben Folie, ausgeblendet: Sie sehen es unter **Start → Anordnen → Auswahlbereich**. Löschen Sie es nicht, wenn Sie die Einstellungen später ändern möchten.

Der Bereich meldet „PowerPoint aktualisieren“.

Sie brauchen ein aktuelles Microsoft 365: Windows 2601 oder neuer, Mac 16.105 oder neuer oder PowerPoint für das Web. PowerPoint für iPad wird nicht unterstützt.

Werden meine Fotos ins Internet hochgeladen?

Nein. Die Bearbeitung erfolgt auf Ihrem Gerät, im Browser oder im Bereich.

Wie ändere ich die Sprache?

Über das Menü oben rechts. Die Auswahl gilt auch für die anderen Labs von The Ultraspeaker.

SUPPORT

Schreiben Sie an info@theultraspeaker.com und geben Sie an, ob Sie die Webversion oder PowerPoint (Mac, Windows oder Web) nutzen; fügen Sie nach Möglichkeit einen Screenshot bei.



Knowledge is not enough.
From expert to Ultraspeaker.

RAT EINHOLEN

THEULTRASPEAKER.COM · INFO@THEULTRASPEAKER.COM