

The ULTRASPEAKER IMAGE LAB

GUÍA DE USO

Fotos claras y legibles en cada diapositiva

Ajusta la luz, el color, el recorte y el DuoTone de tus fotos en el navegador y, muy pronto, directamente en PowerPoint.

VERSIÓN 1.4 · NOVIEMBRE DE 2026

ÍNDICE

En esta guía

01 Antes de empezar
Qué hace Image Lab, dónde está, web y PowerPoint

02 La interfaz
Las partes de la pantalla, una a una

03 Ajusta una foto
Estilos rápidos, luz y color, tonos y detalle

04 Histograma, niveles y punto neutro
Negro, medios tonos, blanco y dominantes de color

05 Mejorar calidad y DuoTone
Limpieza en un clic, fotos en dos o tres colores

06 Recorte y rotación
Formatos para diapositivas, redes sociales e impresión

07 Compara y descarga
Antes / Después, Restablecer y el archivo final

08 En PowerPoint
Aplicar a la diapositiva y volver al original

09 Consejos de speaker
Fotos legibles en el proyector, coherentes entre diapositivas

10 Preguntas frecuentes
Problemas comunes y soluciones

01 Antes de empezar

Image Lab ajusta las fotos de tus diapositivas como un programa de retoque: niveles, luz, color, recorte, rotación y DuoTone, con la vista previa siempre a la vista.

EN EL NAVEGADOR

Abre **niki977.github.io/ultraspeaker-image-lab** en el ordenador o en el móvil. Cargas una foto, la ajustas y la descargas: en JPG, o en PNG si tiene partes transparentes.

EN POWERPOINT

Pestaña **Inicio** → grupo **The Ultraspeaker** → **Image Lab**. Seleccionas una foto en la diapositiva y el panel la sustituye por la versión ajustada, conservando el original.

MUY PRONTO

El panel para PowerPoint está en fase de prueba y estará disponible muy pronto. El capítulo 08 ya lo describe por completo.


PRIVACIDAD

Las fotos se procesan en tu dispositivo y nunca se envían a un servidor. En el navegador solo se guarda el idioma elegido, común a todos los Labs de The Ultraspeaker.

QUÉ NECESITAS	DETALLES
Versión web	Un navegador actualizado (Chrome, Edge, Safari, Firefox), también en el móvil
Panel de PowerPoint	Microsoft 365: Windows 2601 o posterior, Mac 16.105 o posterior, o PowerPoint para la web

02 La interfaz

Arriba la vista previa se queda fija mientras recorres los ajustes; abajo, los botones para comparar y descargar.



VERSIÓN WEB · ORDENADOR

1. **Idioma y guía.** Cinco idiomas; «Guía» abre este PDF.
2. **Vista previa.** Muestra al instante cada ajuste. Arrastra aquí una foto para cargarla.
3. **Herramientas.** Deshacer, Rehacer, Recortar, Girar y Duo & Tri Tone.
4. **Zoom.** Arrastra el control hacia arriba; en el móvil, pellizca con dos dedos.
5. **Prueba con una foto tuya.** Abre una foto del ordenador o del móvil.
6. **Histograma.** La distribución de los tonos, del negro a la izquierda al blanco a la derecha.
7. **Acciones.** Restablecer, Antes / Después y Descargar la foto.

03 Ajusta una foto

Empieza con un estilo rápido y luego afina con los controles mirando la vista previa.

1. **Elige un estilo rápido. Escenario** sube el contraste, las sombras y la nitidez para el proyector; **Mejorar** ajusta los niveles por sí solo; **Blanco y negro** y **Cálido** cambian el carácter de la foto.

2. **Luz y color. Exposición** aclara u oscurece todo, **Contraste** separa luces y sombras, **Saturación** dosifica los colores.

3. **Tonos y detalle. Luces** recupera un cielo quemado, **Sombras** abre las zonas oscuras, **Nitidez** y **Reducir ruido** trabajan sobre los detalles.

4. **Balance de blancos. Temperatura** va del frío al cálido, **Matiz** del verde al magenta.

5. **Doble clic** en un control lo devuelve a cero. **Deshacer** y **Rehacer** también funcionan con ⌘Z / Ctrl+Z y ⇧⌘Z / Ctrl+Mayús+Z.



ESTILO «ESCENARIO» APLICADO

CONVIENE SABER

Los estilos rápidos solo cambian la luz y el color: el recorte, la rotación, «Mejorar calidad» y el DuoTone se quedan como los has dejado.

04 Histograma, niveles y punto neutro


El histograma muestra cuántos puntos de la foto hay en cada tono. Los tres tiradores de abajo deciden dónde empieza el negro, dónde está el gris medio y dónde acaba el blanco.



DESPUÉS DE «NIVELES AUTO»

1. **Lee el histograma.** Si está todo a la izquierda, la foto es oscura; si está todo a la derecha, es clara. «SOMBRAS EMPASTADAS» y «LUCES QUEMADAS» avisan cuando se pierden detalles.
2. **Haz clic en Niveles auto.** El negro y el blanco se colocan donde empiezan realmente los datos: la foto gana contraste sin quemar nada.
3. **Afina a mano.** Arrastra **NEGRO** hacia la derecha para tonos más llenos, **MEDIOS TONOS** para aclarar u oscurecer los grises, **BLANCO** hacia la izquierda para más luz.
4. **Revisa un canal.** RGB, R, G, B y LUM muestran todos los colores, uno solo o la luminosidad.

1. **Haz clic en Punto neutro** cuando la foto tenga una dominante, por ejemplo la luz amarilla de una sala.
2. **Toca la vista previa** en un punto que debería ser gris o blanco: una pared, una bata, una hoja. Temperatura y Matiz se ajustan solos.



PUNTO NEUTRO ACTIVO

05 Mejorar calidad y DuoTone


«Mejorar calidad» limpia las fotos hechas con poca luz; Duo & Tri Tone vuelve a colorear la foto con los colores de tu presentación.

MEJORAR CALIDAD

Haz clic en **Mejorar calidad**: Image Lab estima el ruido de la foto, lo reduce respetando los contornos, da nitidez a los detalles y aumenta el contraste local. Con **Intensidad** eliges cuánto aplicar; el tamaño de la foto no cambia.



1. **Abre Duo & Tri Tone** con el botón de dos círculos: el DuoTone se activa.
2. **Elige DuoTone o TriTone** y una de las ocho paletas.
3. **Personaliza los colores** de Sombras, Medios tonos (solo TriTone) y Luces con el selector, el código hexadecimal o el cuentagotas, que toma el color de la foto original.
4. **Transparente** en Sombras o Luces hace transparente esa parte: la foto se guarda en PNG, útil para un logotipo o una silueta sobre un fondo de color.
5. **Listo** cierra el panel; **Quitar** elimina el DuoTone.



TRITONE, PALETA «OCÉANO»


CONVIENE SABER

Con el DuoTone la saturación no hace falta y desaparece; Temperatura y Matiz se convierten en «Filtro cálido/frío» y «Filtro verde/magenta» y desplazan la luz entre los colores, como los filtros del blanco y negro.

06 Recorte y rotación

Cada formato solo fija la proporción: la foto conserva todos los píxeles de la zona que eliges.

1. **Haz clic en Recortar** y elige el **Formato**: Libre, Original, una proporción, un formato de redes sociales, una diapositiva o una impresión.
2. **Mueve el marco** arrastrándolo y cambia su tamaño desde las esquinas. Puedes ampliar la vista previa: el marco se queda quieto y la foto se desplaza debajo.
3. **Girar orientación** pasa de horizontal a vertical.
4. **Aplicar recorte** confirma; **Quitar recorte** vuelve a la foto entera.



INSTAGRAM · VERTICAL — 4:5

DÓNDE VA LA FOTO	FORMATO EN EL MENÚ	PROPORCIÓN
Diapositiva a pantalla completa	Diapositiva 16:9	16:9
Publicación cuadrada	Instagram · post	1:1
Publicación vertical	Instagram · vertical	4:5
Historias, Reels, Estado de WhatsApp	Instagram / Facebook · Historias y Reels	9:16
Publicación con enlace	Facebook · post, LinkedIn · post	1,91:1
Copia fotográfica	Foto 10 × 15 cm	2:3

¿Necesitas un tamaño exacto en píxeles o en centímetros? Elige **Tamaño personalizado…**: es el único formato que lleva la foto a ese tamaño.

1. **Haz clic en Girar.** Los botones giran 90° a la izquierda, 90° a la derecha o 180°.

2. **Enderezar** corrige un horizonte torcido hasta ±45° con el control, el campo numérico o las flechas: 0,5° por clic, 0,1° con Mayús.

3. Aparece una cuadrícula y la foto se amplía lo justo para no dejar esquinas vacías. **Listo** cierra el panel.



ENDEREZAR 4,5°

07 Compara y descarga

Antes de descargar, compara el resultado con la foto de partida.

1. **Antes / Después** muestra la foto original, con la etiqueta «ORIGINAL»; otro clic vuelve al resultado.
2. **Restablecer** quita todos los ajustes, recorte incluido.
3. **Descargar la foto** guarda la versión ajustada: JPG de alta calidad, o PNG si hay partes transparentes.
4. En el móvil el botón se convierte en **Guardar o compartir**: elige «Guardar imagen» para añadirla a Fotos o envíala por WhatsApp, Mensajes o Mail.




MÓVIL · ANTES / DESPUÉS

08 En PowerPoint

MUY PRONTO

El panel para PowerPoint está en fase de prueba y estará disponible muy pronto. Mientras tanto usa la versión web e inserta la foto descargada en la diapositiva.

En el panel los ajustes son los mismos de la versión web; solo cambia el último paso: la foto vuelve a la diapositiva.



PANEL · FOTO SELECCIONADA

1. **Selecciona una foto** en la diapositiva y abre **Inicio → Image Lab**. La línea bajo el logotipo (1) dice «Imagen seleccionada».

2. **Ajusta la foto** mirando la vista previa (2): PowerPoint no permite cambiar los píxeles en directo, así que la diapositiva se queda como está hasta el paso 3.

3. **Haz clic en Aplicar a la diapositiva** (3). La foto ajustada sustituye al original, con la misma posición, tamaño y rotación; con un recorte queda centrada en el mismo espacio.

4. **Para cambiar de idea** vuelve a seleccionar la foto: el panel parte del original con los ajustes guardados. **Original**, con confirmación, vuelve a poner la foto de partida.

09 Consejos de speaker

Un proyector aplasta las sombras y apaga los colores: una foto perfecta en tu pantalla puede volverse gris en la sala.

CONSEJO DE SPEAKER

Para las fotos clínicas parte de **Escenario** y revisa el histograma: los detalles importantes no deben estar en la primera ni en la última décima parte. Si la sala es luminosa, lleva **Sombras** entre +25% y +40%.

CONSEJO DE SPEAKER

Usa los mismos ajustes en todas las fotos de una secuencia, por ejemplo antes y después de un tratamiento: mismo estilo, misma temperatura, mismo recorte. El público debe fijarse en el resultado clínico, no en una luz distinta.

USO	RECORTE	ANCHO MÍNIMO
Foto a pantalla completa	Diapositiva 16:9	1920 px
Foto en media diapositiva	3:2 o 4:5	1000 px
Dos fotos lado a lado (antes / después)	la misma proporción en ambas	960 px cada una

10 Preguntas frecuentes

¿El recorte reduce la resolución?

No. Los formatos para redes sociales, diapositivas e impresión solo fijan la proporción. Solo «Tamaño personalizado…» lleva la foto a un tamaño exacto: si es mayor que la zona elegida, un aviso te dice que perderá nitidez.

¿Por qué la foto descargada es un PNG?

Porque has activado «Transparente» en el DuoTone. Al compartir desde el móvil, la transparencia puede volverse negra o blanca.

La diapositiva no cambia mientras muevo los controles.

Es normal: PowerPoint actualiza la diapositiva solo con «Aplicar a la diapositiva». La vista previa del panel muestra el resultado al instante.

¿Dónde queda la foto original en PowerPoint?

En la misma diapositiva, oculta: la ves en **Inicio → Organizar → Panel de selección**. No la borres si quieres cambiar los ajustes más adelante.

El panel dice «Actualiza PowerPoint».

Necesitas Microsoft 365 actualizado: Windows 2601 o posterior, Mac 16.105 o posterior, o PowerPoint para la web. PowerPoint para iPad no es compatible.

¿Mis fotos se suben a internet?

No. El procesamiento se hace en tu dispositivo, en el navegador o en el panel.

¿Cómo cambio el idioma?

Desde el menú de arriba a la derecha. La elección vale también para los demás Labs de The Ultraspeaker.

ASISTENCIA

Escribe a info@theultraspeaker.com indicando si usas la versión web o PowerPoint (Mac, Windows o web) y, si puedes, adjunta una captura de pantalla.



Knowledge is not enough.
From expert to Ultraspeaker.

PIDE UN CONSEJO

THEULTRASPEAKER.COM · INFO@THEULTRASPEAKER.COM