

The ULTRASPEAKER IMAGE LAB

GUIDE D'UTILISATION

Des photos claires et lisibles sur chaque diapositive

Réglez la lumière, la couleur, le recadrage et le DuoTone de vos photos dans le navigateur et, bientôt, directement dans PowerPoint.

VERSION 1.4 · NOVEMBRE 2026

SOMMAIRE

Dans ce guide

01 Avant de commencer
Ce que fait Image Lab, où le trouver, web et PowerPoint

02 L'interface
Les parties de l'écran, une par une

03 Régler une photo
Styles rapides, lumière et couleur, tons et détails

04 Histogramme, niveaux et point neutre
Noir, tons moyens, blanc et dominantes de couleur

05 Améliorer la qualité et DuoTone
Nettoyage en un clic, photos en deux ou trois couleurs

06 Recadrage et rotation
Formats pour diapositives, réseaux sociaux et impression

07 Comparer et télécharger
Avant / Après, Réinitialiser et le fichier final

08 Dans PowerPoint
Appliquer à la diapositive et revenir à l'original

09 Conseils de speaker
Des photos lisibles au projecteur, cohérentes d'une diapositive à l'autre

10 Questions fréquentes
Problèmes courants et solutions

01 Avant de commencer

Image Lab règle les photos de vos diapositives comme un logiciel de retouche : niveaux, lumière, couleur, recadrage, rotation et DuoTone, avec l'aperçu toujours sous les yeux.

DANS LE NAVIGATEUR

Ouvrez **niki977.github.io/ultraspeaker-image-lab** sur ordinateur ou téléphone. Vous chargez une photo, vous la réglez et vous la téléchargez : en JPG, ou en PNG si elle a des parties transparentes.

DANS POWERPOINT

Onglet **Accueil** — groupe **The Ultraspeaker** — **Image Lab**. Vous sélectionnez une photo sur la diapositive et le volet la remplace par la version réglée, en conservant l'original.

BIENTÔT DISPONIBLE

Le volet pour PowerPoint est en phase de test et sera bientôt disponible. Le chapitre 08 le décrit déjà en entier.


CONFIDENTIALITÉ

Les photos sont traitées sur votre appareil et ne sont jamais envoyées à un serveur. Le navigateur ne garde que la langue choisie, commune à tous les Labs The Ultraspeaker.

CE QU'IL VOUS FAUT	DÉTAILS
Version web	Un navigateur à jour (Chrome, Edge, Safari, Firefox), aussi sur téléphone
Volet PowerPoint	Microsoft 365 : Windows 2601 ou ultérieur, Mac 16.105 ou ultérieur, ou PowerPoint pour le web

02 L'interface

En haut, l'aperçu reste fixe pendant que vous parcourez les réglages ; en bas, les boutons pour comparer et télécharger.



VERSION WEB · ORDINATEUR

1. **Langue et guide.** Cinq langues ; « Guide » ouvre ce PDF.
2. **Aperçu.** Affiche immédiatement chaque réglage. Faites glisser une photo ici pour la charger.
3. **Outils.** Annuler, Rétablir, Recadrer, Pivoter et Duo & Tri Tone.
4. **Zoom.** Faites glisser le curseur vers le haut ; sur téléphone, pincez avec deux doigts.
5. **Essayer avec votre photo.** Ouvre une photo de l'ordinateur ou du téléphone.
6. **Histogramme.** La répartition des tons, du noir à gauche au blanc à droite.
7. **Actions.** Réinitialiser, Avant / Après et Télécharger la photo.

03 Régler une photo

Partez d'un style rapide, puis affinez avec les curseurs en regardant l'aperçu.


1. **Choisissez un style rapide. Scène** augmente le contraste, les ombres et la netteté pour le projecteur ; **Améliorer** règle les niveaux tout seul ; **Noir et blanc** et **Chaud** changent le caractère de la photo.

2. **Lumière et couleur. Exposition** éclaircit ou assombrit l'ensemble, **Contraste** sépare lumières et ombres, **Saturation** dose les couleurs.

3. **Tons et détails. Hautes lumières** récupère un ciel brûlé, **Ombres** ouvre les zones sombres, **Netteté** et **Réduire le bruit** travaillent sur les détails.

4. **Balance des blancs. Température** va du froid au chaud, **Teinte** du vert au magenta.

5. Un **double-clic** sur un curseur le remet à zéro. **Annuler** et **Rétablir** fonctionnent aussi avec ⌘Z / Ctrl+Z et ⇧⌘Z / Ctrl+Maj+Z.




STYLE « SCÈNE » APPLIQUÉ

BON À SAVOIR

Les styles rapides ne changent que la lumière et la couleur : recadrage, rotation, « Améliorer la qualité » et DuoTone restent comme vous les avez réglés.

04 Histogramme, niveaux et point neutre

L'histogramme montre combien de points de la photo se trouvent dans chaque ton. Les trois poignées en dessous décident où commence le noir, où se situe le gris moyen et où finit le blanc.



APRÈS « NIVEAUX AUTO »

1. **Lisez l'histogramme.** S'il est tout à gauche, la photo est sombre ; s'il est tout à droite, elle est claire. « OMBRES BOUCHÉES » et « HAUTES LUMIÈRES BRÛLÉES » signalent une perte de détails.

2. **Cliquez sur Niveaux auto.** Le noir et le blanc se placent là où commencent vraiment les données : la photo gagne en contraste sans rien brûler.

3. **Affinez à la main.** Faites glisser **NOIR** vers la droite pour des tons plus denses, **TONS MOYENS** pour éclaircir ou assombrir les gris, **BLANC** vers la gauche pour plus de lumière.

4. **Vérifiez un canal.** RGB, R, G, B et LUM affichent toutes les couleurs, une seule couleur ou la luminance.

1. **Cliquez sur Point neutre** quand la photo a une dominante, par exemple la lumière jaune d'une salle.

2. **Touchez l'aperçu** sur un point qui devrait être gris ou blanc : un mur, une blouse, une feuille. Température et Teinte se règlent toutes seules.



POINT NEUTRE ACTIF

05 Améliorer la qualité et DuoTone


« Améliorer la qualité » nettoie les photos prises en faible lumière ; Duo & Tri Tone recolore la photo avec les couleurs de votre présentation.

AMÉLIORER LA QUALITÉ

Cliquez sur **Améliorer la qualité** : Image Lab estime le bruit de la photo, le réduit en respectant les contours, accentue les détails et augmente le contraste local. Avec **Intensité**, vous choisissez jusqu'où aller ; la taille de la photo ne change pas.



1. **Ouvrez Duo & Tri Tone** avec le bouton à deux cercles : le DuoTone s'active.
2. **Choisissez DuoTone ou TriTone** et l'une des huit palettes.
3. **Personnalisez les couleurs** des Ombres, des Tons moyens (TriTone uniquement) et des Hautes lumières avec le sélecteur, le code hexadécimal ou la pipette, qui prend la couleur dans la photo originale.
4. **Transparent** sur Ombres ou Hautes lumières rend cette partie transparente : la photo est enregistrée en PNG, pratique pour un logo ou une silhouette sur un fond coloré.
5. **OK** ferme le panneau ; **Retirer** supprime le DuoTone.



TRITONE, PALETTE « OCÉAN »


BON À SAVOIR

Avec le DuoTone, la saturation ne sert plus et disparaît ; Température et Teinte deviennent « Filtre chaud/froid » et « Filtre vert/magenta » et déplacent la lumière entre les couleurs, comme les filtres du noir et blanc.

06 Recadrage et rotation

Chaque format fixe seulement les proportions : la photo garde tous ses pixels.

1. **Cliquez sur Recadrer** et choisissez le **Format** : Libre, Original, proportions, réseaux sociaux, diapositive ou impression.
2. **Déplacez le cadre** en le faisant glisser et redimensionnez-le par les coins. Avec le zoom, le cadre reste fixe.
3. **Pivoter l'orientation** passe du paysage au portrait.
4. **Appliquer le recadrage** confirme ; **Supprimer le recadrage** revient à la photo entière.



INSTAGRAM · PORTRAIT — 4:5


OÙ VA LA PHOTO	FORMAT DANS LE MENU	PROPORTIONS
Diapositive plein écran	Diapositive 16:9	16:9
Publication carrée	Instagram · post	1:1
Publication verticale	Instagram · portrait	4:5
Stories, Reels, Statut WhatsApp	Instagram / Facebook · Stories et Reels	9:16
Publication avec lien	Facebook · post, LinkedIn · post	1,91:1
Tirage photo	Photo 10 × 15 cm	2:3

Besoin d'une taille exacte en pixels ou en centimètres ? Choisissez **Taille personnalisée…** : c'est le seul format qui amène la photo à cette taille.

1. **Cliquez sur Pivoter.** Les boutons font tourner la photo de 90° à gauche, de 90° à droite ou de 180°.

2. **Redresser** corrige un horizon de travers jusqu'à ±45° avec le curseur, le champ numérique ou les flèches : 0,5° par clic, 0,1° avec Maj.

3. Une grille apparaît et la photo s'agrandit juste assez pour ne laisser aucun coin vide. **OK** ferme le panneau.




REDRESSER 4,5°

07 Comparer et télécharger

Avant de télécharger, comparez le résultat avec la photo de départ.

1. **Avant / Après** affiche la photo originale, avec l'étiquette « ORIGINAL » ; un autre clic revient au résultat.
2. **Réinitialiser** supprime tous les réglages, recadrage compris.
3. **Télécharger la photo** enregistre la version réglée : JPG de haute qualité, ou PNG s'il y a des parties transparentes.
4. Sur téléphone, le bouton devient **Enregistrer ou partager** : choisissez « Enregistrer l'image » pour l'ajouter à Photos, ou envoyez-la par WhatsApp, Messages ou Mail.




TÉLÉPHONE · AVANT / APRÈS

08 Dans PowerPoint

BIENTÔT DISPONIBLE

Le volet pour PowerPoint est en phase de test et sera bientôt disponible. En attendant, utilisez la version web et insérez la photo téléchargée dans la diapositive.

Dans le volet, les réglages sont les mêmes que dans la version web ; seule la dernière étape change : la photo revient sur la diapositive.



VOLET · PHOTO SÉLECTIONNÉE

1. **Sélectionnez une photo** sur la diapositive et ouvrez **Accueil → Image Lab**. La ligne sous le logo (1) indique « Image sélectionnée ».

2. **Réglez la photo** en regardant l'aperçu (2) : PowerPoint ne permet pas de modifier les pixels en direct, la diapositive reste donc telle quelle jusqu'à l'étape 3.

3. **Cliquez sur Appliquer à la diapositive** (3). La photo réglée remplace l'original, avec la même position, la même taille et la même rotation ; après un recadrage, elle reste centrée dans le même espace.

4. **Pour changer d'avis**, sélectionnez de nouveau la photo : le volet repart de l'original avec les réglages enregistrés. **Original**, après confirmation, remet la photo de départ.

09 Conseils de speaker

Un projecteur écrase les ombres et ternit les couleurs : une photo parfaite sur votre écran peut devenir grise dans la salle.

CONSEIL DE SPEAKER

Pour les photos cliniques, partez de **Scène** et vérifiez l'histogramme : les détails importants ne doivent se trouver ni dans le premier ni dans le dernier dixième. Si la salle est lumineuse, réglez **Ombres** entre +25 % et +40 %.

CONSEIL DE SPEAKER

Utilisez les mêmes réglages pour toutes les photos d'une séquence, par exemple avant et après un traitement : même style, même température, même recadrage. Le public doit remarquer le résultat clinique, pas une lumière différente.

USAGE	RECADRAGE	LARGEUR MINIMALE
Photo plein écran	Diapositive 16:9	1920 px
Photo sur une demi-diapositive	3:2 ou 4:5	1000 px
Deux photos côte à côte (avant / après)	les mêmes proportions pour les deux	960 px chacune

10 Questions fréquentes

Le recadrage réduit-il la résolution ?

Non. Les formats réseaux sociaux, diapositive et impression fixent seulement les proportions. Seule « Taille personnalisée… » amène la photo à une taille exacte : si elle est plus grande que la zone choisie, un avertissement vous indique qu'elle perdra en netteté.

Pourquoi la photo téléchargée est-elle un PNG ?

Parce que vous avez activé « Transparent » dans le DuoTone. En partageant depuis un téléphone, la transparence peut devenir noire ou blanche.

La diapositive ne change pas quand je bouge les curseurs.

C'est normal : PowerPoint met à jour la diapositive seulement avec « Appliquer à la diapositive ». L'aperçu du volet montre le résultat immédiatement.

Où va la photo originale dans PowerPoint ?

Elle reste sur la même diapositive, masquée : vous la voyez dans **Accueil → Organiser → Volet Sélection**. Ne la supprimez pas si vous voulez modifier les réglages plus tard.

Le volet indique « Mettez PowerPoint à jour ».

Il faut Microsoft 365 à jour : Windows 2601 ou ultérieur, Mac 16.105 ou ultérieur, ou PowerPoint pour le web. PowerPoint pour iPad n'est pas pris en charge.

Mes photos sont-elles envoyées sur internet ?

Non. Le traitement se fait sur votre appareil, dans le navigateur ou dans le volet.

Comment changer de langue ?

Avec le menu en haut à droite. Le choix vaut aussi pour les autres Labs The Ultraspeaker.

ASSISTANCE

Écrivez à info@theultraspeaker.com en précisant si vous utilisez la version web ou PowerPoint (Mac, Windows ou web) et, si possible, joignez une capture d'écran.



Knowledge is not enough.
From expert to Ultraspeaker.

DEMANDER UN CONSEIL

THEULTRASPEAKER.COM · INFO@THEULTRASPEAKER.COM