

The ULTRASPEAKER IMAGE LAB

GUIDA D'UTILIZZO

Foto chiare e leggibili in ogni slide

Regola luce, colore, ritaglio e DuoTone delle tue foto nel browser e, presto, direttamente in PowerPoint.

VERSIONE 1.4 · NOVEMBRE 2026

INDICE

In questa guida

01 Prima di iniziare
Cosa fa l'Image Lab, dove si trova, web e PowerPoint

02 L'interfaccia
Le parti dello schermo, una per una

03 Regola una foto
Stili rapidi, luce e colore, toni e dettaglio

04 Istogramma, livelli e punto neutro
Nero, mezzitoni, bianco e dominanti di colore

05 Migliora qualità e DuoTone
Pulizia in un clic, foto in due o tre colori

06 Ritaglio e rotazione
Formati per slide, social e stampa

07 Confronta e scarica
Prima / Dopo, Azzera e il file finale

08 In PowerPoint
Applica alla slide e torna all'originale

09 Consigli da speaker
Foto leggibili sul proiettore, coerenti tra le slide

10 Domande frequenti
Problemi comuni e soluzioni

01 Prima di iniziare

L'Image Lab regola le foto delle tue slide come un programma di fotoritocco: livelli, luce, colore, ritaglio, rotazione e DuoTone, con l'anteprima sempre sotto gli occhi.

NEL BROWSER

Apri **niki977.github.io/ultraspeaker-image-lab** su computer o telefono. Carichi una foto, la regoli e la scarichi: in JPG, oppure in PNG se ha parti trasparenti.

IN POWERPOINT

Scheda **Home** → gruppo **The Ultraspeaker** → **Image Lab**. Selezioni una foto nella slide e il pannello la sostituisce con la versione regolata, conservando l'originale.

IN ARRIVO

Il pannello per PowerPoint è in fase di prova e sarà disponibile a breve. Il capitolo 08 lo descrive già per intero.


PRIVACY

Le foto vengono elaborate sul tuo dispositivo e non vengono mai inviate a un server. Nel browser resta salvata solo la lingua scelta, comune a tutti i Lab The Ultraspeaker.

COSA TI SERVE	DETTAGLI
Versione web	Un browser aggiornato (Chrome, Edge, Safari, Firefox), anche su telefono
Pannello di PowerPoint	Microsoft 365: Windows 2601 o successivo, Mac 16.105 o successivo, oppure PowerPoint per il web

02 L'interfaccia

In alto l'anteprima resta ferma mentre scorri le regolazioni; in basso i pulsanti per confrontare e scaricare.



VERSIONE WEB · COMPUTER

1. **Lingua e guida.** Cinque lingue; «Guida» apre questo PDF.
2. **Anteprima.** Mostra subito ogni regolazione. Trascina una foto qui per caricarla.
3. **Strumenti.** Annulla, Ripeti, Ritaglia, Ruota e Duo & Tri Tone.
4. **Ingrandimento.** Trascina il cursore verso l'alto; su telefono pizzica con due dita.
5. **Prova con una tua foto.** Apre una foto dal computer o dal telefono.
6. **Istogramma.** La distribuzione dei toni, dal nero a sinistra al bianco a destra.
7. **Azioni.** Azzera, Prima / Dopo e Scarica la foto.

03 Regola una foto

Parti da uno stile rapido, poi rifinisci con i cursori guardando l'anteprima.

1. **Scegli uno stile rapido. Palco** alza contrasto, ombre e nitidezza per il proiettore; **Migliora** regola i livelli da solo; **Bianco e nero** e **Caldo** cambiano il carattere della foto.

2. **Luce e colore. Esposizione** schiarisce o scurisce tutto, **Contrasto** separa luci e ombre, **Saturazione** dosa i colori.

3. **Toni e dettaglio. Luci** recupera il cielo bruciato, **Ombre** apre le zone scure, **Nitidezza** e **Riduci rumore** lavorano sui dettagli.

4. **Bilanciamento. Temperatura** va dal freddo al caldo, **Tinta** dal verde al magenta.

5. **Doppio clic** su un cursore lo riporta a zero. **Annulla** e **Ripeti** funzionano anche con ⌘Z / Ctrl+Z e ⇧⌘Z / Ctrl+Maiusc+Z.



STILE «PALCO» APPLICATO

BUONO A SAPERSI

Gli stili rapidi cambiano solo luce e colore: ritaglio, rotazione, «Migliora qualità» e DuoTone restano come li hai impostati.

04 Istogramma, livelli e punto neutro

L'istogramma mostra quanti punti della foto stanno in ogni tono. Le tre maniglie sotto decidono dove inizia il nero, dove sta il grigio medio e dove finisce il bianco.



DOPO «AUTO LIVELLI»

1. **Leggi l'istogramma.** Se è tutto a sinistra la foto è scura, se è tutto a destra è chiara. «OMBRE CHIUSE» e «LUCI BRUCIATE» avvisano quando si perdono dettagli.
2. **Fai clic su Auto livelli.** Nero e bianco si spostano dove iniziano davvero i dati: la foto guadagna contrasto senza bruciare nulla.
3. **Rifinisci a mano.** Trascina **NERO** verso destra per toni più pieni, **MEZZITONI** per schiarire o scurire i grigi, **BIANCO** verso sinistra per più luce.
4. **Controlla un canale.** RGB, R, G, B e LUM mostrano tutti i colori, un colore solo o la luminosità.

1. **Fai clic su Punto neutro** quando la foto ha una dominante, per esempio la luce gialla di una sala.
2. **Tocca nell'anteprima** un punto che dovrebbe essere grigio o bianco: un muro, un camice, un foglio. Temperatura e Tinta si regolano da sole.




PUNTO NEUTRO ATTIVO

05 Migliora qualità e DuoTone


«Migliora qualità» pulisce le foto fatte con poca luce; Duo & Tri Tone ricolora la foto con i colori della tua presentazione.

MIGLIORA QUALITÀ

Fai clic su **Migliora qualità**: l'Image Lab stima il rumore della foto, lo riduce rispettando i contorni, rende più nitidi i dettagli e aumenta il contrasto locale. Con **Intensità** scegli quanto spingere; la misura della foto non cambia.



1. **Apri Duo & Tri Tone** con il pulsante a due cerchi: il DuoTone si accende.
2. **Scegli DuoTone o TriTone** e una delle otto palette.
3. **Personalizza i colori** di Ombre, Mezzitoni (solo TriTone) e Luci con il selettore, il codice esadecimale o il contagocce, che prende il colore dalla foto originale.
4. **Trasparente** su Ombre o Luci rende trasparente quella parte: la foto si salva in PNG, utile per un logo o una sagoma sopra uno sfondo colorato.
5. **Fatto** chiude il pannello; **Rimuovi** toglie il DuoTone.



TRITONE, PALETTE «OCEANO»

BUONO A SAPERSI

Con il DuoTone la saturazione non serve e sparisce; Temperatura e Tinta diventano «Filtro caldo/freddo» e «Filtro verde/magenta» e spostano la luce tra i colori, come i filtri del bianco e nero.

06 Ritaglio e rotazione

Ogni formato imposta solo la proporzione: la foto conserva tutti i pixel della zona che scegli.

1. **Fai clic su Ritaglia** e scegli il **Formato**: Libero, Originale, una proporzione, un formato social, una slide o una stampa.
2. **Sposta il riquadro** trascinandolo e ridimensionalo dagli angoli. Puoi ingrandire l'anteprima: il riquadro resta fermo e la foto scorre sotto.
3. **Ruota orientamento** passa da orizzontale a verticale.
4. **Applica ritaglio** conferma; **Rimuovi ritaglio** torna alla foto intera.



INSTAGRAM · VERTICALE — 4:5

DOVE VA LA FOTO	FORMATO NEL MENU	PROPORZIONE
Slide a tutto schermo	Diapositiva 16:9	16:9
Post quadrato	Instagram · post	1:1
Post verticale	Instagram · verticale	4:5
Storie, Reel, Stato di WhatsApp	Instagram / Facebook · Storie e Reel	9:16
Post con link	Facebook · post, LinkedIn · post	1,91:1
Stampa fotografica	Foto 10 × 15 cm	2:3

Ti serve una misura esatta in pixel o in centimetri? Scegli **Dimensioni personalizzate…**: è l'unico formato che porta la foto a quella misura.

1. **Fai clic su Ruota.** I pulsanti girano di 90° a sinistra, 90° a destra o di 180°.

2. **Raddrizza** un orizzonte storto fino a ±45° con il cursore, il campo numerico o le frecce: 0,5° a clic, 0,1° con Maiusc.

3. Compare una griglia e la foto si ingrandisce quanto basta per non lasciare angoli vuoti. **Fatto** chiude il pannello.




RADDRIZZA 4,5°

07 Confronta e scarica

Prima di scaricare, confronta il risultato con la foto di partenza.

1. **Prima / Dopo** mostra la foto originale, con l'etichetta «ORIGINALE»; un altro clic torna al risultato.
2. **Azzera** toglie tutte le regolazioni, ritaglio compreso.
3. **Scarica la foto** salva la versione regolata: JPG di alta qualità, oppure PNG se ci sono parti trasparenti.
4. Sul telefono il pulsante diventa **Salva o condividi**: scegli «Salva immagine» per metterla nelle Foto, oppure inviala con WhatsApp, Messaggi o Mail.




TELEFONO · PRIMA / DOPO

08 In PowerPoint

IN ARRIVO

Il pannello per PowerPoint è in fase di prova e sarà disponibile a breve. Nel frattempo usa la versione web e inserisci la foto scaricata nella slide.

Nel pannello le regolazioni sono le stesse della versione web; cambia solo l'ultimo passo: la foto torna nella slide.



PANNELLO · FOTO SELEZIONATA

1. **Seleziona una foto** nella slide e apri **Home → Image Lab**. La riga sotto il logo (1) dice «Immagine selezionata».

2. **Regola la foto** guardando l'anteprima (2): PowerPoint non permette di cambiare i pixel dal vivo, quindi la slide resta com'è fino al passo 3.

3. **Fai clic su Applica alla slide** (3). La foto regolata prende il posto dell'originale, con stessa posizione, misura e rotazione; con un ritaglio resta centrata nello stesso spazio.

4. **Per cambiare idea** riseleziona la foto: il pannello riparte dall'originale con le regolazioni salvate. **Originale**, con conferma, rimette la foto di partenza.

09 Consigli da speaker

Un proiettore schiaccia le ombre e spegne i colori: una foto perfetta sul tuo schermo può diventare grigia in sala.

CONSIGLIO DA SPEAKER

Per le foto cliniche parti da **Palco** e controlla l'istogramma: i dettagli importanti non devono stare nel primo né nell'ultimo decimo. Se la sala è luminosa, porta **Ombre** tra +25% e +40%.

CONSIGLIO DA SPEAKER

Usa le stesse regolazioni per tutte le foto di una sequenza, per esempio prima e dopo un trattamento: stesso stile, stessa temperatura, stesso ritaglio. Il pubblico deve notare il risultato clinico, non la luce diversa.

USO	RITAGLIO	LARGHEZZA MINIMA
Foto a tutto schermo	Diapositiva 16:9	1920 px
Foto a metà slide	3:2 o 4:5	1000 px
Due foto affiancate (prima / dopo)	stessa proporzione per entrambe	960 px ciascuna

10 Domande frequenti

Il ritaglio riduce la risoluzione?

No. I formati per social, slide e stampa impostano solo la proporzione. Solo «Dimensioni personalizzate…» porta la foto a una misura esatta: se è più grande della zona scelta, un avviso ti dice che perderà nitidezza.

Perché la foto scaricata è un PNG?

Perché hai attivato «Trasparente» nel DuoTone. Condividendo dal telefono, la trasparenza può diventare nera o bianca.

La slide non cambia mentre muovo i cursori.

È normale: PowerPoint aggiorna la slide solo con «Applica alla slide». L'anteprima del pannello mostra subito il risultato.

Dove finisce la foto originale in PowerPoint?

Resta nella stessa slide, nascosta: la vedi in **Home → Disponi → Riquadro di selezione**. Non cancellarla se vuoi cambiare le regolazioni in seguito.

Il pannello dice «Aggiorna PowerPoint».

Serve Microsoft 365 aggiornato: Windows 2601 o successivo, Mac 16.105 o successivo, oppure PowerPoint per il web. PowerPoint per iPad non è supportato.

Le mie foto vengono caricate su internet?

No. L'elaborazione avviene sul tuo dispositivo, nel browser o nel pannello.

Come cambio la lingua?

Dal menu in alto a destra. La scelta vale anche per gli altri Lab The Ultraspeaker.

ASSISTENZA

Scrivi a info@theultraspeaker.com indicando se usi la versione web o PowerPoint (Mac, Windows o web) e, se puoi, allega uno screenshot.



Knowledge is not enough.
From expert to Ultraspeaker.

RICHIEDI UN CONSIGLIO

THEULTRASPEAKER.COM · INFO@THEULTRASPEAKER.COM