# 14. Команды работы со строками.

## Строковые операции: копирование, сравнение, сканирование, чтение, запись

Строка-источник - DS:SI (в сегменте со смещением SI, строка-приёмник - ES:DI). За один раз обрабатывается один байт (слово).

#### MOVS/MOVSB/MOVSW < npuëmhuk > , < источник >

Копирует байт или слово из приемника в источник. При использовании формы записи Movs ассемблер сам определяет по типу указанных операндов, какую из трех форм выбрать, а так же разрешает заменить регистр DS другим с помощью префикса замены сегмента (ES:...). После выполнения команды, регистры SI и DI увеличиваются на 1 (или 2), если флаг DF = 0, или уменьшаются на 1 (или 2), если DF = 1.

#### CMPS/CMPSB/CMPSW <приёмник>, <источник>

Сравнивает байт или слово из приемника с источником. После выполнения команды, регистры SI и DI увеличиваются на 1 (или 2), если флаг DF = 0, или уменьшаются на 1 (или 2), если DF = 1.

#### SCAS/SCASB/SCASW <приёмник>

Сканирование (сравнение с AL/AX). Сравнивает содержимое AL ( SASB), AX ( SCASW) с байтом или словом из приемника по адресу ES:DI. После выполнения команды, регистры SI и DI увеличиваются на 1 (или 2), если флаг DF = 0, или уменьшаются на 1 (или 2), если DF = 1.

#### LODS/LODSB/LODSW < источник>

Чтение (в AL/AX). После выполнения команды, регистры SI и DI увеличиваются на 1 (или 2), если флаг DF = 0, или уменьшаются на 1 (или 2), если DF = 1.

### STOS/STOSB/STOSW <приёмник>

Запись (из AL/AX). После выполнения команды, регистры SI и DI увеличиваются на 1 (или 2), если флаг DF = 0, или уменьшаются на 1 (или 2), если DF = 1.

Команда REPSTOS заполнит строку длиной в СХ байтов (слов) значением AL ( AX ).

### Префиксы повторения строковых команд

REP - повторить следующую строковую операцию

**REPE** - повторить следующую строковую операцию, если равно

REPZ - Повторить следующую строковую операцию, если нуль

**REPNE** - повторить следующую строковую операцию, если не равно

REPNZ - повторить следующую строковую операцию, если не нуль

Префиксы REP, REPE и REPNE применяются со строковыми операциями. Каждый префикс заставляет строковую команду, которая следует за ним, повторяться указанное в регистре счетчике (E) СХ количество раз или, кроме этого, (для префиксов REPE и REPNE) пока не встретится указанное условие во флаге ZF.

Любой из префиксов выполняет следующую за ним команду строковой обработки столько раз, сколько указано в регистре [CX], уменьшая его на 1 после каждого выполнения команды. Если [CX] становится равным 0, то выполнение команды прекращается.

Кроме того, команды REPE и REPZ прекращают повторения, если флаг ZF становится равным 0, а команды REPNE и REPNZ - если ZF становится равным 1.

Мнемоники REPZ и REPNZ являются синонимами префиксов REPE и REPNE соответственно и имеют одинаковые с ними коды. Префиксы REP и REPE / REPZ также имеют одинаковый код, конкретный тип префикса задается неявно той командой, перед которой он применен.

Все описываемые префиксы применяются только к одной строковой команде за один раз. Чтобы повторить блок команд, используется команда LOOP или другие циклические конструкции.

Затрагиваемые флаги: OF, DF, IF, TF, SF, ZF, AF, PF, CF