Instalación del CentOS 7 (minimal)

Luego que arranque el instalador, aparecerá el siguiente menú:

```
CentOS 7

Install CentOS 7
Test this media & install CentOS 7

Troubleshooting >

Press Tab for full configuration options on menu items.

Automatic boot in 55 seconds...
```

- 1) Instalar CentOS 7.
- 2) Verificar si el disco de instalación no tiene errores.
- 3) Herramientas de recuperación.

Herramientas de recuperación:

```
Troubleshooting

Install CentOS 7 in basic graphics mode
Rescue a CentOS system
Run a memory test

Boot from local drive


Return to main menu 

Press Tab for full configuration options on menu items.


Try this option out if you're having trouble installing CentOS 7.
```

- 1) Iniciar instalación en modo de gráficos básico.
- 2) Iniciar un operativo básico, para intentar recuperar la instalación.
- 3) Verificar el estado de la memoria RAM.
- 4) Arrancar de la instalación del disco rígido local.
- 5) Volver al menú principal.

Seleccione el idioma que usará el sistema operativo (recomiendo seleccionar "English" – "English (United States)



Menú de instalación:





- 1) Selección del uso horario a utilizar.
- 2) Idioma del teclado.
- 3) Idioma del sistema operativo.
- 4) Origen de la instalación.
- 5) Selección del software a instalar.
- 6) Destino de la instalación.
- 7) Activación del KDUMP (sistema de depuración del sistema operativo).
- 8) Configuración de la red.
- 9) Configuración de la política de seguridad.

Selección del huso horario:




Seleccionar "Américas" – "Argentina/Buenos Aires"

Se puede activar la opción "Network Time", lo que permite que el servidor automáticamente sincronice el horario con servidor de hora en todo el mundo.

El ordenador posee un reloj físico RTC "Real Time Clock" que se configura en el huso horario GMT+0 y el reloj del sistema operativo generalmente refleja el desfasaje local.


Selección del destino de la instalación:




Aquí se puede ver los discos disponibles para instalar el operativo.

Se recomienda seleccionar "I will configure partitioning" para realizar una configuración personalizada de las particiones.


Una vez seleccionado el disco, hay que elegir el sistema que administrará las particiones:





- 1) "Standard Partition" es el sistema standard de particionado estático
- 2) "LVM" es el sistema de particionado dinámico, es el más utilizado.

Realizar particiones:




Como mínimo el Linux necesita dos particiones

/ donde va a instalar todo el sistema operativo, aplicaciones, etc...
swap espacio de disco que utilizará como memoria RAM en caso de ser
necesario, por lo general debe tener un espacio no menor a dos veces
la RAM del sistema.

En este caso, el instalador crea una partición /boot donde se instalará los archivos de arranque y el kernel (programa base "nucleo" del sistema operativo).

Confirmación del particionado:



Esta pantalla le sirve para verificar que los cambios realizados en el disco rígido (destino de la instalación del sistema operativo) estén correctos.

Recuerde que este proceso borrara parcialmente o totalmente el/los discos rígidos seleccionados.


Comienza el proceso de instalación:



Mientras comienza el proceso de instalación se debe configurar la clave del usuario "root", como así generar usuarios.

El usuario "root" es el usuario administrador, tiene todos los privilegios sobre el sistema operativo, servicios, aplicaciones, etc...

Configuración de la clave de acceso del usuario "root":




Recuerde no utilizar un clave débil para el usuario "root", y cambiarla periódicamente.

Sigue el proceso de instalación:



Hay que esperar a que termine de copiarse todos los archivos al disco.

Terminado de la instalación:




Una vez terminado el copiado de los archivos, el instalador solicita reiniciar el sistema.

Arranque del Sistema Operativo instalado, generalmente hay dos versiones:

```
Starting Configure read-only root support...
Starting doev Coldplug all Devices...
Starting and Save Randon Seed...
Started Journal Service.
Started Journal to Persistent Storage...
Started Lournal Seed.
Started Journal Seed.
Started Greate Static Device Nodes in Adev.
Starting 14PC metadata dement.
Starting 14PC metadata Journal 15 metadata Journal Starting 14PC metadata Journal 15 metadata Journal 15 metadata Journal 15 metadata Journal 16 metadata Journal 16
```

Al arrancar el sistema operativo va mostrando el estado de los servicios que inicia.



Al arrancar el sistema operativo, muestra una barra de progreso (estilo Windows)

Pantalla de ingreso en el sistema:

Lo que se muestra aquí puede ser variado, en nuestro caso

- 1) Distribución y versión del sistema operativo.
- 2) Versión del Nucleo del Kernel que se usó y la plataforma del hardware.
- 3) Nombre del equipo (localhost).

```
CentOS Linux 7 (Core)
Rernel 3.18.0-862.e17.x86_64 on an x86_64

localhost login: _
```