


В машинном обучении измерение производительности является важной за дачей. Поэтому, когда дело доходит до проблемы классификации, мы мож ем рассчитывать на кривую AUC-ROC. Когда нам нужно проверить или в изуализировать производительность задачи классификации нескольких кла ссов, мы используем кривую AUC (площадь под кривой) ROC (рабочие хара ктеристики приемника). Это один из наиболее важных показателей оценк и для проверки производительности любой модели классификации. Он так же записывается как AUROC (площадь под рабочими характеристиками пр иемника).

Что такое кривая AUC-ROC?

Кривая AUC - ROC представляет собой измерение производительности для задач классификации при различных пороговых значениях. ROC представляет собой кривую вероятности, а AUC представляет собой степень или мер у разделимости. Он говорит, насколько модель способна различать классы. Чем выше AUC, тем лучше модель предсказывает 0 классов как 0 и 1 кл асс как 1. По аналогии, чем выше AUC, тем лучше модель различает пац иентов с заболеванием и без заболевания.

Кривая ROC построена с TPR в зависимости от FPR, где TPR находится на оси y, а FPR — на оси x.



Определение терминов, используемых в AUC и ROC Curve.

TPR (True Positive Rate) / Recall /Sensitivity

TPR /Recall / Sensitivity =
$$\frac{TP}{TP + FN}$$

Specificity

FPR


Как рассуждать о производительности модели?

Отличная модель имеет AUC, близкую к 1, что означает хорошую степень разделимости. Плохая модель имеет AUC около 0, что означает, что она и меет наихудший показатель разделимости. На самом деле, это означает, ч то он отвечает взаимностью на результат. Он предсказывает 0s как 1s и 1s как 0s. И когда AUC равен 0,5, это означает, что модель вообще не им еет возможности разделения классов.


Давайте интерпретируем приведенные выше утверждения.

Как известно, ROC — это кривая вероятности. Итак, давайте построим рас пределения этих вероятностей:


Примечание. Красная кривая распределения относится к положительному классу (пациенты с заболеванием), а зеленая кривая распределения относ ится к отрицательному классу (пациенты без заболевания).




Это идеальная ситуация. Когда две кривые вообще не перекрываются, это означает, что модель имеет идеальную меру разделимости. Он прекрасно способен различать положительный класс и отрицательный класс.



Когда два распределения перекрываются, мы вносим ошибки типа 1 и ти па 2. В зависимости от порога мы можем минимизировать или максимизи ровать их. Когда AUC равен 0,7, это означает, что вероятность того, что м одель сможет различить положительный класс и отрицательный класс, сос тавляет 70%.



Это худшая ситуация. Когда AUC составляет приблизительно 0,5, модель не имеет возможности различать положительный класс и отрицательный класс.



Когда AUC приблизительно равен 0, модель фактически отвечает взаимно стью на классы. Это означает, что модель предсказывает отрицательный к ласс как положительный класс и наоборот.

Чувствительность и специфичность обратно пропорциональны друг другу. Таким образом, когда мы увеличиваем чувствительность, специфичность у меньшается, и наоборот.

Когда мы уменьшаем порог, мы получаем больше положительных значен ий, что увеличивает чувствительность и снижает специфичность.

Точно так же, когда мы увеличиваем порог, мы получаем больше отрицат ельных значений, таким образом, мы получаем более высокую специфичн ость и более низкую чувствительность.

Как мы знаем, FPR равен 1 - специфичности. Таким образом, когда мы ув еличиваем TPR, FPR также увеличивается, и наоборот.