DHCP Server

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) merupakan suatu adalah layanan yang mengatur pemberian IP Address, Netmask, Gateway dan beberapa parameter yang dibutuhkan untuk terkoneksi dengan jaringan. Kemudahan yang didapatkan dari layanan ini adalah anda tidak perlu melakukan konfigurasi di semua komputer yang terdapat di kantor anda, sebab dengan layanan ini semua komputer yang terhubung dengan jaringan akan mendapatkan IP Address secara otomatis.

Layanan ini sangat diperlukan jika pada suatu perusahaan memiliki beberapa unit komputer yang terhubung dalam jaringan sedangkan lokasinya berjauhan, sehingga akan memudahkan pada administrator dalam melakukan konfigurasi networking tanpa perlu mendatangi lokasi tempat komputer berada.

5.1. Installasi DHCP Server

Paket yang dibutuhkan untuk membangun server DHCP adalah paket dhcp yang terdapat di repositori, secara umum paket tersebut sudah disiapkan, sehingga implementasi dhcp semakin memudahkan pengguna. Berikut ini beberapa langkah yang dibutuhka dalam implementasi dhcp

Installasi terlebih dahulu dhep menggunakan perintah yum install di bawah ini

Ketik tombol Y untuk melanjutkan proses installasi, jika anda menggunakan CentOS 6 maka dalam menjalakan perintah installasi sedikit berbeda. Hal tersebut disebabkan paket dhcp yang terdapat di CentOS 6 conflicts dengan paket yang sudah terinstall yaitu dhclient.i686. Sehingga sebelum anda menjalankan installasi, sebaiknya anda hapus terlebih dahulu paket dhclient.i686

```
[root@proxy ~]# yum install -y dhcp
Transaction Check Error:
   file /usr/share/man/man5/dhcp-eval.5.gz from install of dhcp-common-
12:4.1.1-25.P1.el6_2.1.i686 conflicts with file from package dhclient-
12:4.1.1-12.P1.el6.i686
   file /usr/share/man/man5/dhcp-options.5.gz from install of dhcp-common-
12:4.1.1-25.P1.el6 2.1.i686 conflicts with file from package dhclient-
```

```
12:4.1.1-12.P1.el6.i686 Error Summary
```

Dalam proses tersebut dhelient.i686 conflicts dengan paket dhep sehingga anda harus menghapusnya terlebih dahulu, seperti perintah dibawah ini

```
[root@proxy ~]# yum remove dhclient -y
Running Transaction
              : 12:dhclient-4.1.1-12.P1.el6.i686
Erasing
     1/1 Removed:
dhclient.i686 12:4.1.1-12.P1.e16
Complete!
[root@proxy ~]# yum install -y dhcp
Running Transaction
           : 12:dhcp-common-4.1.1-25.P1.el6 2.1.i686
Installing
     1/2 Installing : 12:dhcp-4.1.1-25.P1.el6 2.1.i686
     2/2 Installed:
dhcp.i686 12:4.1.1-25.P1.e16 2.1
Dependency Installed:
dhcp-common.i686 12:4.1.1-25.P1.e16 2.1
Complete!
```

5.2. Konfigurasi DHCP Server

Setelah proses installasi berjalan dengan baik anda bisa melanjutkan dengan konfigurasi dhcpd.conf yang terletak di direktori /etc, hanya saja ada sedikit perbedaan lokasi antara CentOS 5 dan CentO 6. Jika CentOS 5 lokasi file dhcpd.conf berada pada direktori /etc sedangkan CentOS 6 berada pada file /etc/dhcp. File utama dhcp yang terletak pada direktori /etc merupakan lokasi dimana anda akan menerapkan beberapa parameter yang digunakan dhcp server. Coba kita masuk pada file tersebut dengan perintah di bawah ini

```
[root@proxy ~]# vim /etc/dhcpd.conf
#
# DHCP Server Configuration file.
# see /usr/share/doc/dhcp*/dhcpd.conf.sample
#
```

Secara default isi file dhcpd.conf kosong, sehingga anda bisa melihat detail contoh konfigurasi dhcp pada direktori berikut ini, masuk terlebih dahulu ke dokumentasi dhcp dengan perintah

file dhcpd.conf.sample adalah contoh konfigurasi dhcp server, sehingga backup terlebih dahulu file konfigurasi utama selanjutnya copy file tersebut ke direktori /etc

```
[root@proxy dhcp-3.0.5]# mv /etc/dhcpd.conf /etc/dhcpd.conf.back
[root@proxy dhcp-3.0.5]# cp dhcpd.conf.sample /etc/dhcpd.conf
```

Setelah anda berhasil copy file sample ke direktori /etc maka anda bisa memulai memodifikasi file

sample tersebut sesuai dengan kebutuhan.

```
[root@proxy ~]# vim /etc/dhcpd.conf
ddns-update-style interim;
ignore client-updates;
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
# --- default gateway
       option routers
                                      192.168.10.1;
       option subnet-mask
                                       255.255.255.0;
       option nis-domain
                                      "proxy.centos.co.id";
                                      "proxy.centos.co.id";
       option domain-name
       option domain-name-servers 192.168.10.1;
       option time-offset
                                       -18000; # Eastern Standard Time
       option ntp-servers
                                      192.168.10.1;
       option netbios-name-servers 192.168.10.1;
# --- Selects point-to-point node (default is hybrid). Don't change this
unless
# -- you understand Netbios very well
       option netbios-node-type 2;
       range dynamic-bootp 192.168.10.100 192.168.10.100;
       default-lease-time 21600;
       max-lease-time 43200;
       # we want the nameserver to appear at a fixed address
#
       host ns {
#
               next-server marvin.redhat.com;
               hardware ethernet 12:34:56:78:AB:CD;
               fixed-address 207.175.42.254;
#
        }
```

Agar memudahkan pengguna maka penulis cetak tebal beberapa konfigurasi standart yang sudah dirubah. Selanjutnya menentukan Ethernet (LAN) yang digunakan sebagai pusat dhep server.

```
[root@proxy ~]# vim /etc/sysconfig/dhcpd
# Command line options here
DHCPDARGS=eth1
```

Tambahkan eth1, simpan dan tutup editor vim. Langkah selanjutnya restart layanan dhcp server

Jika anda ingin menetapkan IP berdasarkan MAC Address maka pada baris paling bawah tambahkan script seperti pada contoh berikut, atau membuka beberapa parameter paling bawah (we want the nameserver to appear at a fixed address host ns)

```
host pc01 {
hardware ethernet 08:00:07:26:c0:a5;
fixed-address 192.168.10.100;
}
```

Setelah anda menambahkan konfigurasi dari setiap layanan, jangan lupa restart kembali layanan tersebut agar perintah yang anda rubah bisa berjalan di service tersebut. Jika beberapa konfigurasi diatas sudah selesai anda bisa mencobanya dengan menghubungkan PC/Laptop ke server tersebut, dengan catatan jangan lupa untuk setting mode automatic agar klien mendapatkan IP Address dari Server.

5.3. Konfigurasi DHCP Server 2 Network

Layanan DHCP selain digunakan untuk memberikan IP Address dalam satu jaringan, ternayata bisa juga digunakan untuk beberapa IP Address, dan hal tersebut tergantung berapa banyak Ethernet (LAN Card) yang dimiliki Server. Server yang digunakan kali ini menggunakan 3 Lan Card masing-masing di pergunakan sebagai jalur internet dan 2 Lan Card sebagai distribusi IP Address. Konfigurasi yang digunakan hanya sederhana yaitu menambahkan IP lagi di file utama dhepd.conf seperti pada contoh berikut ini

```
[root@proxy ~]# vim /etc/dhcpd.conf
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.10.100 192.168.10.200;
  option domain-name-servers 129.93.88.11, 129.93.88.11;
  option domain-name "192.168.10.1";
  option routers 192.168.10.1;
  option broadcast-address 192.168.10.255;
  default-lease-time 600;
 max-lease-time 7200;
subnet 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 {
  range 192.168.20.100 192.168.20.200;
  option domain-name-servers 129.93.88.11, 129.93.88.11;
  option domain-name "192.168.20.1";
  option routers 192.168.20.1;
  option broadcast-address 192.168.20.255;
 default-lease-time 600;
 max-lease-time 7200;
}
```

Simpan file konfigurasi tersebut, lanjutkan dengan menambahkan interface yang digunakan pada file dhepd

```
[root@proxy ~]# nano /etc/sysconfig/dhcpd
# Command line options here
DHCPDARGS="eth2 eth1"
```

Terakhir restart DHCP Server dengan perintah berikut ini

```
[root@proxy ~]# service dhcpd restart
```