Лабораторная работа 3.05

Температурная зависимость электрического сопротивления металла и полупроводника

Цель работы

- 1. Получить зависимость электрического сопротивления металлического и полупроводникового образцов в диапазоне температур от комнатной до $75\,^{\circ}C$.
- 2. По результатам п.1 вычислить температурный коэффициент сопротивления металла и ширину запрещенной зоны полупроводника.

Введение

Электрический ток есть направленное движение заряженных частиц - свободных носителей заряда. Без внешнего электрического поля эти носители совершают хаотическое тепловое движение. Средний модуль скорости теплового движения электронов при комнатных температурах порядка $10^5\ m/c$. Внешнее электрическое поле действует на носитель заряда с силой

$$\vec{F} = q\vec{E},\tag{1}$$

где q – заряд носителя, \vec{E} – напряженность электрического поля. Таким образом, внешнее поле создает направленное движение носителей заряда – электрический ток с плотностью тока

$$\vec{j} = qn\vec{u} \tag{2}$$

Здесь n - концентрация носителей заряда, \vec{u} - направленная (дрейфовая) скорость носителей. Если ток создается единствен-

ным типом носителей (например, электронами), формула (2) дает полную плотность тока в испытуемом образце.

В конденсированных средах носители заряда претерпевают частые столкновения с другими частицами. Это ведет к двум важным следствиям: дрейфовая скорость носителей много меньше средней скорости их теплового движения $(u \ll v)$ и пропорциональна силе \vec{F} , следовательно, и напряженности поля:

$$\vec{u} = \mu \vec{E}.\tag{3}$$

Величину μ называют подвижностью носителей заряда. В итоге плотность тока оказывается пропорциональной напряженности поля: из (2) и (3) следует

$$\vec{j} = \sigma \vec{E},\tag{4}$$

где $\sigma=qn\mu$ есть параметр конкретного материала - его удельная проводимость. Обратную величину $\rho=\sigma^{-1}$ называют удельным сопротивлением. Соотношение (4) представляет собой дифференциальную (векторную) форму закона Ома.

Зависимость проводимости от температуры принципиально различна для металлов и полупроводников. В металлах практически все валентные электроны свободны - не связаны с каким-либо конкретным атомом, поэтому температура не может заметно изменить концентрацию свободных носителей n. Изменение проводимости определяется температурной зависимостью подвижности электронов: $\sigma(T) \sim \mu(T)$.

Подвижность же тем больше, чем реже столкновения носителей со всякого рода дефектами кристаллической решетки. Таковыми являются атомы примеси, отклонения от идеального регулярного расположения атомов в узлах за счет, например, структурных дефектов кристалла или тепловых колебаний решетки. Увеличение с ростом температуры интенсивности тепловых колебаний атомов и хаотической скорости электронов увеличивает частоту столкновений между ними. Это ведет к уменьшению подвижности носителей заряда.

Для не слишком больших интервалов температуры (и не слишком низких температур) удельное сопротивление большинства металлов удовлетворительно описывается линейной зависимостью

$$\rho_{\rm M} = \rho_0 \left(1 + \alpha t \right),\tag{5}$$

где ρ_0 - удельное сопротивление при температуре $0\,^{\circ}C$, α - температурный коэффициент сопротивления. Естественно, так же зависит от температуры и сопротивление любого однородного металлического образца, если весь он имеет эту температуру:

$$R_{\rm M} = R_0 \left(1 + \alpha t \right), \tag{6}$$

где R_0 - сопротивление данного образца при при температуре $0\,^{\circ}C$. Пример данной зависимости приведен на рис.1 линией $R_{\rm M}$.

По данным прямых измерений из формулы (6) легко найти температурный коэффициент сопротивления металла

$$\alpha = \frac{1}{R_0} \cdot \frac{\Delta R}{\Delta t},\tag{7}$$

При этом коэффициент R_0 определяют прямым измерением или экстраполяцией (продлением) линейной зависимости R=R(t) к температуре $t=0\,{}^{\circ}C.$

В полупроводнике валентные электроны связаны с ядрами атомов значительно сильнее, чем в металле. «Оторваться» от атома и превратиться в электрон проводимости могут лишь те из них, которые обладают избыточной энергией, большей некоторого значения E_g , которое называют шириной запрещенной зоны. В т.н. собственном полупроводнике (без присутствия в кристаллической решетке примесных атомов иного химического элемента), который является объектом данной лабораторной работы, разрыв каждой связи приводит к образованию пары электрон-дырка (разорванная межатомная связь). Дырки, так как они являются свободными носителями положительного элементарного заряда (+e) в отличии от электронов, перемещаются в направлении внешнего электрического поля. Полная плотность тока в полу-

проводнике складывается из плотностей электронного и дырочного токов: $\vec{j}=\vec{j_-}+\vec{j_+}$. Следовательно, удельная проводимость равна

$$\sigma_{\Pi} = en(\mu_- + \mu_+), \tag{8}$$

так как в собственном полупроводнике концентрации электронов и дырок одинаковы $(n_-=n_+=n)$, а подвижности μ_- и μ_+ различны. Но подвижности носителей заряда зависят от температуры существенно слабее, чем их концентрации, и поэтому для полупроводника можно приближенно считать $\sigma_\Pi(T)\sim n(T)$.

Разрыв связей (генерация свободных носителей) достигается за счет энергии тепловых колебаний атомов. Среднее ее значение порядка kT (k - постоянная Больцмана; при комнатной температуре $kT \approx 4 \cdot 10^{-21}~\ensuremath{\mathcal{I}}\ensuremath{\mathcal{M}}\ensuremath{\approx} 2,5 \cdot 10^{-2}~\ensuremath{\mathfrak{g}}\ensuremath{B}\ensuremath{)}$). Процесс генерации носителей сопровождается обратным процессом рекомбинации электронов проводимости с дырками. Равновесие наступает, когда средняя частота актов рекомбинации равна средней частоте актов генерации. Расчет дает, что равновесная концентрация свободных носителей при этом

$$n \sim \exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right).$$
 (9)

Следовательно, удельная проводимость полупроводника зависит от температуры экспоненциальным образом:

$$\sigma_{\Pi} \sim \exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right),$$
 (10)

а удельное сопротивление будет равно

$$\rho_{\Pi} = \frac{1}{\sigma_{\Pi}} = \rho_m \exp\left(\frac{E_g}{2kT}\right),\tag{11}$$

где ρ_m - предел к которому стремится значение удельного сопротивления полупроводника при повышении температуры.

Если однородный полупроводниковый образец весь имеет температуру T, то зависимость его сопротивления от этой темпера-

туры можно описать формулой

$$R_{\Pi} = R_m \exp\left(\frac{E_g}{2kT}\right) \tag{12}$$

Логарифмирование соотношения (12) позволяет представить зависимость сопротивления собственного полупроводника от температуры в более простом виде:

$$\ln\left(R_{\Pi}\right) = \ln\left(R_{m}\right) + \frac{E_{g}}{2kT}.\tag{13}$$




Рис. 1. Зависимость электрического сопротивления металла и собственного полупроводника от температуры

Хорошо видна разница между металлом и полупроводником: сопротивление металла по мере повышения температуры растет, сопротивление полупроводника - падает. Для металла сопротивление линейно зависит от температуры (формула (6), линия $R_{\rm M}$ на рис.1), а для полупроводника линейно связаны логарифм сопротивления и величина, обратная температуре (формула (13)),

следовательно по результатам измерений сопротивления образца из полупроводника можно найти ширину его запрещенной зоны, как угловой коэффициент в зависимости логарифма сопротивления от величины $(2kT)^{-1}$:

$$E_g = 2k \cdot \frac{\Delta \ln(R_{\rm fl})}{\Delta(1/T)}.\tag{14}$$

Лабораторная установка

Общий вид лабораторной установки показан на рис. 2. Она состоит из стенда «С3-ТТ01» с объектами изучения - металлическим и полупроводниковым образцами, генератора ГН1 и амперметра-вольтметра АВ1, соединенных проводниками. На корпусе стенда схематично изображены элементы электрической цепи.




Рис. 2. Общий вид лабораторной установки

Принципиальная электрическая схема установки представлена на рис. 3. Одновременно измеряя напряжение на объекте исследования и ток через него, можно найти его сопротивление с помощью закона Ома для участка цепи R=U/I.




Рис. 3. Принципиальная электрическая схема установки

Нагреватель с системой термостабилизации и измерения текущей температуры объекта находится внутри стенда «С3-ТТ01». Также в корпусе стенда расположен вентилятор, необходимый для более быстрого охлаждения образца.

Дополнительный резистор $R_{\rm orp}=680~O$ м, подключаемый последовательно с объектом, необходим в связи с тем, что при нагревании сопротивление полупроводникового образца может уменьшиться в несколько раз, и общее сопротивление схемы будет слишком малым по сравнению с постоянным по величине внутренним сопротивлением источника ЭДС. Для проведения измерений с металлическим образцом отсутствует необходимость подключения $R_{\rm orp}$, но в схеме оно остается из соображений унификации.

Проведение измерений

Задание 1. Изучение полупроводникового образца

- 1. Перед включением проверьте правильность соединения элементов электрической схемы. В цепи должен находиться элемент R_1 полупроводниковое сопротивление.
- 2. Обратите внимание, чтобы регуляторы выходного напряжения генератора (в левой части лицевой панели прибора) и температуры образца (на стенде) находились в крайнем левом положении (т.е. был повернуты против часовой стрелки до упора).
- 3. Кнопки выбора режима измерений на амперметре-вольтметре **AB1** должны находится в т.н. «отжатом» положении, в этом случае прибор обеспечивает измерение постоянных токов и напряжений. Кнопка подключения внутреннего сопротивления генератора **ГН1** также должна находится в «отжатом» положении.
- 4. Включите приборы **AB1** и **ГН1** с помощью красных кнопок «Сеть» на корпусах приборов. Установите на амперметре диапазон измеряемых токов $0 \div 2000~ \text{мкA}$, а на вольтметре диапазон измеряемых напряжений $0 \div 2~B$.
- 5. Аккуратным поворотом по часовой стрелке регулятора выходного напряжения установите значение силы тока, протекающего через образец в интервале $1000 \div 1400~\text{мк}A$.
- 6. Убедившись в стабильности показаний всех приборов (в т.ч. электронного термометра на стенде) запишите в Таблицу 1 значения: температуры (в кельвинах), силы тока (в $m\kappa A$ с точностью до единиц), напряжения (в вольтах, с точностью до тысячных долей).
- 7. Включите подогрев образца, плавным поворотом по часовой стрелке установив регулятор температуры между делениями шкалы 370~K и 390~K. При этом должен начать светиться красный индикаторный светодиод «Нагрев» на панели стенда «С3-TT01». Нагрев образца при этом происходит в непрерывном режиме и его температура монотонно начнет расти.

- 8. При увеличении температуры на $\Delta T \approx 5~K$ относительно предыдущего значения запишите новые значения температуры, силы тока и напряжения в следующую строку рабочей таблицы.
- 9. Последовательно увеличивая температуру образца на ΔT повторите действия предыдущего пункта до достижения температуры $T_{max}=355\div360~K.$ Рекомендуется заполнить в рабочей таблице не менее 10 строк.

Задание 2. Изучение металлического образца

- 1. Не выключая нагрев, замените объект измерений подключив элемент R_2 (металлический резистор) вместо элемента R_1 . Для этого следует переключить провод идущий от ограничительного резистора $R_{\rm orp}$ на одну позицию ниже и подключить вольтметр параллельно элементу R_2 .
- 2. Рабочие диапазоны измерительных приборов остаются прежними.
- 3. Отрегулируйте выходное напряжение генератора так, чтобы ток через образец находился в диапазоне $1200 \div 1500~m\kappa A$.
- 4. Плавным поворотом регулятора температуры против часовой стрелки до упора выключите подогрев термостабилизируемой площадки с образцами. Ее температура начнет уменьшатся вследствие теплообмена с окружающей средой.
- 5. Начиная с $T=350\div 355~K$ запишите в Таблицу 2 протокола текущие значения температуры, тока и напряжения на металлическом образце.
- 6. Выждав время, необходимое для уменьшения температуры на $\Delta T = 3 \div 5~K$, повторите действия из предыдущего пункта, заполняя таким образом рабочую таблицу до достижения температуры близкой к комнатной $T = 295 \div 300~K$.
- 7. До значения $\approx 340~K$ температура образца будет опускаться в достаточно удобном темпе для того, чтобы успевать записывать показания приборов. При меньших температурах для ускорения процесса измерений можно тумблером на лицевой панели стенда

кратковременно (на 5-10 *сек*) включать вентилятор для увеличения конвективного теплообмена. Обратите внимание, во время снятия показаний приборов вентилятор должен быть выключен.

8. После завершения процесса измерений следует в невыключенном состоянии сдать лабораторную установку дежурному инженеру и получить его подпись на стандартном бланке протоколотчета.

Обработка результатов измерений

- 1. Рассчитайте и запишите в рабочие таблицы значения сопротивления объектов исследования при всех температурах.
- 2. По данным Таблицы 1 рассчитайте значения натурального логарифма сопротивления полупроводника и величину обратной абсолютной температуры. По результатам расчетов постройте график соответствующей зависимости $\ln(R) = \ln(R)\left(\frac{1}{T}\right)$. Качественно оцените линейность полученного графика.
- 3. По данным Таблицы 2 постройте на масштабной миллиметровой бумаге график зависимости сопротивления металла от температуры в шкале Цельсия $R_{\rm M}=R_{\rm M}(t)$. Интервалы величин сопротивления и температуры на осях выберите в соответствии с диапазонами изменения этих величин в проведенных измерениях. Качественно оцените линейность полученного графика.
- 4. Для определения величины температурного коэффициента сопротивления металла разделите все точки в Таблице 2 на пары, в которых значения отстоят друг от друга на примерно одинаковое максимальное расстояние. Например, если в таблице имеется 12 независимых значений, то первая точка объединяется в пару с седьмой, вторая с восьмой, и так далее. Поскольку мы считаем, что зависимость сопротивления металла от температуры имеет линейный характер, то для каждой пары значений можно написать систему линейных уравнений:

$$\begin{cases}
R_i = R_0(1 + \alpha \cdot t_i) \\
R_j = R_0(1 + \alpha \cdot t_j)
\end{cases}$$
(15)

После исключения неизвестной величины R_0 из этой системы получаем рабочую формулу для нахождения α :

$$\alpha_{ij} = \frac{R_i - R_j}{R_j \cdot t_i - R_i \cdot t_j} \tag{16}$$

- 5. После проведения вычислений по формуле (16) со всеми парами значений из Таблицы 2 вы получите набор значений α , по которому можно с помощью стандартных формул найти среднее значение $\langle \alpha \rangle$ и оценить его погрешность $\Delta \alpha$.
- 6. Аналогичные действия следует провести и при вычислении ширины запрещенной зоны полупроводника. В соответствии с формулой (13) связь между натуральным логарифмом сопротивления полупроводника и обратной температурой является линейной. Разбивая весь массив экспериментальных данных на независимые пары, получаем рабочую формулу для оценки ширины запрещенной зоны полупроводника:

$$E_{g_{ij}} = 2k \frac{\ln R_i - \ln R_j}{\frac{1}{T_i} - \frac{1}{T_i}} = 2k \frac{T_i T_j}{T_j - T_i} \ln \left(\frac{R_i}{R_j}\right).$$
 (17)

7. Найдите среднее значение ширины запрещенной зоны $\langle E_g \rangle$ и его погрешность ΔE_g . Окончательный результат представьте как в джоулях, так и в электрон-вольтах, учитывая что постоянная Больцмана имеет значение:

$$k = 1,380649 \cdot 10^{-23} \, \text{Дж/K} \approx 8,61733 \cdot 10^{-5} \, \text{эВ/K},$$
 (18)

- 8. Результаты всех расчетов с указанием погрешностей представьте в отчете в стандартной форме.
- 9. По значению температурного коэффициента сопротивления металла и ширине запрещенной зоны полупроводника с помощью литературных данных идентифицируйте их.
- 10.Сформулируйте выводы по лабораторной работе и запишите их в отчет.

Приложение

Таблица 1: Полупроводниковый образец

| N_{0} | T, K | $I, \ \mathcal{M} \kappa A$ | U, B | R, Ом | $\ln R$ | $\frac{10^3}{T}, \frac{1}{K}$ |
|---------|------|-----------------------------|------|-------|---------|-------------------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Приложение

Таблица 2: Металлический образец

| N_{2} | T, K | І, мкА | U, B | R, кОм | $t, ^{\circ}C$ |
|---------|------|--------|------|--------|-----------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ••• | | | | | |