음악 시간표 설치 체크리스트

새 PC에 설치할 때 위에서부터 차례대로 확인하세요. (설치 파일: `music-timetable-1.0.0-setup.exe`)

1. 설치 전 PC 설정

- ☐ **절전(잠자기) 끄기**: 설정 → 시스템 → 전원 → "절전 모드로 전환"을 **안 함**으로. (잠자기 상태에서는 음악이 나오지 않아요. 화면 꺼짐·잠금은 괜찮아요.)
- ☐ **Windows 로그인 비밀번호 확인**: 비밀번호가 있으면 업데이트로 다시 켜진 뒤 로그인할 때까지 음악이 나오지 않아요. 가능하면 자동 로그인을 켜 두세요.
- ☐ **스피커·볼륨**: 스피커가 연결돼 있고, 볼륨이 켜져 있으며 음소거가 아닌지 확인하세요.
- ☐ **날짜·시간**: 작업 표시줄 오른쪽 시계가 정확한지 확인하세요 (설정 → 시간 및 언어 → 자동으로 시간 설정).

2. 설치

- ☐ 설치 파일을 더블클릭하세요.
- ☐ **"Windows의 PC 보호" 파란 창이 뜨면**: **추가 정보** → **실행**을 누르세요. (서명하지 않은 프로그램이라 처음 한 번 뜨는 경고예요.)
- ☐ 따로 묻는 것 없이 설치가 끝나고 프로그램이 저절로 켜져요.
- ☐ 바탕화면과 시작 메뉴에 **"음악 시간표"** 아이콘이 생겼는지 확인하세요.

3. 설치 직후 확인

- ☐ **재생** 탭 위쪽에 "다음 재생: ..."이 보이는지 (시간표가 기본값으로 들어 있어요: 등교 08:30~09:00 / 점심 13:00~14:00 / 하교 17:50~18:30)
- ☐ **노래** 탭에 음악 파일을 넣고, **[폴더 열기]**로 음악 폴더 위치를 확인하세요.
  - 보통: `C:\Users\(사용자 이름)\Music\음악 시간표`
  - **OneDrive** 안(`…\OneDrive\음악\음악 시간표` 등)으로 열리면 OneDrive가 "음악" 폴더를 옮겨 둔 PC예요. 동작은 하지만, OneDrive 동기화가 꺼지거나 용량이 차면 문제가 될 수 있으니 기록해 두세요.
- ☐ **설정** 탭에서 "PC 켜질 때 자동 실행"이 **켜짐**인지 확인하세요.
- ☐ **재생** 탭에서 [지금 재생]을 눌러 소리가 나는지, [정지]로 멈추는지 확인하세요.

4. 문제가 생겼을 때 볼 곳

무엇	위치 (파일 탐색기 주소창에 붙여 넣기)
음악 폴더	**노래** 탭 → [폴더 열기]
기록(로그) 파일	`%APPDATA%\music-timetable\logs\main.log`
설정 파일	`%APPDATA%\music-timetable\settings.json`
설치 위치	`%LOCALAPPDATA%\Programs\music-timetable`

로그 파일에는 켜지고 꺼진 시각, 음악을 틀고 멈춘 시각과 이유, 쉬는 날이라 건너뛴 이유, 오류가 남아요. 문의할 때 이 파일을 함께 보내 주세요.

5. PC를 옮길 때

- ☐ 기존 PC의 음악 폴더(`Music\음악 시간표`)를 USB로 복사하세요.
- ☐ 새 PC에 설치한 뒤 음악 폴더에 복사해 넣으세요 (**노래** 탭 → [폴더 열기]).
- ☐ 시간표가 기본값과 다르면 다시 입력하고, 앞으로 남은 쉬는 날을 달력에서 다시 눌러 주세요. (설정 옮기기 기능은 없어요.)
- ☐ 위 1~3번을 다시 확인하세요.