## تكليف شماره ١ مالتي مديا: يردازش صوت

۱- ساختن و کار با سیگنالهای سینوسی در MATLAB

الف) یک سیگنال سینوسی با فرکانس 1000Hz با فرکانس نمونهبرداری 12000Hz بسازید. این سیگنال را در یک فایل صوتی wav. ذخیره کنید و به آن گوش دهید.

سپس طیف دامنه این سیگنال را با دستور fft پیدا کنید. آنگاه اسپکتروگرام سیگنال را هم بدست آورید.

ب یک سیگنال سینوسی با فرکانس  $f_s$ =12000Hz با  $f_s$ =12000Hz بخش (الف) را تکرار کنید.

پ) یک سیگنال سینوسی با فرکانس 4500 با 4500 با 4500 با کارهای بخش (الف) را تکرار کنید.

ت) سیگنالهای بخش (الف)، (ب) و (پ) را با هم جمع کنید، و همان کارها را تکرار کنید. آیا پدیده aliasing اتفاق می افتد؟ چرا؟

ث) سیگنال قسمت (ت) را به downsample  $f_s$ =6000Hz کنید (بطور ساده فقط با دستور aliasing می downsample در MATLAB). سپس کارهای قسمت قبلی را تکرار کنید. آیا پدیده اتفاق می افتد؟ چرا؟ صدای حاصل شده از نظر شنوایی چه تفاوتی با قبل دارد؟

ج) فیلتر پایین گذری با  $f_s=12000$  طراحی کنید که فرکانسهای بالای  $f_s=12000$  را عبور ندهد. سپس سیگنال قسمت (ت) را فیلتر کنید، و دامنه طیف فرکانسی و اسپکتروگرام آن را بکشید، و به صدای حاصل شده گوش کنید. این سیگنال را با سیگنال حاصل شده از جمع ۲ سیگنال سینوسی قسمت (الف) و  $(\mathbf{p})$  مقایسه کنید (از نظر طیف، اسپکتروگرام و شنوایی).

چ) حال سیگنال حاصل شده از قسمت (ج) را به downsample  $f_s$ =6000Hz کنید. سپس طیف و اسپکتروگرام سیگنال حاصل شده را با قسمت (ث) مقایسه کنید. به صدای حاصل شده هم گوش دهید.

۲- ساختن و کار با سیگنالهای مربعی در MATLAB: یک سیگنال بصورت قطار پالس مربعی به طول محدود بسازید.

راهنمایی: در MATLAB دستوری وجود دارد که پالس مربعی تولید میکند و فقط کافی است پهنای هر پالس را مشخص کنید، و در طول سیگنال تعدادی پالس تکرار شونده تولید کنید.

الف) این سیگنال را در یک فایل صوتی wav. ذخیره کنید و به آن گوش دهید. سپس طیف دامنه این سیگنال را با دستور fft پیدا کنید. آنگاه اسپکتروگرام سیگنال را هم بدست آورید.

 $\phi$  فیلتر پایین گذری با  $f_s=10000$  طراحی کنید که فرکانسهای بالای  $f_s=10000$  را عبور ندهد. سپس سیگنال قسمت قبل را فیلتر کنید، و دامنه طیف فرکانسی و اسپکتروگرام آن را بکشید، و به صدای حاصل شده گوش کنید، و آن را با قسمت قبل مقایسه کنید.

ت) فیلتر بالاگذری با  $f_s=10000$  طراحی کنید که فرکانسهای پایین 3500Hz را عبور ندهد. سپس سیگنال قسمت (الف) را فیلتر کنید، و دامنه طیف فرکانسی و اسپکتروگرام آن را بکشید، و به صدای حاصل شده گوش کنید، و آن را با ۲ قسمت قبل مقایسه کنید.

## upsample و downsample و -٣

الف) سیگنال قسمت (ت) در سوال (۱) را درنظر بگیرید. یک بار آن را با دستور downsample در الف) سیگنال قسمت  $f_s=6000$  برسانید و بار دیگر با انجام decimation. طیف دو سیگنال حاصل شده را با هم مقایسه کنید، و دلیل اختلاف را ذکر کنید.

ب) قسمت قبل را این بار با upsample و interpolation تکرار کنید (برای ۲ برابر کردن نرخ نمونهبرداری).

 $f_s=22050$  در Cooledit باز کنید.  $f_s=22050$  در ابا Cooledit باز کنید. اسپکتروگرام آن را ببینید. سپس در همین نرمافزار فیلترهای LP و HP با فرکانس قطع  $f_s=1$  را به آن اعمال کنید. همچنین فیلتر فیلتر  $f_s=1$  در هر اکتاو را به آن اعمال کنید و ضمن گوش کردن به آن، اسپکتروگرام طیف حاصل را نمایش دهید.

موعد تحویل: دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵ روش تحویل: تحویل به تدریسیار درس، آقای مهندس محمودی

> موفق باشيد سيدين