```
1. VirtualBox 기본 환경 설정
      *VirtualBox 7.0.10 for Windows hosts 기준
 3
      1)[파일] > [환경설정]
 4
      2)[일반] menu
 5
         -[기본 머신 폴더]: 미리 탐색기에서 생성한 "My Virtual Machines" 폴더 선택
 6
 7
      3)[입력] menu > [가상 머신] 탭
 8
         -[호스트 키 조합] : F12
 9
10
      4)[확인] 버튼 클릭
11
12
13
    2. VirtualBox Extension Pack 설정
      1)[파일] > [도구] > [Extension Pack Manager]
14
15
      2)Toolbars의 [Install] 버튼 클릭
      3)[확장 패키지 파일 선택] 창에서 다운로드 받은 Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-7.x.x.vbox-extpack 파일 선택 후 [열기] 버튼 클릭
16
17
      4)[VirtualBox - 질문] 팝업창에서 [설치] 버튼 클릭
      5)[VirtualBox 라이선스] 팝업창에서 마우스로 스크롤다운하여 [동의합니다(A)] 버튼 클릭
19
      6)Extension Pack 목록에서 설치한 Oracle VM VirtualBox Extension Pack 확인
20
21
22
    3. VirtualBox 네트워크 설정
23
      1)[파일] > [도구] > [Network Manager]
24
      2)[만들기] 버튼 클릭
25
      3)[Host-only Networks] tab에 다음과 같은 가상 Adapter가 생성됨.
26
         -[VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter]
27
         -192.168.56.1/24(예시)
         -DHCP 서버 사용안함
28
29
      4)[NAT Network] tab을 선택하고 [만들기] 버튼 클릭
30
31
      5)다음과 같은 가상 Adapter가 생성됨
32
         -[NatNetwork]
33
         -10.0.2.0/24
34
         -DHCP 서버 사용함
35
36
      6)[NatNetwork] 선택
37
         -[General Options] tab
38
            --[이름]: NatNetwork
39
           --[IP v4 Prefix] : 10.0.2.0/24
           --[Enable DHCP] 체크
40
41
         -[포트 포워딩] tab
42
           --[IPv4] tab
43
           --[+] 버튼 클릭
44
           --[이름]: ubuntu
45
           --[프로토콜] : TCP
46
           --[호스트 IP]: 192.168.56.1(예시)
47
           --[호스트 포트] : 100
           --[게스트 IP]: 10.0.2.100
48
49
           --[게스트 포트]: 22
50
           --[적용] 버튼 클릭
51
52
53
   4. Ubuntu Server Setting
54
      1)[머신] > [새로 만들기...]
55
      2)[Virtual machine Name and Operating System] 페이지에서
56
         -[이름]: Ubuntu Server
         -[ISO Image] : 다운로드받은 [ubuntu-22.04.2-live-server-amd64.iso] 선택
57
58
         -[Skip Unattended Installation
59
         -[다음] 버튼 클릭
60
61
      3)[Hardware] 페이지에서
         -[기본 메모리] : 4096 MB
62
63
         -[Processors]: 2
64
         -[다음] 버튼 클릭
65
      4)[Virtual Hard disk] 페이지에서
66
67
         -[Create a Virtual Hard Disk Now] 선택
68
         -[Disk Size]: 100.00 GB
69
         -[다음] 버튼 클릭
70
71
      5)[Summary] 페이지에서
72
         -[Finish] 버튼 클릭
73
74
      6)방금 설정한 [Ubuntu server]를 선택하고, Toolbars에서 [설정] 버튼 클릭
75
      7)[Ubuntu server - 설정] 팝업창에서
76
         -[시스템] 메뉴에서
77
           --[부팅 순서] : 플로피 체크 해제
78
79
         -[네트워크] 메뉴에서
80
           --[어댑터1] 탭 선택
81
           --[네트워크 어댑터 사용하기] 체크 확인
82
           --[다음에 연결됨] 목록에서 [NAT 네트워크] 선택
83
            --그러면 [이름]이 자동으로 NatNetwork로 바뀜을 확인
84
      8)[확인] 버튼을 클릭하여 설정창 닫기
```

1

```
87
     5. Ubuntu Sever Installation
 88
        1)[Language]: English
        2)[Installer updae available] : Continue without updating
 89
 90
        3)[Keyboard configuration]: Done
 91
        4)[Choose type of install]: Ubuntu Server
        5)[Network connections]: enp0s3 eth - DHCPv4 10.0.2.4/24 > Done
 92
 93
        6)[Configure proxy]: Done
 94
        7)[Configure Ubuntu archive mirror] : Done
 95
        8)Guided storage configuration : Custom storage layout \sharp \exists > \mathsf{Done}
 96
           -[AVAILABLE DEVICES] 목록에서 [free space] 선택
 97
           -[Add GPT Partition]
              --SWAP
 98
 99
                ---Size: 4096m
100
                ---Format : swap 선택
                ---[Create]
101
102
              --Boot Partition
                ---Size: 512m
103
104
                ---Format: ext4
                ---Mount : /boot
105
106
                ---[Create]
              --/ Partition
107
108
                 ---Size ·
109
                ---Format: ext4
                ---Mount : /
110
                ---[Create]
111
112
           -Done
113
        9)[Confirm destructive action] 팝업에서
114
115
           -[Are you sure you want to continue?] : Continue
116
117
        10)[Profile setup]에서
118
           -Your name:
119
           -Your server's name : ubuntu-server
           -Pick a username : ubuntu
120
121
           -Choose a password :
122
           -Confirm your password :
123
        11)혹시 [Upgrade to Ubuntu Pro] 페이지가 나오면 [Skip for now] 체크 확인 후 [Continue]
124
125
        12)SSH Setup: No Check, Done
126
        13) Featured Server Snaps: No Check, Done
        14)설치마치면 Reboot Now
127
128
129
     6. Post-Intallation Setting
130
131
        1)Network Manager Installation
132
           -$ sudo apt update
133
           -$ sudo apt install network-manager
           -$ sudo systemctl status NetworkManager
134
135
136
        2)View Current IP Address
137
           -$ ip a or $ ip addr
138
        3)Set Static IP Address
139
140
           -$ Is /etc/netplan
141
              00-installer-config.yaml
142
           -$ sudo cp /etc/netplan/00-installer-config.yaml /etc/netplan/00-installer-config.yaml.bak
143
           -$ sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
144
145
146
              [before]
147
              network:
148
                ethernets:
149
                   enp0s3:
150
                      dhcp4: true
151
                version: 2
152
153
              [after]
154
              network:
155
                renderer: NetworkManager
                ethernets:
156
157
                   enp0s3:
158
                      dhcp4: no
159
                      addresses:
160
                      - 10.0.2.100/24
161
                      routes:
                      - to: default
162
163
                       via: 10.0.2.1
164
                      nameservers:
165
                         addresses: [8.8.8.8, 8.8.4.4]
166
                version: 2
167
168
           -Save
```

85 86

```
169
          -Test the new configuration
170
             $ sudo netplan try
171
172
           -Run the new configurations.
173
             $ sudo netplan apply
174
175
           -$ sudo systemctl restart NetworkManager
176
           -$ ip addr
177
           -$ ping -c 4 8.8.8.8
178
           -$ sudo apt update
179
180
        4)SSH Server Installation
181
          $ sudo apt install openssh-server curl tree
182
183
          $ sudo systemctl status ssh
184
185
          $ export HOST=ubuntu-server
186
187
          $ ssh $USER@$HOST
188
             - Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint]) ? yes
189
             - 확인 후 exit
190
191
192
     7. Windows Host OS에서 Ubuntu Guest OS 연결하기
        1)PuTTY
193
194
          -Window > Appearance
195
             --Font settings: Courier New, 16-point
196
197
           -Window > Colours
198
             --Default Foreground: 0, 0, 0
199
             --Default Background : 255, 255 ,255
200
201
           -Session
             --Host Name(or IP address): 192.168.56.1
202
203
             --Port: 100
204
             --Connection type : SSH
205
             --Saved Sessions: ubuntu-server
206
207
             --Save
208
209
           -Open > 인증서에서 [예(Y)] Click
210
        2)XShell
211
212
          -파일메뉴 > 새로 만들기
213
             --연결
214
                이름: ubuntu-server
215
               프로토콜 : SSH
216
                호스트: 192.168.56.1
217
                포트 번호 : 100
218
             --연결 > 사용자 인증
219
                사용자 이름: ubuntu
220
                암호:
                방법: Password
221
222
             --확인
223
224
          -모든 세션 > ubuntu-server double click
225
             -SSH 보안 경고 > 수락 및 저장
226
227
        3)Tabby
228
           -[Settings] > [Profiles & connections] > [New profile] 버튼 클릭
229
           -[SSH connection] 선택
230
           -[Name] : ubuntu-server
231
           -[Host]: 192.168.56.1
232
           -[Port] : 100
233
           -[Username] : ubuntu
234
           -[Password] : [Set password] 클릭 > 패스워드 입력 > [OK]
235
           -[Save]
236
           -[ubuntu-server] > ▶ 버튼 클릭
237
           -[Host key verification] > [Accept and remember key] 클릭
238
239
240
     8. Host OS에서 Guest OS 연결 후 작업
        1)IP Address 확인
241
242
          $ ip addr
243
244
        2)OS 확인하기
245
          $ cat /etc/os-release
             PRETTY_NAME="Ubuntu 22.10"
NAME="Ubuntu"
246
247
248
             VERSION_ID="22.10"
             VERSION="22.10 (Kinetic Kudu)"
249
250
             VERSION_CODENAME=kinetic
251
             ID=ubuntu
252
             ID LIKE=debian
```

253	HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
254	SUPPORT URL="https://help.ubuntu.com/"
255	BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
256	PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
257	UBUNTU_CODENAME=kinetic
258	LOGO=ubuntu-logo
259	
260	3)Memory 확인
261	\$ free -h
262	
263	4)System Shutdown
264	\$ sudo shutdown now