42-软件部署实战(下): IAM系统安全加固、水平扩缩容实战

你好,我是孔令飞。

这一讲和前面两讲,都是介绍如何基于物理机/虚拟机来部署IAM的。在前面两讲,我们了解了如何部署一个高可用的 IAM 应用,今天就再来看看IAM 应用安全和弹性伸缩能力的构建方式。在这一讲中,我会带你加固 IAM应用的安全性,并介绍如何具体执行扩缩容步骤。

接下来,我们先来看下如何加固IAM应用的安全性。

IAM应用安全性加固

iam-apiserver、iam-authz-server、MariaDB、Redis和MongoDB这些服务,都提供了绑定监听网卡的功能。我们可以将这些服务绑定到内网网卡上,从而只接收来自于内网的请求,通过这种方式,可以加固我们的系统。

我们也可以通过iptables来实现类似的功能,通过将安全问题统一收敛到iptables规则,可以使我们更容易地维护安全类设置。

这门课通过iptables来加固系统,使系统变得更加安全。下面,我先来对iptables工具进行一些简单的介绍。

iptables简介

iptables是Linux下最优秀的防火墙工具,也是Linux内核中netfilter网络子系统用户态的工具。

netfilter提供了一系列的接口,在一个到达本机的数据包,或者经本机转发的数据包流程中添加了一些可供用户操作的点,这些点被称为HOOK点。通过在HOOK点注册数据包处理函数,可以实现数据包转发、数据包过滤、地址转换等功能。

用户通过iptables工具定义各种规则,这些规则通过iptables传给内核中的netfilter。最终,netfilter会根据规则对网络包进行过滤。Linux系统一般会默认安装iptables软件。防火墙根据iptables里的规则,对收到的网络数据包进行处理。

iptables里的数据组织结构分为表、链、规则。

- **表(tables):**表可以提供特定的功能,每个表里包含多个链。iptables里面一共有5个表,分别是filter、nat、mangle、raw、security。这些表,分别用来实现包过滤、网络地址转换、包重构、数据追踪处理和SELinux标记设置。
- **链(chains):**链是数据包传播的路径,每一条链中可以有一个或多个规则。当一个数据包到达一个链时,iptables会从链中第一条规则开始,检查该数据包是否满足规则所定义的条件。如果满足,就会根据该条规则所定义的方法,处理该数据包。否则,就继续检查下一条规则。如果该数据包不符合链中任一条规则,iptables就会根据该链预先定义的默认策略来处理数据包。
- **规则(rules):** 规则存储在内核空间的信息包过滤表中,用来描述"如果数据包满足所描述的条件,就按照要求处理这个数据包,如果不满足,就判断下一条规则"。

其中,iptables中表和链的种类及其功能,如下表所示:


类别	名称	描述	
链	PREROUTING	数据包进入路由之前,可以在此处进行DNAT	
	INPUT	一般处理本地进程的数据包,目的地址为本机	
	FORWARD	一般处理转发到其他机器或者network namespace 的数据包	
	OUTPUT	原地址为本机,向外发送,一般处理本地进程的输 出数据包	
	POSTROUTING	发送到网卡之前,可以在此处进行SNAT	
表	FILTER	用于控制到达某条链上的数据包是继续放行、直接 丢弃(drop)还是拒绝(reject)	
	NAT	NAT network address translation,网络地址转换,用于修改数据包的源地址和目的地址	
	MANGLE	用于修改数据包的IP头信息	
	RAW	iptables是有状态的,其对数据包有链接追踪机 制,链接追踪信息在/proc/net/nf_conntrack中可 以看到记录,而raw是用来去除链接追踪机制的	
	SECURITY	最不常用的表,用在SELinux上	

上面的表格中,五张表的处理是有顺序的。当数据包到达某一条链时,会按照RAW、MANGLE、NAT、FILTER、SECURITY的顺序进行处理。

到这里,我介绍了关于iptables的一些基础知识,但这还远远不够。要想使用iptables来加固你的系统,你还需要掌握iptables工具的使用方法。接下来,我先来介绍下iptables是如何处理网络数据包的。

网络数据包处理流程

网络数据包的处理流程如下图所示:



具体可以分为两个步骤。

第一步,当数据包进入网卡后,它首先进入PREROUTING链,根据目的IP判断是否转发出去。

第二步分为两种情况:如果数据包目的地是本机,它会到达INPUT链。到达后,任何进程都会收到它。本机上的程序可以发送数据包,这些数据包会经过OUTPUT链,然后经POSTROUTING链输出;如果数据包是要转发出去,并且内核允许转发,那么数据包会经过FORWARD链,最后从POSTROUTING链输出。

iptables工具使用方式介绍

iptables的功能强大,所以使用方法也非常多样。这里,我来介绍下iptables工具的使用方式,并给出一些使用示例。

1. 命令格式

iptables的语法格式为:

```
iptables [-t 表名] 命令选项 [链名] [条件匹配] [-j 目标动作或跳转]

■
```

下面是一个iptables的使用示例:

```
iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 8080 -j DNAT --to 10.0.4.88
```

• 表名/链名:指定iptables命令所操作的表/链。

• 命令选项:指定处理iptables规则的方式,例如插入、增加、删除、查看等。

• 条件匹配: 指定对符合条件的数据包进行处理。

• 目标动作或跳转: 防火墙处理数据包的方式。

iptables的命令选项又分为管理控制选项和通用选项。

管理控制选项如下:

选项	说明	
-A	在指定链的末尾添加(append)一条新的规则	
-D	删除(delete)指定链中的某一条规则,可以按规则序号和 内容删除	
-[在指定链中插入(insert)一条新的规则,默认在第一行添	
-R	修改、替换(replace)指定链中的某一条规则,可以按规则序号和内容替换	
-L	列出(list)指定链中所有的规则进行查看	
–E	重命名用户定义的链,不改变链本身	
–F	清空(flush)	
-N	新建(new–chain)一条用户自己定义的规则链	
-X	删除指定表中用户自定义的规则链(delete-chain)	
-P	设置指定链的默认策略(policy)	
–Z	将所有表的所有链的字节和数据包计数器清零	
-n	使用数字形式(numeric)显示输出结果	
_v	查看规则表详细信息(verbose)的信息	
-V	查看版本(version)	
-h	获取帮助(help)	

通用选项如下:

选项	·····································
-р	协议,例: iptables –A INPUT –p tcp
-8	源地址,例: iptables –A INPUT –s 192.168.1.1
-sport	源端口,例: iptables –A INPUT –p tcp ––sport 22
-dport	目的端口,例: iptables –A INPUT –p tcp ––dport 22
-i	指定入口网卡,例:iptables –A INPUT –i eth0
-0	指定出口网卡,例:iptables –A FORWARD –o eth0
-j	指定要进行的处理动作
-m	模块关键字

处理数据包的方式(目标动作或跳转)有多种,具体如下表所示:

动作	描述
ACCEPT	允许数据包通过
DROP	直接丢弃数据包,不给出任何回应信息,这时客户端会感觉请求丢失了,过了超时时间才会有反应
REJECT	拒绝数据包通过,必要时会给数据发送端一个响应信息,客户端刚请求就会 收到拒绝的信息
LOG	在日志文件/var/log/messages中记录日志信息,然后将数据包传递给下一条规则
QUEUE	防火墙将数据包移交到用户空间
RETURN	防火墙停止执行当前链中的后续Rules,并返回到调用链
REDIRECT	端口重定向,在本机做端口映射
MARK	做防火墙标记
DNAT	目标地址转换
SNAT	源地址转换,解决内网用户用同一个公网地址上网的问题
MASQUERADE	地址伪装,是SNAT的一种特殊形式,适用于动态的、临时会变的IP上

上面,我介绍了iptables工具的使用方式。因为内容有点多,你可能仍然不知道如何使用iptables工具。没 关系,接下来你可以结合我举的一些例子来看下。

2. 命令示例

下面的命令示例,默认使用了 FILTER 表,也即规则存放在 FILTER 表中,相当于每一条iptables命令都添加了-t filter 参数。

1. 拒绝进入防火墙的所有ICMP协议数据包:

```
$ iptables -I INPUT -p icmp -j REJECT
```

2. 允许防火墙转发除ICMP协议以外的所有数据包:

```
$ iptables -A FORWARD -p ! icmp -j ACCEPT
```

3. 拒绝转发来自192.168.1.10主机的数据,允许转发来自192.168.0.0/24网段的数据:

```
$ iptables -A FORWARD -s 192.168.1.11 -j REJECT
$ iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -j ACCEPT
```

4. 丢弃从外网接口(eth1)进入防火墙本机的源地址为私网地址的数据包:

```
$ iptables -A INPUT -i eth1 -s 192.168.0.0/16 -j DROP
$ iptables -A INPUT -i eth1 -s 172.16.0.0/12 -j DROP
$ iptables -A INPUT -i eth1 -s 10.0.0.0/8 -j DROP
```

5. 只允许管理员从202.13.0.0/16网段使用SSH远程登录防火墙主机:

```
$ iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 202.13.0.0/16 -j ACCEPT
$ iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j DROP
```

6. 允许本机开放从TCP端口20-1024提供的应用服务:

```
$ iptables -A INPUT -p tcp --dport 20:1024 -j ACCEPT
$ iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 20:1024 -j ACCEPT
```

7. 允许转发来自192.168.0.0/24局域网段的DNS解析请求数据包:

```
$ iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -p udp --dport 53 -j ACCEPT
$ iptables -A FORWARD -d 192.168.0.0/24 -p udp --sport 53 -j ACCEPT
```

8. 禁止其他主机ping防火墙主机,但是允许从防火墙上ping其他主机:

```
$ iptables -I INPUT -p icmp --icmp-type Echo-Request -j DROP
$ iptables -I INPUT -p icmp --icmp-type Echo-Reply -j ACCEPT
$ iptables -I INPUT -p icmp --icmp-type destination-Unreachable -j ACCEPT
```

9. 禁止转发来自MAC地址为00: 0C: 29: 27: 55: 3F的数据包和主机的数据包:

```
$ iptables -A FORWARD -m mac --mac-source 00:0c:29:27:55:3F -j DROP
```

10. 对外开放TCP端口20、21、25、110,以及被动模式FTP端口1250-1280:

```
$ iptables -A INPUT -p tcp -m multiport --dport 20,21,25,110,1250:1280 -j ACCEPT
```

11. 禁止转发源IP地址为192.168.1.20-192.168.1.99的TCP数据包:

```
$ iptables -A FORWARD -p tcp -m iprange --src-range 192.168.1.20-192.168.1.99 -j DROP
```

12. 禁止转发与正常TCP连接无关的非syn请求数据包:

```
$ iptables -A FORWARD -m state --state NEW -p tcp ! --syn -j DROP
```

13. 拒绝访问防火墙的新数据包,但允许响应连接或与已有连接相关的数据包:

```
$ iptables -A INPUT -p tcp -m state --state NEW -j DROP
$ iptables -A INPUT -p tcp -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
```


14. 只开放本机的web服务(80)、FTP(20、21、20450-20480),放行外部主机发往服务器其他端口的应答数据包,将其他入站数据包都进行丢弃处理:

```
$ iptables -I INPUT -p tcp -m multiport --dport 20,21,80 -j ACCEPT
$ iptables -I INPUT -p tcp --dport 20450:20480 -j ACCEPT
$ iptables -I INPUT -p tcp -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
$ iptables -P INPUT DROP
```

到这里,我们已经了解了iptables的功能,下面来看看如何使用iptables来加固IAM应用。我把它分成内网不安全和内网安全两种情况。

IAM安全加固(内网不安全)

在设置iptables规则之前,我们需要先梳理系统的访问关系,然后根据这些访问关系设置iptables规则。访问关系如下图所示:



你可以看到,IAM系统服务互访关系分为下面这4种:

- 允许公网客户端访问Nginx的80和443端口。
- Keepalived服务之间能够互发VRRP协议包。
- Nginx访问各节点上iam-apiserver、iam-authz-server和iam-pump组件开启的HTTP/HTTPS/GRPC服务。
- iam服务可以从各节点访问Redis、MariaDB、MongoDB数据库。

这里,我们假定IAM系统部署在一个非常大的内网中,该内网部署了很多其他团队的服务,有很多其他团队的研发、测试等人员在内网中执行各种操作。也就是说,我们处在一个不安全的内网中。这时候,如果要加

固我们的系统,最安全的方式是屏蔽掉未知的来源IP。

内网不安全的情况下,加固系统可以分为3大步骤,每个步骤中又有一些小步骤。另外,需要新增节点或者 删除节点时,也需要进行一些变更操作。下面我们来具体看下。

第一步,设置防火墙规则。

基于上面说到的几种互访关系,我们可以在各个节点上设置iptables规则来加固系统。我将这些规则设置编写成了go工具,用来自动生成设置这些规则的shell脚本。

具体设置的过程可以分为5步。

- 1. 进入iam项目源码根目录。
- 2. 配置accesss.yaml(工具根据此配置,自动生成iptables设置脚本),内容如下(位于configs/access.yaml文件):

```
# 允许登录SSH节点的来源IP,可以是固定IP(例如10.0.4.2),也可以是个网段,0.0.0.0/0代表不限制来源IP
ssh-source: 10.0.4.0/24
# IAM应用节点列表 (来源IP)
hosts:
 - 10.0.4.20
 - 10.0.4.21
# 来源IP可以访问的应用端口列表(iam-apiserver, iam-authz-server, iam-pump对外暴露的的端口)
ports:
 - 8080
 - 8443
 - 9090
 - 9443
 - 7070
# 来源IP可以访问的数据库端口列表(Redis, MariaDB, MongoDB)
dbports:
 - 3306
 - 6379
 - 27017
```

上面的配置中,我们指定了允许登陆机器的子网、Nginx需要访问的端口列表和各节点需要访问的数据库端口列表。

3. 生成iptables初始化脚本:

```
$ go run tools/geniptables/main.go -c access.yaml -t app -a -o firewall.sh
$ ls firewall.sh
firewall.sh
```

你可以打开firewall.sh文件,查看该脚本设置的规则。

4. 将firewall.sh脚本拷贝到10.0.4.20和10.0.4.21节点执行:

```
$ scp firewall.sh root@10.0.4.20:/tmp/
$ scp firewall.sh root@10.0.4.21:/tmp/
```

登陆10.0.4.20和10.0.4.21机器,执行/tmp/firewall.sh。

5. 在10.0.4.20(数据库节点)节点上,设置iptables规则,以允许各节点访问:

因为数据库节点也位于10.0.4.20节点,所以只需要添加新的rule,并将iptables -A INPUT -j DROP规则放到最后执行即可。

```
$ go run tools/geniptables/main.go -c access.yaml -t db -o addrules.sh
```

然后,将addrules.sh脚本拷贝到10.0.4.20节点执行。

注意,因为iptables是按顺序进行规则过滤的,所以需要将iptables -A INPUT -j DROP规则放在新设置规则的后面,否则执行不到新设置的规则。你可以在设置完iptables规则之后,执行下面的命令来将 DROP放到最后:

```
iptables -A INPUT -j LOG --log-level 7 --log-prefix "Default Deny"
iptables -A INPUT -j DROP
```

生成的addrules.sh脚本加入以上设置。

第二步,设置重启自动加载iptables规则。

前面我们在各个节点设置了iptables规则,但是这些规则在系统重启后会丢失。为了使系统重启后自动重新设置这些规则,我们需要将当前的iptables规则保存起来,让系统重启时自动加载。需要进行下面两个步骤。

1. 保存现有的规则:

```
$ sudo iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
```

2. 添加下面的命令行到/etc/rc.d/rc.local文件中:

```
$ iptables-restore < /etc/sysconfig/iptables</pre>
```

第三步,自动化。

在上面的步骤中,我们自动生成了iptables规则,并手动登陆到节点进行设置。你肯定也发现了,整个流程 手动操作过多,容易出错,效率还低。你可以参考设置过程,将这些设置工作自动化,比如编写脚本,一键 刷新所有节点的iptables规则。

另外,我们再来看下在新增节点和删除节点两种场景下,如何设置iptables规则。

场景1:新增节点

如果我们要扩容一个节点,也需要在新节点设置防火墙规则,并在数据库节点设置防火墙规则允许来自新节点的访问。

假如我们新增一个10.0.4.22节点,这里要设置防火墙规则,需要下面的4个步骤。

1. 编辑access.yaml, 在hosts列表下新增10.0.4.22节点IP。编辑后内容如下:

```
# 允许登录SSH节点的来源IP,可以是固定IP(例如10.0.4.2),也可以是个网段,0.0.0.0/0代表不限制来源IP
ssh-source: 10.0.4.0/24
# IAM应用节点列表 (来源IP)
hosts:
 - 10.0.4.20
 - 10.0.4.21
 - 10.0.4.22
# 来源IP可以访问的应用端口列表(iam-apiserver, iam-authz-server, iam-pump对外暴露的的端口)
ports:
 - 8080
 - 8443
 - 9090
 - 9443
 - 7070
# 来源IP可以访问的数据库端口列表(Redis, MariaDB, MongoDB)
dbports:
 - 3306
 - 6379
 - 27017
```

2. 在10.0.4.22节点设置iptables规则:

```
$ go run tools/geniptables/main.go -c access.yaml -t app -a -o firewall.sh
```

将firewall.sh脚本拷贝到10.0.4.22节点,并执行。

3. 在已有节点新增规则,允许来自10.0.4.22的 Nginx服务的访问:

```
$ go run tools/geniptables/main.go -c access.yaml -t app 10.0.4.22 -o addrules.sh
```

将addrules.sh脚本拷贝到存量节点,并执行。

4. 在数据库节点新增iptables规则,以允许来自新节点的访问:

```
$ go run tools/geniptables/main.go -c access.yaml -t db 10.0.4.22 -o addrules.sh
```

将addrules.sh脚本拷贝到10.0.4.20节点执行即可。

场景2: 删除节点。

如果我们要删除一个节点,需要在保留的节点和数据库节点中,将该节点的访问权限删除。假如我们要删除 10.0.4.22节点,设置防火墙规则需要下面3个步骤。

1. 在保留节点删除10.0.4.22节点访问权限:

```
$ go run tools/geniptables/main.go -c access.yaml -t app --delete 10.0.4.22 -o delete.sh
```

将delete.sh脚本拷贝到保留节点(10.0.4.20,10.0.4.21),并执行。

2. 在数据库节点删除10.0.4.22节点访问权限:

```
$ go run tools/geniptables/main.go -c access.yaml -t db --delete 10.0.4.22 -o delete.sh
```

将delete.sh脚本拷贝到10.0.4.20节点执行即可。

3. 将下线的节点从access.yaml文件中的hosts部分删除。

IAM安全加固(内网安全)

这里,我们来看第二种情况:假定我们系统部署在一个安全的内网环境中,这时候加固系统就会变得异常简单,只需要允许来源IP为内网IP的客户端访问我们提供的各类端口即可。在我们设置完iptables规则之后,

后续再新增或者删除节点,就不需要再做变更了。

具体可以分为5个步骤。

第一步,进入iam项目源码根目录。

第二步,配置accesss.yaml(工具根据此配置,自动生成iptables设置脚本),内容如下(configs/access.yaml文件):

```
# 允许登录SSH节点的来源IP,可以是固定IP(例如10.0.4.2),也可以是个网段,0.0.0.0/0代表不限制来源IP ssh-source: 10.0.4.0/24

# 来源IP可以访问的应用端口列表(iam-apiserver, iam-authz-server, iam-pump对外暴露的的端口)
ports:
    8080
    8443
    9090
    9443
    7070

# 来源IP可以访问的数据库端口列表(Redis, MariaDB, MongoDB)
dbports:
    3306
    6379
    27017
```

上面配置中,我们仅仅指定了IAM服务端口和数据库端口。

第三步,生成iptables初始化脚本:

```
$ go run tools/geniptables/main.go -c access.yaml -t app --cidr=10.0.4.0/24 -a -o firewall.sh
$ ls firewall.sh
firewall.sh
```

第四步,将firewall.sh脚本拷贝到10.0.4.20和10.0.4.21节点执行:

```
$ scp firewall.sh root@10.0.4.20:/tmp/
$ scp firewall.sh root@10.0.4.21:/tmp/
```

登陆10.0.4.20和10.0.4.21机器执行 / tmp/firewall.sh。

第五步,在10.0.4.20(数据库节点)节点上,设置iptables规则,以允许各节点访问。

因为数据库节点也位于10.0.4.20节点,所以只需要添加新的rule,并将iptables -A INPUT -j DROP

规则放到最后执行即可。

```
$ go run tools/geniptables/main.go -c access.yaml -t db --cidr=10.0.4.0/24 -o addrules.sh
```

然后,将 addrules.sh 脚本拷贝到10.0.4.20节点执行。

如果要增加节点,你只需要重新执行第三步,生成firewall.sh脚本,并将firewall.sh脚本拷贝到新节点上执行即可。删除节点,则不需要做任何操作。

接下来,我们再来看下如何对IAM应用进行弹性伸缩操作。

弹性伸缩

弹性伸缩包括扩容和缩容。扩容是指当业务量越来越大时,能够很容易地增加计算节点,来分散工作负载, 从而实现计算等能力的扩展。缩容是指当业务量变小时,能够很容易地减少计算节点,从而减小成本。

在系统上线初期,通常业务量不会很大,但是随着产品的迭代,用户量的增多,系统承载的请求量会越来越 多,系统承载的压力也会越来越大。这时,就需要我们的系统架构有能力进行水平扩容,以满足业务需求, 同时避免因为系统负载过高造成系统雪崩。

一些电商系统,在双11这类促销活动之前会提前扩容计算节点,以应对即将到来的流量高峰。但是活动过 后,流量会逐渐下降,这时就需要我们的系统有能力进行缩容,以减少计算节点,从而节省成本。

一个可伸缩的系统架构,是我们在进行系统设计时必须要保证的。如果系统不具有伸缩性,那么当我们后期需要扩缩容时,就需要对代码进行大改,不仅会增加额外的工作量,还会拖累产品的迭代速度。而且你想想,改完之后还要测试,发布之后,还可能因为代码变更引入Bug。总之,不具伸缩性的系统架构可以说是后患无穷。

IAM系统在设计之初就考虑到了系统的伸缩能力,我们可以很容易地对系统进行扩缩容。下面,我来分别介绍下如何对系统进行扩容和缩容。

系统扩容

系统扩容的步骤很简单,你只需要进行下面这5步:

- 1. 根据需要申请计算节点,如无特殊需求,计算节点的配置、操作系统等要跟已有的节点保持一致。
- 2. 在新的节点上部署iam-apiserver、iam-authz-server、iam-pump,部署方式跟部署其他节点一样。
- 3. 在新节点部署Nginx,并将新节点的IP加入到已有所有节点的Nginx upstream配置中,重启Nginx。
- 4. 在新节点部署Keepalived,并将新节点的IP加入到已有所有节点的unicast_peer配置中,重启 Keepalived。
- 5. 修改iptables规则,并刷新所有机器的iptables。

系统缩容

系统缩容是系统扩容的逆向操作,也是5个步骤:

- 1. 根据需要,确定要删除的节点。
- 2. 关闭待删除节点的iam-apiserver、iam-authz-server、iam-pump服务。
- 3. 从所有保留节点的Nginx upstream配置中,删除待删除节点的IP地址, 重启Nginx。
- 4. 从所有保留节点的Keepalived unicast_peer配置中,删除待删除节点的IP地址, 重启Keepalived。
- 5. 修改iptables规则,并刷新所有保留机器的iptables。

总结

安全对于应用软件来说至关重要,在部署应用时,也一定要评估应用的安全性,并采取一定的措施来保证安全性。

在进行软件部署时,保证应用安全性最简单有效的方式是使用iptables规则来加固系统。实现思路也很简单,就是使用iptables规则,只允许特定来源的IP访问特定的端口。

在业务正式上线之后,可能会遇到业务高峰期或低峰期。业务高峰期,可能需要添加机器,提高系统的吞吐量,可以在新机器上安装需要扩容的服务组件,并安装和配置好Nginx和Keepalived,之后将该服务器添加到Nginx的upstream中。在业务低峰期时,可以将服务器从Nginx的upstream列表中移除,并关停IAM应用的服务。

课后练习

- 1. 请根据这一讲学习的内容,再增扩容一台机器。
- 2. 思考下,你在应用部署时,还有哪些比较好的应用安全加固方法,欢迎在留言区分享。

欢迎你在留言区与我交流讨论,我们下一讲见。

精选留言:

- hi,guy 2021-08-31 09:45:08后面能不能补充下项目的可观测性章节,如此多服务怎么治理,有什么好的方法没有? [2赞]
- 情心(伟祺) 2021-09-03 16:24:08这课值了整个大工程开发的全套啊
- daz2yy 2021-09-01 07:57:06
 系统缩容的时候逆向操作应该是从修改 iptables 开始 => keepalived => Nginx => 关闭服务 => 删除节点;
 不然先关闭了服务,这时候 nginx 还是会把流量导过来的吧?