46 | Master任务调度: 服务发现与资源管理

2023-01-24 郑建勋 来自北京

《Go进阶·分布式爬虫实战》





讲述: 郑建勋

时长 05:35 大小 5.10M



你好,我是郑建勋。

在上一节课程中,我们实现了 Master 的选主,这一节课,我们继续深入 Master 的开发,实现一下 Master 的服务发现与资源的管理。

Master 服务发现

首先我们来实现一下 Master 对 Worker 的服务发现。

Master 需要监听 Worker 节点的信息,感知到 Worker 节点的注册与销毁。和服务的注册一样,我们的服务发现也使用 micro 提供的 registry 功能,代码如下所示。

m.WatchWorker 方法调用 registry.Watch 监听 Worker 节点的变化,watch.Next() 会堵塞等待节点的下一个事件,当 Master 收到节点变化事件时,将事件发送到 workerNodeChange 通

道。m.Campaign 方法接收到变化事件后,会用日志打印出变化的信息。

```
func (m *Master) Campaign() {
     workerNodeChange := m.WatchWorker()
5
    for {
      select {
       case resp := <-workerNodeChange:</pre>
         m.logger.Info("watch worker change", zap.Any("worker:", resp))
       }
     }
13 }
14
   func (m *Master) WatchWorker() chan *registry.Result {
     watch, err := m.registry.Watch(registry.WatchService(worker.ServiceName))
     if err != nil {
       panic(err)
     }
    ch := make(chan *registry.Result)
     go func() {
      for {
         res, err := watch.Next()
         if err != nil {
           m.logger.Info("watch worker service failed", zap.Error(err))
           continue
         }
         ch <- res
      }
    }()
    return ch
33 }
```

Master 中的 etcd registry 对象是我们在初始化时注册到 go-micro 中的。

```
1 // cmd/master/master.go
2 reg := etcd.NewRegistry(registry.Addrs(sconfig.RegistryAddress))
3 master.New(
4 masterID,
5 master.WithLogger(logger.Named("master")),
6 master.WithGRPCAddress(GRPCListenAddress),
7 master.WithregistryURL(sconfig.RegistryAddress),
```

```
master.WithRegistry(reg),
master.WithSeeds(seeds),

10 )
```



深入 go-micro registry 接口

go-micro 提供的 registry 接口提供了诸多 API,其结构如下所示。

```
type Registry interface {
    Init(...Option) error
    Options() Options
    Register(*Service, ...RegisterOption) error
    Deregister(*Service, ...DeregisterOption) error
    GetService(string, ...GetOption) ([]*Service, error)
    ListServices(...ListOption) ([]*Service, error)
    Watch(...WatchOption) (Watcher, error)
    String() string
```

对于 Master 的服务发现,我们借助了 registry.Watch 方法。Watch 方法借助 client.Watch 实现了对特定 Key 的监听,并封装了 client.Watch 返回的结果。

```
国复制代码
 func (e *etcdRegistry) Watch(opts ...registry.WatchOption) (registry.Watcher, e
      return newEtcdWatcher(e, e.options.Timeout, opts...)
3 }
   func newEtcdWatcher(r *etcdRegistry, timeout time.Duration, opts ...registry.Wa
      var wo registry.WatchOptions
      for _, o := range opts {
         o(&wo)
     watchPath := prefix
      if len(wo.Service) > 0 {
         watchPath = servicePath(wo.Service) + "/"
      return &etcdWatcher{
14
         stop:
                  stop,
                  r.client.Watch(ctx, watchPath, clientv3.WithPrefix(), clientv3.W
         client: r.client,
         timeout: timeout,
      }, nil
20 }
```

registry.Watch 方法返回了 Watcher 接口,Watcher 接口中有 Next 方法用于完成事件的迭代。

```
type Watcher interface {
    // Next 堵塞调用
    Next() (*Result, error)
    Stop()
}
```

天下无鱼

go-micro 的 etcd 插件库实现的 Next 方法也比较简单,只要监听 client.Watch 返回的通道,并将事件信息封装后返回即可。

```
国复制代码
1 func (ew *etcdWatcher) Next() (*registry.Result, error) {
     for wresp := range ew.w {
        if wresp.Err() != nil {
           return nil, wresp.Err()
        }
        if wresp.Canceled {
           return nil, errors.New("could not get next")
        for _, ev := range wresp.Events {
           service := decode(ev.Kv.Value)
           var action string
           switch ev.Type {
           case clientv3.EventTypePut:
              if ev.IsCreate() {
                 action = "create"
              } else if ev.IsModify() {
                 action = "update"
              }
           case clientv3.EventTypeDelete:
              action = "delete"
              // get service from prevKv
              service = decode(ev.PrevKv.Value)
           }
           if service == nil {
              continue
           return &registry.Result{
              Action: action,
              Service: service,
           }, nil
     }
```

```
return nil, errors.New("could not get next")
34 }
```

另外,Worker 节点也利用了 registry 接口的 Register 方法实现了服务的注册。如下所示,Register 方法最终调用了 clientv3 的 Put 方法,将包含节点信息的键值对写入了 etcd 中。

```
■ 复制代码
1 func (e *etcdRegistry) Register(s *registry.Service, opts ...registry.Register0
    // register each node individually
    for _, node := range s.Nodes {
      err := e.registerNode(s, node, opts...)
      if err != nil {
         gerr = err
    return gerr
10 }
  func (e *etcdRegistry) registerNode(s *registry.Service, node *registry.Node, c
     service := &registry.Service{
                 s.Name,
14
       Name:
      Version: s. Version,
      Metadata: s.Metadata,
      Endpoints: s.Endpoints,
              []*registry.Node{node},
      Nodes:
    // create an entry for the node
    if lgr != nil {
     _, err = e.client.Put(ctx, nodePath(service.Name, node.Id), encode(service)
    } else {
24
     _, err = e.client.Put(ctx, nodePath(service.Name, node.Id), encode(service)
    if err != nil {
    return err
30 }
```

现在让我们来看一看服务发现的效果。首先,启动 Master 服务。

```
■ 复制代码
1 » go run main.go master --id=2 --http=:8081 --grpc=:9091
```



Worker 启动后,在 Master 的日志中会看到变化的事件。其中,"Action":"create" 表明 当前的事件为节点的注册。

```
目 复制代码
1 {"level":"INFO","ts":"2022-12-12T16:55:42.798+0800","logger":"master","caller":
```

中止 Worker 节点后,我们还会看到 Master 的信息。其中,"Action":"delete" 表明当前的事件为节点的删除。

```
目 复制代码
1 {"level":"INFO","ts":"2022-12-12T16:58:31.985+0800","logger":"master","caller":
```

维护 Worker 节点信息

完成服务发现之后,让我们更进一步,维护 Worker 节点的信息。在 updateWorkNodes 函数中,我们利用 registry.GetService 方法获取当前集群中全量的 Worker 节点,并将它最新的状态保存起来。

```
func (m *Master) Campaign() {
    ...
    workerNodeChange := m.WatchWorker()

for {
    select {
        ...
        case resp := <-workerNodeChange:
            m.logger.Info("watch worker change", zap.Any("worker:", resp))
    }
}

type Master struct {
    ...
    workNodes map[string]*registry.Node
}</pre>
```

```
func (m *Master) updateWorkNodes() {
    services, err := m.registry.GetService(worker.ServiceName)
    if err != nil {
        m.logger.Error("get service", zap.Error(err))
    }

nodes := make(map[string]*registry.Node)
    if len(services) > 0 {
        for _, spec := range services[0].Nodes {
            nodes[spec.Id] = spec
        }
    }

added, deleted, changed := workNodeDiff(m.workNodes, nodes)
    m.logger.Sugar().Info("worker joined: ", added, ", leaved: ", deleted, ", cha
    m.workNodes = nodes
}

m.workNodes = nodes
}
```

我们还可以使用 workNodeDiff 函数比较集群中新旧节点的变化。

```
国 复制代码
1 func workNodeDiff(old map[string]*registry.Node, new map[string]*registry.Node)
     added := make([]string, 0)
     deleted := make([]string, 0)
     changed := make([]string, 0)
     for k, v := range new {
      if ov, ok := old[k]; ok {
         if !reflect.DeepEqual(v, ov) {
           changed = append(changed, k)
         }
       } else {
         added = append(added, k)
       }
     for k := range old {
14
      if _, ok := new[k]; !ok {
         deleted = append(deleted, k)
17
       }
     }
     return added, deleted, changed
20 }
```

当节点发生变化时,可以打印出日志。

Master 资源管理

下一步,让我们来看看对爬虫任务的管理。

爬虫任务也可以理解为一种资源。和 Worker 一样,Master 中可以有一些初始化的爬虫任务存储在配置文件中。初始化时,程序通过读取配置文件将爬虫任务注入到 Master 中。这节课我们先将任务放置到配置文件中,下节课我们还会构建 Master 的 API 来完成任务的增删查改。

```
seeds := worker.ParseTaskConfig(logger, nil, nil, tcfg)
master.New(
masterID,
master.WithLogger(logger.Named("master")),
master.WithGRPCAddress(GRPCListenAddress),
master.WithregistryURL(sconfig.RegistryAddress),
master.WithRegistry(reg),
master.WithSeeds(seeds),
)
```

在初始化 Master 时,调用 m.AddSeed 函数完成资源的添加。m.AddSeed 会首先调用 etcdCli.Get 方法,查看当前任务是否已经写入到了 etcd 中。如果没有,则调用 m.AddResource 将任务存储到 etcd,存储在 etcd 中的任务的 Key 为 /resources/xxxx。

```
func (m *Master) AddSeed() {

rs := make([]*ResourceSpec, 0, len(m.Seeds))

for _, seed := range m.Seeds {

resp, err := m.etcdCli.Get(context.Background(), getResourcePath(seed.Name))

if err != nil {

m.logger.Error("etcd get faiiled", zap.Error(err))

continue

}

if len(resp.Kvs) == 0 {

r := &ResourceSpec{

Name: seed.Name,

}

rs = append(rs, r)

}
```

```
15  }
16
17  m.AddResource(rs)
18  }
19
20  const (
21   RESOURCEPATH = "/resources"
22  )
23
24  func getResourcePath(name string) string {
25   return fmt.Sprintf("%s/%s", RESOURCEPATH, name)
26  }
```

在添加资源的时候,我们可以设置资源的 ID、创建时间等。在这里我借助了第三方库 Snowflake ,使用雪花算法来为资源生成了一个单调递增的分布式 ID。

```
国 复制代码
1 func (m *Master) AddResource(rs []*ResourceSpec) {
     for _, r := range rs {
      r.ID = m.IDGen.Generate().String()
      ns, err := m.Assign(r)
      if err != nil {
        m.logger.Error("assign failed", zap.Error(err))
         continue
      r.AssignedNode = ns.Id + "| " + ns.Address
      r.CreationTime = time.Now().UnixNano()
       m.logger.Debug("add resource", zap.Any("specs", r))
       _, err = m.etcdCli.Put(context.Background(), getResourcePath(r.Name), encod
       if err != nil {
        m.logger.Error("put etcd failed", zap.Error(err))
         continue
      }
17
     m.resources[r.Name] = r
     }
20 }
```

Snowflake 利用雪花算法生成了一个 64 位的唯一 ID, 其结构如下。

其中,41 位用于存储时间戳; 10 位用于存储 NodelD,在这里就是我们的 Master ID; 最后 12 位为序列号。如果我们的程序打算在同一个毫秒内生成多个 ID,那么每生成 htt *新的 PD; m/序列号会递增 1,这意味着每个节点每毫秒最多能够产生 4096 个不同的 ID,这已经能满足我们当前的场景了。雪花算法确保了我们生成的资源 ID 是全局唯一的。

添加资源时,还有一步很重要,那就是调用 m.Assign 计算出当前的资源应该被分配到哪一个节点上。在这里,我们先用随机的方式选择一个节点,后面还会再优化调度逻辑。

```
func (m *Master) Assign(r *ResourceSpec) (*registry.Node, error) {
  for _, n := range m.workNodes {
    return n, nil
  }
  return nil, errors.New("no worker nodes")
  }
}
```

设置好资源的 ID 信息、分配信息之后,调用 etcdCli.Put,将资源的 KV 信息存储到 etcd 中。 其中,存储到 etcd 中的 Value 需要是 string 类型,所以我们书写了 JSON 的序列化与反序列 化函数,用于存储信息的序列化和反序列化。

```
1 func encode(s *ResourceSpec) string {
2   b, _ := json.Marshal(s)
3   return string(b)
4 }
5
6 func decode(ds []byte) (*ResourceSpec, error) {
7   var s *ResourceSpec
8   err := json.Unmarshal(ds, &s)
9   return s, err
10 }
```

最后一步,当 Master 成为新的 Leader 后,我们还要全量地获取一次 etcd 中当前最新的资源信息,并把它保存到内存中,核心逻辑位于 loadResource 函数中。

```
func (m *Master) BecomeLeader() error {
     if err := m.loadResource(); err != nil {
       return fmt.Errorf("loadResource failed:%w", err)
                                                                        https://shikey.com/
     atomic.StoreInt32(&m.ready, 1)
    return nil
8 }
9
10 func (m *Master) loadResource() error {
     resp, err := m.etcdCli.Get(context.Background(), RESOURCEPATH, clientv3.WithS
    if err != nil {
    return fmt.Errorf("etcd get failed")
14
     resources := make(map[string]*ResourceSpec)
    for _, kv := range resp.Kvs {
17
     r, err := decode(kv.Value)
      if err == nil && r != nil {
         resources[r.Name] = r
      }
     m.logger.Info("leader init load resource", zap.Int("lenth", len(m.resources))
     m.resources = resources
     return nil
26 }
```

验证 Master 资源分配结果

最后让我们实战验证一下 Master 的资源分配结果。

首先我们需要启动 Worker。要注意的是,如果先启动了 Master,初始的任务将会由于没有对应的 Worker 节点而添加失败。

```
且 复制代码
□ y go run main.go worker --id=2 --http=:8079 --grpc=:9089
```

接着启动 Master 服务。

```
■ 复制代码

1 » go run main.go master --id=2 --http=:8081 --grpc=:9091
```

现在查看 etcd 的信息会发现,当前两个爬虫任务都已经设置到 etcd 中,并且 Master 为他们分配的 Worker 节点为"go.micro.server.worker-2|192.168.0.107:9089",说明 Master 的资源分配成功了。

总结

这节课。我们实现了 Master 的两个重要功能: 服务发现与资源管理。

对于服务发现,我们借助了 micro registry 提供的接口,实现了节点的注册、发现和状态获取。micro 的 registry 接口是一个插件,这意味着我们可以轻松使用不同插件与不同的注册中心交互。在这里我们使用的仍然是 go-micro 的 etcd 插件,借助 etcd clientv3 的 API 实现了服务发现与注册的相关功能。

而对于资源管理,这节课我们为资源加上了必要的 ID 信息,我们使用了分布式的雪花算法来保证生成 ID 全局唯一。同时,我们用随机的方式为资源分配了其所属的 Worker 节点并验证了分配的效果。在下一节课程中,我们还会继续实现负载均衡的资源分配。

课后题

学完这节课,给你留两道思考题。

1. 我们什么时候需要全量拉取资源? 什么时候需要使用事件监听机制? 你认为监听机制是可靠的吗?

2. 我们前面提到的 Snowflake 雪花算法生成的分布式 ID, 在什么场景下是不适用的?

欢迎你在留言区与我交流讨论,我们下节课见。



分享给需要的人, Ta购买本课程, 你将得 20 元

❷ 生成海报并分享

哈 赞 1 2 提建议

© 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 45 | Master高可用:怎样借助etcd实现服务选主?

下一篇 47 | 故障容错:如何在Worker崩溃时进行重新调度?

精选留言(1)





Realm

2023-02-01 来自浙江

1 "当 Master 成为新的 Leader 后,我们还要全量地获取一次 etcd 中当前最新的资源信息, 并把它保存到内存中",

当添加单个task任务时,使用事件监听;

事件监听机制在服务异常时可能丢信息?

望勋哥指点.

2 雪花算法生成的id有可能会出现重复。

如一个节点时,把服务器时钟回拨的情况;

多个节点时候,假如服务器的标志位一样,同一毫秒不同的节点可能产生的id相同;

