## 41-软件部署实战(中): IAM系统生产环境部署实战

你好,我是孔令飞。

上一讲,我介绍了IAM部署用到的两个核心组件,Nginx和Keepalived。那么这一讲,我们就来看下,如何使用Nginx和Keepalived来部署一个高可用的IAM应用。下一讲,我再介绍下IAM应用安全和弹性伸缩能力的构建方式。

这一讲,我们会通过下面四个步骤来部署IAM应用:

- 1. 在服务器上部署IAM应用中的服务。
- 2. 配置Nginx,实现反向代理功能。通过反向代理,我们可以通过Nginx来访问部署在内网的IAM服务。
- 3. 配置Nginx,实现负载均衡功能。通过负载均衡,我们可以实现服务的水平扩缩容,使IAM应用具备高可用能力。
- 4. 配置Keepalived,实现Nginx的高可用。通过Nginx + Keepalived的组合,可以实现整个应用架构的高可用。

### 部署IAM应用

部署一个高可用的IAM应用,需要至少两个节点。所以,我们按照先后顺序,分别在10.0.4.20和10.0.4.21服务器上部署IAM应用。

#### 在10.0.4.20服务器上部署IAM应用

首先,我来介绍下如何在10.0.4.20服务器上部署IAM应用。

我们要在这个服务器上部署如下组件:

- iam-apiserver
- iam-authz-server
- · iam-pump
- MariaDB
- Redis
- MongoDB

这些组件的部署方式,03讲有介绍,这里就不再说明。

此外,我们还需要设置MariaDB,给来自于10.0.4.21服务器的数据库连接授权,授权命令如下:

```
$ mysql -hlocalhost -P3306 -uroot -proot # 先以root用户登陆数据库
MariaDB [(none)]> grant all on iam.* T0 iam@10.0.4.21 identified by 'iam1234';
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)
```

#### 在10.0.4.21服务器上部署IAM应用

然后,在10.0.4.21服务器上安装好iam-apiserver、iam-authz-server 和 iam-pump。这些组件通过 10.0.4.20 IP地址,连接10.0.4.20服务器上的MariaDB、Redis和MongoDB。

## 配置Nginx作为反向代理

假定要访问的API Server和IAM Authorization Server的域名分别为iam.api.marmotedu.com和iam.authz.marmotedu.com,我们需要分别为iam-apiserver和iam-authz-server配置Nginx反向代理。整个配置过程可以分为5步(在10.0.4.20服务器上操作)。

### 第一步,配置iam-apiserver。

新建Nginx配置文件/etc/nginx/conf.d/iam-apiserver.conf,内容如下:

```
server {
   listen
              80;
   server_name iam.api.marmotedu.com;
              /usr/share/nginx/html;
   location / {
    proxy_set_header X-Forwarded-Host $http_host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_pass http://127.0.0.1:8080/;
    client_max_body_size 5m;
   error_page 404 /404.html;
       location = /40x.html {
   error_page 500 502 503 504 /50x.html;
       location = /50x.html {
   }
}
```

有几点你在配置时需要注意,这里说明下。

- server\_name需要为iam.api.marmotedu.com,我们通过iam.api.marmotedu.com访问iam-apiserver。
- iam-apiserver默认启动的端口为8080。
- 由于Nginx默认允许客户端请求的最大单文件字节数为1MB,实际生产环境中可能太小,所以这里将此限制改为5MB(client\_max\_body\_size 5m)。如果需要上传图片之类的,可能需要设置成更大的值,比如50m。
- server\_name用来说明访问Nginx服务器的域名,例如curl -H 'Host: iam.api.marmotedu.com' http://x.x.x.x:80/healthz, x.x.x.x为Nginx服务器的IP地址。
- proxy\_pass表示反向代理的路径。因为这里是本机的iam-apiserver服务,所以IP为127.0.0.1。端口要和API服务端口一致,为8080。

最后还要提醒下,因为 Nginx 配置选项比较多,跟实际需求和环境有关,所以这里的配置是基础的、未经优化的配置,在实际生产环境中需要你再做调节。

#### 第二步,配置iam-authz-server。

新建Nginx配置文件/etc/nginx/conf.d/iam-authz-server.conf,内容如下:

```
server {
   listen
             80;
   server_name iam.authz.marmotedu.com;
   root /usr/share/nginx/html;
   location / {
    proxy_set_header X-Forwarded-Host $http_host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_pass http://127.0.0.1:9090/;
    client_max_body_size 5m;
   error_page 404 /404.html;
       location = /40x.html {
   error_page 500 502 503 504 /50x.html;
       location = /50x.html {
}
```

#### 下面是一些配置说明。

- server\_name需要为iam.authz.marmotedu.com,我们通过iam.authz.marmotedu.com访问iam-authz-server。
- iam-authz-server默认启动的端口为9090。
- 其他配置跟/etc/nginx/conf.d/iam-apiserver.conf一致。

## 第三步,配置完Nginx后,重启Nginx:

```
$ sudo systemctl restart nginx
```

### 第四步,在/etc/hosts中追加下面两行:

```
127.0.0.1 iam.api.marmotedu.com
127.0.0.1 iam.authz.marmotedu.com
```

## 第五步,发送HTTP请求:

```
$ curl http://iam.api.marmotedu.com/healthz
{"status":"ok"}
$ curl http://iam.authz.marmotedu.com/healthz
{"status":"ok"}
```

我们分别请求iam-apiserver和iam-authz-server的健康检查接口,输出了{"status":"ok"},说明我们可以成功通过代理访问后端的API服务。

在用curl请求http://iam.api.marmotedu.com/healthz后,后端的请求流程实际上是这样的:

- 1. 因为在/etc/hosts中配置了127.0.0.1 iam.api.marmotedu.com,所以请求http://iam.api.marmotedu.com/healthz实际上是请求本机的Nginx端口(127.0.0.1:80)。
- 2. Nginx在收到请求后,会解析请求,得到请求域名为iam.api.marmotedu.com。根据请求域名去匹配Nginx的server配置,匹配到server\_name iam.api.marmotedu.com;配置。
- 3. 匹配到server后,把请求转发到该server的proxy\_pass路径。
- 4. 等待API服务器返回结果,并返回客户端。

## 配置Nginx作为负载均衡

这门课采用Nginx轮询的负载均衡策略转发请求。负载均衡需要至少两台服务器,所以会分别在10.0.4.20和10.0.4.21服务器上执行相同的操作。下面我分别来介绍下如何配置这两台服务器,并验证配置是否成功。

#### 10.0.4.20服务器配置

登陆10.0.4.20服务器,在/etc/nginx/nginx.conf中添加upstream配置,配置过程可以分为3步。

#### 第一步,在/etc/nginx/nginx.conf中添加upstream:

```
http {
   log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                      '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                      '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
   access_log /var/log/nginx/access.log main;
    sendfile
                       on;
    tcp nopush
                      on:
    tcp_nodelay
    keepalive_timeout 65;
    types_hash_max_size 2048;
   include
                       /etc/nginx/mime.types;
   default_type
                      application/octet-stream;
   # Load modular configuration files from the /etc/nginx/conf.d directory.
```

```
# See http://nginx.org/en/docs/ngx_core_module.html#include
# for more information.
include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
upstream iam.api.marmotedu.com {
    server 127.0.0.1:8080
    server 10.0.4.21:8080
}
upstream iam.authz.marmotedu.com {
    server 127.0.0.1:9090
    server 10.0.4.21:9090
}
```

#### 配置说明:

- upstream是配置在/etc/nginx/nginx.conf文件中的http{ ... }部分的。
- 因为我们要分别为iam-apiserver和iam-authz-server配置负载均衡,所以我们创建了两个upstream,分别是iam.api.marmotedu.com和iam.authz.marmotedu.com。为了便于识别,upstream名称和域名最好保持一致。
- 在upstream中,我们需要分别添加所有的iam-apiserver和iam-authz-server的后端(ip:port),本机的后端为了访问更快,可以使用127.0.0.1:<port>,其他机器的后端,需要使用<内网>:port,例如10.0.4.21:8080、10.0.4.21:9090。

## 第二步,修改proxy\_pass。

修改/etc/nginx/conf.d/iam-apiserver.conf文件,将proxy\_pass修改为:

```
proxy_pass http://iam.api.marmotedu.com/;
```

修改/etc/nginx/conf.d/iam-authz-server.conf文件,将proxy\_pass修改为:

```
proxy_pass http://iam.authz.marmotedu.com/;
```

当Nginx转发到http://iam.api.marmotedu.com/域名时,会从iam.api.marmotedu.com upstream配置的后端列表中,根据负载均衡策略选取一个后端,并将请求转发过去。转发 http://iam.authz.marmotedu.com/域名的逻辑也一样。

## 第三步,配置完Nginx后,重启Nginx:

```
$ sudo systemctl restart nginx
```

最终配置好的配置文件,你可以参考下面这些(保存在configs/ha/10.0.4.20目录下):

- nginx.conf: configs/ha/10.0.4.20/nginx.conf.
- iam-apiserver.conf: configs/ha/10.0.4.20/iam-apiserver.conf。
- iam-authz-server.conf: configs/ha/10.0.4.20/iam-authz-server.conf.

#### 10.0.4.21服务器配置

登陆10.0.4.21服务器,在/etc/nginx/nginx.conf中添加upstream配置。配置过程可以分为下面4步。

### 第一步,在/etc/nginx/nginx.conf中添加upstream:

```
http {
   log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                      '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                      '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
    access_log /var/log/nginx/access.log main;
    sendfile
                       on;
                       on;
    tcp_nopush
    tcp_nodelay
                       on;
    keepalive_timeout 65;
    types_hash_max_size 2048;
    include
                      /etc/nginx/mime.types;
    default_type
                      application/octet-stream;
    # Load modular configuration files from the /etc/nginx/conf.d directory.
    # See http://nginx.org/en/docs/ngx_core_module.html#include
    # for more information.
    include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
    upstream iam.api.marmotedu.com {
       server 127.0.0.1:8080
       server 10.0.4.20:8080
    upstream iam.authz.marmotedu.com {
        server 127.0.0.1:9090
        server 10.0.4.20:9090
}
```

upstream中,需要配置10.0.4.20服务器上的iam-apiserver和iam-authz-server的后端,例如10.0.4.20:8080、10.0.4.20:9090。

**第二步,创建**/etc/nginx/conf.d/iam-apiserver.conf**文件**(iam-apiserver的反向代理+负载均衡配置),内容如下:

```
server {
   listen 80;
```

**第三步,创建**/etc/nginx/conf.d/iam-authz-server**文件**(iam-authz-server的反向代理+负载均衡配置),内容如下:

```
server {
   listen
   server_name iam.authz.marmotedu.com;
         /usr/share/nginx/html;
   location / {
    proxy_set_header X-Forwarded-Host $http_host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_pass http://iam.authz.marmotedu.com/;
    client_max_body_size 5m;
   error_page 404 /404.html;
       location = /40x.html {
   error_page 500 502 503 504 /50x.html;
      location = /50x.html {
   }
}
```

## 第四步,配置完Nginx后,重启Nginx:

```
$ sudo systemctl restart nginx
```

最终配置好的配置文件,你可以参考下面这些(保存在configs/ha/10.0.4.21目录下):

- iam-apiserver.conf: configs/ha/10.0.4.21/iam-apiserver.conf.
- iam-authz-server.conf: configs/ha/10.0.4.21/iam-authz-server.conf.

### 测试负载均衡

上面,我们配置了Nginx负载均衡器,这里我们还需要测试下是否配置成功。

### 第一步,执行测试脚本(test/nginx/loadbalance.sh):

```
#!/usr/bin/env bash

for domain in iam.api.marmotedu.com iam.authz.marmotedu.com

do
    for n in $(seq 1 1 10)
    do
        echo $domain
        nohup curl http://${domain}/healthz &>/dev/null &
        done

done
```

### 第二步,分别查看iam-apiserver和iam-authz-server的日志。

这里我展示下iam-apiserver的日志(iam-authz-server的日志你可自行查看)。

10.0.4.20服务器的iam-apiserver日志如下图所示:

```
2020-10-13 09:55:47.546
                                  apiserver/grpc.go:26
                                                           Start grpc server at 0.0.0.0:8081
2020-10-13 09:55:47.546 INFO
                                  server/genericapiserver.go:136 Start to listening the incoming requests on
80
2020-10-13 09:55:47.546 INFO
                                  server/genericapiserver.go:153 Start to listening the incoming requests on
443
2020-10-13 09:55:47.546 INFO
                                  server/genericapiserver.go:211 Waiting for the router, retry in 1 second.
[GIN] 2020/10/13 - 09:55:48 | 200 |
                                           65.964µs |
                                                              127.0.0.1 | GET
                                                                                     "/healthz'
2020-10-13 09:55:48.547 INFO
                                  server/qenericapiserver.go:203 The router has been deployed successfully.
[GIN] 2020/10/13 - 09:56:31 |
                                200
                                             64.1µs
                                                               10.0.4.2 | GET
                                                                                     "/healthz"
                                                               10.0.4.2 | GET
10.0.4.2 | GET
10.0.4.2 | GET
10.0.4.2 | GET
                                                                                     "/healthz"
[GIN] 2020/10/13 - 09:56:31
                                           49.813μs
                                200
                                                                                     "/healthz"
[GIN] 2020/10/13 - 09:56:31
                                200
                                            25.328 \mu s
[GIN] 2020/10/13 - 09:56:31
                                                                                     "/healthz"
                                200
                                           24.396µs
[GIN] 2020/10/13 - 09:56:31
                                                                                     "/healthz"
                                200
                                           36.358us
```

### 10.0.4.21服务器的iam-apiserver日志如下图所示:

```
2020-10-13 09:55:41.080
                                                             Start grpc server at 0.0.0.0:8081
2020-10-13 09:55:41.080 INFO
                                   server/genericapiserver.go:136 Start to listening the incoming requests on
80
2020-10-13 09:55:41.080 INFO
                                   server/genericapiserver.go:153 Start to listening the incoming requests on
2020-10-13 09:55:41.080 INFO
                                   server/genericapiserver.go:211 Waiting for the router, retry in 1 second.
[GIN] 2020/10/13 - 09:55:42 |
2020-10-13 09:55:42.081 INFO
                                             77.536μs
                                                                                       "/healthz"
                                200
                                                                127.0.0.1 | GET
                                   server/genericapiserver.go:203 The router has been deployed successfully.
[GIN] 2020/10/13 - 09:56:<u>31</u>
                                 200
                                            121.787µs
                                                                 10.0.4.2
                                                                             GET
                                                                                       "/healthz"
[GIN] 2020/10/13 - 09:56:31
[GIN] 2020/10/13 - 09:56:31
                                                                           GET
GET
GET
                                 200
                                             55.094µs
                                                                 10.0.4.2
                                                                                       "/healthz"
                                                                                       "/healthz"
                                 200
                                             24.195µs
                                                                 10.0.4.2
                                                                                       "/healthz"
[GIN] 2020/10/13 - 09:56:31
                                 200
                                              21.73µs
                                                                 10.0.4.2
                                                                                       "/healthz"
[GIN] 2020/10/13 - 09:56:31
                                 200
                                             76.293 \mu s
                                                                 10.0.4.2
```

通过上面两张图,你可以看到10.0.4.20和10.0.4.21各收到5个/healthz请求,说明负载均衡配置成功。

## 配置Keepalived

在 <u>40讲</u>,我们分别在10.0.4.20和10.0.4.21服务器上安装了Keepalived。这里,我来介绍下如何配置 Keepalived,实现Nginx的高可用。为了避免故障恢复时,VIP切换造成的服务延时,这一讲采用 Keepalived的非抢占模式。

配置Keepalived的流程比较复杂,分为创建腾讯云HAVIP、主服务器配置、备服务器配置、测试 Keepalived、VIP绑定公网IP和测试公网访问六大步,每一步中都有很多小步骤,下面我们来一步步地看 下。

#### 第一步: 创建腾讯云HAVIP

公有云厂商的普通内网IP,出于安全考虑(如避免ARP欺骗等),不支持主机通过ARP宣告IP。如果用户直接在keepalived.conf文件中指定一个普通内网IP为virtual IP,当Keepalived将virtual IP从MASTER机器切换到BACKUP机器时,将无法更新IP和MAC地址的映射,而需要调API来进行IP切换。所以,这里的VIP需要申请腾讯云的HAVIP。

申请的流程可以分为下面4步:

- 1. 登录私有网络控制台。
- 2. 在左侧导航栏中,选择【IP与网卡】>【高可用虚拟IP】。
- 3. 在HAVIP管理页面,选择所在地域,单击【申请】。
- 4. 在弹出的【申请高可用虚拟IP】对话框中输入名称,选择HAVIP所在的私有网络和子网等信息,单击【确定】即可。

这里选择的私有网络和子网,需要和10.0.4.20、10.0.4.21相同。HAVIP的IP地址可以自动分配,也可以手动填写,这里我们手动填写为10.0.4.99。申请页面如下图所示:

# 申请高可用虚拟IP



## 第二步: 主服务器配置

进行主服务器配置,可以分为两步。

## 首先,修改Keepalived配置文件。

登陆服务器10.0.4.20,编辑/etc/keepalived/keepalived.conf,修改配置,修改后配置内容如下(参考: configs/ha/10.0.4.20/keepalived.conf):

# 全局定义,定义全局的配置选项 global\_defs { # 指定keepalived在发生切换操作时发送email,发送给哪些email

```
# 建议在keepalived_notify.sh中发送邮件
 notification_email {
   acassen@firewall.loc
 }
 notification_email_from Alexandre.Cassen@firewall.loc # 发送email时邮件源地址
   smtp_server 192.168.200.1 # 发送email时smtp服务器地址
   smtp_connect_timeout 30 # 连接smtp的超时时间
   router_id VM-4-20-centos # 机器标识,通常可以设置为hostname
   vrrp_skip_check_adv_addr # 如果接收到的报文和上一个报文来自同一个路由器,则不执行检查。默认是跳过检查
   vrrp_garp_interval 0 # 单位秒,在一个网卡上每组gratuitous arp消息之间的延迟时间,默认为0
   vrrp_gna_interval 0 # 单位秒,在一个网卡上每组na消息之间的延迟时间,默认为0
}
# 检测脚本配置
vrrp_script checkhaproxy
 script "/etc/keepalived/check_nginx.sh" # 检测脚本路径
   interval 5 # 检测时间间隔(秒)
   weight 0 # 根据该权重改变priority, 当值为0时,不改变实例的优先级
}
# VRRP实例配置
vrrp instance VI 1 {
 state BACKUP # 设置初始状态为'备份'
   interface eth0 # 设置绑定VIP的网卡,例如eth0
   virtual_router_id 51 # 配置集群VRID, 互为主备的VRID需要是相同的值
   nopreempt
                     # 设置非抢占模式,只能设置在state为backup的节点上
   priority 100 # 设置优先级,值范围0~254,值越大优先级越高,最高的为master
   advert_int 1 # 组播信息发送时间间隔,两个节点必须设置一样,默认为1秒
# 验证信息,两个节点必须一致
   authentication {
     auth_type PASS # 认证方式,可以是PASS或AH两种认证方式
      auth_pass 1111 # 认证密码
 unicast_src_ip 10.0.4.20 # 设置本机内网IP地址
   unicast_peer {
     10.0.4.21
                      # 对端设备的IP地址
   }
# VIP, 当state为master时添加,当state为backup时删除
 virtual_ipaddress {
   10.0.4.99 # 设置高可用虚拟VIP, 如果是腾讯云的CVM, 需要填写控制台申请到的HAVIP地址。
 notify_master "/etc/keepalived/keepalived_notify.sh MASTER" # 当切换到master状态时执行脚本
   notify_backup "/etc/keepalived/keepalived_notify.sh BACKUP" # 当切换到backup状态时执行脚本
   notify_fault "/etc/keepalived/keepalived_notify.sh FAULT" # 当切换到fault状态时执行脚本
   notify_stop "/etc/keepalived/keepalived_notify.sh STOP" # 当切换到stop状态时执行脚本
   garp_master_delay 1 # 设置当切为主状态后多久更新ARP缓存
   garp_master_refresh 5 # 设置主节点发送ARP报文的时间间隔
   # 跟踪接口,里面任意一块网卡出现问题,都会进入故障(FAULT)状态
   track_interface {
    eth0
 # 要执行的检查脚本
 track_script {
   checkhaproxy
 }
}
```

## 这里有几个注意事项:

• 确保已经配置了garp相关参数。因为Keepalived依赖ARP报文更新IP信息,如果缺少这些参数,会导致某些场景下主设备不发送ARP,进而导致通信异常。garp相关参数配置如下:

```
garp_master_delay 1
garp_master_refresh 5
```

- 确定没有采用 strict 模式,即需要删除vrrp\_strict配置。
- 配置中的/etc/keepalived/check\_nginx.sh和/etc/keepalived/keepalived\_notify.sh脚本文件,可分别拷贝自scripts/check\_nginx.sh和scripts/keepalived\_notify.sh。

### 然后,重启Keepalived:

```
$ sudo systemctl restart keepalived
```

## 第三步: 备服务器配置

进行备服务器配置也分为两步。

#### 首先,修改Keepalived配置文件。

登陆服务器10.0.4.21,编辑/etc/keepalived/keepalived.conf,修改配置,修改后配置内容如下(参考: configs/ha/10.0.4.21/keepalived.conf):

```
# 全局定义,定义全局的配置选项
global_defs {
# 指定keepalived在发生切换操作时发送email,发送给哪些email
# 建议在keepalived_notify.sh中发送邮件
 notification_email {
   acassen@firewall.loc
 }
 notification_email_from Alexandre.Cassen@firewall.loc # 发送email时邮件源地址
   smtp_server 192.168.200.1 # 发送email时smtp服务器地址
   smtp_connect_timeout 30 # 连接smtp的超时时间
   router_id VM-4-21-centos # 机器标识,通常可以设置为hostname
   vrrp_skip_check_adv_addr # 如果接收到的报文和上一个报文来自同一个路由器,则不执行检查。默认是跳过检查
   vrrp_garp_interval 0 # 单位秒,在一个网卡上每组gratuitous arp消息之间的延迟时间,默认为0
   vrrp_gna_interval 0 # 单位秒,在一个网卡上每组na消息之间的延迟时间,默认为0
}
# 检测脚本配置
vrrp_script checkhaproxy
 script "/etc/keepalived/check_nginx.sh" # 检测脚本路径
   interval 5 # 检测时间间隔(秒)
   weight 0 # 根据该权重改变priority, 当值为0时,不改变实例的优先级
# VRRP实例配置
vrrp_instance VI_1 {
 state BACKUP # 设置初始状态为'备份'
   interface eth0 # 设置绑定VIP的网卡,例如eth0
   virtual_router_id 51 # 配置集群VRID, 互为主备的VRID需要是相同的值
                       # 设置非抢占模式,只能设置在state为backup的节点上
   nopreempt
   priority 50 # 设置优先级,值范围0~254,值越大优先级越高,最高的为master
```

```
advert_int 1 # 组播信息发送时间间隔,两个节点必须设置一样,默认为1秒
# 验证信息,两个节点必须一致
   authentication {
    auth_type PASS # 认证方式,可以是PASS或AH两种认证方式
      auth pass 1111 # 认证密码
   }
 unicast_src_ip 10.0.4.21 # 设置本机内网IP地址
   unicast_peer {
                      # 对端设备的IP地址
    10.0.4.20
# VIP, 当state为master时添加,当state为backup时删除
 virtual_ipaddress {
   10.0.4.99 # 设置高可用虚拟VIP, 如果是腾讯云的CVM, 需要填写控制台申请到的HAVIP地址。
 notify_master "/etc/keepalived/keepalived_notify.sh MASTER" # 当切换到master状态时执行脚本
   notify_backup "/etc/keepalived/keepalived_notify.sh BACKUP" # 当切换到backup状态时执行脚本
   notify_fault "/etc/keepalived/keepalived_notify.sh FAULT" # 当切换到fault状态时执行脚本
   notify_stop "/etc/keepalived/keepalived_notify.sh STOP" # 当切换到stop状态时执行脚本
                     # 设置当切为主状态后多久更新ARP缓存
   garp master delay 1
   garp_master_refresh 5 # 设置主节点发送ARP报文的时间间隔
   # 跟踪接口,里面任意一块网卡出现问题,都会进入故障(FAULT)状态
   track_interface {
    eth0
   }
 # 要执行的检查脚本
 track_script {
   checkhaproxy
 }
}
```

## 然后,重启Keepalived:

```
$ sudo systemctl restart keepalived
```

## 第四步: 测试Keepalived

上面的配置中,10.0.4.20的优先级更高,所以正常情况下10.0.4.20将被选择为主节点,如下图所示:

```
| 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0.4.20 | 10.0
```

接下来,我们分别模拟一些故障场景,来看下配置是否生效。

#### 场景1: Keepalived故障

在10.0.4.20服务器上执行sudo systemctl stop keepalived模拟Keepalived故障,查看VIP,如下

```
[gopher@dev ~]$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKI
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_cot
    link/ether 52:54:00:ba:70:2e brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.4.20/24 brd 10.0.4.255 scope global noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5054:ff:feba:702e/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5054:ff:fe7e:8665/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5054:ff:fe7e:8665/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5054:ff:fe7e:8665/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5054:ff:fe7e:8665/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5054:ff:fe7e:8665/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5054:ff:fe7e:8665/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5054:ff:fe7e:8665/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
```

可以看到,VIP从10.0.4.20服务器上,漂移到了10.0.4.21服务器上。查看/var/log/keepalived.log,可以看到10.0.4.20服务器新增如下一行日志:

```
[2020-10-14 14:01:51] notify_stop
```

10.0.4.21服务器新增如下日志:

```
[2020-10-14 14:01:52] notify_master
```

#### 场景2: Nginx故障

在10.0.4.20和10.0.4.21服务器上分别执行sudo systemctl restart keepalived,让VIP漂移 到10.0.4.20服务器上。

在10.0.4.20服务器上,执行 sudo systemctl stop nginx 模拟Nginx故障,查看VIP,如下图所示:

可以看到,VIP从10.0.4.20服务器上,漂移到了10.0.4.21服务器上。查看/var/log/keepalived.log,可以看到10.0.4.20服务器新增如下一行日志:

```
[2020-10-14 14:02:34] notify_fault
```

## 10.0.4.21 服务器新增如下日志:

```
[2020-10-14 14:02:35] notify_master
```

## 场景3: Nginx恢复

基于**场景2**,在10.0.4.20服务器上执行sudo systemctl start nginx恢复Nginx,查看VIP,如下图所示:

```
| 10.04.20 | 10.04.21 | [root@VM-4-21-centos keepalived]# ip addr | 1: lo: <L00PBACK,UP,L0WER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKI link/loopback 00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 | linet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever | valid_lft forever | v
```

可以看到,VIP仍然在10.0.4.21服务器上,没有被10.0.4.20抢占。查看/var/log/keepalived.log,可以看到10.0.4.20服务器新增如下一行日志:

```
[2020-10-14 14:03:44] notify_backup
```

10.0.4.21服务器没有新增日志。

#### 第五步: VIP绑定公网IP

到这里,我们已经成功配置了Keepalived + Nginx的高可用方案。但是,我们的VIP是内网,还不能通过外网访问。这时候,我们需要将VIP绑定一个外网IP,供外网访问。在腾讯云上,可通过绑定弹性公网IP来实现外网访问,需要先申请公网IP,然后将VIP绑定弹性公网IP。下面我来讲讲具体步骤。

申请公网IP:

- 1. 登录私有网络控制台。
- 2. 在左侧导航栏中,选择【IP与网卡】>【弹性公网IP】。
- 3. 在弹性公网IP管理页面,选择所在地域,单击【申请】。

将VIP绑定弹性公网IP:

- 1. 登录私有网络控制台。
- 2. 在左侧导航栏中,选择【IP与网卡】>【高可用虚拟】。

- 3. 单击需要绑定的HAVIP所在行的【绑定】。
- 4. 在弹出界面中,选择需要绑定的公网IP即可,如下图所示:

绑定弹性公网IP

如果HAVIP <mark>没有绑定实例</mark>,绑定此HAVIP的EIP会处于 闲置状态,按 ¥0.2/小时 收取闲置费用。请正确配置高可用应 X 用,确保绑定成功。

#### 请选择"内网IP "要绑定的弹性公网IP

请输入关键字			Q
	IP地址	状态	
0	106.52.252.139	未绑定,扣费中	

确定	取消
----	----

绑定的弹性公网IP是106.52.252.139。

这里提示下,腾讯云平台中,如果HAVIP没有绑定实例,绑定HAVIP的EIP会处于闲置状态,按¥0.2/小时收取闲置费用。所以,你需要正确配置高可用应用,确保绑定成功。

## 第六步:测试公网访问

最后,你可以通过执行如下命令来测试:

```
$ curl -H"Host: iam.api.marmotedu.com" http://106.52.252.139/healthz -H"iam.api.marmotedu.com"
{"status":"ok"}
```

可以看到,我们可以成功通过公网访问后端的高可用服务。到这里,我们成功部署了一个可用性很高的IAM应用。

## 总结

今天,我主要讲了如何使用Nginx和Keepalived,来部署一个高可用的IAM应用。

为了部署一个高可用的IAM应用,我们至少需要两台服务器,并且部署相同的服务iam-apiserver、iamauthz-server、iam-pump。而且,选择其中一台服务器部署数据库服务:MariaDB、Redis、MongoDB。

为了安全和性能,iam-apiserver、iam-authz-server、iam-pump服务都是通过内网来访问数据库服务的。这一讲,我还介绍了如何配置Nginx来实现负载均衡,如何配置Keepalived来实现Nginx的高可用。

## 课后练习

1. 思考下,当前部署架构下如果iam-apiserver需要扩容,可以怎么扩容?

2. 思考下,当VIP切换时,如何实现告警功能,给系统运维人员告警?

欢迎你在留言区与我交流讨论,我们下一讲见。