- 初步学习TVM
 - 。 TVM是如何将对应模型转化为TVM IR的
 - the 1st-level func [from_onnx]
 - the 2nd-level func [from onnx] in onnx graph g
 - GraphProto对象
 - Turn onnx GraphProto into helper class GP -> GraphProtoMember Parse
 - the 3nd-level func [convert operator] in helper class GP
 - 举例Conv的convert map
 - Conclusion: convert process func-level

▼ 初步学习TVM

- ▼ TVM是如何将对应模型转化为TVM IR的
 - the 1st-level func [from_onnx]
 - ▼ the 2nd-level func [from_onnx] in onnx graph g
 - GraphProto对象
 - Turn onnx GraphProto into helper class GP -> GraphProtoMember Parse
 - ▼ the 3nd-level func [_convert_operator] in helper class GP
 - 举例Conv的convert map
 - Conclusion: convert process func-level

初步学习TVM

TVM是如何将对应模型转化为TVM IR的

the 1st-level func [from onnx]

```
基于onnx模型, TVM采用
```

```
mod, params = relay.frontend.from onnx(onnx model, shape dict)
```

函数来加载IR

mod 输出

```
def @main(%input.1: Tensor[(1, 3, 224, 224), float32], %v193: Tensor[(64, 3, 7, 7), float32], %v194: Tensor[
    %0 = nn.conv2d(%input.1, %v193, strides=[2, 2], padding=[3, 3, 3, 3], kernel_size=[7, 7]);
    %1 = nn.bias_add(%0, %v194);
    %2 = nn.relu(%1);
```

可以看到这个mod其实就是一个函数(Relay Function),函数的输入就是ONNX模型中所有输入Tensor的 shape信息,不仅包含真实的输入input.1,还包含带权重OP的权重Tensor的shape信息,比如卷积层的weight和 bias。对应的mod, params = relay.frontend.from_onnx(onnx_model, shape_dict)这里的params则保存了ONNX 模型所有OP的权重信息,以一个字典的形式存放,字典的key就是权重Tensor的名字,而字典的value则是TVM 的Ndarry,存储了真实的权重(通过Numpy作为中间数据类型转过来的)。

the 2nd-level func [from_onnx] in onnx graph g

该函数中关键语句为

```
with g:
    mod, params = g.from_onnx(graph, opset)
return mod, params
```

GraphProto对象

其中graph为onnx protobuf 对象,其内部具有如下的一些信息,不限于node, attribute, input等:

```
ir_version: 8
producer_name: "onnx-example"
graph {
 node {
    input: "X"
    input: "pads"
    input: "value"
    output: "Y"
    op_type: "Pad"
    attribute {
     name: "mode"
     s: "constant"
     type: STRING
   }
  }
  name: "test-model"
  input {
    name: "X"
    type {
     tensor_type {
       elem_type: 1
        shape {
          dim {
            dim_value: 3
          }
          dim {
            dim_value: 2
          }
       }
      }
    }
  }
  input {
    name: "pads"
    type {
     tensor_type {
       elem_type: 1
        shape {
          \dim\ \{
            dim_value: 1
          }
          dim {
            dim_value: 4
          }
       }
      }
    }
  }
  input {
    name: "value"
    type {
     tensor_type {
        elem_type: 1
        shape {
          dim {
            dim_value: 1
          }
       }
     }
   }
  }
```

```
output {
     name: "Y"
     type {
       tensor_type {
         elem_type: 1
         shape {
           dim {
             dim_value: 3
           }
           dim {
             dim_value: 4
         }
       }
     }
   }
 }
 opset import {
   version: 15
GraphProto类定义如下:
 class GraphProto(object):
     """A helper class for handling Relay expression copying from pb2.GraphProto.
     Definition: https://github.com/onnx/onnx/blob/master/onnx/onnx.proto
         Parameters
     -----
     shape : dict of str to tuple, optional
        The input shape to the graph
     dtype : str or dict of str to str
        The input types to the graph
     def __init__(self, shape, dtype):
         self._nodes = {}
         self. params = {}
         self._renames = {}
         self._num_input = 0
         self._num_param = 0
         self. shape = shape if shape else {}
         self._dtype = dtype
     def from_onnx(self, graph, opset):
```

Turn onnx GraphProto into helper class GP -> GraphProtoMember Parse

ONNX结构分析

这里我把需要重点了解的对象列出来

- ModelProto
- GraphProto
- NodeProto
- AttributeProto
- ValueInfoProto

TensorProto

我用尽可能简短的语言描述清楚上述几个Proto之间的关系: 当我们将ONNX模型load进来之后,得到的是一个ModelProto,它包含了一些版本信息,生产者信息和一个非常重要的GraphProto;在GraphProto中包含了四个关键的repeated数组,分别是node(NodeProto类型),input(ValueInfoProto类型),output(ValueInfoProto类型)和initializer(TensorProto类型),其中node中存放着模型中的所有计算节点,input中存放着模型所有的输入节点,output存放着模型所有的输出节点,initializer存放着模型所有的权重;那么节点与节点之间的拓扑是如何定义的呢?非常简单,每个计算节点都同样会有input和output这样的两个数组(不过都是普通的string类型),通过input和output的指向关系,我们就能够利用上述信息快速构建出一个深度学习模型的拓扑图。最后每个计算节点当中还包含了一个AttributeProto数组,用于描述该节点的属性,例如Conv层的属性包含group,pads和strides等等,具体每个计算节点的属性、输入和输出可以参考这个Operators.md文档。

需要注意的是,刚才我们所说的GraphProto中的input输入数组不仅仅包含我们一般理解中的图片输入的那个节点,还包含了模型当中所有权重。举个例子,Conv层中的W权重实体是保存在initializer当中的,那么相应的会有一个同名的输入在input当中,其背后的逻辑应该是把权重也看作是模型的输入,并通过initializer中的权重实体来对这个输入做初始化(也就是把值填充进来)

from onnx func中按如下顺序处理GraphProtoMember:

GraphProtoMember	Туре
initializer	TensorProto
input	ValueInfoProto
node	NodeProto
output	ValueInfoProto

Q1: 处理member的顺序能否进行交换?

将四个不同type的数组按同样结构GPMember保存在helper class GP中,存储的代码如下:

• Part1: initializer

```
## in from onnx func
       #解析网络的输入到relay中,又叫参数,onnx的initializer就是用来保存模型参数的,即权重
       for init_tensor in graph.initializer:
           if not init_tensor.name.strip():
              raise ValueError("Tensor's name is required.")
           # 具体实现就是先把这个TensorProto使用get_numpy函数获得值,再reshape到特定形状,再基于这个numpy构造tv
           def _parse_array(self, tensor_proto):
              np_array = get_numpy(tensor_proto).reshape(tuple(tensor_proto.dims))
              return _nd.array(np_array)
           array = self._parse_array(init_tensor)
           # 前面解释过,如果设置冻结参数,则将这个参数设置为Relay中的常量OP
           if self._freeze_params:
              self._nodes[init_tensor.name] = _expr.const(array)
           else:
              # g中_nodes为字典, name->[name, shape, dtype],
              self._params[init_tensor.name] = array
              self. nodes[init tensor.name] = new var(
                  init_tensor.name,
                  shape=self._params[init_tensor.name].shape,
                  dtype=self._params[init_tensor.name].dtype,
              )
```

Part2: input
 处理onnx model的input, onnx model的input可以通过

```
# 解析ONNX模型的输入 graph为onnx model.GraphProto
for i in graph.input:
    # 获取i这个输入的名字, shape, 数据类型以及shape每个维度对应的名字
    i_name, i_shape, d_type, i_shape_name = get_info(i)
```

语句完成;

graph.input里面既有权重的同名输入,也有节点,即需要区分node和param

判断i这个输入是权重参数还是输入

```
if i_name in self._params:
    # i is a param instead of input
    self._num_param += 1
    self._params[i_name] = self._params.pop(i_name)
    self. nodes[i name] = new var(
        i_name, shape=self._params[i_name].shape, dtype=self._params[i_name].dtype
# 输入节点已经在Relay IR中了就不用处理了
elif i_name in self._nodes:
    continue
else:
    # 真正的输入节点,依赖用户进行指定
    self._num_input += 1
    self._input_names.append(i_name)
    if i_name in self._shape:
        i_shape = self._shape[i_name]
    else:
       if "?" in str(i_shape):
           warning msg = (
               "Input %s has unknown dimension shapes: %s. "
                "Specifying static values may improve performance"
               % (i_name, str(i_shape_name))
           )
           warnings.warn(warning_msg)
    if isinstance(self. dtype, dict):
        dtype = self._dtype[i_name] if i_name in self._dtype else d_type
    else:
        dtype = d_type
    self._nodes[i_name] = new_var(i_name, shape=i_shape, dtype=dtype)
self._inputs[i_name] = self._nodes[i_name]
```

Part3: node
 通过前两个Part处理完参数和输入的一些非法情况和不支持的操作后,可以保证node中所有算子都是可以被支持的了。

对node进行信息提取并对op进行转换,其中

node	NodeProto Type
input	String Type
output	String Type

node中存储input和output来保存指向关系。

```
# 到这里说明这个ONNX模型的所有算子都被Relay支持,可以正常进行转换了
      for node in graph.node:
          op_name = node.op_type
          # 解析attribute参数
          attr = self._parse_attr(node.attribute)
          # 创建并填充onnx输入对象。
          inputs = onnx_input()
          for i in node.input:
             if i != "":
                 # self._renames.get(i, i)用来获取ONNX Graph每个节点的输入
                 inputs[i] = self._nodes[self._renames.get(i, i)]
              else:
                 inputs[i] = None
          #目前inputs的初始化使用的是下面的语句
          #inputs = [self._nodes[self._renames.get(i, i)] for i in node.input]
          i_name = self._parse_value_proto(node)
          node_output = self._fix_outputs(op_name, node.output)
          attr["tvm_custom"] = {}
          attr["tvm_custom"]["name"] = i_name
          attr["tvm_custom"]["num_outputs"] = len(node_output)
          # 执行转换操作
          op = self._convert_operator(op_name, inputs, attr, opset)
```

the 3nd-level func [_convert_operator] in helper class GP

_convert_operator function如下:

```
def convert operator(self, op name, inputs, attrs, opset):
       """将ONNX的OP转换成Relay的OP
       转换器必须为不兼容的名称显式指定转换,并将处理程序应用于运算符属性。
       Parameters
       _____
       op name : str
           Operator 名字,比如卷积,全连接
       inputs : tvm.relay.function.Function的list
           List of inputs.
       attrs : dict
           OP的属性字典
       opset : int
           Opset version
       Returns
       sym : tvm.relay.function.Function
           Converted relay function
       return value sym的type和输入参数inputs type一样,其中_get_convert_map返回一系列定义好的映射,如:
       def _get_convert_map(opset):
         return {
           # defs/experimental
           'Identity': Renamer('copy'),
           # 'Affine'
           'ThresholdedRelu': ThresholdedRelu.get_converter(opset),
           'ScaledTanh': ScaledTanh.get converter(opset),
           'ParametricSoftplus': ParametricSoftPlus.get_converter(opset),
           'ConstantOfShape': ConstantOfShape.get_converter(opset),
           # 'GivenTensorFill'
           'FC': AttrCvt('dense', ignores=['axis', 'axis_w']),
           'Scale': Scale.get_converter(opset),
           "Conv": Conv.get converter(opset),
       convert_map = _get_convert_map(opset)
       if op_name in _identity_list:
           sym = get_relay_op(op_name)(*inputs, **attrs)
       elif op_name in convert_map:
           sym = convert_map[op_name](inputs, attrs, self._params)
       else:
           raise NotImplementedError("Operator {} not implemented.".format(op_name))
       return sym
```

举例Conv的convert_map

我们以卷积层为例来看看ONNX的OP是如何被转换成Relay表达式的。卷积OP一般有输入,权重,偏置这三个项,对应了下面函数中的inputs[0],inputs[1],inputs[2]。而auto_pad这个属性是ONNX特有的属性,TVM的Relay卷积OP不支持这种属性,所以需要将ONNX卷积OP需要Pad的数值计算出来并分情况进行处理(这里有手动对输入进行Pad以及给Relay的卷积OP增加一个padding参数两种做法,具体问题具体分析)。然后需要注意的是在这个转换函数中inputs[0]是Relay IR,而不是真实的数据,我们可以通过打印下面代码中的inputs[0]看到。

```
class Conv(OnnxOpConverter):
    """Operator converter for Conv."""
    @classmethod
    def _impl_v1(cls, inputs, attr, params):
        # Use shape of input to determine convolution type.
        data = inputs[0]
        input_shape = infer_shape(data)
        ndim = len(input shape)
        if "auto_pad" in attr:
            attr["auto_pad"] = attr["auto_pad"].decode("utf-8")
            if attr["auto_pad"] in ("SAME_UPPER", "SAME_LOWER"):
                # Warning: Convolution does not yet support dynamic shapes,
                # one will need to run dynamic_to_static on this model after import
                data = autopad(data, attr["strides"], attr["kernel_shape"], attr["dilations"], ndim)
            elif attr["auto_pad"] == "VALID":
                attr["pads"] = tuple([0 for i in range(ndim - 2)])
            elif attr["auto_pad"] == "NOTSET":
                pass
            else:
                msg = 'Value {} in attribute "auto_pad" of operator Conv is invalid.'
                raise tvm.error.OpAttributeInvalid(msg.format(attr["auto_pad"]))
            attr.pop("auto_pad")
        out = AttrCvt(
            op_name=dimension_picker("conv"),
            transforms={
                "kernel_shape": "kernel_size",
                "dilations": ("dilation", 1),
                "pads": ("padding", 0),
                "group": ("groups", 1),
            },
            custom_check=dimension_constraint(),
        )([data, inputs[1]], attr, params)
        use_bias = len(inputs) == 3
        if use_bias:
            out = _op.nn.bias_add(out, inputs[2])
        return out
```

class OnnxOpConverter get_converter func相当于C++的虚函数,真正的实现是每个op class的_impl_v1 func,所以新建op只需要写该op的class再在_get_convert_map func中注册即可。 获取op后,再对op进行一些处理。

• Part4: output

```
#解析ONNX模型的输出
     outputs = [self._nodes[self._parse_value_proto(i)] for i in graph.output]
     outputs = outputs[0] if len(outputs) == 1 else _expr.Tuple(outputs)
     # 如果需要直接返回转换后的表达式,在这里return
     if get_output_expr:
        return outputs
     # 保持来自ONNX Graph的输入和参数顺序,但仅仅包含这些需要执行转换到Relay的节点
     free_vars = analysis.free_vars(outputs)
     nodes = {v: k for k, v in self. nodes.items()}
     free_vars = [nodes[var] for var in free_vars]
     for i_name in self._params:
        if i_name in free_vars and i_name not in self._inputs:
            self. inputs[i name] = self. nodes[i name]
     # 根据我们的输出表达式和所有输入变量创建一个函数。
     func = _function.Function([v for k, v in self._inputs.items()], outputs)
     # 把这个函数用IRModule包起来返回,并同时返回权重参数
     return IRModule.from_expr(func), self._params
```

Conclusion: convert process func-level

