# 处理器类型

- 1. 单道批处理: 自动 顺序 单道
- 2. 多道批处理:
  - a. 资源利用率高 多道程序共享资源
  - b. 系统吞吐量大 cpu和其他资源保持忙碌
  - c. 用户响应时间较长, 不提供人机交互能力
- 3. 分时操作系统:
  - a. 多用户同时使用
  - b. 人机交互
  - c. 多用户彼此独立, 互不干扰
  - d. 及时: 用户响应时间短

# 进程通信

- 1. 共享存储
- 2. 消息队列
- 3. 套接字
- 4. 管道

# 进程(作业)调度

1. FCFS 先来先服务

非抢占式

算法简单效率低,长作业有利,cpu繁忙作业有利 短作业,I/0繁忙作业不利

2. SJF 短作业优先; SPF 短进程优先

非抢占式的

长作业不利→饥饿现象,不能预先知道执行时间

#### 平均等待时间,平均周转时间最少

3. SRTF 最短剩余时间优先算法

抢占式的SJF,对于当前的进程来说,考虑其完成剩余时间

- 4. 优先级调度算法
  - a. 非抢占式一抢占式
  - b. 静态优先级--动态优先级

描述作业的紧迫程度

5. HRRF 高响应比优先调度算法

响应比
$$R_p=rac{$$
等待时间 $+$ 要求服务时间 $}{$ 要求服务时间 $}=1+rac{$ 等待时间 $}{$ 估计运行时间

没有饥饿现象, 既考虑到执行时间, 又考虑到等待时间

计算响应比有开销

6. 时间片轮转调度算法 分时系统,抢占式,时间片大小

7. MLFQ 多级反馈队列调度算法

信号量与管程

# 死锁

- 1. 银行家算法
- 2. 分配图 -- 可简化的

#### 必要条件

- 1. 互斥
- 2. 占有并等待
- 3. 不剥夺
- 4. 循环等待

# 动态分区分配

- 1. 首次适应
- 2. 最佳适应
- 3. 最坏适应(最大适应)
- 4. 邻近适应(循环首次适应)(下次适应)
- 5. 伙伴算法

## 页面置换算法

- 1. 最佳置换算法(OPT)
- 2. FIF0
- 3. SCR
  - a. 设置一个访问位
  - b. 当淘汰一个页面时,要检查其访问位:若访问位是1,给它第二次机会,选择下一个FIF0页面,并将其访问位置为0;若访问位是0,则淘汰它
  - c. 另外, 访问到访问位为0的页面, 将其访问位重新置为1
- 4. LRU: 最近最少用
  - a. NRU: 最近未使用

- 1. 访问时置1
- 2. 隔一段时间清0, 缺页中断换页后页全部清0
- b. NFU: 最不经常用
  - 1. 初值为0的软件计数器
  - 2. 每次时钟中断时,操作系统扫描内存中的所有页面,将每页的R位(其值为0 或1)加到其计数器上
  - 3. 缺页时淘汰计数器值最小的页
- c. 计时法:
  - 1. 访问时计时
  - 2. 选择最小的页面淘汰
- 5. Clock
- 6. 改进clock
  - a. r=0, m=0
  - b. r=0, m=1, 并在扫描过程中将r置0
  - c. r=0, m=0
  - d. r=0, m=1

## 局部页面替换算法

- 1. 局部最佳(MIN): 不包括当前,后面 $\tau$ 个
- 2. 工作集(WS): 不包括当前, 之前的 $\Delta$ 个
- 3. 时间戳算法,老化算法(模拟工作集)
  - a. aging:
    - 1. NFU算法修改
    - 2. 当页面被访问时,对应寄存器的最左边位置1
    - 3. 每隔时间t, 将r寄存器右移一位
- 4. 缺页频率(PFF)

# 页面大小

页面大小: 最小化 $f(p) = \frac{se}{p} + \frac{p}{2}$ 

p页面大小, s进程平均大小, e页表项大小

#### 页表项

- 1. 物理页号
- 2. 有效位
- 3. 存在位
- 4. 脏位 访问位
- 5. 保护位

## 链接

#### 硬链接

#### 1 ln file file2

创建新的目录项,指向同一个 inode

两者没有区别, 文件的引用计数增加

- 1. 不能创建目录的硬链接
- 2. 不能硬链接道其他磁盘分区的文件(不能跨文件系统)
- 3. 但是实现简单,访问速度快

#### 软链接(符号链接)

#### 1 ln -s file file2

不同的文件类型(链接文件)

- 1. 能用于不同文件系统的文件
- 2. 也能链接目录
- 3. 但是搜索文件路径的开销大
- 4. 可能造成悬空引用

### 磁盘调度

时间 = 寻道时间 + 延迟时间(旋转) + 传输时间(旋转一个块)

- 1. FCFS
- 2. SSTF: 最短寻找时间优先
- 3. SCAN: 双向, 到头
- 4. C-SCAN(循环扫描): 单向, 到头
- 5. 电梯调度: 双向, 到最后一个(不一定是末端)

# 文件系统

- 1. create
  - a. 分配 inode 和活动 inode , 创建对应目录项加入父目录文件
  - b. 活动 inode 设初值(存取权限,连接计数)
  - c. 用户打开文件表(flag offset), 系统打开文件表, 返回文件描述符
- 2. unlink
  - a. 目录项删除, inode 连接计数减1, 若为0则释放空间
- 3. open
  - a. 检索目录,找到 inode,创建活动 inode
  - b. 检查权限
  - c. 用户打开文件表, 系统打开文件表

- d. 返回文件描述符
- 4. close
  - a. 根据fd找到用户已打开文件表项 → 系统已打开表项
  - b. 释放用户已打开文件表项
  - c. 系统已打开文件表项计数-1, 若为0, 释放表项, 找到活动 inode
  - d. 活动 inode 计数-1, 若为0, 写回磁盘索引节点分区, 释放活动 inode

# 其他

- 1. "抖动"(Thrashing)现象:内存中运行进程过多,分配给的页框太少
- 2. 银行家算法的缺点
  - a. 很难知道进程需要的最大资源数
  - b. 进程数量动态变化
- 3. 管道的特点: 可用于有亲缘关系进程间的通信, 允许一个进程和另一个与它有共同祖先的进程之间进行通信
- 4. 分页式存储管理技术:
  - a. 页表项过多占用空间大, 访问速度慢
  - b. 采用多级页表 快表
- 5. LRU能实现吗: 不能,需要维护特殊队列,代价较大