nsd1908_network_day02

VLAN: 虚拟局域网

广播和广播域:

某一节点发送广播信息,能够被多大的范围接收就是一个广播域。

VLAN作用

划分广播域,实现广播控制。它可以将大广播域划分成多个小的广播域,把广播控制在一个小的范围。

广播地址

IP: 255.255.255.255

MAC: FF:FF:FF:FF:FF

配置VLAN

1. 查看VLAN。默认所有的接口都处于vlan1

[sw1]display vlan

2. 创建VLAN

创建1个VLAN, ID是2, 名字是ops [sw1]vlan 2

[sw1-vlan2]description ops

[sw1-vlan2]display this # 查看当前模式下的配置

创建3个vlan, ID分别是3,5,7

[sw1]vlan batch 3 5 7

创建ID号从11到15的VLAN

[sw1]vlan batch 11 to 15

为vlan3改名

[sw1]vlan 3

[sw1-vlan3]description dev

删除vlan

[sw1]undo vlan 15

[sw1]undo vlan batch 5 7

[sw1]undo vlan batch 11 to 14

3. 将端口加入vlan

- 。 端口模式分为接入和中继
- 接入端口:仅能属于一个VLAN

○ 中继端口:不属于任何VLAN,但是可以承载所有VLAN的数据

将单个端口加入vlan [sw1]int e0/0/1 [sw1-ethernet0/0/1]port link-type access [sw1-ethernet0/0/1]port default vlan 2 # 将不连接的端口加入到vlan2,首先创建端口组,再对端口组进行配置 [sw1]port-group 1 [sw1-port-group-1]group-member e0/0/2 e0/0/5 [sw1-port-group-1]port link-type access [sw1-port-group-1]port default vlan 2 # 将连续的端口加入到vlan3 [sw1]port-group 2 [sw1-port-group-1]group-member e0/0/3 to e0/0/4 [sw1-port-group-1]port link-type access [sw1-port-group-1]port default vlan 3

trunk中继

- 用在交换机之间,可以实现不同交换机上相同VLAN通信
- 中继链路不属于任何VLAN
- 中继链路可以承载所有VLAN的数据

```
[sw1]int g0/0/1
[sw1-gigabyte0/0/1]port default vlan 1 # 恢复为默认配置
[sw1-gigabyte0/0/1]port link-type trunk # 修改端口类型为trunk
[sw1-gigabyte0/0/1]port trunk allow-pass vlan all # 允许所有vlan通过
[sw2]int g0/0/1
[sw2-gigabyte0/0/1]port default vlan 1 # 恢复为默认配置
[sw2-gigabyte0/0/1]port link-type trunk # 修改端口类型为trunk
[sw2-gigabyte0/0/1]port trunk allow-pass vlan all # 允许所有vlan通过
```

附:关闭设备日志输出

[sw1] undo info-center enable

链路聚合

- 也叫以太通道
- 如果交换机之间只有一条线路,这条链路可能成为网络的瓶颈
- 可以在交换机之间再增加额外的链路,使多条链路成为一个逻辑链路
- 参与链路聚合的端口需要有相同的状态,如链路类型、速率

```
[sw1]clear configuration g0/0/1 # 清除g0/0/1的自定义配置
[sw1]int Eth-trunk 1 # 创建eth-trunk1端口
[sw1-Eth-Trunk1]trunkport gigabyte 0/0/1 0/0/2
[sw1-Eth-Trunk1]port link-type trunk
[sw1-Eth-Trunk1]port trunk allow-pass vlan all

[sw2]clear configuration g0/0/1
[sw2]int Eth-trunk 1
[sw2-Eth-Trunk1]trunkport gigabyte 0/0/1 0/0/2
[sw2-Eth-Trunk1]port link-type trunk
[sw2-Eth-Trunk1]port trunk allow-pass vlan all
```

网络层

- 重要的协议是IP协议
- 重要的地址是IP地址
- 重要的设备是路由器。路由器的作用是转发数据包,决定数据包的路径,这叫作路由

ICMP: Internet控制消息协议

• 工作在网络层,用于测试两个IP地址是否可以通信

ARP: 地址解析协议


- 用于将IP地址解析为MAC地址
- 工作方式是广播

[root@room8pc16 network]# arp -n # 显示本机的arp缓存

三层交换

- 三层交换机,既具有二层交换功能,又具有三层路由功能
- 配置三层交换机,只要把vlan当成端口,配置IP地址即可
- VLAN端口物理上不存在,所以叫作交换虚拟端口,SVI

基础配置



• 在所有的交换机上创建vlan2/vlan3

[Huawei]vlan batch 2 3

• 在LSW1上, pc1/2加入vlan2; pc3/4加入vlan3

```
[sw1]port-group 1
[sw1-port-group-1]group-member e0/0/1 e0/0/2
[sw1-port-group-1]port link-type access
[sw1-port-group-1]port default vlan 2
[sw1]port-group 2
[sw1-port-group-2]group-member e0/0/3 e0/0/4
[sw1-port-group-2]port link-type access
[sw1-port-group-2]port default vlan 3
```

• 在所有交换机之间创建中继链路

```
[sw1]int g0/0/1
[sw1-gigabyte0/0/1]port link-type trunk
[sw1-gigabyte0/0/1]port trunk allow-pass vlan all
```

- 三层交换机配置三层交换
- 每个VLAN必须是不同网络
- vlan端口的IP地址是该vlan的网关
 - PC1: 192.168.1.10 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1
 PC2: 192.168.1.20 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1

- o PC3: 192.168.3.30 / 255.255.255.0 / 192.168.3.1
- PC4: 192.168.3.40 / 255.255.255.0 / 192.168.3.1

[ms1]int vlanif 2 [ms1-Vlanif2]ip address 192.168.1.1 24 # 24表示网络位有24位 [ms1]int vlanif 3 [ms1-Vlanif3]ip address 192.168.3.1 24


• 网络通信时,发送端判断自己与目标是不是同一网络,如果是则直接发送,如果不是则发送给网关

路由

- 路由,就是选择路径
- 选择路由的方式有静态和动态之分。静态是管理员手工配置的,动态路由是通过路由协议自动学习来的

路由器工作原理

- 路由器根据路由表做出数据包的转发决定
- 路由表中存储的是最佳路径,而不是全部路径
- 路由器如果发现目标地址未知,则丢弃数据包



pc1: 192.168.1.10 / 255.255.255.0 / 192.168.1.1

pc2: 192.168.3.20 / 255.255.255.0 / 192.168.3.1

AR1: g0/0/0 192.168.1.1 / 255.255.255.0

AR1: g0/0/1 192.168.2.1 / 255.255.255.0

AR2: g0/0/0 192.168.3.1 255.255.255.0

AR2: g0/0/1 192.168.2.2 255.255.255.0

路由表的形成

- 路由器端口配置上IP地址,就会出现到该网络的直连路由
- 管理员手工配置静态、缺省路由
- 管理员还可以配置路由协议,路由器自动学习路由

```
[R1]int g0/0/0
[R1-gigabyte0/0/0]ip address 192.168.1.1 24
[R1]int g0/0/1
[R1-gigabyte0/0/1]ip address 192.168.2.1 24
[R1]display ip routing-table # 查看路由表
# 静态路由 ip route-static 目标网络 掩码长度 下一跳的地址
[R1]ip route-static 192.168.3.0 24 192.168.2.2
[R2]int g0/0/0
[R2-gigabyte0/0/0]ip address 192.168.3.1 24
[R2]int g0/0/1
[R2-gigabyte0/0/1]ip address 192.168.2.2 24
[R2]display ip routing-table # 查看路由表
# 静态路由 ip route-static 目标网络 掩码长度 下一跳的地址
[R2]ip route-static 192.168.1.0 24 192.168.2.1
[R1]display ip routing-table
[R2]display ip routing-table
```