

## SANGLE AGRO PROCESSING PVT. LTD.

Gat No 288/1/A/1 A/P- Pimpalas (Ramache), Nashik-Sambhajinagar Highway,Tal- Niphad, 422301.





91 9822887585

नमस्कार शेतकरी बंधूंनो,

## येणाऱ्या द्राक्ष हंगाम 2024-25 साठी सर्वांना शभेच्छा येणाऱ्या हंगामासाठी काही विशेष सुचना खाली देण्यात येत आहे.

- 1)Dithiocarbamats (M 45, Z 78, Metiram, Ziram, Propineb) या बुरशीनाशकाचा वापर नियंत्रित स्वरूपात करावा.
- 2) कराटे, अक्टरा, डेंटासू, इमिडा, रिजेंट या औषधांचा वापर करताना काही सुपर मार्केट ने या केमिकलचा प्रतिबंध केल्यामुळे याचे कुठलेही डिटेक्शन येणार नाही याची काळजी घ्यावी.
- 3) आबामेक्टिन या केमिकल ची खरेदी करताना पक्क्या बिलात खरेदी करावी.
- 4) राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राने शिफारस न केलेल्या औषधांचा वापर टाळावा अशा औषधांचा वापराची जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित शेतकऱ्याची आहे.
- 5) राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन केंद्राने परिपत्रक 16 ऑगस्ट 2024 मध्ये उल्लेख केलेला औषधांचाच वापर करावा औषधांचा वापर करताना PHI MRL लेव्हलची तपासणी करूनच फवारणी करावी.
- 6) छाटणी अगोदर एक महिना आधी पाण देठ परीक्षण करून घेणे.
- 7) छाटणी अगोदर पाण देठ परीक्षण अहवाल व माती परीक्षण अहवालानुसार सल्फर जिप्सम व तत्सम भूसुधारकांचा वापर करावा आणि उर्वरित अन्नद्रव्यांची कमतरता भरून काढावी.
- 8) कीटकांच्या व अळ्यांच्या नियंत्रणासाठी व कीटकनाशकांवरील खर्चात बचत करण्यासाठी सोलर लाईट ट्रॅप एकरी एक तसेच कामगंध सापळे यांचा बागेत वापर करावा.
- 9) छाटणी अगोदर 15 ते 20 दिवस इथ्रेल प्रति लिटर पाण्यासाठी 3 ते4 मी.ली. या प्रमाणात फवारणी घ्यावी इथ्रेल फवारणी करताना मिश्रणाचा pH हा 3.5 ते 4 इतका असावा.
- 🕯 10) सिवीड चा वापर करताना खात्रीशीर व लॅब तपासणी केलेले सिवीड आपल्या जबाबदारीने निवडावे
- 11) खालील शेड्युलमधील खत व्यवस्थापन व फवारणी द्वारे सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचे व्यवस्थापन हे फक्त मार्गदर्षणपर असून वेलीच्या आवश्यकतेनुसार लागणारी अन्नद्रव्यांची पूर्तता त्यावेळी आवश्यकता असते म्हणून हे खत व्यवस्थापन दिले असून खते देताना पण देठ परीक्षण करूनच खते द्यावी.
- 12) पॉलिवाईन/ संचार 40 यांचा वापर चायना मार्केट साठी करू नये.

## उत्कष्ट व निर्यातक्षम द्राक्ष उत्पादनासाठी करण्यासाठी काही महत्वाच्या बाबी:

- A) छाटणीनंतर काड्यांची संख्या व्हरायटीनुसार कमी जास्त असावी साधारणतः 28 ते 32 काड्यांच्या वर काडी संख्या नसावी एका काडीवर शक्यतो एकच घड असावा.
- B) काड्या एकसारख्या बांधल्या असाव्यात.
- C) घडामद्धे मण्यांची संख्या व्हरायटीनुसार थॉमसन सारख्या व्हरायटी मध्ये 80ते 90 तसेच कलर व्हरायटी मध्ये 55 ते 60 इतकी मनीसंख्या अमावी
- D) कॅल्शिअम व मॅग्नेशिअम चा वापर पण देठ परीक्षणानुसार वाढवावा . गोडीबाहेर छाटणी मध्ये कॅल्शिअम/ मॅग्नेशिअम/ फॉस्फरस/ झिंक इत्यादी अन्नद्रव्यांचा वापर अत्यंत महत्वाचा आहे.
- E) अर्ली छाटणीच्या प्लॉट साठी फवारणीचे दिवस मागे पुढे होऊ शकतात.
- F) वरती दिलेली फवारणी वेळापत्रक हे शेतकऱ्यांच्या मार्गदर्शनासाठी असून कुठल्याही कायदेशीर आर्थिक बाबींमध्ये त्याचा वापर करता येणार नाही.
- G) ड्रीप द्वारे पाणी देताना वापसा कंडिशन पाहन पाणी द्यावे.
- H) खते देताना पान देठ परीक्षण मगच खते द्यावी वरील खते फक्त मार्गदर्शनपर आहेत.
- I) सल्फर फवारणी तसेच बॅक्टरीया फवारणी करताना डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी .
- J) औषधे फवारताना मागील औषधें पुढील औषधे यामद्धे योग्य अंतर ठेऊन फवारणी करावी जेणेकरून एकमेकांचे गुणधर्म जुळत नसल्यास त्याचे बागेवर वाईट परिणाम दिसून येतात याची योग्य काळजी शेतकऱ्यांनी घ्यावी फवारणीचे दिवस हे मार्गदर्शनपर असून त्यातील अवस्थांचा विचार करून फवारणी करावी वेळोवेळी संपर्कात राहिल्यास काही बदल वेळापत्रकात झाल्यास कळविण्यात येईल .

अनं	दिवस	औषधे	शेरा
1	0	हायड्रोजन सायनामाईड 4%	रोगट पाने व काड्या काढून टाकाव्यात.
2	1ला दिवस	बोर्डो 1%+ सल्फर 4%	बोर्डो मिश्रण फवारणी झाडावर तसेच, जमिनीवरही करावी.
3	3स दिवस	क्लोरो 20% 1ml किंवा ॲंप्लोड 1ml+ मेटाडोर 0.75ml + सिल्वेट ( हि फवारणी करताना ओलांड्यावर व खोडावर कुठल्याही प्रकारच्या पाने किंवा फुटी असू नये.)	फवारणी खोड ओलांडे गच्च धुणे व 1000 ते 2000 लिटर पाणी प्रती एकरी फवारणी करावी.
4	5वा दिवस	स्लेयर प्रो 0.75ml	उडद्यासाठी फवारणी करावी.
5	7वा दिवस	कुप्रोफीक्स 2.5gm+ प्रोक्लेम 70-80gm (200 लिटर पाण्यासाठी)	प्रोक्लेम फवारणी अळी साठी गरज असेल तरच घ्यावी.
6	8वा दिवस	cppu 2ml+ M45 2.5gm + 0:42:47 2.5gm	cppu फवारणी ग्रीन पॉईंट पाहून करावी.
7	9 ते 10 दिवस	कामाब 2.5ml	फवारणी ग्रीन पॉईंट पाहून करावी, फवारणीच्या मागे पुढे अमिनो ऍसिड, कॅल्शिअम व मायक्रोन्यूट्रियंट इत्यादी ची फवारणी करू नये.
8	10वा दिवस	मेटाडोर 0.75ml+ Z78 2.5gm	
9	11वा दिवस	झिंक ची 0.50gm+ ZNB इसेन्स 1gm किंवा कॉलिकल प्रो (कॅल्शिअम ऑक्साईड) 2.5ml+ फॉलिग्रो MgO 500 (मॅग्नेशिअम) 1ml.	
10	12वा दिवस	ॲक्रोबॅट 1gm + M45 2.5gm + cppu 1 ते 2ml	फवारणी सकाळी करावी, cppu ची गरजेनुसार फवारणी करावी.
11	13वा दिवस	बड बिल्डर 2.5gm + M45 2.5gm	घड सशक्त करण्यासाठी.
12	13वा दिवस	इसाबियन/ हायकॉन 1ते1.5ml + मिक्स मायक्रोन्यूट्रियंट 0.75 ते 1gm	फवारणी सकाळी करावी.
13	14वा दिवस	रिजेंट 0.75 मिली + Z 78 2.5gm	फवारणी सायंकाळी करावी.
14	15ते 16 वा दिवस	प्रोफायलर 2.5gm + जि ए 5ppm	फेल काढणीनंतर फवारणी करावी
15	16 वा दिवस	डेंटासु 40gm ( 200 ली पाण्यासाठी) + मेटाडोर 0.75ml	
	<u>फेल</u>	काढणीनंतर पंधरा ते वीस सेंटीमीटर फूट असताना पण देठ परीक्षण	ग करून घेणे व त्यांनतर खते देणे.
		तत्सम कीड नियंत्रणासाठी पिवळे किंवा निळ्या रंगाचे ट्रॅप एकरी	
16	17 वा दिवस	कॉलिकल प्रो (कॅल्शियम ऑक्साईड) 2.5ml+ जी ए 10 ppm + फॉलिग्रो MgO 500 (मॅग्नेशिअम) 1ml	कॅल्शिअम ऑक्साईड फवारणीच्या मागे पुढे कॉपर व सल्फर ची फवारणी करावी.
17	18 वा दिवस	कर्झेट/ क्रिझोल 2.5gm + स्कोर 0.5ml	
18	19वा दिवस	रेमेडी 1gm + फेरस इसेन्स 1gm <mark>किंवा</mark> Fe-93 फेरस फॉलिग्रो+ इक लोन मॅक्स 2.5 ml/ न्युट्रीलॅम 1ml	
19	20वा दिवस	कॉलिकल प्रो 2.5ml (कॅल्शिअम ऑक्साईड) + अकॉरेली 2.5 gm	
20	21वा दिवस	ॲक्रोबॅट 1gm + जी ए 10 ppm + फेरस Fe-93 फॉलिग्रो 1ml	
21	23वा दिवस	अबामेक्टिन 0.5ml	अबामेक्टिन या केमिकल ची खरेदी पक्क्या बिलातच करावी.
22	26वा दिवस	मेलिडिओ + जी ए 10ppm	कळी डिपींग अवस्था
23	25वा दिवस	एक्रिसिओ 100ml एकरी	
24	26वा दिवस	झिंक ची 0.5gm + znb इसेन्स 1gm <mark>किंवा</mark> कॉलिकल प्रो 2.5 ml (कॅल्शिअम ऑक्साईड)	
25	27वा दिवस	कामाब 2.5ml	पण देठ परीक्षणानुसार अमोनिकल नायट्रेट कमी करण्यासाठी कामाब चा वापर करावा. कामाब फवारणीच्या शक्यतो अमिनो ऍसिड, कॅल्शिअम आणि मायक्रोन्यूट्रिएंट इत्यादींची फवारणी करावी.

26 28 ते 30 दिवस वेनिवास 280mL डेलिगेट 120mL लेप्पियन 120mLएकर काराणी 5% मनी जिल्लाची अवस्थेत करावे.  27 29वा दिवस पोणाईलर 2.5gm 28 30वा दिवस स्कोर 1.5.+ कुमाल एल 2.5ml 29 31वा दिवस फेर्ने इंग्लेस स्थान 1.2.5 ml (कॅलिश अम ऑक्सरेइ)+फेर्स Fe-93 फोलिग्री 1ml 30 32वा दिवस अंट्राक्केल 2.5gm+ जो ए 10ppm + पुरिया 2gm जी ए चा व पुरिया चा वापर गळीसाठी गरनेनुसार व वातावरणानुसार विचार करून प्रधान (10mpy 10mm) पुरिया 2gm जी ए चा व पुरिया चा वापर गळीसाठी गरनेनुसार व वातावरणानुसार विचार करून प्रधान (10mpy 10mm) पुरिया 2gm जी ए चा व पुरिया चा वापर गळीसाठी गरनेनुसार व वातावरणानुसार विचार करून प्रधान (10mpy 10mm) पुरिया 2gm जी ए चा व पुरिया चा वापर गळीसाठी गरनेनुसार व वातावरणानुसार विचार करून प्रधान (10mpy 10mpy 10mm) पुरिया 2gm जी ए चा व पुरिया चा वापर गळीसाठी गरनेनुसार व वातावरणानुसार विचार करून प्रधान (10mpy 10mm) पुरिया 20mm) पुरुत (10mpy 10mm) विचार वुना 20mm) पुरुत (10mpy 10mm) विचार वुना 20mm) पुरुत (10mpy 10mm) पुरुत (1		बेनिव्हिया/ डेलिगेट/ चॅम्पियन ची पहिली फवारणी 5% जिरण्याच्या अवस्थेत व दसरी फवारणी 80 ते 90% फलोरा अवस्थेत करावी.					
28 अवत विवस किंत 0.5 + कुमाल एल 2.5ml	26		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
28 अवत विवस किंत 0.5 + कुमाल एल 2.5ml							
अवन विश्वस   स्फोर 0.5 + कुमाल एल 2.5ml   जार्स हर्मना 1 gm + 3 फार्स हर्मना 1 gm + 3 फार्स हर्मना 1 gm + 3 फार्स हर्मना 1 gm   जार्स हर्मना वा वापर मध्येमाठी मरनेतृतार व वातावरणानुतार विद्यार फरून ध्याव   जार्स हर्मना 1 gm   जार्स हर्मना वा वापर मध्येमाठी मरनेतृतार व वातावरणानुतार विद्यार फरून ध्याव   जार्स हर्मना 1 gm   जार्स हर्मना 1	27	29वा दिवस	प्रोफाईलर 2.5gm				
31वा दिवस   कंस इयेन में gm + ZNB इसेन ए.सींग कॉलिकल में 2.5   mi (कॅलिम अम ऑक्साईड) फेस्स १८-93 फॉलिमो 1ml     30   32वा दिवस   अंट्राफॉल 2.5gm+ जी ए 10ppm + पुरिया 2gm   जी ए वम व पुरिया या वापर गळीसाठी गरनेमुसार व वातावरणानुसार विचार करून घ्यावा.     31   33वा दिवस   जिस्सी 150ml   जिस्सी (10ppyram+tehuconazole)+ प्रोक्सी एन वे 80gm   10% फलीक्सी अवस्थेत फलाग्यी करावी . (10ppyram+tehuconazole)+ प्रोक्सी एन वे 80gm   10% फलीक्सी अवस्थेत प्रथमित अवस्थेत फलाग्यी करावी . (10ppyram+tehuconazole)+ प्रोक्सी एन वे 80gm   25gm 25gm 25gm 25gm 25gm 25gm 25gm 25gm		30वा दिवस					
ात (कॅलिश अम ऑक्साईड); केस F 6-93 फॉलियो Iml  32 32वा दिवस अंदुर्काल 2.5gm+ जी ए 10ppm + युरिया 2gm वा युरिया चा वायर गळीसाठी गरंजेनुसार व वातावरणानुसार विचाय करून घ्याया,  33 33वा दिवस एक्सपीरियन्य 220ml एकरी किया लूना 200ml एकरी (10ppm) मार्थे (10ppm) प्रकार (10ppm) प्रका			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
30 32वा दिवस अंद्राफ्तेल 2.5gm = जी ए 10ppm + युरिया 2gm जी ए चा ज वृचिया चा जापर गळीसाठी सरवेतुसार व जातवरणानुसार विचार करून च्यावर (100pyram+tebuconazole) = प्रोक्तिय तुना 200ml एकरी व्याप्त अवस्थेत फवारणी करावी (100pyram+tebuconazole) = प्रोक्तिय तुना 200ml एकरी विवेच प्राप्त तुना 200ml एकरी विवेच प्राप्त तुना 200ml एकरी (100pyram+tebuconazole) = प्रोक्तिय तुना वुना विवेच वुना तुना वुना विवेच वुना तुना वुना वुना वुना वुना वुना वुना वुना व		3141144(1					
वातावरणानुवार विचार करून घ्यावा.							
वातावरणानुवार विचार करून घ्यावा.							
33   33 विवस   किरारी   150ml   प्रकारिय   120ml एकरी   10% प्रलीबरींग अवस्थेत फवारणी कराबी   10% प्रलीबरींग अवस्थेत फवारणी करावी   10% प्रलीवरींग अवस्थेत फवारणी कराबी   10% प्रलीवरींग अवस्थेत प्रकारणी कराबी   10% प्रलीवरींग अवस्थेत फवारणी कराबी   10% प्रलीवरीं   10% प्रलीवरींग अवस्थेत फवारणी कराबी   10% प्रलीवरींग अवस्थेत प्रकारणी करावी   10% प्रलीवरींग   10% प्रलीवरी	30	32वा दिवस	अट्राकाल 2.5gm+ जा ए 10ppm + युारया 2gm				
35   35   35   35   35   35   35   35				वातावरणानुसार विचार करून ध्यावा.			
(fluopyram+tebuconazole)+ प्रोक्ष्मेय 70 ते 80gm (200fficz पाण्यासारी)  30 ते 35 दिबस दरपात 10% स्लीवर्रिंग अवस्थेत एक्सपेरियन्त 220ml/ लूना 200ml एकरी वा प्रमाणान ध्याची.  32 अवर्ग दिवस अंट्राक्रिंग 2.5gm + पॉलिवर्डंग, संचार 40/ प्रोपगईट 2.5gm/2.5ml  33 अवर्ग दिवस वर्गन किंवर स्टनर 40ml (200लीटर पाण्यासारी) विनिय नंतर फवारणी करावी.  34 अग्र विवस वर्गन किंवर स्टनर 40ml (200लीटर पाण्यासारी) विनिय नंतर फवारणी करावी.  35 अग्र ते 40 दिवस वर्गन किंवर स्टनर 40ml (200लीटर पाण्यासारी) विनिय नंतर फवारणी करावी.  36 41 दिवस पालेटर ओ डी 1ml 2mm मनी अवस्था कुला मंदिर पाण्यासारी)  38 2mm मनी अवस्था कुला मंदिर में 1.5 ली एकरी किंवर लुना 200ml एकरी (fluopyram + tebuconazole) + प्रोक्लेम 70 ते 80gm(200 लिटर पाण्यासारी)  39 4mm मनी अवस्था कुला मंदिर में 1.5 ली एकरी किंवर लुना 200ml एकरी किंवर व्युट्टीलंग 500ml एकरी किंवर व्युट्टीलंग 500ml एकरी किंवर व्युट्टीलंग 500ml एकरी किंवर व्युट्टीलंग में 1.5 ली एकरी किंवर व्युट्टीलंग 500ml एकरी किंवर व्युट्टीलंग 50ml एकरी किंवर विवस केंवर विवस केंवर विवस किंवर व्युट्टीलंग 50ml एकरी किंवर व्युट्टीलंग 50ml एकरी किंवर विवस केंवर विवस विवस व्युट्टीलंग 50ml एकरी किंवर विवस केंवर विवस विवस व्युट्टीलंग 50ml एकरी किंवर विवस व्युट्टीलंग 50ml एकरी किंवर केंवर विवस विवस व्युट्टीलंग 50ml एकरी किंवर केंवर विवस विवस व्युट्टीलंग 50ml एकरी किंवर केंवर विवस वर्गन विवस वर्गन विवस वर्गन विवस वर्गन वर्गन विवस वर्गन विवस वर्गन वर्गन विवस वर्गन विवस वर्गन विवस वर्गन वर्गन विवस वर्गन विवस वर्गन विवस वर्गन वर्गन वि	31	33वा दिवस					
(200लिटर पाण्यासार्टा)   30 ते 35 दिवस दाराया 10% फ्लॉबरींग अवस्थेत एक्सपेरियन्स 220ml एकती या प्रमाणात घ्याची.   333   3891 दिवस   अंद्राफॉल 2.5gm + पॉलिवाईच्य संचार 41/ प्रोफाईट 2.5gm/2.5ml   वित्रेस   विद्रेस	32	35वा दिवस		10% फ्लॉवरींग अवस्थेत फवारणी करावी .			
30 ते 35 दिवस दारावा 10% फर्लंचरींग अवस्थेत एक्सपेरियन 220ml/ लूना 200ml एकरी या प्रमाणात घ्याची.   33   38वा दिवस   अंट्राकॉल 2.5gm + पॉलिवाईन/संचार 40/ प्रोफाईट   2.5gm/2.5ml   विना नंतर फवारणी करावी.   विवा नंतर करावणी करावी.   विवा विवा नंतर विवा							
38   38वा दिवस   अंद्राकॉल 2.5gm + पॉलिवाईन संघार 40/ घोफाईट 2.5gm/2.5ml   विज्ञा निवस   रामंन किवा स्टर्मर 40ml (200नीटर पाण्यासाठी)   विजित नंतर फवारणी करावी.   विज्ञा नुता 200ml/ एकती   विज्ञा नुता 200ml/ एकती   विज्ञा नुता 200ml एकती (fluopyram + tebuconazole) + प्रोकलंग 70 ते 80gm(200 निटर पाण्यासाठी)   2mm मनी अवस्थेत एक्सपीरियन्स ची फवारणी करावी.   3mm मनी अवस्थेत एक्सपीरियन्स ची फवारणी फवारणी करावी.   3mm मनी अवस्थेत एक्सपीरियन्स ची फवारणी फवारणी करावी.   3mm मनी अवस्थेत एक्सपीरियन्स ची फवारणी एकती.   3mm मनी अवस्थेत एक्सपीरियन्स ची मेटारायइम । ति   2mm मनी अवस्थेत एक्सपीरियन्स ची काणते   3mm मनी अवस्थेत एक्सपीरियन्			(200लिटर पाण्यासाठी)				
38   38वा दिवस   अंद्राकॉल 2.5gm + पॉलिवाईन संघार 40/ घोफाईट 2.5gm/2.5ml   विज्ञा निवस   रामंन किवा स्टर्मर 40ml (200नीटर पाण्यासाठी)   विजित नंतर फवारणी करावी.   विज्ञा नुता 200ml/ एकती   विज्ञा नुता 200ml/ एकती   विज्ञा नुता 200ml एकती (fluopyram + tebuconazole) + प्रोकलंग 70 ते 80gm(200 निटर पाण्यासाठी)   2mm मनी अवस्थेत एक्सपीरियन्स ची फवारणी करावी.   3mm मनी अवस्थेत एक्सपीरियन्स ची फवारणी फवारणी करावी.   3mm मनी अवस्थेत एक्सपीरियन्स ची फवारणी फवारणी करावी.   3mm मनी अवस्थेत एक्सपीरियन्स ची फवारणी एकती.   3mm मनी अवस्थेत एक्सपीरियन्स ची मेटारायइम । ति   2mm मनी अवस्थेत एक्सपीरियन्स ची काणते   3mm मनी अवस्थेत एक्सपीरियन्		30 ਜੇ 35	ित्रम दुग्नाच १०% फ्लॉन्सींग अनुम्भेत प्रत्मापीरगूचा २२०ml/ह	 स्टा २००m। एक्सी या प्रमाणान स्थाती			
2.5gm/2.5ml	33			नुना 200mm एकरा या प्रमाणात व्याया <u>.</u>			
अश्रवा दिवस समित किवा स्टर्स 40ml (200लीटर पाण्यासार्य)   वितिय नंतर फवारणी करावी,	33	30411444					
35   39 ते 40 दिवस   वितिह्वया 280ml/ इंलिगेट 120ml/ चींम्ययन 120ml/ एकरी   80ते 90% अवस्थेत फवारणी करणे.   36   41 दिवस   मोब्हेंटो ओ डी 1ml   2   2   2   2   2   2   2   2   3   3							
36			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
37   42 ते 45 दिवस   एक्सपेरियन्स 220ml एकरी (fluopyram + tebuconazole) + प्रोक्लेम 70 ते 80gm(200 क्टिंट पाण्यासाठी)   2mm मनी अवस्था   इक लोन मॅक्स 1 ते 1.5 ली एकरी किंवा लुना 200ml एकरी (fluopyram + tebuconazole) + प्रोक्लेम 70 ते 80gm(200 क्टिंट पाण्यासाठी)   2mm मनी अवस्था   इक लोन मॅक्स 1 ते 1.5 ली एकरी किंवा न्युट्रीलंम 500ml एकरी   जी ए 10ppm   39   4mm मनी अवस्था   जी ए 24gm + डायमोर 500ml + znb इसेन्स 500gm किंवा कॉलिकल प्रो (कॅलिशअम ऑक्साईड) 1ली एकरी   40   51 दिवस   मोल्डेंटो ओ डी 1ml   41   54वा दिवस   एक्रिसिओ 100 ml/एकरी   42   56वा दिवस   व्हर्टी 1ली + बिब्हेरिया 1ली + मेटारायझम 1ली   43   60वा दिवस   निसोडीयम 200ml एकरी   किंवा कर्माणी करावी अन्यथा डिटेक्शन थेऊ शकते.   जी ए 24gm + cppu 600ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली एकरी   न्युट्रीलंम 500ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली एकरी   नुट्रीलंम 500ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली एकरी किंवा न्युट्रीलंम 500ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली एकरी किंवा न्युट्रीलंम 500ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली एकरी किंवा न्युट्रीलंम 500ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली एकरी किंवा न्युट्रीलंम 500ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली एकरी किंवा न्युट्रीलंम 500ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली एकरी किंवा न्युट्रीलंम 500ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली एकरी किंवा न्युट्रीलंम 500ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली एकरी किंवा न्युट्रीलंम 500ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली एकरी किंवा न्युट्रीलंम 500ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली एकरी किंवा न्युट्रीलंम 50ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली करना ते 1ली एकरी किंवा न्युट्रीलंम 50ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली करना ते 1ली करना न्यूट्रीलंम 50ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली करना ते 1ली करना न्यूट्रीलंम 50ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली करना ते 1ली करना न्यूट्रीलंम 50ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली करना ते 1ली करना न्यूट्रीलंम करना ते 1ली करना ते	35	39 ते 40 दिवस	बेनिव्हिया 280ml/ डेलिगेट 120ml/ चॅम्पियन 120ml/ एकरी	80ते 90% अवस्थेत फवारणी करणे.			
37   42 ते 45 दिवस   एक्सपेरियन्स 220ml एकरी (fluopyram + tebuconazole) + प्रोक्लेम 70 ते 80gm(200 क्टिंट पाण्यासाठी)   2mm मनी अवस्था   इक लोन मॅक्स 1 ते 1.5 ली एकरी किंवा लुना 200ml एकरी (fluopyram + tebuconazole) + प्रोक्लेम 70 ते 80gm(200 क्टिंट पाण्यासाठी)   2mm मनी अवस्था   इक लोन मॅक्स 1 ते 1.5 ली एकरी किंवा न्युट्रीलंम 500ml एकरी   जी ए 10ppm   39   4mm मनी अवस्था   जी ए 24gm + डायमोर 500ml + znb इसेन्स 500gm किंवा कॉलिकल प्रो (कॅलिशअम ऑक्साईड) 1ली एकरी   40   51 दिवस   मोल्डेंटो ओ डी 1ml   41   54वा दिवस   एक्रिसिओ 100 ml/एकरी   42   56वा दिवस   व्हर्टी 1ली + बिब्हेरिया 1ली + मेटारायझम 1ली   43   60वा दिवस   निसोडीयम 200ml एकरी   किंवा कर्माणी करावी अन्यथा डिटेक्शन थेऊ शकते.   जी ए 24gm + cppu 600ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली एकरी   न्युट्रीलंम 500ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली एकरी   नुट्रीलंम 500ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली एकरी किंवा न्युट्रीलंम 500ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली एकरी किंवा न्युट्रीलंम 500ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली एकरी किंवा न्युट्रीलंम 500ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली एकरी किंवा न्युट्रीलंम 500ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली एकरी किंवा न्युट्रीलंम 500ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली एकरी किंवा न्युट्रीलंम 500ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली एकरी किंवा न्युट्रीलंम 500ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली एकरी किंवा न्युट्रीलंम 500ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली एकरी किंवा न्युट्रीलंम 500ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली एकरी किंवा न्युट्रीलंम 50ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली करना ते 1ली एकरी किंवा न्युट्रीलंम 50ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली करना ते 1ली करना न्यूट्रीलंम 50ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली करना ते 1ली करना न्यूट्रीलंम 50ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली करना ते 1ली करना न्यूट्रीलंम 50ml एकरी   इ एस एस स्प्रे. ते 1ली करना ते 1ली करना न्यूट्रीलंम करना ते 1ली करना ते							
(fluopyram + tebuconazole) + प्रोक्लेम 70 ते 80gm(200 लिटर पाण्यासाठी)  38 2mm मनी अवस्था इक लोन मॅक्स 1 ते 1.5 ली एकरी किंवा न्युट्रीलंम 500ml एकरी + जी ए 10ppm  39 4mm मनी अवस्था जी ए 24gm + डायमोर 500ml + znb इसेन्स 500gm किंवा कॉलिकल ग्रे। (कॅलिशअम ऑक्साईड) 1 ली एकरी  40 51 दिवस मोग्हेंटो ओ डी 1ml  41 54वा दिवस एक्रिसिओ 100 ml/एकरी  42 56वा दिवस व्हर्टी 1ली + बिन्हेरिया 1ली + मेटारायझम 1ली  43 60वा दिवस निसोडीयम 200ml एकरी हि फवारणी भुरीसाठी आहे, गरज असल्यासवस्य फवारणी करावी अन्यथा डिटेक्शन येऊ शकते.  44 6mm मनी अवस्था जी ए 24gm + cppu 600ml एकरी + इक लोन मॅक्स 800ml इ एस एस स्प्रे.  ते 1ली एकरी/ न्युट्रीलंम 500ml एकरी  45 8mm मनी अवस्था जी ए 24gm + cppu 600ml एकरी + इक लोन मॅक्स 800ml इ एस एस स्प्रे.  ते 1ली एकरी न्युट्रीलंम 500ml एकरी  46 68वा दिवस ऑरबिट 1 gm + बॅसिलस 1 ते 2 gm/ml  47 70वा दिवस सल्फर 1gm सल्फर 1gm सल्फर कवारणी करताना ATR डिस्क ने फवारणी करावी (सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).  48 75वा दिवस सल्फर 1gm सल्फर 1gm सल्फर प्रवारणी करताना ATR डिस्क ने फवारणी करावी (सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).  50 85वा दिवस एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm  51 87वा दिवस एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm  52 88वा दिवस ऑरबिट 1gm + बॅसिलस 1 ते 2gm/ml	36	41 दिवस	मोव्हेंटो ओ डी 1ml				
(fluopyram + tebuconazole) + प्रोक्लेम 70 ते 80gm(200 िलटर पाण्यासाठी)  38	37	42 ते 45 दिवस	एक्सपीरियन्स 220ml एकरी <mark>किंवा</mark> लुना 200ml एकरी	2mm मनी अवस्थेत एक्सपीरियन्स ची फवारणी करावी.			
38       2mm मनी अवस्था       इक लोन मॅक्स 1 ते 1.5 ली एकरी किंवा न्युट्टीलॅम 500ml         39       4mm मनी अवस्था       जी ए 24gm + डायमोर 500ml + znb इसेन्स 500gm किंवा       इ एस एस स्प्रे.         40       51 दिवस       मोव्हेंटो ओं डी 1ml       1         41       54वा दिवस       एकिसिओ 100 ml/एकरी       1         42       56वा दिवस       व्हर्टी 1ली + बिब्हेरिया 1ली + मेटारायझम 1ली       1         43       60वा दिवस       निसोडीयम 200ml एकरी       हि फवारणी भुरीसाठी आहे, गरज असल्यासवरच         44       6mm मनी अवस्था       जी ए 24gm + cppu 600ml एकरी + इक लोन मॅक्स 800ml       इ एस एस स्प्रे.         45       8mm मनी अवस्था       जी ए 24gm + cppu 600ml एकरी + इक लोन मॅक्स 800ml       इ एस एस स्प्रे.         45       8mm मनी अवस्था       जी ए 24gm + cppu 600ml एकरी + इक लोन मॅक्स 800ml       इ एस एस स्प्रे.         46       68वा दिवस       ऑरबिट 1 gm + बॅसिलस 1 ते 2gm/ml       सल्फर फवारणी करताना ATR डिस्क ने फवारणी करावी (सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).         48       75वा दिवस       ऑरबिट 1 gm + बॅसिलस 1 ते 2 gm/ml       सल्फर फवारणी करताना ATR डिस्क ने फवारणी करावी (सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).         50       85वा दिवस       एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm       सल्फर फवारणी करताना ATR डिस्क ने फवारणी करावी (सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).         51       87वा दिवस       ऑरबिट 1 gm + बॅसिलस 1 ते 2.5ml							
पुकर्सी + जी ए 10ppm  39 4mm मनी अवस्था जी ए 24gm + डायमोर 500ml + znb इसेन्स 500gm किवा कॉलिकल प्रो (कॅलिशअम ऑक्साईड) 1ली एकरी  40 51 दिवस मोन्हेंटों ओ डी 1ml  41 54वा दिवस एक्रिसओ 100 ml/एकरी  42 56वा दिवस व्हर्टी 1ली + विव्हेरिया 1ली + मेटारायझम 1ली  43 60वा दिवस जिस हेंटियम 200ml एकरी हि फवारणी भुरीसाठी आहे, गरज असल्यासवरच फवारणी करावी अन्यथा डिटेक्शन येऊ शकते.  44 6mm मनी अवस्था जी ए 24gm + cppu 600ml एकरी + इक लोन मेंक्स 800ml हे एस एस एसे.  45 8mm मनी अवस्था जी ए 24gm + cppu 600ml एकरी + इक लोन मेंक्स 800ml हे एस एस एसे.  46 68वा दिवस ऑरबिट 1 gm + बॅसिलस 1 ते 2 gm/ml  47 70वा दिवस अँरबिट 1 gm + बॅसिलस 1 ते 2 gm/ml  48 75वा दिवस ऑरबिट 1 gm + बॅसिलस 1 ते 2 gm/ml  49 80वा दिवस व्हर्टी 1ली + विव्हेरिया 1ली + मेटारायझम 1ली  50 85वा दिवस सल्फर 1 gm सल्फर कवारणी कराना ATR डिस्क ने फवारणी करावी (सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).  51 87वा दिवस एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm  52 88वा दिवस एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm			लिटर पाण्यासाठी)				
पुकर्सी + जी ए 10ppm  39 4mm मनी अवस्था जी ए 24gm + डायमोर 500ml + znb इसेन्स 500gm किवा कॉलिकल प्रो (कॅलिशअम ऑक्साईड) 1ली एकरी  40 51 दिवस मोन्हेंटों ओ डी 1ml  41 54वा दिवस एक्रिसओ 100 ml/एकरी  42 56वा दिवस व्हर्टी 1ली + विव्हेरिया 1ली + मेटारायझम 1ली  43 60वा दिवस जिस हेंटियम 200ml एकरी हि फवारणी भुरीसाठी आहे, गरज असल्यासवरच फवारणी करावी अन्यथा डिटेक्शन येऊ शकते.  44 6mm मनी अवस्था जी ए 24gm + cppu 600ml एकरी + इक लोन मेंक्स 800ml हे एस एस एसे.  45 8mm मनी अवस्था जी ए 24gm + cppu 600ml एकरी + इक लोन मेंक्स 800ml हे एस एस एसे.  46 68वा दिवस ऑरबिट 1 gm + बॅसिलस 1 ते 2 gm/ml  47 70वा दिवस अँरबिट 1 gm + बॅसिलस 1 ते 2 gm/ml  48 75वा दिवस ऑरबिट 1 gm + बॅसिलस 1 ते 2 gm/ml  49 80वा दिवस व्हर्टी 1ली + विव्हेरिया 1ली + मेटारायझम 1ली  50 85वा दिवस सल्फर 1 gm सल्फर कवारणी कराना ATR डिस्क ने फवारणी करावी (सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).  51 87वा दिवस एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm  52 88वा दिवस एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm	38	2mm मनी अनुस्था	टक लोग मंक्स 1 ते 1 5 ली एक्सी किया जारीलॉम 500ml				
39 4mm मनी अवस्था जी ए 24gm + डायमोर 500ml + znb इसेन्स 500gm किंवा कॉलिकल प्रो (कॅलिश अम ऑक्साईड) 1 ली एकरी 40 51 दिवस मोव्हेंटो ओं डी 1ml 41 54वा दिवस एफिसिओ 100 ml/एकरी 42 56वा दिवस व्हर्टी 1ली + विव्हेरिया 1ली + मेटारायझम 1ली 43 60वा दिवस निसोडीयम 200ml एकरी हि फवारणी मुरीसाठी आहे, गरज असल्यासवरच फवारणी करावी अन्यथा डिटेक्शन थेऊ शकते. 44 6mm मनी अवस्था जी ए 24gm + cppu 600ml एकरी + इक लोन मॅक्स 800ml है एस एस स्प्रे. 45 8mm मनी अवस्था जी ए 24gm + cppu 600ml एकरी + इक लोन मॅक्स 800ml है एस एस स्प्रे. 46 68वा दिवस ऑरबिट 1 gm + वॅसिलस 1 ने 2 gm/ml 47 70वा दिवस ऑरबिट 1 gm + वॅसिलस 1 ने 2 gm/ml 48 75वा दिवस ऑरबिट 1 gm + वॅसिलस 1 ने 2 gm/ml 49 80वा दिवस वहर्टी 1ली + विव्हेरिया 1ली + मेटारायझम 1ली 49 80वा दिवस सल्फर 1gm सल्फर फवारणी करताना ATR डिस्क ने फवारणी करावी (सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी). 50 85वा दिवस एमफिलोमायसिस 1 ने 1.5ml/gm 51 87वा दिवस एमफिलोमायसिस 1 ने 1.5ml/gm 52 88वा दिवस एमफिलोमायसिस 1 ने 2.5ml/gm	30	211111 मना अवस्था	•				
कॉलिकल प्रो (कॅलिश अम ऑक्साईड) 1ली एकरी  40 51 दिवस में। इंटेंड ओ डी 1ml  41 54वा दिवस एफ्रिसिओ 100 m/एकरी  42 56वा दिवस व्हर्टी 1ली + विव्हेरिया 1ली + मेटारायझम 1ली  43 60वा दिवस निमोडीचम 200ml एकरी हि फवारणी भुरीसाठी आहे, गरज असल्यासवरच फवारणी करावी अन्यथा डिटेक्शन येऊ शकते.  44 6mm मनी अवस्था जी ए 24gm + cppu 600ml एकरी + इक लोन मॅक्स 800ml हे एस एस स्प्रे.  45 8mm मनी अवस्था जी ए 24gm + cppu 600ml एकरी + इक लोन मॅक्स 800ml हे एस एस स्प्रे.  46 68वा दिवस ऑरबिट 1 gm + वॅसिलस 1 ते 2 gm/ml  47 70वा दिवस सल्फर 1gm सल्फर फवारणी करताना ATR डिस्क ने फवारणी करावी (सल्फर के डाग येणार नाही यांची काळजी घ्यावी).  48 75वा दिवस ऑरबिट 1 gm + वॅसिलस 1 ते 2 gm/ml  49 80वा दिवस इंटीं 1ली + विव्हेरिया 1ली + मेटारायझम 1ली  50 85वा दिवस एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm  51 87वा दिवस एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm  52 88वा दिवस ऑरबिट 1 gm + वॅसिलस 1 ते 2 gm/ml  53 93वा दिवस एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm							
40       51 दिवस       मोव्हेंटो ओ डी 1ml         41       54वा दिवस       एक्रिसिओ 100 mJ/एकरी         42       56वा दिवस       व्हर्टी 1ली + बिव्हेरिया 1ली + मेटारायझम 1ली         43       60वा दिवस       निसोडीयम 200ml एकरी       हि फवारणी भुरीसाठी आहे, गरज असल्यासवरच फवारणी करावी अन्यथा डिटेक्शन येऊ शकते.         44       6mm मनी अवस्था       जी ए 24gm + cppu 600ml एकरी + इक लोन मॅक्स 800ml है एस एस स्प्रे.       इ एस एस स्प्रे.         45       8mm मनी अवस्था       जी ए 24gm + cppu 600ml एकरी + इक लोन मॅक्स 800ml है एस एस स्प्रे.       इ एस एस स्प्रे.         46       68वा दिवस       ऑरविट 1 gm + बॅसिलस 1 ते 2 gm/ml       सल्फर फवारणी करताना ATR डिस्क ने फवारणी करावी (सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).         48       75वा दिवस       ऑरविट 1 gm + बॅसिलस 1 ते 2 gm/ml       सल्फर फवारणी करताना ATR डिस्क ने फवारणी करावी (सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).         50       85वा दिवस       सल्फर 1 gm       सल्फर फवारणी करताना ATR डिस्क ने फवारणी करावी (सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).         51       87वा दिवस       एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm         52       88वा दिवस       ऑरविट 1 gm + बॅसिलस 1 ते 2 gm/ml         53       93वा दिवस       एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm	39	4mm मना अवस्था		इ एस एस स्प्र.			
41							
42       56वा दिवस       व्हर्टी 1ली + बिव्हेरिया 1ली + मेटारायझम 1ली       हि फवारणी मुरीसाठी आहे, गरज असल्यासवरच फवारणी करावी अन्यथा डिटेक्शन येऊ शकते.         43       60वा दिवस       निसोडीयम 200ml एकरी       हि फवारणी मुरीसाठी आहे, गरज असल्यासवरच फवारणी करावी अन्यथा डिटेक्शन येऊ शकते.         44       6mm मनी अवस्था       जी ए 24gm + cppu 600ml एकरी + इक लोन मॅक्स 800ml ते 1ली एकरी / न्युट्रीलॅम 500ml एकरी       इ एस एस स्प्रे.         45       8mm मनी अवस्था       जी ए 24gm + cppu 600ml एकरी + इक लोन मॅक्स 800ml ते 1ली एकरी किवा न्युट्रीलॅम 500ml एकरी       इ एस एस स्प्रे.         46       68वा दिवस       ऑरबिट 1 gm + बॅसिलस 1 ते 2 gm/ml       सल्फर फवारणी करताना ATR डिस्क ने फवारणी करावी (सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).         48       75वा दिवस       ऑरबिट 1 gm + बॅसिलस 1 ते 2 gm/ml       सल्फर फवारणी करताना ATR डिस्क ने फवारणी करावी (सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).         50       85वा दिवस       एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm       सल्फर फवारणी करताना ATR डिस्क ने फवारणी करावी (सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).         51       87वा दिवस       एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm         52       88वा दिवस       ऑरबिट 1 gm + बॅसिलस 1 ते 2 gm/ml         53       93वा दिवस       एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm	40	51 दिवस	मोव्हेंटो ओ डी 1ml				
1	41	54वा दिवस	एक्रिसिओ 100 ml/एकरी				
फारारणी करावी अन्यथा डिटेक्शन येऊ शकते.	42	56वा दिवस	व्हर्टी 1ली + बिव्हेरिया 1ली + मेटारायझम 1ली				
फारारणी करावी अन्यथा डिटेक्शन येऊ शकते.	43	60वा दिवस	निसोडीयम 200ml एकरी	हि फवारणी भुरीसाठी आहे, गरज असल्यासवरच			
के 1त्ती एकरी/ न्युट्रीलॅम 500ml एकरी			·				
के 1त्ती एकरी/ न्युट्रीलॅम 500ml एकरी	44	6mm मनी अवस्था	जी म 24cm + copy 600ml मुक्सी + ट्रक लोट मॅक्स 800ml	ट पार पार रागे			
88mm मनी अवस्था जी ए 24gm + cppu 600ml एकरी + इक लोन मॅक्स 800ml इ एस एस स्प्रे.   3 एस एस स्प्रे.   46 68वा दिवस   ऑरविट 1 gm + बॅसिलस 1 ते 2gm/ml   47 70वा दिवस   सल्फर 1gm   सल्फर फवारणी करताना ATR डिस्क ने फवारणी करावी (सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).   48 75वा दिवस   ऑरविट 1gm + बॅसिलस 1 ते 2 gm/ml   49 80वा दिवस   वहर्टी 1ली + बिव्हेरिया 1ली + मेटारायझम 1ली   सल्फर फवारणी करताना ATR डिस्क ने फवारणी करावी (सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).   50 85वा दिवस   सल्फर 1gm   सल्फर फवारणी करताना ATR डिस्क ने फवारणी करावी (सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).   51 87वा दिवस   एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm   52 88वा दिवस   ऑरबिट 1gm + बॅसिलस 1 ते 2gm/ml   53 93वा दिवस   एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm   54 1.5ml/gm   55 1.5ml/gm   56 1.5ml/gm   57 1.5ml/gm   57 1.5ml/gm   58 1.5ml/gm   58 1.5ml/gm   59 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	44	omm मना अवस्था		३ ९त ९त रत्र.			
ते 1ली एकरी किंवा न्युट्रीलॅम 500ml एकरी  46 68वा दिवस ऑरबिट 1 gm + बॅसिलस 1 ते 2 gm/ml  47 70वा दिवस सल्फर 1gm सल्फर फवारणी करताना ATR डिस्क ने फवारणी करावी (सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).  48 75वा दिवस ऑरबिट 1gm + बॅसिलस 1 ते 2 gm/ml  49 80वा दिवस व्हर्टी 1ली + बिव्हेरिया 1ली + मेटारायझम 1ली  50 85वा दिवस सल्फर 1gm सल्फर फवारणी करताना ATR डिस्क ने फवारणी करावी (सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).  51 87वा दिवस एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm  52 88वा दिवस ऑरबिट 1gm + बॅसिलस 1 ते 2 gm/ml  53 93वा दिवस एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm							
46       68 वा दिवस       ऑरबिट 1 gm + बॅसिलस 1 ते 2 gm/ml         47       70 वा दिवस       सल्फर 1 gm       सल्फर फवारणी करताना ATR डिस्क ने फवारणी करावी (सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).         48       75 वा दिवस       ऑरबिट 1 gm + बॅसिलस 1 ते 2 gm/ml       सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).         49       80 वा दिवस       सल्फर 1 gm       सल्फर फवारणी करताना ATR डिस्क ने फवारणी करावी (सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).         50       85 वा दिवस       एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5 ml/gm         51       87 वा दिवस       एमफिलोमायसिस 1 ते 2 gm/ml         52       88 वा दिवस       ऑरबिट 1 gm + बॅसिलस 1 ते 2 gm/ml         53       93 वा दिवस       एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5 ml/gm	45	8mm मनी अवस्था		इ एस एस स्प्रे.			
47       70वा दिवस       सल्फर 1gm       सल्फर फवारणी करताना ATR डिस्क ने फवारणी करावी (सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).         48       75वा दिवस       ऑरबिट 1gm + बॅसिलस 1 ते 2 gm/ml         49       80वा दिवस       व्हर्टी 1ली + बिव्हेरिया 1ली + मेटारायझम 1ली         50       85वा दिवस       सल्फर 1gm       सल्फर फवारणी करताना ATR डिस्क ने फवारणी करावी (सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).         51       87वा दिवस       एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm         52       88वा दिवस       ऑरबिट 1gm + बॅसिलस 1 ते 2gm/ml         53       93वा दिवस       एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm			त 1ला एकरा किवा न्युट्रालम 500ml एकरा				
(सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).  48 75वा दिवस ऑरबिट 1gm + बॅसिलस 1 ते 2 gm/ml  49 80वा दिवस व्हर्टी 1ली + बिव्हेरिया 1ली + मेटारायझम 1ली  50 85वा दिवस सल्फर 1gm सल्फर फवारणी करताना ATR डिस्क ने फवारणी करावी (सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).  51 87वा दिवस एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm  52 88वा दिवस ऑरबिट 1gm + बॅसिलस 1 ते 2gm/ml  53 93वा दिवस एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm	46	68वा दिवस	ऑरबिट 1 gm + बॅसिलस 1 ते 2gm/ml				
48       75वा दिवस       ऑरबिट 1gm + बॅसिलस 1 ते 2 gm/ml         49       80वा दिवस       व्हर्टी 1ली + बिव्हेरिया 1ली + मेटारायझम 1ली         50       85वा दिवस       सल्फर 1gm         51       87वा दिवस       एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm         52       88वा दिवस       ऑरबिट 1gm + बॅसिलस 1 ते 2gm/ml         53       93वा दिवस       एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm	47	70वा दिवस	सल्फर 1gm	सल्फर फवारणी करताना ATR डिस्क ने फवारणी करावी			
49       80वा दिवस       व्हर्टी 1ली + बिव्हेरिया 1ली + मेटारायझम 1ली         50       85वा दिवस       सल्फर 1gm       सल्फर फवारणी करताना ATR डिस्क ने फवारणी करावी (सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).         51       87वा दिवस       एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm         52       88वा दिवस       ऑरबिट 1gm + बॅसिलस 1 ते 2gm/ml         53       93वा दिवस       एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm				(सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).			
49       80वा दिवस       व्हर्टी 1ली + बिव्हेरिया 1ली + मेटारायझम 1ली         50       85वा दिवस       सल्फर 1gm       सल्फर फवारणी करताना ATR डिस्क ने फवारणी करावी (सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).         51       87वा दिवस       एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm         52       88वा दिवस       ऑरबिट 1gm + बॅसिलस 1 ते 2gm/ml         53       93वा दिवस       एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm							
49       80वा दिवस       व्हर्टी 1ली + बिव्हेरिया 1ली + मेटारायझम 1ली         50       85वा दिवस       सल्फर 1gm       सल्फर फवारणी करताना ATR डिस्क ने फवारणी करावी (सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).         51       87वा दिवस       एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm         52       88वा दिवस       ऑरबिट 1gm + बॅसिलस 1 ते 2gm/ml         53       93वा दिवस       एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm	48	75वा दिवस	ऑरबिट 1gm + बॅसिलस 1 ते 2 gm/ml				
50       85वा दिवस       सल्फर 1gm       सल्फर फवारणी करताना ATR डिस्क ने फवारणी करावी (सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).         51       87वा दिवस       एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm         52       88वा दिवस       ऑरबिट 1gm + बॅसिलस 1 ते 2gm/ml         53       93वा दिवस       एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm	49						
(सल्फर चे डाग येणार नाही याची काळजी घ्यावी).  51 87वा दिवस एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm  52 88वा दिवस ऑरबिट 1gm + बॅसिलस 1 ते 2gm/ml  53 93वा दिवस एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm				सल्फर फवारणी करताना ATR डिस्क ने फवारणी करावी			
51       87वा दिवस       एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm         52       88वा दिवस       ऑरबिट 1gm + बॅसिलस 1 ते 2gm/ml         53       93वा दिवस       एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm							
52       88वा दिवस       ऑरबिट 1gm + बॅसिलस 1 ते 2gm/ml         53       93वा दिवस       एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm							
52       88वा दिवस       ऑरबिट 1gm + बॅसिलस 1 ते 2gm/ml         53       93वा दिवस       एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm	<b>51</b>	0777	12.5				
53 93वा दिवस एमफिलोमायसिस 1 ते 1.5ml/gm			_				
54   100% पाणी उतरण   ट्रायको 3 ते 5ml + सुडो 3 ते 5ml + बेसिलस 3 ते 5ml							
	54	100% पाणी उतरणे	ट्रायको 3 ते 5ml + सुडो 3 ते 5ml + बसिलस 3 ते 5ml				

अ. नं.	अवस्था	खते	एकरी प्रमाण
1)	3 ते 5 पाने अवस्था	कॅल्शिअम थायोसल्फेट (जिप्सोल)	5 Ltr
		झिंक ची	800gm
2)	फेल काढणी	<u>कॅ</u> ल्शिअम नायट्रेट	3 kg
		फॉस्फरिक ऍसिड	2 Ltr
		फेरस ची	800 gm
		मॅग्नेशिअम सल्फेट	6 kg
3)	कळी डिपींग	00:60:20	5kg
		झिंक ची	800gm
		ची कॅल्शिअम	800gm
		मॅग्नेशिअम सल्फेट	6kg
4)	दोडा अवस्था	फॉस्फरिक ऍसिड	2 Ltr
٦)	पाठा जानरजा	फेरस ची	800gm
		मॅग्नेशिअम सल्फेट	
			6kg
5)	फ्लॉवरिंग अवस्था	ची कॅल्शिअम	800gm
		फॉस्फरिक ऍसिड	3 Ltr
		मॅग्नेशिअम सल्फेट	5 kg
6)	सेटिंग अवस्था	ची कॅल्शिअम	800gm
		00:60:20	5kg
		00:00:50	3kg
		मॅग्नेशिअम सल्फेट	
		मग्नाशअम सल्फट	5kg
7)	2mm ते 4mm अवस्था	12:61:00	4kg
		रेमेडी	3kg
		मॅग्नेशिअम सल्फेट	5kg
8)	4mm ते 6mm अवस्था	कॅल्शिअम नायट्रेट	5kg
		<b>मॅ</b> ग्नेशिअम सल्फेट	5kg
9)	6mm ते 8mm अवस्था	कॅल्शिअम नायट्रेट	5kg
		फॉस्फरिक ऍसिड	3 Ltr
		मॅग्नेशिअम सल्फेट	5kg
10)	8mm ते 10mm अवस्था	00:60:20	5kg
,		कॅल्शिअम नायट्रेट	5kg
		मॅग्नेशिअम सल्फेट	5kg
11)	10mm ते 14mm अवस्था	00:60:20	3kg
11)	Tomin (14min Signal	कॅल्शिअम नायट्रेट	
		काल्शअम नायट्रट मॅग्नेशिअम सल्फेट	3kg 5kg
10)			
12)		00:00:50	5kg
		मॅग्नेशिअम सल्फेट	5kg
13)		00:00:50	5kg
		मॅग्नेशिअम सल्फेट	5kg
14)		पोटॅशिअम शोनाईट	6kg
15)	पाणी उतरणे अवस्था	00:00:50	5kg
		मॅग्नेशिअम सल्फेट	5kg
16)		00:00:50	5kg
		मॅग्नेशिअम सल्फेट	5kg
17)		00:00:50	5kg
1/)		00.00.00	ong .