# مِلسى مشتى — كتابخانى PThreads

یکی از راههای اجرای همروند دستورات در سیستههای عامـل استفاده از ریسمان امـیباشد (اگـر چه ریسـه، ریسمان یا نغ ترجمهی مناسبی برای «Thread» به نظر نمـیرسند، بـه علت رواج آنها، در این مستنـد نیز از عبارت ریسمان استفاده میشود). در هر پردازه، تعدادی ریسمان میتوانند به صورت همروند اجرا شوند. چون همهی ریسمانهای یک پردازه در فضای آدرس پردازه اجرا میگردند، میتوانند با استفاده از مافظهی مشترک (برای مثال متغیرهای سراسری با هم ارتباط داشته باشند. اما برای ملوگیری از مشکل وضعیت رقابتـی به دسترسی همزمان ریسمانها به متغیرهای مشترک باید مدیریت شود.

استاندارد «POSIX» رابط<sup>ط</sup> یک کتابفانهی ریسمان را معرفی کرده است که «Posix Threads» یا «PThreads» نامیده می شود. این کتابفانه در بسیاری از سیستههای عامل رایج از جمله لینوکس پیادهسازی شده است. در این جلسه با این کتابفانه آشنا می شوید. برای استفاده از کتابفانهی PThreads در لینوکس باید پارامتر Linker را به به به به مترجه فرستاد).

# آشنایی یا کتابخانهی PThreads

با تابع ()pthread\_create میتوان یک ریسمان ایـجاد نمود. ورودی اول ایـن تابع یـک اشارهگـر به یـک متغیر برای ذفیرهسازی شناسهی<sup>۵</sup> ریسمان جدید است و ورودی سوم این تابع، تابعی است که ریسمان جدید باید از آن اجرای فود را شروع کنـد. برای اطلاع بیشتر در مورد ورودیهای ایـن تابع، بـه صفحهی راهنمای آن مراجعه نمایید. در صورتی که این تابع با موفقیت اجرا شود، ریسمان جدید اجرای فود را از تابع مشخص شده در ورودی سوم شروع فواهد نمود.

#### #include <pthread.h>

- 1 Thread
- 2 Global
- 3 Race condition
- 4 Interface
- 5 Identifier

```
pthread_t tid;
pthread_create(&tid, NULL, func, NULL); /* «func» ایمادیک ریسمان از تابع */
```

تابعی کہ بہ ()pthread\_create فرستادہ مےشود یک اشارہ گر دریافت مےکند (ورودی چھارہ ()pthread\_create) و یک اشارہ گر بر مے گرداند:

```
void *func(void *dat)
{
         printf("Thread started!\n");
         return NULL;
}
```

برای انتظار برای اتماه یک ریسمان می تــوان تابع ()pthread\_join را فرافوانــی کرد (مشابــه تابع ()pthread\_create برای پردازهها). مقدار برگشت داده شده توسط تابع اصلی یک ریسمان (ورودی سوم ()pthread\_create) در ورودی دوم این تابع (در صورتی که به یک متغیر \* void اشاره کند) قرار میگیرد.

```
pthread_join(tid, NULL); /* «tid» انتظار برای فاتمهی ریسمان */
```

#### مدیریت دسترسیهای همزمان

کتابفانهی PThreads امکاناتی را برای مدیریت دسترسیهای همزمان ارائه میدهد. یکی از آنها، قفلهای «Pthread\_mutex\_t» میباشند. برای استفاده از این قفل، باید یک متغیر با نوع «pthread\_mutex\_t» سافت و با استفاده از تابع «pthread\_mutex\_lock()» به آن مقدار اولیه داد. با تابع «pthread\_mutex\_init()» به آن مقدار اولیه داد. با تابع «pthread\_mutex\_unlock()» باز می شود. در هر لمظه فقط یک ریسمان می تواند این قفل بسته و با تابع «pthread\_mutex\_unlock()» باز می شود. در هر لمظه فقط یک ریسمان می تواند یک «Mutex» را قفل کند و بقیهی ریسمان-هایی که با فرافوانی «pthread\_mutex\_lock()» قصد قفل کردن آن را داشته باشند در مالت انتظاراً قرار می گیرند. پس از استفاده از یک قفل، می توان منابع افتصاص یافته به آن را با فرافوانی «pthread\_mutex\_destroy()» آزاد کرد.

```
pthread_mutex_t lock;

pthread_mutex_init(&lock, NULL); /* «Mutex» مقداردهی اولیه به یک */

pthread_mutex_lock(&lock); /* «Mutex» قفل کردن یک */
```

<sup>1</sup> Blocking

```
pthread_mutex_unlock(&lock); /* «Mutex» */
pthread_mutex_destroy(&lock); /* «Mutex» */
* آزاد کردن منابع افتصاص داده شده به یک «Mutex» */
```

کتابفانهی PThreads امکان استفاده از سمافور<sup>۱</sup> را نیز ارائه میدهد. برای یک سمافور متغیری با نوع «sem\_init()» باید معرفی گردد. فرافوانی «sem\_init()» آن را مقدار دهی میکند (ورودی سوم، مقدار اولیهی آن را مشخص میکند) و پس از استفاده از آن، فرافوانی «sem\_destroy()» منابع افتصاص یافته به آن را آزاد مینماید. تابع «sem\_wait() و پس از افزایش میدهد (و در صورت نیاز منتظر میماند) و تابع «sem\_post() آن را افزایش میدهد.

```
sem_t sem;

sem_init(&sem, 0, 1); /* مقداردهی اولیه به یک سمافور */
sem_post(&sem); /* افزایش مقدار یک سمافور */
sem_wait(&sem); /* کاهش مقدار یک سمافور */
sem_destroy(&sem); /* آزاد کردن منابع یک سمافور */
```

## مسئلهی تولید کننده و مصرف کننده

در درس سیستم عامل مسئلهی تولید کننده و مصرف کننده معرفی شده است. با استفاده از راهکارهای ارائه شده در کتابغانهی PThreads می توان این مسئله را با در نظر گرفتن دسترسیهای همزمان مل کرد. هنگامی که اندازهی بافر<sup>4</sup> (که برای انتقال دادههای تولید شده به مصرف کننده استفاده می شود) یک باشد، می توان با استفاده از دو سمافور دادههای تولید شده توسط تولید کننده را به مصرف کننده انتقال داد.

```
sem_t full; /* مقداریک به معنای وجودیک عنصر در بافر است */
sem_t empty; /* مقداریک به معنای فالی بودن بافر است */
sem_init(&full, 0, 0);
sem_init(&empty, 0, 1);
```

در ادامه قسمت مربوط به تولید کننده نشان داده شده است.

```
sem_wait(&empty); /* انتظار برای مَالی شدن بافر */
```

<sup>1</sup> Semaphore

<sup>2</sup> Buffer

همان طور که در درس مشاهده کردهاید، برای اندازهی بافر بزرگتر، لازه است دسترسیهای همزمان به آن نیز مدیریت کردد (چگونه؟).

## تمرين هشته

در این تمرین نیز مشابه تمرین هفته، باید برنامهای را به دو قسمت تقسیم نمایید اما در این تمرین به بای دو پردازه، باید از دو ریسمان استفاده کنید. پس از دریافت فایل «ex7.c»، نام آن را به «ex8.c» تغییر دهید و در شافهی «ex8.c» قرار دهید. همان طور که در تمرین گذشته دیدید، در این برنامه، قسمت اول پردازش در تابع «prod()» و قسمـت دوم در تابع «(cons()» انبام مـیشود (در ملقهی تابع «()main»، هـر فروبی «()prod()» در این تمرین باید یک ریسمان بسازید: تابع «()prod()» در ریسمان اصلی و تابع «()cons)» در ریسمان مدید باید فرافوانی شوند. برای انتقال فروبی تابع «()prod()» به ریسمان مدید، باید از تعدادی متغیر مشترک استفاده کنید. با قفـلهای «Mutex» و سمافـور از مشکـلات مربوط به دسترسیهای همزمان ملوگیری نمایید.

### گاههای پیشنهادی برای انجاه این تمرین:

- ۱ دریافت و ترجمهی فایل «ex8.c»
  - ۱ ایماد یک ریسمان مدید
- ۳ انتظار برای اتماه ریسمان جدید در ریسمان اصلی
- ۴ انتقال فراغوانی تابع «cons()» به ریسمان جدید
- ۵ معرفی یک متغیر سراسری برای انتقال داده بین ریسمانها
  - ۷ مشاهدهی نیاز به مدیریت دسترسیهای همزمان
  - ۷ مدیریت دسترسیهای همزمان توسط دو سمافور