

รายงานสถานะระบบ · CURRENT STATE

greydigi workspace

สรุปสถานะปัจจุบันของระบบทั้งหมด: พีเจอรที่ใช้งานได้จริง บกบาทผู้ใช้ที่นิยามไว้ และสิทธิ์การเข้าถึงแต่ละระดับ อ้างอิงจาก
ซอร์สโค้ดและ schema ของฐานข้อมูลในโปรเจกต์โดยตรง

3

พื้นที่งานหลัก + TEAM
SPACES

greydigi.com · เอกสารภายใน · จัดทำสำหรับ nittaya@greydigi.com

6

บทบาทผู้ใช้ระดับ
WORKSPACE

4

ระดับสิทธิ์การเข้าถึง

31

MIGRATION ของฐานข้อมูล

01 · ภาพรวม

หนึ่ง workspace เชื่อมทุกพื้นที่งาน

3 พื้นที่งานหลักอ่านข้อมูลลูกค้า บุคคล และโปรเจกต์ร่วมกัน บวก Team Spaces ที่แยกอิสระ ส่วนกลางที่ใช้ร่วมกันทั้งหมด และหน้าที่เปิดให้ลูกค้าเห็นได้โดยไม่ต้องเข้าระบบภายใน

SPACE 01

Delivery

บริหารงานส่งมอบให้ลูกค้า: โปรเจกต์ flight plan gate baseline งานย่อย คำขอเปลี่ยนแปลง อัปเดตลูกค้า

SPACE 02

Product

เครื่องมือภายในของทีม ใช้ร่วมข้ามลูกค้าได้: products roadmap feature release ปริมาณงานวิศวกร

SPACE 03

Hypercare

ดูแลระบบลูกค้าหลัง go-live: service incident คำขอสนับสนุน SLA สถานะสุขภาพ escalation

โมดูลใหม่

Team Spaces

บอร์ดงานภายในทีม แยกอิสระจาก 3 พื้นที่หลัก มีสมาชิกและ template ของตัวเอง

ส่วนกลาง

Workspace core

ลูกค้า บุคคล/บทบาท template การแจ้งเตือน การตั้งค่า audit log ค้นหา ใช้ร่วมกันทั้งระบบ

ภายนอกระบบ

หน้าสำหรับลูกค้า

/s/[token] แชนแนลสาธารณะ ไม่ต้อง login · /portal/[ref] พอร์ทัลลูกค้าแบบ login

ตัวเลขทุกตัวบนหน้าจอล้วนคำนวณจากฐานข้อมูลจริง ไม่มีการพิมพ์ค่าคงที่ในหน้าใดๆ ตัวเลขเดียวกันจึงตรงกันทุกหน้าที่แสดงเสมอ

02 · ฟังก์ชันในระบบ

Delivery, Product, Hypercare

รายการหน้าและความสามารถที่ใช้งานได้จริงในแต่ละพื้นที่งาน ณ ตอนนี้

DELIVERY

- ภาพรวม + รายการโปรเจกต์ สร้างจาก template
- **หน้าโปรเจกต์เดี่ยว** — Overview, Tasks (custom field, task drawer), Flight-plan check, Baselines, Change requests, Client updates, Client view config, Documents, Members, Share links
- Gate, Baseline, Change request รวมทุกโปรเจกต์
- Flight plan และเอกสารรวม
- งานรวมข้ามโปรเจกต์

PRODUCT

- ภาพรวม Product
- Products
- Roadmap
- Features + หน้ารายละเอียด
- Releases + หน้ารายละเอียด
- Engineering workload
- **เข้าถึงได้เฉพาะคนที่ได้รับสิทธิ์ Product access**

HYPERCARE

- ภาพรวม Hypercare
- Services + หน้ารายละเอียด
- Incidents + รายละเอียด, pause-clock, resolve
- Requests
- Client submissions
- SLA
- Health
- Escalations

02 · ฟังก์ชันในระบบ (ต่อ)

Team Spaces, ส่วนกลาง, หน้าสำหรับลูกค้า

โมดูลที่ใช้ร่วมกันทั้งระบบ และหน้าที่เปิดให้บุคคลภายนอกเห็นได้

TEAM SPACES

- รายการ Team Space
- บอร์ดงานแบบ column
- สมาชิกของ Team Space
- Template ที่ import เข้าไปใช้ได้

ส่วนกลาง (WORKSPACE CORE)

- **Clients** — รายการ, รายละเอียด, เปิด/ปิด Hypercare, ให้สิทธิ์พอร์ทัล
- **People** — รายชื่อ, รายละเอียด, เชิญสมาชิกใหม่, export CSV
- **Templates** — flight-plan แบบมีเวอร์ชัน, gate condition
- **Notifications** — inbox ของแต่ละคน
- **Settings** — General, Spaces, SLA, Client management, Branding, Integrations, Audit log, Permissions
- **Search** และ **Dashboard** ข้ามทุกพื้นที่

หน้าสำหรับลูกค้า

- **/s/[token]** — แอร์สารธารณะ ไม่ต้อง login อ่านอย่างเดียว เห็นเฉพาะสิ่งที่ publish แล้ว
- **/portal/[ref]** — พอร์ทัลลูกค้าแบบ login เห็นข้อมูลสดของโปรเจกต์ตัวเอง ส่งคำร้อง (issue / change request / question) กลับเข้าระบบได้

03 · ผู้ใช้

ไม่มีปุ่มสมัครสมาชิกเอง ทุกบัญชีถูกเชิญ

การใช้งานถูกจัดสรรอย่างตั้งใจ 3 วิธีเข้าสู่ระบบ 2 ประเภทบุคคล และ 6 บทบาทระดับ workspace

Bootstrap admin

สร้างบัญชีแรกด้วย SQL ครั้งเดียว

Invite

workspace admin เชิญสมาชิกใหม่จากในแอป

Sign in

อีเมล+รหัสผ่าน, magic link หรือ Google

Set password

เปลี่ยนรหัสผ่านชั่วคราวหลังเข้าใช้ครั้งแรก

ประเภทบุคคล (PERSON KIND)

kind	ความหมาย
internal	พนักงาน/ทีมงานภายใน เข้าแอปหลักได้
client	ผู้ใช้ฝั่งลูกค้า เข้าได้เฉพาะพอร์ทัลลูกค้า (/portal/[ref])

วิธีเข้าสู่ระบบ

อีเมล + รหัสผ่าน · Magic link (ลิงก์เข้าระบบครั้งเดียวทางอีเมล) · Google Sign-in (เปิดใช้ได้ตามต้องการ)

บทบาทระดับ WORKSPACE

บทบาท	สรุป
workspace_admin	สิทธิ์สูงสุด — Super Admin
delivery_lead	หัวหน้าทีม Delivery
product_lead	หัวหน้าทีม Product
hypercare_lead	หัวหน้าทีม Hypercare
member	สมาชิกทั่วไป
client	ผู้ใช้ฝั่งลูกค้า (คู่กับ kind = client)

04 · สิทธิ์การเข้าถึง

4 ระดับสิทธิ์ ตรงกับหน้า Settings → Permissions จริง

มองเห็นได้เฉพาะ workspace admin ในแอป — สรุปตรงนี้คือสิ่งที่แต่ละระดับทำได้และทำไม่ได้

Super Admin workspace_admin

ทำได้

- อ่าน/เขียนได้ทุกอย่างในทุกลูกค้า ทุกโปรเจกต์ ทุกข้อมูลระดับ workspace
- เชิญสมาชิก ให้สิทธิ์พอร์ทลูกค้า จัดการ Settings ทั้งหมด
- สร้างโปรเจกต์/ลูกค้าใหม่ publish หรือ unpublish ข้อมูลที่ลูกค้าเห็น

ไม่มีข้อจำกัด

Project Admin

ทำได้

- CRUD เติมรูปแบบเฉพาะโปรเจกต์ที่เป็นสมาชิก
- จัดการสมาชิกของโปรเจกต์นั้น
- สร้าง/แก้ phase gate baseline change request publish client view ของโปรเจกต์นั้น

ทำไม่ได้

- เห็นหรือแก้โปรเจกต์/ลูกค้าอื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
- สร้างโปรเจกต์ใหม่ เชิญสมาชิก workspace หรือแก้ Settings

Member

ทำได้

- ทำงานที่ตัวเองรับผิดชอบเต็มที่ คอมเมนต์ได้ทุกงานในโปรเจกต์
- ดูข้อมูลอื่นทั้งหมดของโปรเจกต์ (phase, gate, baseline, เอกสาร)

ทำไม่ได้

- สร้าง/ลบ/มอบหมายงานที่ไม่ใช่ของตัวเอง หรือสร้าง/ลบ phase-gate-baseline
- จัดการสมาชิกโปรเจกต์ หรือแตะ client view config / share link

Product access สิทธิ์แยกต่างหาก

ใครก็ตามที่ถูกเปิดสิทธิ์นี้ (สวิตช์บนหน้า People) จะมีสิทธิ์เต็มบน Products, Roadmap, Releases, Engineering — **ครอบคลุมทั้ง workspace ไม่ใช่ต่อโปรเจกต์** เพราะ Product เป็นคลังความสามารถที่ใช้ร่วมกัน

คนที่ไม่ได้รับสิทธิ์นี้จะไม่เห็นอะไรใน Product space เลย ไม่ว่าอยู่โปรเจกต์ไหน

04 · สิทธิการเข้าถึง (ต่อ) — 05 · การเปลี่ยนแปลงล่าสุด

บังคับที่ฐานข้อมูล ไม่ใช่แค่ในหน้าเว็บ

กลไกที่บังคับใช้จริง

สิทธิ์ทั้งหมดถูกบังคับด้วย **Row Level Security (RLS)** ที่ระดับฐานข้อมูล ไม่ใช่แค่การซ่อนปุ่มในหน้าเว็บ ต่อให้เรียก API ตรงก็ยังถูกกรองด้วยกฎเดียวกัน โค้ดฝั่งแอปมีตัวตรวจสอบสิทธิ์ไว้ให้ error message อ่านง่าย ก่อนเท่านั้น

ขอบเขตข้อมูลสำหรับบุคคลภายนอก

`/s/[token]` ค้นเฉพาะ "สแนปช็อต" ที่ publish แซ่แข็งไว้แล้ว ไม่ใช่ข้อมูลสดจากตารางจริง

`/portal/[ref]` เห็นข้อมูลสดของโปรเจกต์ตัวเองผ่าน RLS ที่กรองด้วย role "client" โดยตรง

โมดูล/การเปลี่ยนแปลงล่าสุด (จาก MIGRATION 0020 เป็นต้นไป)

การเปลี่ยนแปลง	รายละเอียด
ระบบสิทธิ์ระดับโปรเจกต์ (RBAC)	เพิ่ม tier Project Admin / Member ต่อโปรเจกต์ แยกจาก workspace role
Team Spaces (โมดูลเดิม)	บอร์ดงานภายในทีม พร้อม template และสมาชิกของตัวเอง
Custom field ของ task	เพิ่มฟิลด์กำหนดเองในงานย่อยของ Delivery และ Team Spaces
Workspace branding	ตั้งค่าโลโก้/สีของ workspace จากหน้า Settings → Branding
การแจ้งเตือน: actor + archive	บันทึกว่าใครเป็นคนกระทำ และเก็บ archive การแจ้งเตือนได้
Flag คนที่ inactive	ระบุสถานะ active/inactive ของบุคคลในระบบ

06 · ขอบเขตของเอกสารนี้

สิ่งที่เอกสารนี้ยังไม่ครอบคลุม

เอกสารนี้สรุปสิ่งที่ระบบรองรับได้จากโค้ดและ schema จริง ไม่ใช่รายงานข้อมูลสด

01

ตัวเลขสดของ workspace

จำนวนผู้ใช้ ลูกค้า และโปรเจกต์ที่มีอยู่จริงตอนนี้ ต้องดึงจากฐานข้อมูลจริงหรือหน้า Settings ในแอปโดยตรง

02

Integration ที่เปิดใช้งาน

การตั้งค่าเฉพาะที่ /settings/integrations ขึ้นกับสิ่งที่ทีมตั้งค่าไว้ในโปรเจกต์ Supabase ของตัวเอง

03

Delivery / tooling / ผู้รับผิดชอบ

ตามที่ระบุใน aironauts flight plan ว่าเป็นสิ่งที่ต้องตกลงกันแยกต่างหาก ไม่ได้อยู่ในเอกสารสถานะระบบนี้

ต้องการตัวเลขสด: เปิด **Settings** → **Permissions, Users and members** และ **Clients** ในแอปโดยตรง (เข้าได้เฉพาะ workspace admin)