```
任务5: Linux服务器应用
  一、Apache服务器
     第1步:安装和测试服务器
     第2步: 如何发布一个网站
     第3步:防火墙开放80端口
  二、虚拟主机
     第0步:准备工作
     第1步: Linux服务器端配置
     第2步: 客户端访问
  二、Firewalld防火墙应用
     (1) Firewalld防火墙原理
     (2) 区域管理
     (3) 防火墙常用命令
     (4) 如何开放某个端口
     (5) 如何开放某种服务
     (6) 使用图形化界面管理防火墙
```

要求:

任务5: Linux服务器应用

一、Apache服务器

• 虚拟主机可选做

第1步:安装和测试服务器

1 # 安装apache

4 # 启动apache

Apache HTTP Server Test Pag ×

O 8 192.168.204.128

 \leftarrow \rightarrow G

2 [root@localhost html]# yum install httpd

5 [root@bogon ~]# systemctl start httpd.service

```
7 # 查看80端口是否启动
 8 [root@bogon ~]# netstat -atulnp | grep :80
 9 tcp6 0 0 :::80
                                                              LISTEN
        19325/httpd
 10
 11 #查看Linux服务器的ip地址
    [root@bogon ~]# ifconfig | head -n 2
    ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
           inet 192.168.204.128 netmask 255.255.255.0 broadcast
    192.168.204.255
 15
在Linux系统里面打开firefox浏览器,输入地址 http://192.168.204.128,会出现如下页
面,表明apache服务器运行正常。
🗖 CentOS 7 64 位 - VMware Workstation
                                                                 □ ×
命 主页 × □ CentOS 7 64 位 ×
❖ 应用程序 位置 Firefox
                                                    zh 星期四 20:54
```

☆



4 # (2)/etc/httpd/conf.d/*.conf 该目录下的以conf结尾的文件,都会自动读入

httpd.conf文件,为了便于管理和维护,如果我们修改配置文件的设置,可以在该目录中新建

(3)/var/www/html 默认网站根目录,也就是说你的网页应该放置在该目录中。

92.168.204.128/index.html

这里在/var/www/html目录内新建一个index.html的网页。然后通过浏览器访问。http://1

一个my.conf文件,把配置写入该文件。

```
CentOS 7 64 位 - VMware Workstation
                                                                    □ ×
命 主页 × □ Cent05 7 64 位 ×
💸 应用程序 位置 Firefox
                                                        zh 星期四 21:19
                × +
            O & 192.168.204.128
                                                                   ⊘ ≡
\leftarrow \rightarrow G
                                                            ₩
欢迎来到我的网站!
```

```
₽ ② [21 GB 硬盘]
                   🍅 测试 — Mozilla Firefox
要将输入定向到该虚拟机,请将鼠标指针移入其中或按 Ctrl+G。
                                                  按照这样的方法,你就可以发布自己的网站了。
第3步:防火墙开放80端口
经过上面的配置,你的网站此时只能Linux本机浏览器访问,如果想要其他计算机,比如
Windows主机访问,还必须配置防火墙,放开80端口。
 1 # 首先确认防火墙状态,如下所示,Linux防火墙默认是出于开启状态
  2 [root@bogon ~]# systemctl status firewalld
  3 ● firewalld.service - firewalld - dynamic firewall daemon
       Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/firewalld.service; enabled;
    vendor preset: enabled)
      Active: active (running) since \equiv 2024-05-29 21:05:39 CST; 24h ago
```

Main PID: 847 (firewalld) Tasks: 2 CGroup: /system.slice/firewalld.service

14 success

Docs: man:firewalld(1)

11 12 # 放开80端口 13 [root@bogon ~]# firewall-cmd --add-port=80/tcp --permanent

└─847 /usr/bin/python2 -Es /usr/sbin/firewalld --nofork --nopid

```
15
 16 # 重新加载防火墙
 17
  [root@bogon ~]# firewall-cmd --reload
 18 success
 20 # 确认一下防火墙放开的端口,
   [root@bogon ~]# firewall-cmd --list-ports
 21
 22 9090/tcp 80/tcp
经过这些操作以后,就可以在Windows主机上,通过浏览器访问你的网站了。http://192.
168.204.128/index.html
                                                  X
   6
        测试
                     ×
       4
欢迎来到我的网站!
```

第1步: Linux服务器端配置

httpd.conf

10

11 12

13

17

[root@localhost www]# ls /etc/httpd/conf

[root@localhost www]# cd /etc/httpd/conf.d

在virtual-hosts.conf文件中编辑如下内容

在所有端口上监听80端口

指定/var/www/html2目录的权限 <Directory "/var/www/html2">

Options FollowSymLinks

NameVirtualHost *:80

二、虚拟主机

有多台Linux服务器存在一样。

• 基于域名的虚拟主机 • 基于IP的虚拟主机 • 基于端口的虚拟主机

虚拟主机的实现方式主要有三种:

下面以基于域名的虚拟主机为例,进行讲解。

这里在一台apache服务器,指定三个域名,分别对应三个目录,每个目录内有一个 index.html的网页 /var/www/html linux.centos.vbird /var/www/html2 www.centos.vbird /var/www/html3 ftp.centos.vbird 这样就可以实现实现三台虚拟主机。 第0步:准备工作 1 # /var/www/hmtl 目录已经存在,不用新建 2 [root@localhost ~]# mkdir /var/www/hmtl2 [root@localhost ~]# mkdir /var/www/hmtl3 # 在这三个目录里面分别新建一个index.html的网页,三个网页内容不同。

apache的默认的配置文件的目录在/etc/httpd/conf,大部分的配置都可以写入这个文件。

4 # 但是apache会自动读取/etc/httpd/conf.d/目录下的所有*.conf结尾的文件。所以可以 在这里目录里面新建一个自定义的.conf文件。把添加的配置写入这个文件中。方便维护。

这里新建一个virtual-hosts.conf,把虚拟主机的配置都写入该文件。

[root@localhost www]# touch /etc/httpd/conf.d/virtual-hosts.conf

[root@localhost www]# nano /etc/httpd/conf.d/virtual-hosts.conf

虚拟主机:在一台实际的物理主机,可以创建多台http服务器。对于客户来讲,就好像感觉

AllowOverride None 20 Order allow, deny Allow from all 21 22 </Directory>

```
23 # 指定/var/www/html3目录的权限
    <Directory "/var/www/html3">
 24
        Options FollowSymLinks Indexes
 25
        AllowOverride None
 27
        Order allow, deny
        Allow from all
 29
   </Directory>
     # 指定三个虚拟主机的域名和目录的绑定关系
    <VirtualHost *:80>
        ServerName
                   linux.centos.vbird
        DocumentRoot /var/www/html
   </VirtualHost>
 36 <VirtualHost *:80>
        ServerName
                   www.centos.vbird
        DocumentRoot /var/www/html2
 39 </VirtualHost>
 40 <VirtualHost *:80>
        ServerName
                   ftp.centos.vbird
 42
        DocumentRoot /var/www/html3
    </VirtualHost>
    #重新启动Apache服务器
 48 [root@localhost www]# systemctl restart httpd.service
 49 [root@localhost www]# systemctl status httpd.service
第2步:客户端访问
  • 解决域名解析问题
在客户端的hosts文件中,修改域名解析对应关系。
把下面的内容放在客户端的hosts文件内并保存。
格式为: 服务器IP linux.centos.vbird www.centos.vbird ftp.centos.vbird
   # 例如客户端为Windows系统,那么就修改Windows系统的里面的hosts文件内容如下
   192.168.204.128 linux.centos.vbird www.centos.vbird ftp.centos.vbird
  • 客户端浏览器可以通过不同的域名访问Linux服务器不同目录下的网站。
http://linux.centos.vbird/index.html
```

须了解防火墙的原理及使用方法。下面介绍一些常用的使用方法。 (1) Firewalld防火墙原理

二、Firewalld防火墙应用

http://www.centos.vbird/index.html

http://ftp.centos.vbird/index.html

Firewalld是动态防火墙。如果开启Firewalld防火墙,默认情况会阻止流量流入,但允许流 量流出。

这样对于客户端来讲,就好像有三台http服务器。至此,就完成了虚拟主机的配置。

Centos7用的防火墙是Firewalld,如果想要在Linux中安全的使用各种端口和网络连接,必

Linux系统运维课程-网络安全服务-防火墙默认流入流出策略 Port IΡ Service SSH-22 8080 192 168 0 0/24 流出 HTTP-80 192.168.1.2 阻止访问 允许访问

(2) 区域管理

通过将网络划分成不同的区域,制定出不同区域之间的访问控制策略来控制不同程序区域间 传送的数据流。例如,互联网是不可信任的区域,而内部网络是高度信任的区域。网络安全 模型可以在安装,初次启动和首次建立网络连接时选择初始化。该模型描述了主机所连接的 整个网络环境的可信级别,并定义了新连接的处理方式。有如下几种不同的初始化区域:

阻塞区域 (block): 任何传入的网络数据包都将被阻止。 工作区域(work):相信网络上的其他计算机,不会损害你的计算机。

家庭区域(home):相信网络上的其他计算机,不会损害你的计算机。

公共区域(public):不相信网络上的任何计算机,只有选择接受传入的网络连接。

冲作用。对于隔离区域,只有选择接受传入的网络连接。 信任区域(trusted):所有的网络连接都可以接受。

隔离区域(DMZ):隔离区域也称为非军事区域,内外网络之间增加的一层网络,起到缓

丢弃区域(drop):任何传入的网络连接都被拒绝。

入的网络连接。

等同于 home 区域

区域

internal

外部区域 (external) : 不相信网络上的其他计算机,不会损害你的计算机。只有选择接受 传入的网络连接。

内部区域 (internal): 信任网络上的其他计算机,不会损害你的计算机。只有选择接受传

默认规则策略 trusted 允许所有的数据包流入流出 拒绝流入的流量,除非与流出的流量相关; home 而如果流量与 ssh、mdns、ipp-client、amba-client、dhcpv6-client 服务相关,则允许流量

| work | 拒绝流入的流量,除非与流出的流量相关; | | |
|--|--|--|--|
| WOIK | 而如果流量与 ssh、ipp-client、dhcpv6-client 服务相关,则允许流量 | | |
| public | 拒绝流入的流量,除非与流出的流量相关; | | |
| public | 而如果流量与 ssh、dhcpv6-client 服务相关,则允许流量 | | |
| external | 拒绝流入的流量,除非与流出的流量相关; | | |
| external | 而如果流量与 ssh 服务相关,则允许流量 | | |
| dmz | 拒绝流入的流量,除非与流出的流量相关; | | |
| diliz | 而如果流量与 ssh 服务相关,则允许流量 | | |
| block | 拒绝流入的流量,除非与流出的流量相关; | | |
| drop | 拒绝流入的流量,除非与流出的流量相关; | | |
| ● 9个区域 | | | |
| | | | |
| 将网络划分为9个初始化区域,制定出不同区域之间的访问控制策略,从而控制不同程序之 | | | |
| 间传输的数据流。 | | | |
| 1. 21.4 (IDH-2550) ILIV 100 | | | |
| 1 # 查看防火墙的9个初始化区域 | | | |
| 2 [root@localhost ~l# ls /usr/lih/firewalld/zones/ | | | |

显示总共可用的区域

显示预先定义的服务

设置默认区域允许该服务的流量

设置默认区域允许该端口的流量

设置默认区域不再允许该服务的流量

设置默认区域不再允许该端口的流量

新增区域

```
block.xml drop.xml
                           home.xml
                                         libvirt-routed.xml nm-shared.xml
   trusted.xml
   dmz.xml
             external.xml internal.xml libvirt.xml
                                                            public.xml
   work.xml
(3) 防火墙常用命令
       命令参数
                         作用说明
zone 区域相关指令
                         查询默认的区域名称以及接口信息,初始默认一般为 public 区域
--get-default-zone
                         设置默认的区域,使其永久生效
--set-default-zone=<zone>
--get-active-zones
                         显示当前正在使用的区域,与区域中正在绑定的网卡名称信息。
```

--add-port=<端口号/协议> --remove-port=<端口号/协议> Interface 网卡相关指令 (一个区域里面可以绑定多个网卡 每个网卡只能指定到一个区域)

--get-zones

--get-services

Port 端口相关指令

20

21 22

24

25

28 29

23 public

--new-zone=<zone>

services 服务相关指令

--add-service=<服务名>

--remove-service=<服务名>

| add-interface=<网卡名称> | | 将源自该网卡的所有流量都导向某个指定区域 | | |
|-------------------------|--|---|--|--|
| change-interface=<网卡名称> | | 将某个网卡与区域进行关联 | | |
| 其他相关指令 | | | | |
| list-all | | 显示当前区域的网卡配置参数、资源、端口以及服务等信息 | | |
| reload | | 让永久生效的配置规则立即生效,并覆盖当前的配置规则 | | |
| | | | | |
| 1 | TO THE PERSON OF | | | |
| 2 | #运行时模式:在系统或者防火墙重启,重载后,配置会失效。平时练习或测试使用。 | | | |
| 3 | #永久模式:重启或者重载防火墙时所读取的规则配置,是永久存储在配置文件中的。生产环境 | | | |
| | 使用 | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | # 查看防火墙的状态 | | | |
| 6 | <pre>[root@localhost ~]# systemctl status firewalld.service</pre> | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| | | suctionate attack of the state | | |
| 11 | | systemctl start stop restart firewalld # 启动、停止、重 | | |
| 4.0 | 冲 例 | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | [root@localhost ~]# s | systemctl enable disable firewalld #是否开机自启动 | | |
| 14 | | | | |
| 15 | #动态更新防火墙规则,无 | 须重启 | | |
| 16 | [root@localhost ~]# f | firewall-cmdreload | | |
| 17 | | | | |
| | | | | |

#将当前防火墙运行时所有配置写进规则配置文件中,使之永久生效

[root@localhost ~]# firewall-cmd --get-active-zones

27 [root@localhost ~]# firewall-cmd --zone=public --list-all

#查看网络接口ens160对应的区域

interfaces: ens160

26 #查看区域所对应的网络接口

[root@localhost ~]# firewall-cmd --runtime-to-permanent

```
30 #可以查看所有的防火墙区域
 31 [root@localhost ~]# firewall-cmd --list-all-zones
 32
 33 #查看防火墙使用的默认区域
 34 [root@localhost ~]# firewall-cmd --get-default-zone
 35 public
    #改变默认区域为home
 38 [root@localhost ~]# firewall-cmd --set-default-zone=home
 39 success
 40 [root@localhost ~]# firewall-cmd --get-default-zone
 42
 43 # 改变默认区域为public
 44 [root@localhost ~]# firewall-cmd --set-default-zone=public
 45 success
 46 [root@localhost ~]# firewall-cmd --get-default-zone
 47 public
 (4) 如何开放某个端口
下面以开放和禁止80号端口为例进行说明。
  1 # 开放80端口
  2 [root@localhost ~]# firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp
  3 success
  6 [root@localhost ~]# firewall-cmd --list-ports
    80/tcp #临时添加进来,重启后就会失效。
  9 #该规则并没有被真正的写入区域文件中
 10 [root@localhost ~]# cat /etc/firewalld/zones/public.xml
 11 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 12 <zone>
      <short>Public</short>
 13
      <description>For use in public areas. You do not trust the other
    computers on networks to not harm your computer. Only selected incoming
    connections are accepted.</description>
 15
     <service name="ssh"/>
     <service name="dhcpv6-client"/>
      <service name="cockpit"/>
 17
```

23 success 24 [root@localhost ~]# cat /etc/firewalld/zones/public.xml 25 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 26 <zone>

<short>Public</short>

21 #如果想要真正的写入区域文件,需要使用如下命令

22 [root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-

<description>For use in public areas. You do not trust the other

<forward/>

port=80/tcp

19 </zone>

20

27

```
computers on networks to not harm your computer. Only selected incoming
   connections are accepted.</description>
    <service name="ssh"/>
    <service name="dhcpv6-client"/>
    <service name="cockpit"/>
    <port port="80" protocol="tcp"/> #这里80端口已经被写入配置文件中了。
32
34 </zone>
36 #动态更新防火墙,使规则生效
37 [root@localhost ~]# firewall-cmd --reload
38 success
40 #删除规则,注意删除规则时也需要--permanent,同时还需要更新防火墙规则
41 [root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --zone=public --remove-
   port=80/tcp
42 success
43 [root@localhost ~]# firewall-cmd --reload
44 success
45 [root@localhost ~]# firewall-cmd --list-ports
(5) 如何开放某种服务
 2 [root@localhost ~]# firewall-cmd --list-services
 3 cockpit dhcpv6-client ssh
5 # 查看home区域开放的服务
 6 [root@localhost ~]# firewall-cmd --zone=home --list-services
  cockpit dhcpv6-client mdns samba-client ssh
```

10 [root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --add-service=http --

22 [root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --add-service={telnet,mysql}

[root@localhost ~]# firewall-cmd --permanent --remove-service=

[root@localhost ~]# firewall-cmd --reload

[root@localhost ~]# firewall-cmd --reload

[root@localhost ~]# firewall-cmd --reload

[root@localhost ~]# firewall-cmd --list-services

32 [root@localhost ~]# firewall-cmd --list-services 33 cockpit dhcpv6-client ssh 34

9 #开放http服务

zone=public

11 success

success

#确认该服务是否开放

#一次添加多个服务

--zone=public

#删除该服务规则

23 success

success

success

success

cockpit dhcpv6-client http ssh

{telnet,mysql} --zone=public

12

14 15

17

20 21

24

25

27

28

29

```
(6) 使用图形化界面管理防火墙
Linux系统找到"应用程序"->"杂项"->"防火墙",如下所示:
CentOS 7 64 位 - VMware Workstation
星期四 22:32 🛔 🐠 💍
🦚 应用程序 位置 防火墙
                            防火增配置
文件(F) 选项(O) 查看(V) 帮助(H)
 ✔ 活动的绑定
            配置: 运行时 ▼
连接
             区域
                  服务
                      IPSets
 virbr0 (virbr0)
            FirewallD 区域定义了绑定的网络连接、网卡以及源地址的可信程度。区域是服务、端口、协议、IP伪
 默认区:public
            装、端口/报文转发、ICMP过滤以及富规则的组合。区域可以绑定到网卡以及源地址。
 ens33 (ens33)
 默认区:public
            block
                                          源端口
                                 端口
                                                伪装
                                                     端口转发
                          ( 服务
                                     协议
网卡
            dmz
来源
                          可以在这里定义区域中哪些服务是可信的。可连接至绑定到这个区域的连
            drop
                          接、网卡和源的所有主机和网络及可以访问可信服务。
             external
                            服务
            home
                          amanda-client
             internal
                          amanda-k5-client
             public
                          amqp
            trusted
                          amqps
             work
                          apcupsd
                            audit
                          bacula
                          bacula-client
                           bgp
 更改区域
🗜 🏻 💼 防火墙配置
要将输入定向到该虚拟机,请将鼠标指针移入其中或按 Ctrl+G。
                                                关于防火墙图形化管理可以参考:第8章 使用Iptables与Firewalld防火墙 | 《Linux就该这
么学》(linuxprobe.com)
任务5: Linux服务器应用
   一、Apache服务器
```

第3步:防火墙开放80端口 二、虚拟主机 第0步:准备工作 第1步: Linux服务器端配置 第2步:客户端访问 二、Firewalld防火墙应用 (1) Firewalld防火墙原理 (2) 区域管理 (3) 防火墙常用命令 (4) 如何开放某个端口 (5) 如何开放某种服务 (6) 使用图形化界面管理防火墙

第1步:安装和测试服务器 第2步:如何发布一个网站