### UPMC Sorbonne Universités - Master Informatique - STL

# Cours Composant 2. Langage de spécification

©Frédéric Peschanski

Sorbonne Universités - UPMC - LIP6

1er février 2014

©Frédéric Peschanski (Sorbonne UniversCours Composant2. Langage de spécifica

1<sup>er</sup> février 2014

1 / 35

### Plan du cours

- Spécifications algébriques
  - Introduction
  - Principes
  - Complétude et cohérence
  - Interactions

# Spécifications formelles

#### **Besoins**

Langage de spécification permettant de décrire ce que doit faire un composant logiciel :

- de façon précise et non-ambigüe (⇒ formalisation)
- indépendemment des implémentations
- de façon cohérente et vérifiable
- sans surspécifier (notion de complétude)

#### Approche formelle « légère »

- utilisation de spécifications algébriques, lointain héritier des types de données abstraits (ADT)
- + relativement simples d'utilisation, base des contrats
- pas d'ordre supérieur

©Frédéric Peschanski (Sorbonne UniversCours Composant2. Langage de spécifica

1<sup>er</sup> février 2014

3 / 35

## **Principes**

#### **Fondations**

- Ensembles et fonctions du premier ordre
- Logique typée du premier ordre
- Notion d'observation (vision algébrique)

### Spécification

- Brique élémentaire : le Service devant être proposé par le fournisseur à ses clients
- indépendant des implémentations
  - plusieurs implémentations du même service
  - une meme implémentation peut requérir/fournir plusieurs services
- Cahier des charges minimal (et formel) pour les implémentations

# Format des spécifications

Service : nom du service spécifié

**Types** : dépendances des types élémentaires

Require : dépendances de services

Observators:

fonctions d'observation de l'état

. . .

Constructors:

fonctions de construction

. . .

Operators:

fonctions de modification

...

Observations:

Axiomes d'observation

...


Types élémentaires : boolean, int, double, String, etc.

©Frédéric Peschanski (Sorbonne UniversCours Composant2. Langage de spécifica

1<sup>er</sup> février 2014

5 / 35

# Exemple : les « cuves »



### Service « cuve »

#### Questions

- Quel est le nom du service?
- Que veut-on observer sur chaque fournisseur du service?

Service : Tank

Types: boolean, double

Observators:

quantity :  $[Tank] \rightarrow double$  empty :  $[Tank] \rightarrow boolean$ 

Signature des observateurs

nomObs : [Service]  $\times T_1 \times \ldots \times T_n \to T$ 

Remarque : [Service] signifie « ce Service » (this)

⇒ état courant

© Frédéric Peschanski (Sorbonne UniversCours Composant2. Langage de spécifica

1<sup>er</sup> février 2014

7 / 35

### Constructeurs

#### Question

• Comment construire une Cuve?

Service: Tank

Types: boolean,double

Observators :

quantity :  $[Tank] \rightarrow double$  empty :  $[Tank] \rightarrow boolean$ 

Constructors:

 $\mathsf{init}: \to [\mathsf{Tank}]$ 

### Signature des constructeurs

init :  $T_1 \times \ldots \times T_n \rightarrow [Service]$ 

# Operateurs |

#### Question

• Comment manipuler une Cuve?

```
Service : Tank

Types : boolean,double

Observators :
    quantity : [Tank] \rightarrow double
    empty : [Tank] \rightarrow boolean

Constructors :
    init : \rightarrow [Tank]

Operators :
    fill : [Tank] \times double \rightarrow [Tank]
    pump : [Tank] \times double \rightarrow [Tank]

Signature des opérateurs

nomOp : [Service] \times T_1 \times \ldots \times T_n \rightarrow [Service]
```

©Frédéric Peschanski (Sorbonne UniversCours Composant2. Langage de spécifica

1<sup>er</sup> février 2014

9 / 35

### Fonctions partielles

#### Questions

- Quels sont les domaines de définition des observateurs, constructeurs et opérateurs?
- Quelle est l'approche de spécification?
  - favoriser le client : approche permissive
  - favoriser le fournisseur : approche défensive

Exemple approche défensive

```
Service : Tank

Types : boolean,double

Observators :
    quantity : [Tank] \rightarrow double
    empty : [Tank] \rightarrow boolean

Constructors :
    init : \rightarrow [Tank]

Operators :
    fill : [Tank] \times double \rightarrow [Tank]
    precondition : fill(B,q) require q \ge 0

pump : [Tank] \times double \rightarrow [Tank]

precondition : pump(B,q) require q \ge 0 \land quantity(B) - q \ge 0
```

### Fonctions partielles

#### Questions

- Quels sont les domaines de définition des observateurs, constructeurs et opérateurs ?
- Quelle est l'approche de spécification?
  - favoriser le client : approche permissive
  - favoriser le fournisseur : approche défensive

Exemple approche permissive

```
Service : Tank
Types : boolean,double
Observators :
    quantity : [Tank] \rightarrow double
    empty : [Tank] \rightarrow boolean
Constructors :
```

init :  $\rightarrow$  [Tank] **Operators** :

```
rators : fill : [Tank] \times double \rightarrow [Tank] precondition : fill(B,q) require q \ge 0 pump : [Tank] \times double \rightarrow [Tank] precondition : pump(B,q) require q \ge 0
```

© Frédéric Peschanski (Sorbonne UniversCours Composant2. Langage de spécifica

1<sup>er</sup> février 2014

11 / 35

### Résumé : fonctions

### Signature des fonctions

```
nomFunct : T_1 \times ... \times T_n \to T

precondition nomFunct(x_1,...,x_n) require pre<sub>nomFunct</sub>(x_1,...,x_n)
```

où 
$$\operatorname{pre}_{\operatorname{nomFunct}}(x_1,\ldots,x_n) \in \{\operatorname{true},\operatorname{false}\}\$$

 $\Rightarrow$  formule logique du premier ordre avec  $x_1, \ldots, x_n$  des variables quantifiées universellement sur leur domaine  $T_1, \ldots, T_n$ 

Remarque par défault,  $pre_{nomFunct}(x_1, ..., x_n) \Leftrightarrow true$ 

### Observations : définitions

#### Définitions préliminaires

Expression bien formée composition de fonctions respectant les types de domaines de définitions

(ex. :  $pump(fill(B, q_1), q_2)$ )

Expression d'observation expression bien formée dont la fonction de niveau principal est un observateur

(ex. :  $quantity(pump(fill(B, q_1), q_2)))$ 

Formule bien formée expression bien formée à valeur booléenne

(ex. :  $quantity(pump(fill(B, q_1), q_2)) > 0$ )

Observation égalité de type O=E où O est une expression d'observation de type T et E une expression à valeur dans T

 $quantity(pump(fill(B, q_1), q_2)) = quantity(B) + q_1 - q_2)$ 

©Frédéric Peschanski (Sorbonne UniversCours Composant2. Langage de spécifica

1<sup>er</sup> février 2014

13 / 35

# Observations: objectifs

(ex. :

### **Objectifs**

Spécifier, en tant qu'axiomes, les observations minimales permettant de caractériser de façon cohérente (et optionnellement complète) la sémantique du service spécifié.

Important les observations sont des expressions axiomatiques, on ne doit pas pouvoir les déduire les unes des autres.

Approche méthodologique

- Minimiser les observateurs ⇒ invariants
- Observer, avec les observateurs non minimisés et les constantes (cf. plus loin), les différentes possibilités de construction
- Oroiser chaque observateur non minimisé avec chaque opérateur

### Phase 1 : minimisation des observateurs et invariants utiles

Objectif prioritaire Minimiser les observateurs

```
\Rightarrow Syntaxe : obs(...) \stackrel{\min}{=} expr
```

Objectif secondaire Relier les observations entre elle lorsque cela fait sens.

⇒ invariants utiles

Exemple retour aux cuves

```
Service : Tank etc.  
Observations : [invariants] // catégorie des observations  
empty(B) \stackrel{\min}{=} ( quantity(B) = 0 ) // minimisation quantity(B) \geq 0 // invariant utile
```

Remarque pas d'observation spécifique pour "empty" dans la suite

©Frédéric Peschanski (Sorbonne UniversCours Composant2. Langage de spécifica

1<sup>er</sup> février 2014

15 / 35

### Phase 2 : observer les constructeurs

Objectif décrire les observations minimales sur les constructeurs

```
Service : Tank etc.

Observations : [invariants] empty(B) \stackrel{\min}{=} ( quantity(B) = 0 ) quantity(B) \geq 0 [init] quantity(init(B)) = 0
```

Remarque chaque expression respecte implicitement les domaines de définitions (sinon c'est une erreur de spécification).

# Phase 3 : observer les opérateurs

Objectif décrire les observations minimales sur les opérateurs

```
Service : Tank etc.  
Observations : [invariants] empty(B) \stackrel{\min}{=} ( quantity(B) = 0 ) quantity(B) \geq 0 [init] quantity(init(B)) = 0 [fill] quantity(fill(B,q)) = quantity(B) + q [pump] quantity(pump(B,q)) = quantity(B) - q
```

Remarque approche défensive (préconditions plus fortes, observations/postconditions plus faibles)

©Frédéric Peschanski (Sorbonne UniversCours Composant2. Langage de spécifica

1<sup>er</sup> février 2014

17 / 35

# Phase 3 : observer les opérateurs

Objectif décrire les observations minimales sur les opérateurs

```
Service : Tank etc.

Observations : [invariants] empty(B) \stackrel{\text{min}}{=} ( quantity(B) = 0 ) quantity(B) \geq 0 [init] quantity(init(B)) = 0 [fill] quantity(fill(B,q)) = quantity(B) + q [pump] quantity(pump(B,q)) = max(0,quantity(B) - q)
```

Remarque approche permissive (préconditions plus faibles, observations/postconditions plus fortes)

# Phase 3 : complétude des observations

**IMPORTANT**: une observation complète spécifie à la fois :

- ce qui change entre l'état "avant" et l'état "après" l'opération
- ce qui ne change pas également.

#### Exemple:

⇒ ici il est important de savoir qu'aucun changement n'est effectué!

Frédéric Peschanski (Sorbonne UniversCours Composant2. Langage de spécifica

1<sup>er</sup> février 2014

19 / 35

# Cohérence et complétude

### Analyse d'un service

Cohérence On peut déduire *au plus* une valeur de chaque observation Complétude On peut déduire *au moins* une valeur de chaque observation

### Objectifs

La cohérence est <u>primordiale</u>. Toute incohérence est un *bug* de spécification.

La complétude est importante mais est parfois difficile, voir impossible, à obtenir. En pratique, on acceptera donc si c'est justifié de « sous-spécifier ». En revanche, on essaiera dans la mesure du possible de ne pas « sur-spécifier » (élimination des redondances).

Remarque en CPS on donnera des arguments essentiellement informels concernant la cohérence et la complétude.

## Cohérence et complétude : exemple

#### Question

Le service Tank est-il cohérent et complet?

Cohérent : oui il n'existe pas d'état B avec par exemple

quantity(B)= $q_1$  et quantity(B)= $q_2$  avec  $q_1 \neq q_2$ 

Complétude : oui car dans tout état B quantity(B) possède une valeur.

⇒ preuves formelles non-triviales (surtout la complétude)

Exercice : modifier le service Tank pour introduire une incohérence, une incomplétude.

incohérence deux quantités manipulées différemment mais avec un invariant quantity<sub>1</sub>(B) = quantity<sub>2</sub>(B).

incomplétude une opération "fault" qui ne permet plus de faire d'observation.

©Frédéric Peschanski (Sorbonne UniversCours Composant2. Langage de spécifica

1<sup>er</sup> février 2014

21 / 35

# Activabilité et Convergence

Activabilité au moins une précondition d'opération est satisfaite dans chaque état possible (rq. : possible  $\neq$  atteignable)

Convergence une opération convergente ne peut être activée indéfiniment à partir d'un état possible

### Objectifs

L'activabilité d'un service est une condidition suffisante pour l'absence de blocage, c'est une garantie optionelle mais souvent souhaitable.

La convergence de toutes les opérations d'un service est une condition nécessaire pour la vivacité de ce dernier. Il s'agit d'une question toujours intéressante en pratique et souvent non-triviale. Une opération qui ne converge pas est dite divergente. Il existe bien sûr des cas où on ne sait pas si une opération converge ou non.

Remarque en CPS l'activabilité et la convergence seront discutée de façon semi-formelle.

# Activabilité : règle générale

Soit un service S avec des opération  $op_1, \ldots, op_n$  et les préconditions respectives  $pre_{op_1}, \ldots, pre_{op_n}$ .

### Question : Le service S est-il activable?

```
Formellement : S est activable ssi pre_{op_1}(S) \lor ... \lor pre_{op_n}(S) \Longleftrightarrow true
```

Remarque : on ne s'intéresse dans les préconditions qu'aux contraintes qui ne concernent pas les paramètres de l'opérations concernée (donc on suppose que l'opération est utilisée de façon correcte). On peut aussi supposer les invariants (qui sont *aussi* des préconditions mais vraies dans les états possibles).

**Exemple** : dans le service Tank l'activabilité est ainsi triviale car les préconditions ne dépendent que des arguments.

©Frédéric Peschanski (Sorbonne UniversCours Composant2. Langage de spécifica

1<sup>er</sup> février 2014

23 / 35

## Activabilité : exemple

```
Service : Switch
Types : boolean
Observators :
    state : [Switch] \rightarrow boolean
Constructors :
    init : \rightarrow [Switch]
Operators :
    on : [Switch] \rightarrow [Switch]
        precondition : on(S) require state(S) = false
    off : [Switch] \rightarrow [Switch]
        precondition : off(S) require state(S) = true

...

\implies le service Switch est activable car :

[\forall S :Switch, state(S) = false \lor state(S) = true ] \iff true
```

# Convergence : règle générale

Syntaxe d'une opération op convergente dans un service Serv :

Service : Serv ...

Operators : ...

op : [Serv]  $\times T_1 \times ... \times T_n \to U$ precondition op( $S, v_1, ..., v_n$ ) require  $\text{pre}_{op}(S, v_1, ..., v_n)$ converge variant<sub>op</sub>(S)

avec : variant<sub>op</sub> fonction à valeur dans un ensemble ordonné (E,<) et bien fondé (en pratique, on prend souvent  $(\mathbb{N},<)$ ).

### Critère de convergence

```
\mathsf{variant}_{\mathsf{op}}(\mathsf{op}(S, v_1, \dots, v_n)) < \mathsf{variant}_{\mathsf{op}}(S)
```

©Frédéric Peschanski (Sorbonne UniversCours Composant2. Langage de spécifica

1<sup>er</sup> février 2014

25 / 35

### Convergence: exemple

### Convergence des opérations du service Tank :

### Critère de convergence

```
variant_{pump}(pump(B,q)) < variant_{pump}(B)
\Rightarrow Problème!
```

# Convergence : exemple (oops!)

#### Convergence des opérations du service Tank :

```
Service : Tank ...

Operators : 
    fill : [Tank] \times double \rightarrow [Tank] 
        precondition : fill(B,q) require q \ge 0 
        // ne converge pas

pump : [Tank] \times double \rightarrow [Tank] 
        precondition : pump(B,q) require q > 0 \land quantity(B) >= q 
        converge variant p_{\text{nump}}(B) \stackrel{\text{def}}{=} \text{quantity}(B)
```

### Critère de convergence

```
variant_{pump}(fill(B,q)) < variant_{pump}(B)

quantity(pump(B,q)) = quantity(B) - q < quantity(B) [CQFD]
```

©Frédéric Peschanski (Sorbonne UniversCours Composant2. Langage de spécifica

1<sup>er</sup> février 2014

27 / 35

### Interactions

Les spécifications de service permettent de décrire l'interface interne des composants (fournisseurs/implémenteurs du service).

Il nous manque la description de l'interface externe ou contexte d'utilisation du service.

#### Besoins

Certains services ont besoins d'autres services pour être spécifiés.

Exemple le tuyau (*Pipe*) reliant deux cuves.

⇒ Dans ce cas, on ajoute la section **Use** aux spécifications et on observe explicitement les services requis.

Service: nom du service

etc.

Use: services externes

etc.

# Exemple : service « tuyau »

```
Service: Pipe
Use: Tank
Types: boolean, double
Observators :
      quantity : [Pipe] \rightarrow double
      const capacity : [Pipe] \rightarrow double
      const in Tank : [Pipe] \rightarrow Tank
      const outTank : [Pipe] \rightarrow Tank
      openIn : [Pipe] \rightarrow boolean
      openOut : [Pipe] \rightarrow boolean
Constructors:
      init : Tank \times Tank \times double \rightarrow [Pipe]
            precondition init(I,O,c) require c>0
Operators :
      switchIn : [Pipe] \rightarrow [Pipe]
             precondition switchIn(P) require \negopenOut(P)
      switchOut : [Pipe] \rightarrow [Pipe]
            precondition switchOut(P) require ¬openIn(P)
      flush : [Pipe] \rightarrow [Pipe]
            precondition flush(P) require \neg openIn(P) \land \neg openOut(P)
```

©Frédéric Peschanski (Sorbonne UniversCours Composant2. Langage de spécifica

1<sup>er</sup> février 2014

29 / 35

# Interlude : observateurs constants

Un observateur constant est décoré par le mot clé const

- Pour un observateur *C* constant, il est uniquement nécessaire de décrire les observations de *C* sur les constructeurs.
- Pour un service s et un opérateur op qui n'est pas un constructeur, on aura implicitement : C(op(s,...)) = C(s,...)

Par exemple, si on retire le **const** de l'observateur capacity de capacité de tuyau :

### **Observations**

```
Service: Pipe
      etc.
Observations:
[invariants]
      0 \le quantity(P) \le capacity(P)
      openIn(P) xor openOut(P)
[init]
      quantity(init(I,O,c)) = 0
      capacity(init(I,O,c)) = c
      inTank(init(I,O,c)) = I
      \operatorname{outTank}(\operatorname{init}(I,O,c)) = O
      openIn(init(I,O,c)) = false
      openOut(init(I,O,c)) = false
[switchIn]
      quantity(switchIn(P)) = ?
      etc.?
```

⇒ Comment exprimer les interactions entre les cuves et le tuyau?

©Frédéric Peschanski (Sorbonne UniversCours Composant2. Langage de spécifica

1<sup>er</sup> février 2014

31 / 35

## Observations composées

#### **Important**

observation des interactions entre services

On sépare clairement :

la cause qui est l'opérateur (ou le constructeur) du service courant que l'on souhaite spécifier

La conséquence interne ou modification (changement d'état observable) du service spécifié

La conséquence externe qui correspond à la modification d'un service externe

Par exemple:

cause ouverture de la porte d'entrée du tuyau (opérateur switchIn)

conséquence interne remplissage du tuyau

conséquence externe la cuve d'entrée se vide au moins partiellement

### Observation externe

Lorsqu'un service utilise des services externes :

```
Service: Serv
Use: S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub>, ... // services externes
etc.
```

On peut manipuler des informations des types externes  $S_1, S_2, \dots$ 

- utiliser un observateur obs du service externe S par S::obs ex.: Tank::quantity(...)
- décrire une **modification externe** par utilisation d'une opération op de S, dénotée S::op(...)

ATTENTION : on ne peut pas décrire une modification externe sans utiliser une opération, afin de préserver la séparation des préoccupations

©Frédéric Peschanski (Sorbonne UniversCours Composant2. Langage de spécifica

1<sup>er</sup> février 2014

33 / 35

## Exemple : opérateur externe

cause ouverture de la porte d'entrée du tuyau (opérateur switchIn) conséquence interne remplissage du tuyau d'un volume v conséquence externe la cuve d'entrée se vide du volume v

On pose  $avail(P) \stackrel{\text{def}}{=} capacity(P) - quantity(P)$  la capacité de remplissage actuelle du tuyau.

et  $dev(P) \stackrel{\text{def}}{=} min(Tank.capacity(inTank(P)), avail(P))$  le volume maximum déversable de la cuve vers le tuyau.

```
[switchIn]  \begin{array}{l} \text{quantity(switchIn}(P)) = \text{quantity}(P) + \text{dev}(P) \\ \text{inTank(switchIn}(P))) = \text{Tank::pump}(\text{inTank}(P), \text{dev}(P)) \\ \text{outTank}(\text{switchIn}(P)) = \text{outTank}(P) \end{array}
```

Remarque : il faudrait faire de "avail()" et "dev()" des observateurs.



Fin

© Frédéric Peschanski (Sorbonne UniversCours Composant2. Langage de spécifica

1<sup>er</sup> février 2014

35 / 35