操作系统实验报告

221900180 田永铭 2024 年 3 月 28 日

一、实验要求

使用 nasm 汇编编程实现一个 MBR 程序,每隔 1 秒钟左右输出一个 (组)字符(自定),具体内容包括:

- 1) 实现一个时钟中断处理例程,按规定时间间隔输出字符(可使用 BIOS 提供的 int 10h 实现字符输出);
- 2) 修改中断向量表,将时钟中断处理例程起始地址填入中断向量表对应表项;
- 3) 设置 8253/4 定时器芯片, 每隔 20ms 左右(自定 < 1 秒)产生一次时钟中断

二、实验环境

- 操作系统: Windows 11
- 编程语言: 汇编
- 使用工具: qemu; vscode Hex Editor
- 虚拟系统版本:windows-7;linux-20-desktop

三、实验原理

时钟中断: 时钟中断是系统本身提供的重要中断服,8086 系统还提供了可以给用户自定义修改的时钟中断。

修改中断向量表:中断向量表是一个存储中断处理例程起始地址的表格。为了让系统在时钟中断发生时执行我们编写的中断处理例程,需要修改中断向量表,将时钟中断处理例程的起始地址填入对应的表项。

8253/8254 定时器芯片: 这是一个可编程定时器芯片,通常用于在计算机中生成定时中断。在本实验中,可以设置 8253/8254 芯片,使其每隔约 20 毫秒产生一次时钟中断,以满足输出字符的要求。

四、实验过程

作业视频演示链接如下 (上传至南大云盘,如果查看不了则需要<mark>下载</mark>查看)(作业附件中也有演示视频):

221900180_ 田永铭 _ 实验 3 视频演示

实验主要分为以下几个步骤:

- 1. 修改中断向量表
- 2. 设置 8253/4 定时器芯片
- 3. 按规定时间间隔输出字符
- 4. 整合代码
- 5. 写入磁盘, 查看运行效果
- 6. 其他各种尝试和探索过程

4.1 修改中断向量表

参考8086 中断向量表,我们可以得到关键信息: 定时器 (IRQ0) 的 I/O 地址为 20h-23h, 中断号为 8h; 同时,提供给用户的定时器控制的软中断,地址为 70h-73h, 中断号为 1C。我们需要用到的是 4*1C 和 4*1C+2 的数字,即 70h 和 72h, 我们需要把中断服务程序入口地址偏移量存放到前者中,把中断服务程序入口地址的段基址放到后者中即可。

```
mov word [0x70], clock_handler ;修改中断,跳转clock_handler处理中断mov word [0x72], 0
clock_handler:
;to do
```

4.2 设置 8253/4 定时器芯片

为了让定时器每 20ms 就产生一个中断,我们需要修改定时器的频率,并且将计数值发送到计数器的端口。实现代码如下

```
; 设置定时器0(8253/8254)以产生时钟中断
```

; 发送命令字节到控制寄存器端口 0x43 mov al, 00110110b; 方式3, 用于定时产生中断

```
out 0x43, al
; 计算计数值,产生20毫秒的时钟中断,时钟频率为1193180赫兹; 计数值 = (时钟频率 / 每秒中断次数) - 1
; = (1193180 / (1 / 0.02)) - 1= 23863
mov ax, 23863

; 将计数值分为低字节和高字节,发送到计数器0的数据端口(端口0x40)
out 0x40, al ; 低字节
mov al, ah
out 0x40, al ; 高字节
```

4.3 按规定时间间隔输出字符

定时器每 20ms 就产生一个中断,要想每 1s 输出一个字符,我们需要进行计数,每中断 50 次才打印。这里采用的是一个数据段,每次用 cx 从数据段中读计数,自增后写回,如果到了 50,则打印并且重新计数,否则直接返回时钟中断。实现代码如下:

```
lock handler:
       ;每次中断将数据段中值加1,加到50后才打印并且清零
       ;实现1秒打印一次
       inc word [counter]
       mov cx, [counter]
       cmp cx, 50
       jne r
       mov si, msg
       call print
       mov word [counter], 0
       r: iret
exit:
       \operatorname{ret}
print:
       ; 打印字符
       lodsb
```

```
or al, al
jz exit
mov ah, 0x0E
int 0x10 ; 调用INT 10h中断
jmp print
msg db "Yong-Ming」Tian」", 0
```

4.4 整合代码

为了使得程序运行符合预期,我们还需要:

- 1. 整合代码, 在代码开头设置起点, 初始化
- 2. 注意开始程序时用 cli 关中断, 完成时钟设置后用 sti 开中断
- 3. 在程序的最后添加 jmp \$, 使得程序不断运行
- 4. 在代码最后填充剩余的 512 字节使得代码符合 MBR 要求

完整代码如下:

```
;跳转clock_handler处理中断
     mov word [0x72], 0
      ; 设置定时器0(8253/8254)以产生时钟中断
      ; 发送命令字节到控制寄存器端口0x43
      mov al, 00110110b; 方式3, 用于定时产生中断
      out 0x43, al
      ; 计算计数值,产生20毫秒的时钟中断,时钟频率为1193180赫兹
      ; 计数值 = (时钟频率 / 每秒中断次数) - 1
      := (1193180 / (1 / 0.02)) - 1 = 23863
     mov ax, 23863
      ; 将计数值分为低字节和高字节, 发送到计数器0的数据端口
      out 0x40, al
                 ; 低字节
     mov al, ah
      out 0x40, al
                ; 高字节
      sti ;开中断
     jmp $ ;使程序不断停在这里执行等待时钟中断
; 时钟中断处理例程
clock_handler:
      ;每次中断将数据段中值加1,加到50后才打印并且清零
      ;实现1秒打印一次
      inc word [counter]
     mov cx, [counter]
     cmp cx, 50
     jne r
     mov si, msg
      call print
     mov word [counter], 0
     r: iret
exit:
```

ret

print:

; 打印字符

lodsb

or al, al

jz exit

mov ah, 0x0E

int 0x10

; 调用INT 10h中断

jmp print

msg db "Yong-Ming⊔Tian⊔", 0

times 510-(\$-\$\$) db 0 ; 填充剩余的512字节以使文件大小为512字节

dw 0xAA55 ; MBR结束标志

4.5 写入磁盘, 查看运行效果

将 asm 文件编译并且写入磁盘,启动后查看效果,指令如下:

编译 (我的 asm 叫 Timer.asm, 编译生成的 bin 叫 Timer.bin)

nasm -f bin Timer.asm -o Timer.bin

写入虚拟磁盘

dd if=Timer.bin of=os.img bs=512 count=1

运行

查看运行效果:在这一部分,我将通过视频详细展示我的代码运行结果,一共分为四部分:

- 设置时钟周期, 使得 20ms 打印一次 (速度中等)
- 设置时钟周期, 使得 45ms 打印一次 (速度慢)
- 设置时钟周期, 使得 2ms 打印一次 (速度快)
- 保持时钟周期 20ms 一次,实现 50 次中断打印一次 (1s 一次)

视频演示链接如下 (上传至南大云盘,如果查看不了则需要<mark>下载</mark>查看)(作业附件中也有演示视频):

221900180_ 田永铭 _ 实验 3 视频演示

同时,也展示一张图片简要展示结果:




图 1: 打印 Yong-Ming Tian

4.6 其他各种尝试和探索过程

在一开始实现计数 50 次中断打印一次字符的时候,我采用的时寄存器方法,但是失败了。那么利用寄存器能不能实现全局计数呢?

```
xor cx,cx
sti
jmp $
; 时钟中断处理例程
clock_handler:
    inc cx
    cmp cx, 50
    jne no_print
    mov si,msg
```

```
call print iret
```

以上代码显然是不合格的,在老师的帮助下,我进行了以下的思考:

4.6.1 防止 print 调用的 int 10h 修改 cx 的数值

在 call print 前后分别加上 push cx, pop cx 即可解决。但问题不在这。

4.6.2 考虑到中断也可能改变各种数值, 需要更好的保存 cx 数值

```
xor cx,cx
push 0
sti ;开中断
jmp $ ;使程序不断停在这里执行等待时钟中断
; 时钟中断处理例程
clock_handler:
pop cx
inc cx
push cx
cmp cx, 50
jne no_print
mov si, msg
call print
mov word [counter], 0
xor cx, cx
iret
no_print:
iret
```

4.6.3 pop 出的并非 cx!

以上代码 pop 出来的不是 cx,而是中断发生后,硬件压进去的最后一个寄存器值,比如 flags,所以大部分情况是 0。

再次尝试在中断向量表的代码最后 push cx,同时保存 sp 的值到 bp,在中断处理程序中,直接用 bp 指向的内存位置读出值到 cx,代码如下:

```
push cx
mov bp, sp
je print
sti ;开中断
imp $ : 使程序不断停在这里执行等待时钟中断
; 时钟中断处理例程
clock_handler:
inc word [bp]
mov cx, [bp]
cmp cx, 50
jne no_print
mov si, msg
call print
mov word [counter], 0
xor cx, cx
mov word [bp], 0
iret
```

仍然不能实现实验要求。

4.6.4 原因分析

实际情况不会用通用寄存器去存放一个全局变量,存在一个内存单元中是常用的做法。这种非常规的做法可能会带来一系列问题:比如不能正确获取寄存器应该有的值,在虚拟机环境下中断发生后可能会修改一些重要的数值,这些对硬件知识的更多了解使得这种方法并不太可行。

4.6.5 其他拓展

除了时钟中断,我们还可以玩一玩别的中断,比如除 0 就会引发 0 号中断处理,我们 采用相同的办法重写该中断程序,也能实现在其上打印字符。

五、实验结果

本人完全完成了本次实验的要求,并且在此基础上思考了其他实现方法的可能性,又对其他中断进行了新的把玩,收获颇丰。

六、总结与思考

- 理论好理解不代表实验好做,实验需要非常多的细节,比如如何计数?利用寄存器来计数全局变量,显然不是一个好的选择
- STFW,RTFM 是计算机大类学生必备的素养,知识需要主动检索和学习
- 通过本次实验,我对中断向量表的理解更深了一步。在手写 MBR 的过程中,对时钟中断有了更直观的体验。尽管有些问题没有完全解决,但在解决问题过程中,我学到了更多的知识。

七、其它参考文献

除了正文给出的参考文献,我参考的文献还有:

修改中断向量表 中断向量表 0 号中断 微机原理——定时器 8253(8254) 学习 2 应用与设计 用汇编实现 8253 定时计数器应用实验 Microprocessor - 8086 Interrupts