一、实验目的

实现一个简单的任务调度,了解基于时间中断进行进程切换完成任务调度的全过程。

- 二、设计思路
- 1. 在实验 2 的代码基础上, 进行实验 3 的实现。
- 2. 初始化 IDT,

时间中断,时间中断的中断向量为 0x20, 在 idt.c 中的 initldt 函数中参照 0x80 中断设置新的中断向量: setIntr(idt+0x20, SEG_KCODE, (uint32_t)irgTimeHandle, DPL_USER);

在 dolra 中:

```
.global irqTimeSyscall:
    pushl $0 // push dummy error code
    pushl $0 x20 // push interrupt vector into kernel stack
    jmp asmDoIrq

.global irqSyscall
irqSyscall:
    pushl $0 // push dummy error code
    pushl $0 // push interrupt vector into kernel stack
    jmp asmDoIrq

.global asmDoIrq
asmDoIrq
asmDoIrq:
    pushal // push process state into kernel stack
    pushl %ds
    pushl %ds
    pushl %es
    pushl %fs
```

修改 dolrq.S 文件中的相关代码,才能正确跳转到处理时间中断的函数。类似 irqSyscall,需要 push \$0x20,然后跳转到 asmDolrq,push %ds %es %fs %gs 后,调用 irqHandle 函数进行处理。这里已经完成了对 IDT 的初始化,以及相关跳转的函数的预处理。

3. 需要对 GDT 表项进行初始化, 实验两个用户进程, 初始化一个用户进程的 GDT 表项,

```
设
                          个
                                   新
                                            的
                                                      base
                                                                          0x100000
                                                              0xfffffffff, DPL_USE
       gdt[SEG_UCODE1] = SEG(STA_X | STA_R, 0x100000,
R);
        gdt[SEG_UDATA1] = SEG(STA_W,
                                                              0xffffffff, DPL_USE
                                             0x100000,
R);
       gdt[SEG_VIDEO] = SEG(STA_W,
                                                            0xffffffff, DPL_USER)
                                            0xb8000,
```

```
PCB (进程控制块), PCB 的结构如下: struct TrapFrame { uint32_t gs, fs, es, ds; uint32_t edi, esi, ebp, xxx, ebx, edx, ecx, eax; uint32_t irq; // 中断号 uint32_t error; // Error Code uint32_t eip, cs, eflags, esp, ss; }; struct ProcessTable {
```

```
uint32_t stack[MAX_STACK_SIZE]; // 内核堆栈 struct TrapFrame tf; int state;//状态,虽然我不是通过这个来判断是否处于 RUNNING 或者 RUNNABLE 或者 BLOCKED int timeCount;//时间片 int sleepTime; uint32_t pid;//进程的 PID 号 };
```

对进程 0 (idle) 进行初始化,

用户进程 1 (PID=1) 进行初始化,

初始化 TSS, tss.ss 不需要改变, tss.esp0 指向用户进程 1 (PID=1) 的 tf 的头部。

时间中断处理。思路如下:

每当产生时间中断,遍历数组有效部分,用其中的 PID 号去查找 PCB 数组,将所有 BOLCK 的 sleepTime 减 1,判断此时 sleepTime 是否小于等于 0,如果满足,则将 blocked 中的这个进程号移入 runnable,判断 running 正在进行的进程是否为 0 号进程 (PID=0, idle),如果是 idle,则去寻找 runnable 队列中是否有其他进程准备就绪,若存在 RUNNABLE 的进程,将其替换,并给其一定的时间片(timeCount=10),若不存在,则不进行操作,继续让 idle运行。如果正在 running 的这个进程不是 idle,则将其时间片减 1,判断其时间片是否耗尽,若耗尽,则去 runnable 中寻找是否有其他进程准备就绪,若无,则继续给 IDLE,若有.

```
void proc_run(struct ProcessTable *proc) {
    curproc = proc;
    Log("%x\n", curproc - pcb);
    Log("%x\n", curproc->tf.eip);
    curproc->sleepTime = 0;
    curproc->state = RUNNING;
    tss.ss0 = KSEL(SEG_KDATA);
    tss.esp0 = (int)(&curproc->state);
    asm volatile ("movl %0, %%esp" :: "r" (&curproc->tf));
    asm volatile ("popl %gs");
    asm volatile ("popl %fs");
    asm volatile ("popl %es");
    asm volatile ("popl %ds");
    asm volatile ("popl %ds");
    asm volatile ("addl $8, %esp");
    asm volatile ("iret");
    Log("yyyyyyy\n");
}
```

FORK:

一个空的,可用的 PCB 块,对新的 PCB 块进行初始化,部分值与父进程不同,但大多数的相同的,ss、ds、cs 通过最开始设置的用户进程 2 的 GDT 表项来设置值。同时要将父进程在内存中的内容复制到子进程中去,完成后,将子进程放入 runnable。

如图:

SLEEP:

将正在 running 的进程放入 blocked 队列中去,并且将其 sleepTime 修改,将 runnable 中的可用进程放入 running 中,若 runnable 队列为空,则将 idle 放入 running 中。如图:

```
void sys_sleep(struct TrapFrame *tf)
{
    Log("%d\n", curproc->pid);
    int sleep_time = tf->eax;
    Log("%d\n", sleep_time);
    if(curproc->pid != 0)
    {
        curproc->sleepTime = sleep_time;
        curproc->state = BLOCKED;
        curproc->timeCount = 10;
        schedule();
        Log("vvvvvvvv\n");
    }
}
```

EXIT

exit 将取下来的 running 进程直接杀死,设为 DEAD

很遗憾,最终实验结果中碰到 popGP,最终只实现如下部分,即从子进程切换到 idle 和, idle 切换到到子进程,再次切换到 idle 转换父进程时,则失败。 回去继续调整

```
SeaBIOS (version Ubuntu-1.8.2-1ubuntu1)

iPXE (http://ipxe.org) 00:03.0 C980 PCI2.10 PnP PMM+07F92460+07ED2460 C980

Child Process: Pong 2, 7:
Child Process: Pong 2, 6:
Booting from Hard Disk...
```