# Система ввода/вывода в Linux

Иван Ганкевич

# Блокирующий ввод/вывод

```
Версия 1:
int fd = open("myfile", O CREAT|O WRONLY|O TRUNC, 0644):
const char msg[] = "hello\n";
ssize_t nbytes = write(fd, msg, sizeof(msg));
close(fd);
Версия 2:
ssize_t nwritten = 0;
while (nwritten != sizeof(msg));
    ssize t nbytes = write(fd, msg+nwritten, sizeof(msg)-nwritten);
    if (nbytes == -1) { throw ... } // ошибка ввода/вывода
    nwritten += nbvtes;
```

# Неблокирующий ввод/вывод


```
Версия 3:
int fd = open("myfile", O_CREAT|O_WRONLY|O_TRUNC|O_NONBLOCK, 0644);
ssize_t nwritten = 0;
while (nwritten != sizeof(msg));
    ssize t nbytes = write(fd, msg+nwritten, sizeof(msg)-nwritten);
    if (nbytes == -1 && errno != EAGAIN) { throw ... }
   if (nbvtes > 0) { nwritten += nbvtes: }
```

# Блокирующий сокет

```
тип протокол
                домен
Серверная часть:
int fd = socket(AF INET, SOCK STREAM, 0); // создать сокет
sockaddr in addr{}; // инициализация нулями
addr.sin_family = AF_INET; // IPv4
addr.sin port = htons(22222);
addr.sin addr.s addr = htonl(INADDR LOOPBACK); // 127.0.0.1
// или inet aton("127.0.0.1". &addr.sin addr.s addr):
bind(fd, &addr, sizeof(addr)); // присвоить адрес (имя) сокету
listen(fd. SOMAXCONN); // ожидать соединений
int client fd = accept(fd. nullptr. nullptr): // принять соединение
shutdown(fd, SHUT RDWR); // выключить чтение/запись
close(fd); close(client fd); // закрыть файловый дескрипторы
// hton* — сетевой порядок байт для uint* t
```

# Блокирующий сокет

```
Клиентская часть:
int fd = socket(AF INET, SOCK STREAM, 0); // создать сокет
sockaddr in addr{}:
                                         // инициализация нулями
addr.sin family = AF INET;
                                         // IPv4
addr.sin port = htons(22222);
addr.sin addr.s addr = htonl(INADDR LOOPBACK); // 127.0.0.1
                  // инициализация нулями
sockaddr in anv{}:
bind(fd, &any, sizeof(any)); // присвоить адрес (имя) сокету
// или inet aton("127.0.0.1", &addr.sin addr.s addr);
connect(fd, &addr, sizeof(addr));
shutdown(fd, SHUT RDWR);
                                 // выключить чтение/запись
close(fd):
                                 // закрыть файловый дескриптор
// inet aton — строка в IP-адрес
```



# Неблокирующий сокет

#### Серверная часть:

```
int server fd = socket(AF INET, SOCK STREAM|SOCK NONBLOCK, 0);
bind(...); listen(...);
std::vector<pollfd> fds{{server fd, POLLIN}}; // добавить сервер
poll(fds.data(), fds.size(), -1); // опросить дескрипторы
for (size t i=0: i<fds.size(): ++i) {</pre>
    const pollfd& e = fds[i];
    if (f.revents == 0) { continue; }
    if (f.fd == server fd) { // прием новых соединений
        int client fd = accept4(server fd, 0, 0, SOCK NONBLOCK);
        fds.push back({client fd. POLLIN|POLLOUT}): // добавить
    } else {
                                                     // клиента
        // чтение/запись в существующие соединения
```

# Неблокирующий сокет

```
Клиентская часть:
int fd = socket(AF INET, SOCK STREAM|SOCK NONBLOCK, 0);
bind(...); connect(...);
std::vector<pollfd> fds{{fd, POLLIN}}; // добавить дескриптор
poll(fds. fds.size(), -1); // опросить дескрипторы
for (const pollfd& f : fds) {
   if (f.revents == 0) { continue; }
   if (f.revents & POLLIN) { ... } // чтение
   if (f.revents & POLLOUT) { ... } // запись
   if (f.revents & POLLHUP) { ... } // бросили трубку
```

#### Проблемы poll:

- ▶ сложно использовать из нескольких потоков,
- ▶ медленно работает при большом количестве дескрипторов.

#### Альтернативы:

- ► epoll (Linux),
- kqueue (FreeBSD, MacOS).

# Неблокирующий сокет c epoll

```
Серверная часть:
int server_fd = socket(...); bind(...); connect(...);
int epfd = epoll create1(0);
epoll event event{EPOLLIN,{server fd}}; // добавить сервер
epoll ctl(epfd, EPOLL CTL ADD, server fd, &event);
std::vector<epoll event> events(100); // контейнер для событий
int nevents = epoll wait(epfd, events.data(), events.size(), -1);
for (int i=0: i<nevents: ++i) {
   const epoll event& e = events[i];
    if (e.data.fd == server fd) { // прием новых соединений
        int client_fd = accept4(...);
        epoll event event{EPOLLIN, {client_fd}}; // новый клиент
        epoll ctl(epfd, EPOLL CTL ADD, client fd, &event);
    } else { ... } // чтение/запись в существующие соединения
close(epfd); // закрыть дескриптор epoll
```

# Неблокирующий сокет c epoll

```
Клиентская часть:
int fd = socket(...); bind(...); connect(...);
epoll event event{EPOLLIN,{fd}};
epoll ctl(epfd. EPOLL CTL ADD, fd, Sevent); // добавить дескриптор
std::vector<epoll event> events(100); // контейнер для событий
int nevents = epoll wait(epfd, events.data(), events.size(), -1);
for (int i=0: i<nevents: ++i) {</pre>
    const epoll event& e = events[i];
   if (e.events & EPOLLIN) { ... } // чтение
   if (e.events & EPOLLOUT) { ... } // запись
   if (e.events & EPOLLHUP) { ... } // бросили трубку
close(epfd); // закрыть дескриптор epoll
```

### Три способа мультиплексирования ввода/вывода:

	poll	epoll	select
структура данных	массив	хэш-таблица	устарел
где хранится	процесс	ядро	
нужно дескрипторов	$\leq 1000$	> 1000	
несколько потоков	сложно	OK	

## Параметры сокетов

```
// повторное использование ІР-адреса
int value = 1:
setsockopt(fd, SOL SOCKET, SO REUSEADDR, &value, sizeof(value));
                vровень
                              опция
// локальный адрес (из вызова bind)
union myaddress { sockaddr in sain; sockaddr sa; };
myaddress addr; socklen_t len;
getsockname(fd, &addr.sa, &len);
// удаленный адрес (из вызова accept)
getpeername(fd. &addr.sa. &len):
// неблокирующий ввод/вывод (переносимый код)
int old flags = fcntl(fd, F_GETFL); // получить флаги
fcntl(fd. F SETFL. old flags|O NONBLOCK): // добавить флаг
```

## Домены, типы и протоколы

Tue	N M	- Домен	1 N	Протокол
Іип				Протокол

Домен	AF_UNIX	локальные соединения
	AF_INET	TCP/IPv4
	AF_INET6	TCP/IPv6
	AF_NETLINK	взаимодействие с ядром
Тип	SOCK_STREAM	с установкой соединения
	SOCK_DGRAM	без установки соединения
	SOCK_RAW	прямой доступ к пакетам
Протокол	0	протокол по умолчанию

#### Каналы

## Перемещение страниц памяти

Отдать страницы памяти каналу:

```
char buf[4096*10];
iovec v{buf, sizeof(buf)};
vmsplice(pipe_fd[1], &v, 1, SPLICE_F_GIFT|SPLICE_F_NONBLOCK);
```

Переместить страницы из канала в сокет:

```
splice(pipe_fd[0], 0, sock_fd, 0, sizeof(buf), SPLICE_F_MOVE);
```

Переместить страницы из канала в файл:

```
int file_fd = open("myfile", O_CREAT|O_WRONLY|O_TRUNC, 0644);
ftruncate(file_fd, 4096*10);
void* ptr = mmap(0, 4096*10, PROT_WRITE, MAP_PRIVATE, file_fd, 0);
splice(sock_fd, 0, pipe_fd[1], 0, 4096*10, SPLICE_F_MOVE);
splice(pipe_fd[0], 0, file_fd, 0, 4096*10, SPLICE_F_MOVE);
```

## Перемещение страниц памяти

```
Переместить страницы из файла в сокет:


sendfile(sock_fd, file_fd, 0, 4096*10);

Переместить страницы из файла в файл:

copy_file_range(file_fd_1, 0, file_fd_2, 0, 4096*10, 0);

«Скопировать» страницы из канала в канал:

tee(pipe_fd_1[0], pipe_fd_2[1], 4096*10, 0);
```



Преимущества splice/sendfile/vmsplice/tee перед read/write:

- ▶ Ядро перемещает страницы без копирования, если это возможно.
- ▶ Копирование данных всегда происходит внутри ядра.

### Ссылки

▶ Примеры splice/vmsplice.